Problematici asociate calculului paralel


74

Problemele de baza in calculul parallel se refera la urmatoarele aspecte:

- Granularitatea taskurilor
- Elaborarea algoritmilor cu paralelism intrinsec
- Proiectarea limbajelor de programare
- Proiectarea unor arhitecturi hardware adecvate
- Proiectarea unor sisteme de operare adecvate



74



Nivelurile de Paralelism

Paralelismul poate fi examinat la multe niveluri in functie de complexitatea dorita. Frecvent gasim descrierea paralelismului la nivelurile:

- Job $JOB = \{ JOB_1, ..., JOB_i, ..., JOB_m \}$
- Task

- $\mathsf{JOB}_i = \{ \underline{\mathsf{Ti}}_1, \ldots, \mathsf{Ti}_{j_1}, \ldots, \mathsf{Ti}_{n_j} \}$
- · Proces

 $Ti_j = \{Pi_{j1}, \dots \underline{P}i_{jk}, \dots, Pi_{jp}\}$





- · Thread
- Variabila
- Instructione
- Bit



77

76

Nivelurile de Paralelism - Problema

- Problema
 - Un robot cu mai multe grade de libertate
 - Pentru fiecare grad de libertate exista un procesor
 - Programul de conducere al robotului este partitionat in task-uri care se ocupa de cite un grad de libertate al robotului
 - Taskurile se executa in paralel insa interactioneaza pentru miscarea robotului
- Nivelul de Job Gestionarea robotului
 - JOB = { JOB₁, ..., JOB_i, ..., JOB_m}
- Nivelul de Task Gestionarea joburilor robotului
 - JOB_i = { Ti₁, ..., Ti_j, ..., Ti_n}
 - Fiecare Ti se executa pe cate un procesor distinct
 - Exista o relatie intre Ti si Tj pentru transferul de date / completarea functiilor de prelucrare realizate in cadrul job-ului.



Nivelul de Task

- $Ti_j = \{Pi_{j1},, Pi_{jk}, ..., Pi_{jp}\}$
- Task-urile sunt alcatuite din procese identificate de utilizator sau compilator pentru structuri multiprocesor

Task-ul

```
for i=1 to n x(i)=x(i-2)+y(i-2) y(i)=x(i-2)*y(i-1) y(i)=x(i)-2)*y(i-1) y(i)=x(i)-2)*y(i-1) y(i)=x(i-2)*y(i-1) y(i)=x(i)=x(i) y(i)=x(i)=x(i)
```

are doua procese P1 si P2

- Intre P1(i) si P2(i) exista o dependenta de date, deci nu pot fi efectuate in paralel
- Insa P1(i) si P2(i-1) pot fi efectuate in paralel




79

78

78

Nivelul de Proces

• Interdependenta intre procese este



Nivelul de Thread

- $Pi_{jk} = \{THi_{jk1} \dots THi_{jkt}\}$
- Procesele se mapeaza peste threadurile de la nivel de SO
- Runtime-ul SO decide modul de executie al threadurilor
- Sistemul de scheduling face maparea threadurilor utilizator peste cele SO




81


80

Nivelul de Variabila

- $Pi = \{l_{i1}, \ldots, l_{ik}\}$
 - Fiecare proces este format dintr-o multime de instructiuni care calculeaza variabilele de iesire in functie de variabilele de intrare
 - Paralelismul in cadrul unui proces se realizeaza prin calculul simultan a mai multe variabile de iesire
 - Putem considera ca in cadrul procesului P₁ variabilele
 - x(i) si y(i) se pot calcula in paralel
 - x(i) si y(i+1) se pot calcula in paralel

 P_1 x(i) = x(i-2) + y(i-2)y(i) = x(i-2) * y(i-1)





Problema

- Consideram un procesor ce implementează o structura paralela pipeline de citire-interpretareexecutie pentru procesare suprascalară
- Arătați îmbunătățirea performanței față de procesarea scalară cu pipeline și procesarea fără pipeline, presupunând ca intr-un ciclu de instrucțiune:
 - Citirea necesita o singura perioada de ceas
 - Decodarea necesita două perioade de ceas
 - Executia necesita **trei** perioade de ceas
- In total avem o secvență de 200 de instrucțiuni (



83

Solutie Simpla + Pipeline Scalara


O structure fara pipeline necesita 1200 de cicli de ceas: (n * 6)

• O structura pipeline scalară necesita 603 cicli de ceas: ((n-1) * 3 + 6)

$$1 + 2 + (200 * 3) = 603$$

 $1 + 2 + (n * 3)$

200*(1+2+3) = 1200



D1 D2 E1 E2 E3



85

D1 D2 E1 E2 E3

84


84


Solutie pipeline Superscalara x2

 Pipeline superscalar cu două unități paralele necesita 303 cicluri de ceas (n / 2 + 1) * 3)


 Daca fetch-ul se realizeaza secvential

```
1+2+((200/2)*4= 403
1+2+((200/2)*(1+3))
1 + 2 + ((n / 2) * 4)
```









Ce este Performanța Paralelă?

- Performanța paralela a unui sistem de calcul implica doi factori
 - Cerințele de calcul (ce trebuie făcut)
 - Resursele de calcul (cat costă să o faci)
- Problemele de calcul se traduc în cerințe de cod/algoritmi
- Resursele de calcul: interacţiune şi compromisuri intre componentele sistemului
- Performanţa este măsura a cât de bine pot fi satisfăcute cerinţele de calcul
- Evaluăm performanţa pentru a înţelege relaţiile dintre cerinţe şi resurse
- Decidem cum "schimbam soluţiile" pentru a atinge obiectivele
- Măsurile de performanță reflectă deciziile despre cum și cât de bine sunt capabile "soluțiile" să satisfacă cerințe de calcul

6

87

Probleme de Performanță

- Când folosim un sistem paralel de calcul
 - Performanța este rațiunea de "a fi" pentru paralelism
 - Performanță vs. eficienta sistemului paralel de calcul
- Performanţă paralelă vs. secvenţială
- Fara performanță paralelismul este inutil...
- Prelucrarea în paralel include tehnici şi tehnologii necesare pentru calculul în parallel:
 - Hardware, rețele, sisteme de operare, biblioteci paralele
 - Limbajele de programare, compilatoare, algoritmi, profiling, ...
- Paralelismul trebuie să ofere performanță
- Cum? Cât de bine?
 - Trebuie sa introducem / definim metrici si unitati de masura



89

88

Limitele Calcului Paralel

- Dacă fiecare procesor este evaluat la
 - k GFLOPS și există p procesoare,
- Ar trebui să vedem performanța k * p GFLOPS?
 - Dacă durează 100 de secunde la un procesor, ar trebui sa dureze 10 secunde pe 10 procesoare?
- Mai multi factori afectează performanța
 - Fiecare factor trebuie înțeles separat
- Dar ei interacționează între ei în moduri complexe
 - Soluția la o problemă poate crea alta
 - O problemă poate masca alta problema, etc.
- Scalarea (dimensionarea problemei) poate schimba performantele rezolvarii problemei
- Trebuie să înțelegem limitele calculului parallel
 - Performanta vs. eficienta



Embarassingly Parallel

- Un calcul "trivial" paralel este unul care poate fi împărțit în task-uri complet independete ce pot fi executate simultan
 - Într-un calcul **trivial paralel** nu există interacțiune între procese
 - Într-un calcul aproape trivial paralel există calcule ce trebuie distribuite şi colectate / combinate într-un fel
- Calculele trivial paralele au potențial pentru a atinge performanta maximă pe sisteme de calcul paralele
 - Timpul T secvențial poate fi redus la T / P ruland în paralel cu P procesoare
 - De ce acest lucru nu este întotdeauna adevarat?



90

Algoritmi / Arhitecturi Paralele

- Prelucrarea paralela include algoritmi si arhitecturi paralele
- Un algoritm paralel poate fi considerat ca o colectie de procese independente ce se executa simultan, procesele comunicand in timpul executiei
- Un algoritm se executa pe unitati functionale hardware care in general constau din
 - Elemente de procesare
 - Module care transfer date
- Ceea ce intereseaza este cum se transpun eficient procesele pe unitatile functionale hardware

Algoritmi / Arhitecturi Paralele v2

• H.T.Kung propune corelarea Algoritmi/Arhitectura:

Algoritmi paraleli	Arhitecturi paralele
Granularitate	Complexitate procesor
Control concurrent/sincronizare	Mod de operare
Transferul datelor	Structura memoriei
Geometria comunicatiei	Retele de comutare
Complexitate algoritm	Numar de procesoare
Dependenta taskuri	Dimensiune memorie

92

93

Granularitate / Complexitate

- Granularitatea obiectelor se refera la complexitatea modulului care poate fi job, task, process, thread sau instructiune
 - De obicei exista posibilitati de paralelism la o granularitate mare dar care nu este exploatata deoarece implica o comunicatie intensa si o crestere a complexitatii softwareului dezvoltat
 - La acest nivel se face o analiza intre granularitate si comunicatie pentru a stabili solutia cea mai buna / eficienta



Control Conturent / Operare

- Control concurent se refera la schema de selectie a modulelor pentru executie
 - Trebuie sa satisfaca dependenta de date si control
 - Asigurarea excluderii mutuale a accesului la resurse
- Schemele de control sunt bazate pe:
 - Disponibilitatea datelor (data flow)
 - Controlul centralizat (sinchronized)
 - Cererile de acces (demand-driven)
- Exemple:
 - Algoritmii ce proceseaza matrice se potrivesc pe procesoare sistolice
 - Algoritmii ce utilizeaza transferuri conditionate / iregularitati se potrivesc pe arhitecturi asincrone / data-flow



95

94

ato

- Transfer / Geometrie / Complexitate
- Transferul datelor se refera utilizarea operanzilor
 - Datele furnizate de instructiuni pot fi utilizate ca "date pure" in structurile data-flow sau pot fi depuse in locatii adresabile in masinile Von Neumann
- Geometria comunicatiei se refera la sablonul de interactiune intre module
 - Geometria comunicatiei poate fi regulata sau neregulata
- Complexitatea algoritmilor se refera la numarul de operatii necesare pentru implementarea unui algoritm
 - Influenteaza direct numarul de procesoare si dimensionarea memoriei necesare / utilizate



Performanță și Scalabilitate

- Evaluare
 - Runtime secvențial (T_{seq}) este o funcție de
 - Dimensiunea problemei și arhitectura secventiala utilizata
 - Runtime paralel (Tpar) este o funcție de
 - Dimensiunea problemei și arhitectura paralelă utilizata
 - Numarul de procesoare utilizate în executie + modul de interconectare
- Performanță paralelă este afectată atat de algoritm cat si de arhitectura
- Scalabilitatea este:
 - Abilitatea algoritmului paralel de a creste performanţa proporţional cu numărul de procesoare şi cu dimensiunea problemei



97

96

Strong vs. Weak Scaling

- Strong scaling
 - Masoara cum timpul de executie scade odata
 cu cresterea numarului de procesoare pentru
 o dimensiune fixa a problemei
 - Este o masura a paralelismului intrinsec dintr-o problema
 - Foarte util pentru probleme cu granularitate crescuta
 - Taskuri independente ce pot fi executate simultan



Exemplu de Strong Scaling

- Presupunem ca un cod parallel rezolva o problema in 100s folosind un processor
- Daca folosim 2 procesoare si programul necesita 50s pentru rezolvare acesta a atins scalabilitate "puternica" perfecta
 - Programul a putut fi spart in subprobleme complet independente
 - Fiecare processor si-a putut executa taskul in jumatate din timpul necesar initial

G

99

98

Strong vs. Weak Scaling

- Weak scaling
 - Masoara cum timpul de executie creste odata
 cu cresterea dimensiunii problemei si a
 numarului de procesoare
 - Incarcarea pe fiecare processor ramane constanta
 - Este o masura a scalabilitatii unui cod la dimensiuni crescute



Exemplu de Weak Scaling

- Presupunem ca un cod parallel poate rezolva o problema de dimensiune 1M in 100s folosind un processor
- Daca vom creste dimensiunea problemei la 2M si vom utiliza 2 procesoare iar timpul de procesare ramane 100s programul atinge scalabilitate "slaba" perfecta
 - Programul a scalat la dimensiuni mai mari fara nicio pierdere de performanta



100

101

State of Play

- In practica, e rar ca un program paralel sa atinga scalare perfecta "strong" sau "weak"
- Masurand scalabilitatea strong/weak putem identifica zone in care putem imbunatati programele noastre
- Ce tip de scalabilitate conteaza mai mult, depinde de natura problemei/aplicatiei
 - Daca e importanta scaderea timpului total de rezolvare
 strong scaling este mai relevant
 - Daca e importanta rezolvarea unei probleme mari ce nu poate fi rezolvata de un singur processor – weak scaling este mai relevant

6

Strong/Weak Scaling Powerups

- Evitati zonele secventiale de cod
- Folositi algoritmi eficienti de comunicare
- Utilizati algoritmi eficienti de load-balancing
- Echilibrati incarcarea wordloadurilor intre procesoare
- Realizati un pas de tunare / optimizare al executiei aplicatiilor paralele pentru hardware-ul specific pe care se realizeaza rularea



102

103

Scalabilitate vs. Eficienta

- Un program poate utiliza mai multe procesoare
 - Cum evaluezi scalabilitatea?
- Cum evaluezi performantele scalabilității?
- Evaluare comparativă
 - Dacă se dublează numărul de procesoare, la ce să ne așteptăm?
 - Scalabilitatea este liniară?
- Se utilizeaza o măsură de eficiență paralelă
 - Este menţinută eficienţa pe măsură ce creşte dimensiunea problemei?
- Cum se evalueaza valorile de performanţă?



Indicatori de Performantele ai Calculului Paralel – v1

- 104
- Rata de executie masoara rata de producere a unor rezultate in unitatea de timp a unei utitati single/multiprocesor
 - MIPS / GIPS / TIPS milioane/giga/tera de instructiuni pe secunda
 - Inadecvat SIMD
 - MOPS / GOPS / TOPS milioane/giga/tera de operatii pe secunda care masoara operatiile efectuate de unitatile de prelucrare
 - Ignora lungimea cuvantului si natura operatiilor
 - MFLOPS / GFLOPS / TFLOPS / PFLOPS milioane /giga/tera/peta de operatii cu virgula mobila pe secunda
 - Util in zona numerica / putin relevant in zona alphanumerica sau ML/Al
 - MLIPS / GLIPS/ TLIPS milioane /giga/tera de inferente logice pe secunda
 - Utile in aplicatii ML/AI

104

Indicatori de Performantele ai 10 Calculului Paralel – v2

- Avem o structura paralela cu p procesoare
- Viteza de prelucrare: $V_p = \frac{T_1}{T_n}$ unde
 - $-T_1$ timpul pentru prelucrarea pe un procesor
 - T_p timpul pentru prelucrarea pe p procesoare
 - $-V_p$ = raportul intre prelucrarea secventiala si cea paralela
 - Deoarece exista overhead cu sincronizarea: $1 \le V_p < p$
- Eficienta: $E_p = \frac{V_p}{p} = \frac{T_1}{p * T_p} < 1$ unde
 - Eficienta este ca raportul dintre viteza de prelucrare si numarul de procesoare
 - Este o masura a eficientei costului
 - Cost p* T_p este p* $T_p >> T_1$



Indicatori de Performantele ai Calculului Paralel – v3

106

• Redundanta: $R_p = \frac{O_p}{O_1} =$

nr total de operatii efectuate pe cele p procesoare unde nr de operatii necesare efectuarii pe 1 procesor


- R_p este raportul intre numarul total al operatiilor O_p necesar efectuarii calculului cu p procesoare si numarul de operatii O₁ necesar efectuarii calculului cu un singur procesor
- Utilizarea: $U_p = \frac{O_p}{p^*T_p} \le 1$ unde
 - U_p este raportul dintre numarul de operatii O_p necesar efectuarii calculului cu p procesoare si numarul de operatii care ar fi putut fi efectuate cu p procesoare in timpul T_p





106


Exemplu – 107 Scalabilitatea adunarii a n numere

- Scalabilitatea unui sistem paralel este masura capacitatii de a creste viteza de prelucrare utilizand mai multe
- 3 7 11 15 2 6 10 14 1 5 9 13 0 4 8 12 0 1 2 3 procesoare Adunarea a n numere utilizand p
- procesoare conduce la: $T_p = \frac{n}{p} + 2 * log p$










Legea lui Amdahl


- Sa consideram
 - $-f = f_{seq}$ procentul de program care se executa secvential
 - 1-f = f_{par} procentul de program care poate fi paralelizat
- Fie T₁ timpul de executie pe o structura cu 1 procesor
- Fie T_p timpul de executie pe o structura cu p procesoare
- Viteza de prelucrare

$$\begin{split} - \, \mathsf{V_p} &= \frac{\mathsf{T_1}}{\mathsf{T_p}} = \frac{\mathsf{T_1}}{f * \mathsf{T_1} + (1 - f) * \mathsf{T_1} / p} = \frac{1}{f + (1 - f) / p} \\ - \, \mathsf{V_p} &= \frac{1}{f_{\mathsf{seq}} + f_{\mathit{par}} / p} = \frac{1}{f_{\mathsf{seq}} + (1 - f_{\mathit{seq}}) / p} \; \mathsf{cu} \; \mathsf{p} \to \infty \\ - \, \mathsf{Astfel} \; \mathsf{V_p} &= \frac{1}{f} = \frac{1}{f_{\mathsf{seq}}} \end{split}$$

6

108





Scalabilitatea Legii lui Amdahl - v2

- Capacitatea algoritmului paralel de a obţine speedup e proporţional cu numărul de procesoare şi dimensiunea problemei
- Când se aplică Legea lui Amdahl? $V_p = \frac{1}{f_{seq} + f_{par}/p}$
 - Când dimensiunea problemei este fixa
 - Scalare puternică (p $ightarrow \infty$, $V_p
 ightarrow 1$ / fseq)
- Speeup-ul este limitat de partea seriala nu de numarul de procesoare!
- Eficiența perfectă (strong) este greu de realizat!



Legea lui Gustafson-Barsis – v1

- Speedup pentru o problema scalata perspectiva unui DataCenter
 - Probleme mari & utilizarea eficienta a resurselor
 - Problema poate fi scalata (modificarea dimensiunii!)
- Cât de mare poate fi o problema? (HPL/MD/QED)
- Care este contrangerea problemei care se executa in parallel?

Presupunem că timpul de executie este constant

- $T_p = C = (f + (1-f)) * C = (f_{seq} + f_{par}) * C$
- f_{seq} este fracțiunea de T_{p} pentru execuția secvențială
- $-\mathbf{f}_{par}$ este fracțiunea de T_{p} pentru execuție paralelă



112

Legea lui Gustafson-Barsis – v2


Scalarea pe **p** procesoare conduce la

- $T_s = f_{seq} + p*(1 f_{seq}) = f_{seq} + p*f_{par}$, deoarece $f_{par} = 1 f_{seq}$
- p*f_{par} ne arata incarcarea centrului de date
 T_s = 1- f_{par} + p*f_{par} = 1 + (p-1)f_{par}
 T_p= f_{seq}+ (1-f_{seq})*p / p= 1

Care este speedup-ul în acest caz?

$$-V_p = T_s / T_p = T_s / 1 = f_{seq} + p (1 - f_{seq}) = 1 + (p-1) f_{par}$$





Scalabilitate Gustafson-Barsis

Scalabilitate

- Capacitatea algoritmului paralel de a scala este proporţional cu numărul de procesoare şi cu dimensiunea problemei
- Când se aplică Legea lui Gustafson?
 - Când dimensiunea problemei poate fi crescuta
 - Scalabilitate slabă (weak scaling) $V_p = 1 + (p-1)f_{par}$
 - Speedup-ul include si numărul de procesoare!
 - Cand se poate menţine sau creşte eficienţa paralelă prin scalarea problemei

115

Comparatie Amdahl / Gustafson

- Considerand s fractiunea de cod serial f_{seq} de mai devreme si p procesoare
 - Legea lui Amdahl este Speedup = $V_p = \frac{1}{s + (1-s)/p}$
 - Legea lui Gustafson este Speedup = $V_p = \frac{1-s}{s + (1-s)/p}$
- Exemplu: daca s = 20% si regiunea de cod paralelizabil este astfel 80% cele doua legi indica:

Speedup Legea lui Amdahl	Speedup Legea lui Gustafson
1.6	2.5
2.2	4
2.6	5
2.9	6
	Amdahl 1.6 2.2 2.6

• Gustafson prezice speedup-uri mai mari



116

117

Discutie Amdahl / Gustafson

- Care lege e mai "precisa"?
 - In practica, estimarea legii lui Gustafson este mai precisa decat legea lui Amdahl pentru ca majoritatea problemelor sunt scalabile
 - Se poate creste dimensiunea problemei pentru a folosi puterea de calcul
 - Atat Amdahl cat si Gustafson sunt limite teoretice!
- Speedup-ul real e mereu mai mic si depinde de
 - Eficienta algortimului parallel
 - Overheadul parallel
 - Dimensiunea problemei (weak scaling)
 - Dimensiunea sistemului de calcul (strong scaling)
- Legile ne ajuta sa intelegem limitarile si beneficiile sistemelor paralele de calcul

