

Linux基础

Helight@QQ.com



1 Linux概述

Linux的性质

Linux为一种自由软件,是一种真正多任务和多用户的网络操作系统。

软件的分类

商业软件:用户必须向发行商购软件的许可证,用户只具有使用权、 用户不能无法复制和拷贝。

共享软件:用户可以免费使用软件的试用版,在试用期间用户可以复制,但是使用结束后用户必须购买软件的许可证。

自由软件:用户可以免费的永远使用软件且可以任意复制。



GNU是自由软件的积极倡导者Richard Stallman 组织开发的一个完全基于自由软件的软件体系。



其标志头像如图。GNU本意是非洲大陆的一种牛羚。

为保证GNU软件可以自由地"使用、复制、修改和发布",所有GNU软件都遵守一份协议条款,即GNU通用公共许可证(GNU General Public License,GPL)。

GPL 是Richard Stallman在开放源代码软件发行的实践中,逐渐总结出的一套保护自由软件的条款。当人们提起商业软件版权时,总会用到Copyright,而在GPL中,人们则使用"CopyLeft"("反版权")。Copyright禁止用户对所购得软件拷贝、更改,禁止用户对软件重分发等;而GPL对软件的限制同商业软件完全不同,所以人们习惯上用CopyLeft来表示自由软件的特性。



Linux操作系统及其上的大部分软件在版权上使用自由 软件基金会的GNU(General Public License)通用 公共许可证(GPL)。该版权的使用方法的两段话:

- (1) 您有权采用收费或免费的方式发布该软件,但您也必须告知您的收受者,他们同样拥有此权利,即用收费或免费的方式再次发送,您不得要求收受者放弃此权利。
- (2)您可以取得源代码并作您喜欢的修改,也可将之出售图利,但您的收受人若要求您提供源代码,您不能拒绝,或至少告知其在何处可以找到源代码。您的收受人也可将该源代码进行修改或出售,您不得要求收受人放弃此权利。



Linux与NT/2000/2003的主要差别

(1) 多用户方面

Linux:同时允许多个用户、多个桌面

Win NT/2k/2003: 同时只能允许一个用户、一个桌面

(2) GUI界面方面

Linux: GUI界面采用x-windows且与内核是相互独立

Win NT/2k/2003: GUI与内核是集成在一起的

(3) 共享资源相互访问

Linux: NFS、Samba实现Linux及Windows主机之间相互访问

Win NT/2k/2003: 利用网上邻居实现相互访问

(4) 配置文件

Linux: 有多个配置文件

Win NT/2k/2003: 所有配置集中在注册表中



Linux操作系统及其上的大部分软件在版权上使用自由 软件基金会的GNU(General Public License)通用 公共许可证(GPL)。该版权的使用方法的两段话:

- (1) 您有权采用收费或免费的方式发布该软件,但您也必须告知您的收受者,他们同样拥有此权利,即用收费或免费的方式再次发送,您不得要求收受者放弃此权利。
- (2)您可以取得源代码并作您喜欢的修改,也可将之出售图利,但您的收受人若要求您提供源代码,您不能拒绝,或至少告知其在何处可以找到源代码。您的收受人也可将该源代码进行修改或出售,您不得要求201收受人放弃此权利。



Linux常见发行版本

- RedHat Linux
- fedora
- centOS
- SUSE Linux
- Mandarke Linux
- Turbo Linux
- ▶ 红旗Linux
- **>**...



- ▶ Fedom和Redhat这两个Linux的发行版放联系很密切。Redhat 自9.0 以后,不再发布桌面版的,而是把这个项目与开源社区合作,于 是就有了Fedora 这个 Linux 发行版。Fedora 可以说是Redhat 桌面版本的延续,只不过是与开源社区合作。
- ➤ Redhat的 Fedora Core Linux和Enterprise Linux,都需要遵循GNU协 议即需要发布自己的源代码。

所以,对于免费的Fedora Core Linux,从Redhat网站上可以直 接下载ISO刻盘,还能下载到SRPM的ISO,即程序包源码光盘。 对于收费的Enterprise Linux系列,是一款商业产品,所以网站上不 能下载到ISO文件,需要购买正式授权方可。由于Enterprise Linux 也需要遵循GNU协议,故必须发布源代码。所以在Redhat的网站 上,可以获得AS/ES/WS系列的SRPM源码ISO文件。这些文件可以 被自由的下载,修改代码,重新编译使用。

CentOS社区将Redhat的网站上的所有源代码下载下来,进行 重新编译。重新编译后,由于AS/ES/WS是商业产品,必须将所有Redhat的Logo和标识改成自己的CentOS标识。比如将AS4原版的 SRPM源码编译后,就成为了CentOS 4.0。AS4Update1的源码编译 后,就成为了CentOS4.1。AS4Update2的源码编译后,就成为了 CentOS4.2。同理,CentOS的3.x/4.x都对应着相应的版本。

所以我们说,CentOS就是Redhat的AS/ES/WS的免费版本。 使用CentOS,可以获得和AS/ES相同的性能和感受。



- 2、Linux基本操作命令
- > 文件和目录操作的命令
- > 文件归档和压缩的命令
- ▶ 用户和用户组管理命令
- > 系统管理命令



1. 文件系统

指的计算机系统内的文件和目录的集合。

2. Linux目录结构如图:

/bin:基本系统程序 /boot:启动相关文件

/dev:设备文件

/etc: 配置文件

/home: 所有用户的个人主目录

/lib: 库文件

/mnt:临时挂装其他文件系统

/proc: 虚拟文件系统,其文件放在内存而非磁盘。

/root:超级用户主目录。

/sbin:系统管理员所使用的可执行文件

/tmp:程序运行时的临时信息。 /usr:软件包程序、系统源代码等

/var: 大小经常发生变化的文件,如日志文件等。

/lost +found:系统发生故障时,存放找不到正确存储位置的文

Is:查看指定目录下的内容(文件和目录)

格式:ls 参数 name

- -a 显示所有文件及目录 (Is内定将档案名或目录名称开头为"."的视为隐藏文件,不会列出)
- -I 除文件名称外,并将文件类型、权限、拥有者、文件大小等信息详细 列出
- -t 将文件依建立时间之先后次序列出
- -F 在列出的文件名称后加一符号;例如可执行文件则加 "*",目录则加 "/"
- -R 若目录下有文件,则以下的文件都依序列出例:
- []#Is -al /home(列出目录/home 下的所有文件的详细信息,包括隐藏文件)

3. 文件颜色的区别

白色: 普通文件

红色: 压缩文件

蓝色: 目录文件

青绿色:链接文件

黄色:设备文件(/dev)

绿色:可执行文件(/bin、/sbin)

粉红色: 图片文件

4.文件属性、权限

文件的字节数

链接数



```
[]#ls -l /bin/ls
```

rwxr-xr-x 1 root root /bin/ls

67668 Feb 19 2003

文件名 文件最后修改的日期和时间

> 共享该文件访问的用户组组名 文件属主的登陆名

第1位字符:文件类型

d:目录;

I:表明是链接;

-:普通文件

第2到10位:权限

文件属主权限:

rwx

(2.3.4位)

文件属主所在组成员权限:rwx

(5.6.7位)

其他成员权限:

rwx

(8.9.10位)

[root@localhost ~]# || /bin/|s -rwkr-xr-x 1 root root 97972 2007-10-31 /bin/|s [root@localhost ~]# ■

2010-1-11

13

1	:改变当前目	1 =
ca		1 71
Сu		1/1

格式:cd <dir> 将当前目录切换到dir

- □ 其中 dir的名字表示法可为绝对路径或相对路径。若目录名称省略,则变换至使用者的 home directory (也就是刚 login 时所在的目录)。
- □ 另外,"~" 也表示为 home directory 的意思,"." 则是表示目前 所在的目录,".." 则表示目前目录位置的上一层目录。
- □ 范例:跳到 /usr/bin/: cd /usr/bin
- 跳到自己的 home directory: cd ~
- □ 跳到目前目录的上上两层: cd ../..

```
pwd 察看当前路径
```

```
例 [root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cd /home
[root@localhost home]# pwd
/home
man命令
```

察看命令或函数的用法。



chmod: 更改文件访问权限

格式: chmod [参数] mode filename

mode: 权限设定字串,有两种方式:

(1) [ugoa][+-=][rwx]

u 表示该文件的拥有者, g 表示与该文件的拥有者属于同一个组(group), o 表示其他以外的人, a 表示这三者皆是。

+ 表示增加权限、- 表示取消权限、= 表示唯一设定权限(只设定一种)。

r表示可读取,w表示可写入,x表示可执行。



- □将文件 file1.txt 设为所有人皆可读取: chmod ugo+r file1.txt 或 chmod a+r file1.txt
- □将文件 file1.txt 与 file2.txt 设为:该文件 拥有者和其同一组的成员可写入,但其他 以外的人不可写入: chmod ug+w,o-w file1.txt file2.txt
- □将 ex1 设定为只有该文件拥有者可以执行: chmod u+x,go-x ex1

参数:-R对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更(即以递归 的方式逐个变更)

□将目前目录下的所有文件与子目录皆设为任何人可读取: chmod -R a+r*

```
[root@localhost wil]# pwd
/home/will
[r∞t@localhost wil]# ||
总计 15756
-rw----- 1 root root 16100505 2005-12-16 \MwareTools-5.5.1-19175.tar.gz
drwx--x--x 7 root root
                          4096 2005-12-16 vmware-tools-distrib
[root@localhost wil]# cd ..
[root@localhost home]# []
总计 8
drwx----- 5 wjl wjl 4096 07-20 00:06 wjl
|[root@localhost /]# cd /home
 [root@localhost home]# chmod -R a+r *
 [root@localhost home]# []
 总计 8
 drwxr--r-- 5 wjl wjl 4096 07-20 00:06 wjl
 [root@localhost home]# cd wil
 [root@localhost wil]# ||
 总计 15756
 -rw-r--r-- 1 root root 16100505 2005-12-16 \text{VMwareTools-5.5.1-19175.tar.qz}
 drwxr-xr-x 7 r∞t r∞t
                            4096 2005-12-16 ymware-tools-distrib
```



(2)用数字来表示权限

格式: chmod abc file

```
r=4, w=2, x=1
若要rwx属性则4+2+1=7;
若要rw-属性则4+2=6;
若要r-x属性则4+1=7。
```

例:

```
chmod 777 file (chmod a=rwx file)
chmod 771 file (chmod ug=rwx,o=x file)
```



chown: 改变文件或目录的拥有者.

格式: chmod[参数] user[:group] file

说明: user : 新的文件拥有者的使用者 ID

group:新的文件拥有者的使用者组名(group)

-R: 对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的拥有者变更

(即以递归的方式逐个变更)

例:

- 1.将file1.txt 的拥有者设为 guoup1组的rose: chown rose:group1 file1.txt
- 2. 将目前目录下的所有文件与子目录的拥有者皆设为group1组的使用者rose: chmod -R rose: group1 *



chgrp:修改文件或目录所属的用户组.

格式: chmod[参数] 用户组名 文件或目录

说明:

-R:对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的拥有者变更(即以递归的方式逐个变更)

例:

将filel.txt 所属组设为 guoupl: chgrp groupl filel.txt

2010–1–11



rm:删除文件及目录。

格式: rm [options] name...

说明:

- -f直接删除,无需逐一确认,即使原文件属性设为 只读。
- -r 将目录及以下的文件逐一删除。

例:

1. 删除所有C语言文件, 删除前逐一询问确认:

rm *.c

2. 将 Finished 子目录及子目录中所有文件删除:

rm -r Finished (rm -rf Finished)



cp:将一个文件拷贝至另一文件,

或将一个或数个文件拷贝至另一目录。

格式: cp [options] source dest cp [options] source... directory

说明:

- -r 若 source是目录,则将目录复制至目的地。
- -f 若目的地已经有相同文件名的文件存在,则在复制前先予以删除再行复制。

例:

将文件 aaa 复制(已存在), 并命名为 bbb: cp aaa bbb

将所有的C语言文件拷贝至 Finished目录中: 2016-19-14.c Finished



mv:将一个文件移至另一文件(重命名),或将数个文件移至另一目录。

格式: mv [options] source dest mv [options] source... directory

例:

将档案 aaa 更名为 bbb:
mv aaa bbb

将所有的C语言文件移至/home/user1目录中:

²⁰¹⁰⁻¹⁻¹¹*.c /home/user1



mkdir:创建目录

格式:mkdir 目录名

例:mkdir xyz (在当前目录)

rmdir: 删除空目录

说明: -p删除目录下所有的空目录。如有非空子目录则保留,如所有的子目录都空,则删除该目录。

例: rmdir -p a/b/c 近似于:

rmdir a/b/c a/b a



touch:改变文件的时间戳

格式: touch 文件名

说明:如果文件不存在,则创建该文件。



cat

- 1)显示文件内容 cat [参数] filename
- **-n** 或 **-number**: 由 **1** 开始对所有输出的行数编号
- 2)连接多个文件

cat file1...filen > fileName



more

格式: more [-dlfpcsu] [-num] [+/pattern]

[+linenum] [fileNames..] 说明:类似 cat (全部显示),不过会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读,而最基本的指令就是按空白 键(space)就往下一页显示,按 b 键就会往回(back)一页显示,按q退出。

参数:

-num 一次显示的行数 +num 从第 num 行开始显示

fileNames 欲显示内容的文件,可为复数个数 例:

more -s testfile 逐页显示 testfile 文件内容,如有连续两行以上空白行则以一行空白行显示。 more +20 testfile 从第 20 行开始显示 testfile文



less

格式: less [Option] filename

说明:

less 的作用与 more 十分相似,都可以用来浏览文本文件的内容,不同的是 less 允许使用者往回卷动以浏览已经看过的部分,全部显示完后不退出,同时因为 less 并未在一开始就读入整个文件,因此在遇上大型文件的开启时,会比一般的文本编辑器(如 vi)来的快速。




```
head
 head filename 默认显示前10行
 head -20 filename 显示前20行
tail
 tail filename
 tail -20 filename
 tail -f filename
```

退出Vi

wq,x,q

命令行模

大



ESC

插入模式

2010-1-11

ENTER



编辑模式

注意: 在编辑模式下,输入的字符被看成是命令进行光标移动、剪切、拷贝、粘贴、删除、插入等编辑动作。

▶ 光标移动(区分大小写)

j,k,h,l:上,下,左,右

Ctrl+b:向上翻页

Ctrl+f: 向下翻页

H: 屏幕最上行

L: 屏幕最下行

\$:右移至本行末尾

0: 左移本行开头

gg:文件首行 G:文件末行



▶剪切拷贝粘贴

x: 删除光标所在的字符

dd:删除光标所在行

ndd: 删除n行

yy: 复制当前行

nyy: 复制n行

p:将剪切或复制的内容粘贴到光标的下行

P:将剪切或复制的内容粘贴到光标的上行

▶ 搜索字符串

/str: 正向搜索

? str: 反向搜索

n: 搜索下一个

Shift:n: 反向搜索下一个



▶ 撤销

u:撤销上一个命令。

1:在新的光标位置重复最后一条命令。

插入模式:

注意:输入以下命令后,屏幕下方会出现"insert",表示进入插入模式

i: 在光标左侧输入文字

a: 在光标右侧输入文字

o: 在光标所在行的下行增添新行

O: 在光标所在行的上行增添新行



命令模式(编辑模式下输入:)

注意:命令模式的命令均以:开始

: w 保存

: **q**退出

:wq保存并退出(等于:x)

: q! 不保存退出

: f 显示当前文件名、文件行数、当前光标所在的 行数等信息

:%s/oldstr/newstr替换字符串

:%s/oldstr/newstr/gc替换字符串,替换前询问。



gedit

在图形模式下,可使用gedit软件进行编辑修 改。

[]\$gedit filename



grep:在文件中查找指定的字符串.

说明:

-r:以递归方式查询目录下的所有子目录的文件。

-i:不区分字符串的大小写。

例: grep 'user1' /etc/passwd

locate: 查找所有名称中包含制定字符串的 文件或目录

例: locate ipconfig

find:目录中搜索文件

格式 find [起始目录][搜索条件]

说明:

- 起始目录:指定目录路径,系统从这里开始沿着目录树向下查找文件。它是一个路径列表,相互用空格分离,如果不写起始目录,那么默认为当前目录。
- ▶ 搜索条件
 - -name '字符串': 查找文件名中包含所给字符串的所有文件,支持统配符*和?。
- -atime n: 搜索在n天前访问过的文件。
- -ctime n: 搜索在n天前修改过的文件。
- -group '组名':搜索属于指定用户组的文件。
- -user '用户名':搜索属于用户名的文件。
- -size n: 搜索文件大小是n的文件。
- 一type x: 搜索类型为x的文件(b块设备文件, c字符设备文件, d目录文件, f普通文件, l链接文件等)。



find命令查找文件的几种方法举例:

(1) 根据文件名查找

find / - name lilo.conf "/"表示搜索整个硬盘。

(2) 快速查找文件

根据文件名查找文件会遇到一个实际问题,就是要花费相当长的一段时间,特别是大型Linux文件系统和大容量硬盘文件放在很深的子目录中时。如果我们知道了这个文件存放在某个目录中,那么只要在这个目录中往下寻找就能节省很多时间。

find /etc - name smb.conf

(3) 根据部分文件名查找方法

有时我们知道只某个文件包含有abvd这4个字,那么要查找系统中所有包含有这4个字符的文件可以输入下面命令:

find / - name '*abvd*'

(4) 使用混合查找方式查找文件

find命令可以使用混合查找的方法,例如,我们想在/etc目录中查找大于500000字节,并且在24小时内修改的某个文件,则可以使用-and(与)把两个查找参数链接起来组合成一个混合的查找方式。

find/etc-size +500000c - and -ctime +1

40



文件链接

硬链接

实质:一个文件拥有多个有效的路径名和文件名.

实际上是同一个文件,对一个文件进行修改等操作,另一个文件有影响.

#ln test.c testlnk1.c

#ln test.c testlnk2.c

#ls -l test.c (共3个连接)

-rw-r- r-- 3 root root 4096 sep 1 20:00 test.c

#rm test.c (只删除一个文件,当3个都删除时,才会被真正删除)

局限性:不能跨 Filesystem; 不能 link 目录。



软链接

链接文件实际是个"指针文件",保存所指向的文件的路径名.

#In -s oldfile linkfile(不加参数s,则默认硬连接)

如果删除原文件,则链接文件就会打不开.



file

file通过探测文件内容判断文件类型。

格式: file 文件名

说明:使用file命令可以知道某个文件究竟是二进制 (ELF格式)的可执行文件,还是Shell Script文件, 或者是其它的什么格式。file能识别的文件类型有目 录、Shell脚本、英文文本、二进制可执行文件、C语 言源文件、文本文件、DOS的可执行文件等。

例:

如果我们看到一个没有后缀的文件file1,可以使用下面命令:

\$,file,file1



tar 归档文件命令

格式:tar [选项] file...

- -c创建归档文件
- -v强制tar执行冗长模式,即在归档时打印每一个文件名.
- -f 告诉tar下一个参数是创建的归档文件的文件名.
- -x 解开归档文件
- -t 查看归档文件的文件信息.

例:

tar cvf abc.tar /home/test tar tvf abc.tar tar xvf abc.tar



压缩/解压缩文件

压缩: gzip FileName

解压1: gunzip FileName.gz 解压2: gzip -d FileName.gz

.zip 压缩: zip FileName.zip fileName(zip -r FileName.zip dirName压缩目

解压: unzip FileName.zip

> .bz2

压缩: bzip2 FileName

解压1: bunzip2 FileName.bz2 解压2: bzip2 -d FileName.bz2

Z 压缩: compress FileName

解压: uncompress FileName.Z



➤ .tar.gz

解压: tar zxvf FileName.tar.gz 压缩: tar zcvf FileName.tar.gz DirName

>.tar.bz2

解压: tar jxvf FileName.tar.bz2

压缩: tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName

>.tar.Z

解压: tar Zxvf FileName.tar.Z

tar Zcvf FileName.tar.Z DirName



rpm

RedHat Package Management ,用于管理各种软件。

如:

vsftpd-1.1.3-8.i386.rpm

rpm包的文件名中包含了这个软件包的版本 信息,操作系统信息,硬件要求等等



- ✓ 安装rpm包:
- rpm -ivh ****.rpm
- ✓ 删除rpm包:
- rpm -e ****(注意: 不带.rpm后缀, 版本号带不带都可以)
- ✓ 查询系统是否已安装指定的rpm包:
- rpm -qa *** (不带版本号)
- 或rpm -qa |qrep "***"
- ✓ 查询系统所有安装的rpm包
- rpm -qa



总结:

获得软件包相关的信息用rpm -q q表示查询query,后面可以跟其他选项: i 表示info, 获得软件包的信息; I表示list, 获得文件列表: a 表示all, 在所有包中执行查询; f表示file,根据文件进行相关的查询; p 表示package,根据软件包进行查询

rpm软件包下载: http://rpm.pbone.net/



用户和用户组管理

Linux系统中,每一个用户都有一个唯一的身份标识,称为用户ID(UID)。每一个用户至少属于一个用户组。用户组是由系统管理员创建的、有多个用户组成的用户群体。每一个用户组也有一个唯一的身份标识,成为用户组ID。不同的用户和用户组对系统拥有不同的权限。对文件或目录的访问,以及对程序的执行都需要调用者拥有相符合的身份。

2010-1-11 49



用户管理包括添加用户、删除用户、修改用户属性 等,相关文件包括/etc/passwd、/etc/shadow [[root@localhost wjl]# Is -I /usr/sbin/useradd /usr/sbin/adduser | rowt root 7 07-20 04:52 /usr/sbin/adduser -> useradd | usr/sbin/adduser -> useradd | usr/sbin/useradd |

✓ 增加用户: adduser (useradd) UserName

- ✔ 删除用户: deluser (userdel) UserName
- ✓ 设置或修改密码: passwd UserName(注意: 超 级用户root可更改其他用户密码,普通用户只能更改自己 的。)



✓ /etc/passwd 文件: 保存用户相关信息

每个用户占一行,内容格式为:

用户名: 密码: UID: GID: 用户全名: 个人主目录: 登录she11

例如:

wjl: x: 500: 500: wangjingli: /home/wjl: /bin/bash

✓ /etc/shadow文件:存放加密的口令

用户名:加密的密码:从1970.1.1到上次修改密码的天数:密码的最少使用天数:密码有效期:密码失效前警告的天数:从密码过期到彻底停用的天数:

账号失效日期:保留

✔ 临时禁用用户

在/etc/passwd文件中,最前面加"#"或密码前加*;

在/etc/shadow文件中,密码字段前加"*"。

例:

 $y_0i_0:_{1-1}x: 500: 500:$ wangjingli: /home/wjl: /bin/bash₅₁



忘记root密码,解决方法:

以单用户方式进入系统,修改root的密码然后再重新启动。

1.对于LILO:

当系统启动到出现LILO引导画面时,对于图形引导方式按TAB键进入文本方式,然后在LILO处输入linux single回车即可进入免密码的控制台,进入以后使用passwd命令修改root的密码即可。

2.对于GRUB:

GRUB:

- a). 在引导装载程序菜单上,键入e进入编辑模式, 将会出现一个引导项目列表。
- b). 查找kernel开始的行,例如: kernel /vmlinuz-2.4.18-0.4 ro root=/dev/hda2 按上下箭头键直到这一行被突出显示,然后按 e进行编辑:在文本结尾处空一格键入 single,告诉 GRUB 引导单用户 Linux 模式。
- c). 按 Enter 键使编辑结果生效,并回到编辑模式屏幕,再按b, GRUB 就 会引导单用户 Linux 模式。
- d).结束载入后,将会出现一个与以下相似的 shell 提示: sh-2.05#
- e).改变root用户密码,键入: bash# passwd root

2010年12人两遍新密码。结束后, 密码就会被改变.

d).在提示下键入 reboot 来重新引导,用新密码登陆系统。



su: 转成超级用户或用户切换

whoami: 查看当前用户的登陆名

```
[root@localhost ~]# whoami
root
[root@localhost ~]# su wjl
[wjl@localhost root]$ whoami
wjl
[wjl@localhost root]$ su root
口令:
[root@localhost ~]# whoami
root
```



用户组管理

主要是对用户组的添加、修改、删除等操作,所涉及的文件有:/etc/group、/etc/gshadow等。

✓ groupadd:添加用户组

例: groupadd teacher

✓ groupdel:删除用户组

例: groupdel teacher

✓ groupmod: 修改用户组

-g:更改用户组gid。

-n:更改用户组名称。

例: groupmod -g 506 -n teacher1 teacher



挂载命令(Mount)几种格式:

mount [-ahlV] # mount -t type /dev/hdxx /mountpoint # mount -o [options]

参数说明:

-a: 依照 /etc/fstab 的内容将所有相关的磁盘都挂上来 -h: 只列出 mount 相关的参数,并不挂载任何设备 -l: 列出目前已经挂载的设备、文件系统名称与挂载点 -V: 列出 mount 的版本信息

type: 将后面 /dev/hdxx 这个设备以 type 的文件格式挂载到 /mountpoint 这个点,常见的有:

Windows 系统的文件格式 vfat, msdos :

Linux 的主要文件格式 ext.ext2:

光盘文件格式 iso9660 :

Windows 2000 使用 NTFS 格式 nfs, ntfs:

-o: 这个参数后面的选项有:

让 mount 的扇区为可擦写设定为只读属性

remount: 让系统本来挂载的扇区重新被挂载

```
范例:
```

```
[root @test /root]# mount -a
[root @test /root]# mount -t iso9660 /dev/cdrom
/mnt/cdrom
```

挂载光盘

[root@test /root]# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy

挂载 windows文件系统的软盘

[root @test /root]# mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy

挂载 Linux文件系统的软盘

[root@test /root]# mount -t ext2 /dev/hdc6 /home

挂载 Linux 文件格式硬盘

2010-1-11 56



```
卸载命令umount
# umount / mountpoint
卸载/mountpoint目录上所挂载的文件系
统。
例如:
```

mount /dev/sda1 /mnt/usb(挂载u盘) #umount /mnt/usb (卸载u盘)



fdisk

查看磁盘分区,或删除修改分区等fdisk /dev/had

查看磁盘等容量:

quota:系统管理员查看某个用户的磁盘使用情况

格式: quota -u 用户名

free

查看内存使用情况



df 查看已挂载磁盘的总容量、使用容量等信息

-k: 使用 KBytes 显示结果

-m: 使用 MBytes 显示结果

-h: 输出结果带上单位

du 查看目录占用的磁盘容量信息.

如果不指定文件或目录名,则默认对当前目录进行统计。

-a:全部的文件与目录都列出来,默认值是指列出目录的值

-c:最后加总 total

-b:列出的值以 bytes 输出

-k:列出的值以 KB 输出

-m:列出的值以 MB 输出

-s :只列出最后加总的值(块数, 1块=1024字节)

201**-h**:输出结果带上单位



file: 查看文件类型

格式: file 文件名

stat:显示文件相关信息

格式: stat 文件名

```
[root®localhost ~]# file install.log
install.log: UTF-8 Unicode text
[root®localhost ~]# stat install.log
File: fnstall.log"
Size: 62406 Blocks: 144 IO Block: 4096 普通文件
Device: fd00h/64768d Inode: 491522 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2008-07-23 10:50:49.000000000 +0800
Modify: 2008-07-20 07:11:54.0000000000 +0800
Change: 2008-07-20 07:11:54.0000000000 +0800
```



date: 查看/修改系统时间

uname:显示系统信息

[root@localhost ~]# uname —a Linux localhost.localdomain 2.6.23.1—42.fc8 #1 SMP Tue Oct 30 13:55:12 EDT 2007 i686 athlon i386 GNU/Linux

hostname:显示当前本地主机名称

alias/unalias:设定/取消别名

格式:

查看: alias

设定: alias ls='ls -l'



&:指定后台运行

格式:命令&

jobs:显示目前正在后台运行的任务列表。

fg:将后台运行的程序移至前台。

格式: fg 序号(通过jobs命令显示的)

clear: 清屏并把光标移至左上角。

who:查看系统当前有哪些用户登录

```
[root@localhost wjl]# who
root tty2 2008-07-23 08:01
root tty7 2008-07-23 08:00 (:0)
root pts/1 2008-07-23 16:26 (:0.0)
root pts/2 2008-07-23 15:17 (:0.0)
```



ps:检测进程情况

ps -aux:查看所有进程

top: 动态实时显示系统进程情况

kill:杀死指定进程

格式: kill pid

说明:

1、pid可通过ps查询。

2、对无法自动结束的进程,可使用参数"-9"来强行结束 (可能会造成数据丢失,如vi)。



/proc文件系统

proc不是真正的文件系统,不占用外存空间,只是以文件的方式为访问Linux内核数据提供接口,用户和应用程序可通过/proc获得系统的运行信息。系统信息是动态变化的,所以用户读取/pro文件时只是瞬时的。

1、查看进程信息

/proc目录中,每个一数字命名的子目录对应着系统中的一个进程,数字就是进程号pid。

例: 查看vi进程(通过ps查看到pid=4929)

```
0:00 vim abc.c
   4929 pts/1 S+
   4953 pts/2 R+
                       0:00 ps -ax
   [root@localhost proc]# cd 4929
   [root@localhost 4929]# Is
       coredump_filter exe
   attr
                                     loginuid mountstats sched
                                                                   statm
                                              oom_adj
   auxv
        cpuset
                                     maps
                                                         schedstat
                                                                   status
   clear refs cwd
                             fdinfo
                                     mem oom_score
                                                         smaps
                                                                   task
  cmdline
             environ
                                     mounts
                                           root
                                                         stat
                                                                   wchan
   [root@localhost 4929]# II exe
   Irwkrwkrwk 1 root root 0 07-23 17:02 exe -> /usr/bin/vim
   [root@localhost 4929]# II cwd
20 | Irwkrwkrwk 1 root root 0 07-23 17:02 cwd -> /home/wj |
   [root@localhost 4929]#
```



2、查看cpu信息

cpuinfo:cpu信息

meminfo:内存信息

interrupts:系统中断号

uptime:系统运行时间

filesystems:系统支持的文件系统类型

3、查看系统模块信息

modules

4、查看系统版本信息

version

5010-141 系统分区信息



```
关机命令
```

halt

Shutdown -h now

shutdown -h 12: 00

文本模式屏幕: Ctrl+alt+del

图形界面屏幕: (1)

ctrl+alt+backspace

(2) Ctrl+alt+del

注意:不要直接关闭电源,以免丢失数 201据或破坏文件系统

66



重新启动系统命令
shutdown -r
shutdown -r 10 (10分钟之后重启动)
reboot