# Khởi động hệ thống

#### Nội dung

- 1. Tổng quan quá trình khởi động
- 2. Quá trình tải nhân hệ điều hành
- Quá trình khởi động dịch vụ hệ thống. Các mức thực hiện
- 4. Khởi tạo môi trường làm việc

1

2

#### 1. Quá trình khởi động hệ thống máy tính

Mục tiêu của quá trình khởi động -Khởi động các thành phần phần cứng -Kiểm tra trạng thái thiết bị

 -Riem tra trạng thai thiết bị
 -Khởi động các phần mềm cho NSD
 Cụ thể khi khởi động PC
 -Khởi động các thành phần phần

-Khởi động MBR
-Thực hiện chương trình quản lý khởi động (menu hệ điều hành) -Khởi động nhân hệ điều hành

-Khởi động các chương trình phục vụ NSD -Phụ thuộc yêu cầu các giai đoạn khởi động này có thể sát nhập Power-sp / Rosel

System startup

B/OS / BootMonitor

Stage 1 bootloader

Master Boot Roserd

LILO, GRUB, etc.

Linux

Init

User-space

Khởi động hệ thống vật lý

- · Phụ thuộc vào hệ thống vật lý
- Trên PC: BIOS
  - POST
  - Xác định và đánh dấu các thiết bị ngoại vi
  - Xác định thiết bị khởi động
  - Thực hiện MBR
  - MBR
    - Chương trình khởi động
    - · Bảng các phân chương
  - Thực hiện boot record


3

4

#### MBR-Master Boot Record

- MBR là sector đầu tiên của ổ đĩa vật lý được phân chia thành nhiều ổ đĩa logic
- MBR nằm ngoài các phân chương
- MBR:
  - Chứa bảng các phân vùng chính
  - Chứa chương trình khởi động
- Mỗi phân vùng lại có một Boot Record riêng, chứa mã để khởi động Hệ điều hành nằm trong phân chương

MBR-Master Boot Record



### Các thành phần của MBR

- 446 bytes đầu tiên là chương trình boot loader → tải boot record của một phân vùng tích cực
- · 64 bytes tiếp theo là bảng các phân vùng
  - Tối đa 4 phân vùng
  - Flags, CHS (Cylinder-Head-Sector) đầu, Bytes, CHS cuối, LBA (Logical Block Addressing), size
- 2 bytes cuối cùng là magic number: đánh dấu cuối MBR.

### Chú ý

- Một máy tính có tối đa 4 ổ IDE
- Một ổ đĩa có thể có tối đa 4 phân vùng chính
- Trong 4 phân vùng chính, có 1 phân vùng có thể chuyển thành phân vùng mở rộng
- Trong phân vùng mở rộng, có thể có 4 phân vùng logic

8

7

9

#### Chương trình khởi động

- · Chương trình nhỏ dùng để tải nhân HĐH
- Vi trí
  - 1st sector của HDD: 1st stage boot loader, trong MBR
     1st sector của phân vùng: 2nd stage boot loader.
- · Chức năng
  - Tải nhân hệ điều hành vào bộ nhớ
  - Tải chương trình tải hệ điều hành vào bộ nhớ
  - Gọi chương trình khởi động trong boot sector của phân vùng khác
- Đơn giản
  - Không có xác thực
  - Không có bảo vệ (Boot sector virus)

# 2. Tải nhân hê điều hành

- MBR hoặc boot sector có thể tải trực tiếp nhân hê điều hành
  - Chỉ sử dụng các thao tác đọc đĩa bậc thấp và đơn giản
  - Không đọc được các tệp lớn, vị trí phức tạp (vd LBA)
- Thực tế
  - MBR tải một chương trình nhỏ (vẫn lớn hơn MBR) để chương trình này có thể tải nhân hệ điều hành
  - Phức tạp hơn, nhiều bước hơn
  - Nhân HĐH có thể phức tạp hơn
- · CT nhỏ: ntosloader, lilo, grub

10

#### Lilo Boot Loader

boot = /dev/hda #boot loader ở MBR
delay = 40
compact
vga = normal
root = /dev/hda1
read-only
image = /zlmage-2.5.99
label = try # tên ở menu khởi
động
image = /zlmage-1.0.9
label = 1.0.9
other = /dev/hda3
label = dos
table = /dev/hda

- Đặt tại MBR của HDD hoặc Sector đầu tiên của Partition
- Để đơn giản, nhân hệ điều hành + các thành phần khác của HĐH cần thiết cho việc tải HĐH đặt ở trong thư mục/boot
- Cho phép lựa chọn HĐH để khởi động
- Cấu hình lilo
  - Thay đổi tệp /etc/lilo.conf
  - Sử dụng lệnh lilo để
    Đọc nội dung tệp cấu hình
  - Ghi nội dung này vào MBR
  - Có thể kiểm tra cấu hình trước khi ghi

#### LILO Boot step

- · L- Loader OK
- · LI- Second stage Loader OK
- LIL? Thấy Kernel không tải được
- LIL- Kernel sai qui cách
- LILO- Thành công

#### Grub bootloader



#### Grub bootloader

- · Grand Unified Bootloader
- Được cài tại MBR
- Dùng để tải grub loader
- Grub loader tải hệ điều hành trong thư mục boot

13

14

#### Cấu hình grub

- Grub 1.5: /boot/grub.conf
- MBR không thay đổi khi thay đổi boot/grub.conf
- Quá trình thực hiện thay đổi do Grub bước 2 thực hiện
- Cho phép thay đổi tham số boot khi khởi động máy

# Các tham số khi boot

- Vga: các chế độ màn hình text khi boot
- Root: chỉ ra ổ đĩa sẽ là hệ thống tệp /
- · Label: tên lựa chọn HĐH khi khởi động
- · Các thông số thiết bị khác

15

16

18

#### Khởi động các tác vụ hệ thống và mức thực hiện

- · Các mức thực hiện
  - Sau khi tải nhân hệ điều hành, một số các tác vụ được thực hiện
  - Tác vụ đầu tiên là tác vụ init (chạy pstree để xem)
  - Các tác vụ khác được tải vào theo cấu hình yêu cầu của NSD
  - Các yêu cầu khác nhau được định nghĩa theo 6 mức thực hiện
  - Mỗi mức thực hiện bao gồm các tác vụ khác nhau được kích hoạt

# Các mức thực hiện-run level

Mức thực hiện	
0	Tắt máy
1	Đơn NSD, không đồ họa, không mạng, không dịch vụ
2	Đa NSD, không đồ họa, không mạng
3	Đa NSD, không đồ họa, mạng
4	Chưa dùng
5	Đa NSD, đồ họa, mạng
6	Khởi động lại
S	Đơn NSD, không đồ họa, không mạng, không dịch vụ

### Mức thực hiện-Debian

Mức thực hiện	
0	Halt
1	Đơn NSD, không đồ họa, không mạng
2-5	Đa NSD, đồ họa, mạng
6	Khởi động lại

### Các mức thực hiện-redhat

Mức thực hiện	Mô tả
0	Tắt máy
1	Đơn NSD, không đồ họa, không mạng, không dịch vụ
2	Đa NSD, không đồ họa, không mạng
3	Đa NSD, không đồ họa, mạng
4	Chưa dùng
5	Đa NSD, đồ họa, mạng
6	Khởi động lại
S	Đơn NSD, không đồ họa, không mạng, không dịch vụ


19

20

### Câu lệnh quản lý mức thực hiện

- runlevel
- init
- telinit
- initctl

# Các tác vụ hệ thống



21


22

#### /etc/inittab

 Chứa danh sách các tiến trình cần thực thi khi boot tùy theo các mức run-level

#### inittab

	Field	Description
(1)	110	Identifier uniquely assigned to the entry.
(2)	Runlevel	Runlevel in which the description of the entry is reflected. The action of this entry will be executed in all runlevels when omitting it.
(3)	Action	Definition that shows how process of the entry is executed systinit: Execute it before accessing the console. initidefault. Fundievel of the default to give to 'init' powerful! Execute when it receive the POWER FAIL' signal. wait: Wait for the termination of the process: repawn: Keep the started process status constant.
(4)	Command	Command to be executed



rc: startup directories

lin [ro 1<mark>le</mark>

26

25

#### rc: startup directories

- rc.d/ thư mục chứa các script, mỗi script cho một dịch vụ
- · Các dịch vụ này được rc gọi khi khởi động
- rc.shutdown tắt các dịch vụ này khi shutdown
- Các script cũng được gọi khi thực hiện các hoạt động stop, start, restart, reload... điều khiển các dịch vụ

## Login

- Để đăng nhập vào hệ thống, NSD cần có tài khoản
- Có thể đăng nhập vào terminal
- Mặc định, hệ thống linux có 6 terminal (tty1-tty6), tty; teletype writer
- tty 7 cho giao diện đồ họa
- Chuyển đổi giữa các giao diện, dùng Alt-Fx
- Thay đổi số lượng tty trong inittab

27

28

# ## System initialization. ## System initializat

#### Dịch vụ đơn lẻ

- · Chương trình được thực hiện bởi hệ thống
- Thực hiện bởi một script đặt trong thư mục /etc/rc.d/init.d/ hoặc /etc/init.d/
- Các thư mục /etc/rx#.d/ chứa các liên kết biểu tượng tới các script của dịch vụ
- K-tắt, S-bật

#### Script thực hiện dịch vụ

- · Cung cấp các thao tác
  - Bật, tắt, khởi động lại, cấu hình lại, khởi động lại có điều kiện, trạng thái
  - Tạo ra các tệp log để lưu trạng thái dịch vụ
  - Kiểm tra các điều kiện cần thiết để thực hiện dịch vụ
- · Ví dụ: pico /etc/init.d/crond

# Các dịch vụ thực hiện khi khởi động

- Trong thư mục của các mức thực hiện, có các liên kết tới các script thực hiện các dịch vụ
- K=kill
- S=start
- Số thứ tự quyết định dịch vụ nào được khởi động trước
- Có thể được cấu hình
  - Bằng tay, câu lệnh, giao diện tương tác

31

#### chkconfig

- · Công cụ quản lý các startup directory rc.d
- · 5 thao tác
  - Hiển thị trạng thái khởi động của dịch vụ
  - Thêm dịch vụ
  - Bớt dịch vu
  - Thay đổi trạng thái khởi động của dịch vụ
     On/Off/Reset
- Trạng thái khởi động mặc định của dịch vụ
  - Lưu trong script của dịch vụ

32

#### TCP daemon

- Theo dõi các yêu cầu thiết lập kết nối
- Nếu cần thiết, khởi tạo dịch vụ để xử lý yêu cầu
  - Chuyển điều khiển cho dịch vụ (theo yêu cầu)
  - Chuyển điều khiển cho dịch vụ (một lần)
- → siêu server
  - inetd. xinetd

33

34

#### Chức năng của TCP daemon

- Tiết kiệm tài nguyên hệ thống
- · Quản lý danh sách truy cập, logging, ....
- Các dịch vụ thông dụng được khai báo trong /etc/services

#### inetd

- Nghe các cổng được quy định cho các dịch vụ Internet: FTP, POP3, Telnet, ...
- Khi có gói tin TCP hoặc UDP đến một trong các cổng này, inetd kích hoạt server dịch vụ tương ứng
- Inet nối stdin, stdout, stderr của server dịch vụ với socket tại cổng
  - Dịch vụ ít tải: sử dụng bộ nhớ hiệu quả vì server dịch vụ không cần lo phần kết nối mạng do inetd chịu trách nhiệm
  - Dịch vụ tải lớn, thường xuyên: server riêng nghe cổng này. VD: httpd

35

# Quản lý truy cập

- Inetd quản lý truy cập mạng thông qua 2 danh sách
  - -/etc/host.allow
  - -/etc/host.deny