Инструкция по созданию кластера

Оглавление

1. Введение	
2. Установка Debian	
3. Настройка кластера	
4. Приложения	

1. Введение

Инструменты:

- 1. Наргоху балансировщик нагрузки, отвечающий за распределение запросов между серверами
- 2. Pacemaker (Cluster Resource Manager) управляет ресурсами ("Ресурс с точки зрения расетакеr это все, что можно заскриптовать. Т.е. любой сервис или программа, которая может управляться через скрипты, начиная с простых сервисов типа арасhe, ір-адрес, и т.д."). Подробнее можно прочитать тут. Также Pacemaker чаще всего работает в связке с Corosync, который отвечает за "сетевое взаимодействие узлов, т.е. передачу сервисных команд (запуск/остановка ресурсов, узлов и т.д.), обмен информацией о полноте состава кластера(quorum)и т.д."
- 3. Corosync система группового общения для отказоустойчивого кластера, использующая протокол Totem.
- 4. Apache веб-сервер, используемый для демонстрации распределения нагрузки
- 5. BIND9 dns сервер

Примерная схема кластера:




Рисунок 1. https://assets.digitalocean.com/articles/high-availability/ha-diagram-animated.gif

На рисунке изображено 2 сервера, на каждом из которых в роли load balancer'a выступает haproxy, а в роли app server'a – apache.

В качестве гипервизора используем – Virtual box, а в качестве гостевой ОС – Debian.

Всего у нас будет 3 сервера:

- 1. Node1 (Pacemaker, Corosync, Haproxy, Apache)
- 2. Node2 (Pacemaker, Corosync, Haproxy, Apache)
- 3. DNS (BIND9)

2. Установка Debian

- 1) Установка Virtual Box https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- 2) Скачивание образа debian https://www.debian.org/CD/netinst/
- 3) Создание виртуальной машины на основе образа
 - а. Нужно выделить 1 Гб оперативной памяти, а также 3 Гб HDD для того, чтобы можно было использовать удобную псевдографическую установку, иначе система будет падать при выборе этого способа установки.
 - b. В настройках сети виртуальной машины нужно выбрать тип подключения сетевой мост, который позволяет виртуальной машине выступать в роли реального сетевого устройства с отдельным ір адресом(то есть это позволит вам заходить на ваш сайт с различных устройств, подключенных к одной и той же локальной сети).
 - с. Установка OS
 - і. Язык русский
 - іі. Страна РФ
 - ііі. Раскладка клавиатуры русская
 - iv. Способ переключения Alt+shift
 - v. Имя компьютера node1
 - vi. Имя домена пустое
 - vii. Пароль суперпользователя 1234
 - viii. Имя нового пользователя user
 - іх. Пароль для нового пользователя 4321
 - х. Часовой пояс Красноярск (+4)
 - хі. Метод разметки авто использовать весь диск
 - хіі. Диск для разметки он единственный
 - хііі. Схема разметки все файлы в одном разделе
 - xiv. Разметка дисков закончить разметку и записать изменения на диск
 - хv. Записать изменения на диск да
 - xvi. Просканировать другой CD нет
 - хvіі. Страна, в которой расположено зеркало архива РФ
 - xviii. Зеркало архива deb.debian.org
 - хіх. Информация о НТТР-прокси пустое
 - хх. Участвовать в опросе нет
 - ххі. Устанавливаемое ПО ssh-сервер, стандартные системные утилиты.
 - ххіі. Установить системный загрузчик GRUB в главную загрузочную запись да

- xxiii. Устройство для установки системного загрузчика /dev/sda/
- d. Клонируем виртуальную машину для node2:
 - і. Тип клонирования полное клонирование
 - іі. Цель клонирования все
 - iii. Политика mac-адреса сгенерировать новые macадреса всех сетевых адаптеров
- е. Повторяем пункт d для DNS

3. Настройка кластера

NODE1:

- 1. Заходим в нашу виртуальную машину, используя user с паролем 4321
- 2. Переходим в режим администратора с помощью команды \mathbf{su} с паролем 1234
- 3. Обновим пакеты на нашей машине:
 - a. apt-get update
 - b. apt-get upgrade
- 4. Устанавливаем aptitude apt-get install -y aptitude
- 5. Устанавливаем Corosync, Pacemaker, Наргоху при помощи команды aptitude install corosync pacemaker haproxy
- 6. Настраиваем Corosync:
 - а. Узнаем ір-адрес при помощи одной из следующих команд (обычно он будет иметь вид 192.168.*.* с названием адаптера: en*):
 - ifconfig
 - ip a
 - b. <u>Желательно</u> сделать ір-адрес статическим. Это можно сделать при помощи настроек роутера, либо изменив
 - /etc/network/interfaces
 - с. Открываем файл nano /etc/corosync/corosync.conf:
 - В директиве totem изменяем (либо если его нет, то создаем) interface на следующий: interface {

```
ringnumber: 0
bindnetaddr: 192.168.0.0
broadcast: yes
```

Bindnetaddr – адрес сети нашего кластера (зависит от ірадреса нашей виртуальной машины)

• В директиве nodelist добавляем следующее:

```
node {
```

}

ring0_addr — это ip-адреса 1 и 2 узла (то есть NODE1 и NODE2, которая выдала команда из пункта 6.a)

name – это имена 1 и 2 узла (то есть NODE1 и NODE2)

- d. Сохраняем настройки (Ctrl+S) и выходим (Ctrl+X)
- е. Переходим к **NODE2**
- f. Генерируем ключ corosync-keygen
- g. С помощью команды **scp** отправляем сгенерированный ключ на NODE2 **scp /etc/corosync/authkey user@192.168.0.105:.**
- h. Переходим к **NODE2**(п. 4)
- i. Добавляем в corosync автозапуск nano /etc/default/corosync И пишем START=yes
- j. Перезапускаем виртуальную машину /sbin/reboot
- к. Проделываем пункты і и ј на другой машине
- I. Можно проверить настройки corosync с помощью следующей команды /sbin/corosync-cmapctl | grep members
- 7. Настраиваем Наргоху:
 - а. Открываем файл с конфигурациями nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
 - Дописываем в конец следующее:

frontend front bind 192.168.0.11:80 default backend back

backend back

balance roundrobin server node1 192.168.0.104:81 check server node2 192.168.0.105:81 check

Раздел frontend определяет, каким образом перенаправлять запросы к бэкенду в зависимости от того, что за запрос поступил от клиента. (TCP, HTTP)

Секция backend содержит список серверов и отвечает за балансировку нагрузки между ними в зависимости от выбранного алгоритма.

80 — порт для haproxy, 81 — для apache2.

front – название frontend'a

bind 192.168.0.11:80 — ір адрес и порт виртуального интерфейса (<u>На рисунке</u> помечен как Floating IP) default_backend back — название бэкенда, на который будут отправляться входящие запросы с frontend'a back — название backend'a

balance roundrobin — выбираем алгоритм балансировки, а про другие алгоритмы балансировки(consistent-hashing) можно прочитать тут и тут.

server node1 192.168.0.104:81 check – server — указывает имя и IP-адрес сервера, на который передается запрос;

check — указываем, что необходимо проверять состояние сервера, подробнее можно прочитать <u>здесь</u>. Также можно прочитать про sticky session <u>тут</u>.

- b. Можно проверить настройки haproxy с помощью следующей команды haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -c
- с. Передаем настройки на NODE2 scp /etc/haproxy/haproxy.cfg192.168.0.105:/etc/haproxy/haproxy.cfg
- d. Добавляем в файл (на обоих узлах) /etc/sysctl.conf строку net.ipv4.ip_nonlocal_bind=1 разрешаем привязку нелокального ip-адреса (то есть несуществующему IP)
- e. Полезные команды: /sbin/service haproxy start/stop/reload/status
- 8. Настраиваем Pacemaker (хорошее описание теории команд Pacemaker'a):
 - а. Устанавливаем crmsh (Инструмент для упрощенной работы с XML файлами настройки Pacemaker'a, также распространяет настройки сразу на все узлы, чем облегчает жизнь) aptitude install crmsh
 - b. Переходим в режим конфигурации crm configure
 - с. Вводим следующие команды:
 - property no-quorum-policy=ignore отключает необходимость набора 50% рабочих узлов кластер для жизнеспособности кластера.
 - property stonith-enabled=false отключает Shoot-The-Other-Node-In-The-Head(подробнее по ссылке выше)
 - primitive VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 params ip=192.168.0.11 cidr_netmask=24 op monitor interval=1s создаём виртуальный ip-адрес(VIP, то есть создаем ресурс); с помощью ор monitor interval=1s кластер будет следить за состоянием ресурса каждую секунду.
 - primitive HAP lsb:haproxy op monitor interval=1s создаём ресурс haproxy(HAP);
 - colocation CLC inf: VIP HAP это принуждение к размещению ресурсов на одном узле или наоборот на разных узлах
 - order ORD inf: VIP HAP определяем порядок запуска ресурсов (сначала VIP, а потом HAP, зависящий от VIP)
 - Теперь сохраняем настройки **commit**
 - Перезапускаем виртуальную машину /sbin/reboot
 - d. Полезные команды в режиме конфигурации: exit, status, show, delete
 - е. Полезные утилиты:
 - crm status состояние кластера
 - crm configure show конфигурация Pacemaker'a

- 9. Настраиваем Apache:
 - а. Устанавливаем apache2 aptitude install apache2
 - b. Открываем конфигурационный файл nano

/etc/apache2/ports.conf

И меняем

NameVirtualHost *:81

Listen 81

с. Создаем конфигурационный файл для сайта – **nano**

/etc/apache2/sites-available/mysite.com.conf

И пишем следующее:

<VirtualHost 192.168.0.104:81>

ServerName fit.nsu

DocumentRoot /var/www/fit.nsu

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.0.104:81>

ServerName fit2.nsu

DocumentRoot /var/www/fit2.nsu

</VirtualHost>

Создаем 2 виртуальных хоста (сайта) на нашей виртуальной машине **NODE1.**

ServerName fit.nsu – доменное имя хоста

DocumentRoot /var/www/fit.nsu – директория, в которой находится наш сайт

- d. Создаем папки для сайтов
 - mkdir /var/www/fit.nsu
 - mkdir /var/www/fit2.nsu
- е. Создаем стартовые страницы для сайтов
 - nano /var/www/fit.nsu/index.html
 - И пишем следующее:

<html>

<header><title>This is title </title></header>

<body>

Hello,I'm node1!(fit)

</body>

</html>

- nano /var/www/fit2.nsu/index.html
 - о И пишем следующее:

<html>

<header><title>This is title </title></header>

<body>

Hello,I'm node1!(fit2)

</body>

</html>

- f. Запускаем сайт a2ensite mysite.com.conf
- g. Запускаем apache2 service apache2 start

Повторяем пункты 9.a - 9.g для **NODE2**, заменив ір-адрес при создании виртуальных хостов (п. 9.c) на ір-адрес **NODE2** и изменив текст приветствия в стартовых страницах на "Hello,I'm node2!(fit)" и "Hello,I'm node2!(fit2)"

- h. Можно проверить работоспособность кластера, перейдя в браузере по ip-адресу **192.168.0.11**, либо через терминал, используя команду **curl 192.168.0.11**
- i. Переходим к DNS

NODE2:

- 1. Выполняем пункты 1 5.d из **NODE1**
- 2. Изменяем hostname на node2: nano etc/hostname
- 3. Оставляем запущенной машину и переходим к NODE1(п. 5.e)
- 4. Копируем authkey файл в нужную папку cp authkey /etc/corosync/
- 5. Возвращаемся к <u>п. 6.i</u>.

DNS:

- 1. Устанавливаем BIND9 aptitude install bind9
- 2. Создаем новую зону nano /etc/bind/db.nsu
 - а. И пишем следующее:

```
STTL 604800
```

```
@
      IN
            SOA ns.nsu. root.nsu. (
                   ; Serial
            10800; Refresh
            3600 ; Retry
            3600000
                         ; Expire
            604800)
                         ; Negative cache TTL
;
            NS
@
      IN
                   ns.nsu.
ns
      IN
            Α
                   192.168.0.102
fit
      IN
            Α
                   192.168.0.11
fit2 IN
                192.168.0.11
          Α
```

192.168.0.102 — это ір-адрес виртуальной машины **DNS** Про параметры выше можно прочитать тут

- 3. Настраиваем файл с зонами nano /etc/bind/named.conf.default-zones
 - а. Добавляем туда:
 zone "nsu" {
 type master;
 file "/etc/bind/db.nsu";

};

- 4. Проверяем корректность файла зон named-checkconf -z
- 5. Обновляем информацию о зонах **rndc reload**
- 6. Настраиваем пути до DNS сервера nano /etc/network/interfaces
 - а. Дописываем: dns-nameservers 192.168.0.102
- 7. Работоспособность нашего DNS сервера можно проверить с помощью команды nslookup <dns имя> <ip-адрес DNS сервера>

4. Приложения

(Некоторые параметры в Corosync закомментированы – это необязательно)

```
corosync.conf.txt
# Please read the corosync.conf.5 manual page
            version: 2
            # Corosync itself works without a cluster name, but DLM needs one.
# The cluster name is also written into the VG metadata of newly
# created shared LVM volume groups, if lvmlockd uses DLM locking.
            cluster_name: debian
            transport: udpu
interface {
                         ringnumber: 0
                         bindnetaddr: 192.168.0.0
                         broadcast: yes
            # crypto_cipher and crypto_hash: Used for mutual node authentication.
# If you choose to enable this, then do remember to create a shared
# secret with "corosync-keygen".
            # enabling crypto_cipher, requires also enabling of crypto_hash.
# crypto works only with knet transport
            crypto_cipher: none
            crypto_hash: none
logging {

# Log the source file and line where messages are being

# generated. When in doubt, leave off. Potentially useful for

# debugging.
            # debugging.
fileline: off
# Log to standard error. When in doubt, set to yes. Useful when
# running in the foreground (when invoking "corosync -f")
            to_stderr: yes
# Log to a log file. When set to "no", the "logfile" option
# must not be set.
to_logfile: yes
            logfile: /var/log/corosync/corosync.log
# Log to the system log daemon. When in doubt, set to yes.
            to_syslog: yes
# Log debug messages (very verbose). When in doubt, leave off.
            debug: off
            # Log messages with time stamps. When in doubt, set to hires (or on)
            #timestamp: hires
            logger_subsys {
                         subsys: QUORUM
debug: off
            }
quorum {
            # Enable and configure quorum subsystem (default: off)
            # see also corosync.conf.5 and votequorum.5
            provider: cprosync_votequorum
two_node: 1
```

```
corosync.conf.txt
logging {

# Log the source file and line where messages are being

# generated. When in doubt, leave off. Potentially useful for
           fileline: off
           # Log to standard error. When in doubt, set to yes. Useful when # running in the foreground (when invoking "corosync -f")
           to_stderr: yes
# Log to a log file. When set to "no", the "logfile" option
# must not be set.
           # must not be set.
to_logfile: yes
logfile: /var/log/corosync/corosync.log
# Log to the system log daemon. When in doubt, set to yes.
to_syslog: yes
# Log debug messages (very verbose). When in doubt, leave off.
debug off
           debug: off
           # Log messages with time stamps. When in doubt, set to hires (or on)
           #timestamp: hires
           logger_subsys {
                       subsys: QUORUM
                       debug: off
           }
quorum {
           # Enable and configure quorum subsystem (default: off)
           # see also corosync.conf.5 and votequorum.5
provider: cbrosync_votequorum
two_node: 1
nodelist {
    # Change/uncomment/add node sections to match cluster configuration
           node {
                       # Hostname of the node
                       name: node1
                       # Cluster membership node identifier
                       nodeid: 1
                       # Address of first link
ring0_addr: 192.168.0.104
# When knet transport is used it's possible to define up to 8 links
                       #ring1_addr: 192.168.1.1
           node {
                       name: node2
                       nodeid: 2
                       ring0_addr: 192.168.0.105
           }
           # ...
```

```
haproxy.cfg.txt
global
                       log /dev/log local0
log /dev/log local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
stats timeout 30s
                       user haproxy
                       group haproxy
                        daemon
                       # Default SSL material locations
                       ca-base /etc/ssl/certs
crt-base /etc/ssl/private
# Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets.
# For more information, see ciphers(1SSL). This list is from:
# https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/
# An alternative list with additional directives can be obtained from
# https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/?server=haproxy
ssl-default-bind-ciphers
ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:RSA+AESGCM:RSA+AES:!aNULL:!
MD5:!DSS
                        ssl-default-bind-options no-sslv3
defaults
                       log
mode
                                             global
http
                      mode http
option httplog
option dontlognull
timeout connect 5000
timeout server 50000
errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
errorfile 408 /etc/haproxy/errors/500.http
errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
errorfile 502 /etc/haproxy/errors/503.http
errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
d front
frontend front
bind 192.168.0.11:80
default_backend back
backend back
                       balance roundrobin
                       server nodel 192.168.0.104:81 check
server nodel 192.168.0.105:81 check
```

```
pacemakerConfig.txt — Изменено
node 1: node1
node 2: node2
primitive HAP lsb:haproxy \
       op monitor interval=1s
op monitor interval=1s
colocation CLC inf: VIP HAP
order ORD inf: VIP HAP
property cib-bootstrap-options: \
       have-watchdog=false \
       dc-version=2.0.1-9e909a5bdd \
       cluster-infrastructure=corosync \
       cluster-name=debian \
       no-quorum-policy=ignore \
       stonith-enabled=false
```

```
db.nsu.txt
$TTL 604800
         IN
                   SOA ns.nsu. root.nsu. (
                            ; Serial
                    6
                    10800
                             ; Refresh
                   3600 ; Retry
3600000 ; Expire
604800) ; Negative cache TTL
;
                             ns.nsu.
192.168.0.102
          ΙN
                   NS
ns
fit
          IN
                   Α
          ΙN
                             192.168.0.11
                   Α
fit2
          ΙN
                   Α
                             192.168.0.11
```

```
named.conf.default-zones.txt ~
// prime the server with knowledge of the root servers zone "." \{
          type hint;
file "/usr/share/dns/root.hints";
};
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
          type master;
file "/etc/bind/db.local";
};
zone "127.in-addr.arpa" {
          type master;
file "/etc/bind/db.127";
};
zone "0.in-addr.arpa" {
          type master;
file "/etc/bind/db.0";
};
zone "255.in-addr.arpa" {
          type master;
file "/etc/bind/db.255";
};
zone "nsu" {
          type master;
file "/etc/bind/db.nsu";
};
```