Termisk lengdeutvidelseskoeffisient
$$\alpha$$
: $\alpha \cdot \Delta T = \frac{\Delta L}{L}$, eks. $\alpha_{Al} = 24 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

$$Q = mC\Delta T$$


Varmekapasitet C: $Q = mC\Delta T$ eks. $C_{\text{vann}} = 4186 \text{ J/(kg·K)},$

(varmekapasitet kan oppgis pr. kg, eller pr. mol (ett mol er $N_{\rm A}=6.022\cdot 10^{-23}$ partikler), eller pr. partikkel)

$$Q = mL$$

Latent varme L: Q = mL eks. $L_{is} = 333.5$ kJ/kg er smeltevarmen til is (varmen som må tilføres for å smelte1kg is til vann)

Varmestrøm H:



$$H = \lambda \cdot A \frac{(T_H - T_L)}{l} ,$$

 λ = varmeledningsevnen og A er stavens tverrsnitt-areal

eks. $\lambda_{Al} = 205 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

Varmestrømtetthet J_Q : $J_Q = \frac{dH}{dA} = -\lambda \frac{dT}{dx}$, Fouriers lov for varmestrømning

Varmestråling, radians R: $R = \varepsilon \sigma T^4$ er utstrålt effekt pr. flate [W/m²] (Stefan-Boltzmanns lov)

 ϵ = emissiviteten (0 < ϵ < 1) og σ = 5.67·10⁻⁸ W/(m²K⁴) er Stefan-Boltzmanns konstant

Kinetisk gassteori: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}k_BT$ sammenheng mellom mikroskopisk (molekylær) kinetisk energi og temperatur

Varmelæras 1. hovedsetning: dQ = dU + dW varme er energi, og total energi er bevart

dU er endring i indre energi (kinetisk og potensiell energi til molekylene) og dW er arbeid utført på omgivelsene

Ekvipartisjonsprinsippet: Den indre energien fordeler seg likt med $\frac{1}{2}k_BT$ på hver tilgjengelige frihetsgrad.

Varmekapasitet C_v (konstant volum) er: $C_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_v = n_f \cdot \frac{1}{2}k_B = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v$ (siden dW = 0, 1. hovedsetning)

Varmekapasitet C_p (konstant trykk) er: $C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p = (n_f + 2) \cdot \frac{1}{2}k_B$


hvor n_f er antall tilgjengelige frihetsgrader (translasjon, rotasjon og vibrasjon)

Antall frihetsgrader kan estimeres v.h.a. $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{n_f + 2}{n_f}$ (eks. $\gamma = 5/3$ for en-atomig gass)

Adiabatisk prosess: dQ = 0 = dU + pdV (prosess hvor det ikke foregår varmeutveksling med omgivelsene). eks. komprimering av bensin/luft blanding i en motor som foregår så raskt at varmeutveksling med omgivelsene kan neglisjeres.

 $pV^{\gamma} = konst$ $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = konst$ $TV^{\gamma-1} = konst$ adiabat-ligningene for ideell gass, hvor $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

Gass/væske likevekt, kritisk punkt.




pV diagram hvor isotermer (T = konstant) er inntegnet. For temperaturer over T_2 (det kritiske punkt) finnes kun gassfase.


eksempel

Gass	T _{kritisk} [K]	p _{kritisk} [atm]
Не	5.3	2.3
H_2	33	13
N_2	126	35
O_2	154	51
H ₂ O	647	218


Termodynamiske kretsprosesser



Arbeidet utført: $W_{12} = \int_{1}^{2} p \, dV$ er lik skravert areal



Arbeidet avhenger av veien




Arbeidet utført ved en kretsprosess

$$W = \oint p \, dV = W_{12}^{\ A} - W_{12}^{\ A}$$

En irreversibel prosess medfører tapt arbeid (sammenlignet med en reversibel prosess).

Oppsummering Termisk fysikk


Varmestrømdiagram




Termisk virkningsgrad
$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - |Q_L|}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_L}{Q_H}$$

er arbeid utført pr. varme tilført

Otto syklus





a-b: adiabatisk kompresjon av bensin/luft blandingen

b-c: forbrenning (konstant volum)


c-d: arbeidsslag (adiabatisk ekspansjon)

d-a: utblåsning, og påfølgende innsuging (ikke vist)


Kompresjonen r er forholded mellom største og minste volum


Virkningsgrad
$$e = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma - 1}}$$

Kjølemaskin og varmepumpe



Kjølefaktor
$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{|Q_H| - Q_L}$$






Kjølemedium f.eks. NH₃

- gass/væske likevekt på høy og lav T sider
- i kondensatorspiralen avgis varme når gass går til væske
- i dysa ekspanderer væske/damp adiabatisk
- i kjølespiralen opptas varme når væske fordamper til gass
- i kompressoren komprimeres dampen adiabatisk

Oppsummering Termisk fysikk

Side 6 av 6

Carnot-prosessen



Carnot-prosessen er den teoretisk mest effektive termodynamiske kretsprosess.

- prosessen må være reversibel
- siden varmeledning drevet av ΔT er en irreversibel prosess betyr det at varmeoverføring må skje ved T = konst (isoterm)
- trinn i prosessen hvor ΔT ikke er null må være adiabatiske (dQ = 0)

Virkningsgrad
$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_L|}{Q_H} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

Varmelæras 2. hovedsetning

Varme kan ikke i sin helhet overføres til arbeid

Alternative formuleringer:

- det er umulig å flytte varme fra et kaldt til et varmt reservoar uten å utføre arbeid
- det er umulig å transformere varme til arbeid uten spillvarme
- det er umulig å lage en kretsprosess som er mer effektiv enn Carnot-prosessen
- perpetum mobile av 2.art er umulig (dvs. maskin som gir arbeid fra varme uten kaldt reservoar)

Entropi S

- er et mål for uorden, $dS = \frac{dQ_{reversibel}}{T}$. For alle kretsprosesser gjelder $\sum \frac{\Delta Q}{T} \le 0$, hvor likhet gjelder for reversible prosesser.

For et lukket (isolert) system gjelder: $\frac{dS}{dt} \ge 0$, dvs. at **entropien for et lukket system vil aldri avta**