Packmol 실행 및 입력 파일 구성 요약 문서

Packmol 실행 및 입력 파일 구성 요약 문서

1. Packmol 실행 방법 (CLI)

packmol < packmol.inp

▶ 성공 시 출력 예시:

Success!

Final objective function value: .22503E-01

Maximum violation of target distance: 0.000000

Maximum violation of the constraints: .78985E-02

- target distance violation: 번자간 가정 거리 조건 위반 정도 (권장: 공간사건 0.01 이하)
- constraints violation: 위치 조건 위반 정도 (권장: 0.01 이하)

▶ check 키워드:

• "건조가 통과할 수 있는가?" 를 검사하고, 실제 packing은 수행하지 않는 **단계 테스트 보조 목적**

2. Packmol "Killed" 메시지 해결

- 이 메시지는 머리 최대 할당 시 발생
- 해결: sizes.i 파일의 maxatom 값 감소 후 make 로 다시 컴파일

3. 기본 입력 구조 (Basic Input Structure)

tolerance 2.0 output test.pdb filetype pdb structure water.pdb number 2000 inside cube 0. 0. 0. 40. end structure

- 해야 하는 최소 입력: tolerance , output , structure block
- 여러 구조 중첩: structure ... end structure 보드 복잡 가능

4. 체적 용조 (공간 제약) 조건 종류

종류	기능
fixed	해당 목적을 경우의 위치/회전 정확 지정
inside cube / outside cube	정용면체 내/밖에 목적 분자 할당
inside box / outside box	직용면체 내/밖에 목적 할당
inside sphere / outside sphere	구 내/밖에 위치
inside ellipsoid / outside ellipsoid	다치척 형창 내/밖
above plane / below plane	지정 평면의 위/아래
inside cylinder / outside cylinder	지정 총 내/밖
constrain_rotation	목적의 회전 범위 제약
over xygauss / below xygauss	가운시안 표면의 위/아래 위치

5. Periodic Boundary Conditions (PBC)

Packmol v20.15.0 이상 지원

활용 방법:

```
pbc 30.0 30.0 60.0
→ x: 0~30, y: 0~30, z: 0~60 바운드로 지정
```

```
pbc -15.0 -15.0 -30.0 15.0 15.0 60.0

→ 최소 ~ 최대 정확 지점 지정
```

• fixed 물자를 제외한 목적들에 적용됨

6. Radius 정의 (Atomic Radii)

- 기본: 가정 거리(tolerance) → 하나의 원자 반지름 = tolerance / 2
- 특정 원자가 다른 형식을 가지는 경우:

```
radius 1.5 ← 목적 모든 원자
atoms 1 2
radius 1.5 ← 특정 원자만
end atoms
```

• 반지름이 클수록 packing 난이도 증가

7. solvate.tcl 스크립트 (자동 용메 추가)

```
solvate.tcl PROTEIN.pdb

→ packmol_input.inp 생성 후:
packmol < packmol_input.inp
```

• 단백질을 물 + Na⁺/Cl⁻ (0.16M)로 자동 용매화

고급 사용 예:

solvate.tcl structure.pdb -shell 15. -charge +5 -density 1.0 -i pack.inp -o solvated.pdb

옵션	설명
-shell 15.	용메 가방 15 앙스크림
-charge +5	전체 전화가 +5인 경우 자동 중화
-density 1.0	무객 무가 정의
-i , -o	Packmol 입력/출력 파일 이름

필요하면 그룹 구조가 담겨지는 예제 packmol.inp 파일 설정을 개요 만들어 드릴 수 있습니다.

1. Packmol 실행 방법 (CLI)

packmol < packmol.inp

▶ 성공 시 출력 예시:

Success!

Final objective function value: .22503E-01 Maximum violation of target distance: 0.000000 Maximum violation of the constraints: .78985E-02

- target distance violation: 번자간 가정 거리 조건 위반 정도 (권장: 공간사건 0.01 이하)
- constraints violation: 위치 조건 위반 정도 (권장: 0.01 이하)

▶ check 키워드:

• "건조가 통과할 수 있는가?" 를 검사하고, 실제 packing은 수행하지 않는 **단계 테스트 보조 목적**

2. Packmol "Killed" 메시지 해결

- 이 메시지는 머리 최대 할당 시 발생
- 해결: sizes.i 파일의 maxatom 값 감소 후 make 로 다시 컴파일

3. 기본 입력 구조 (Basic Input Structure)

tolerance 2.0 output test.pdb filetype pdb structure water.pdb number 2000 inside cube 0. 0. 0. 40. end structure

- 해야 하는 최소 입력: tolerance , output , structure block
- 여러 구조 중첩: structure ... end structure 보드 복잡 가능

4. 체적 용조 (공간 제약) 조건 종류

종류	기능
fixed	해당 목적을 경우의 위치/회전 정확 지정
inside cube / outside cube	정용면체 내/밖에 목적 분자 할당
inside box / outside box	직용면체 내/밖에 목적 할당
inside sphere / outside sphere	구 내/밖에 위치
inside ellipsoid / outside ellipsoid	다치척 형창 내/밖
above plane / below plane	지정 평면의 위/아래
inside cylinder / outside cylinder	지정 총 내/밖
constrain_rotation	목적의 회전 범위 제약
over xygauss / below xygauss	가운시안 표면의 위/아래 위치

5. Periodic Boundary Conditions (PBC)

Packmol v20.15.0 이상 지원

활용 방법:

pbc 30.0 30.0 60.0 → x: 0~30, y: 0~30, z: 0~60 바운드로 지정

pbc -15.0 -15.0 -30.0 15.0 15.0 60.0 → 최소 ~ 최대 정확 지점 지정

• fixed 물자를 제외한 목적들에 적용됨

6. Radius 정의 (Atomic Radii)

- 기본: 가정 거리(tolerance) → 하나의 원자 반지름 = tolerance / 2
- 특정 원자가 다른 형식을 가지는 경우:

radius 1.5 ← 목적 모든 원자 atoms 1 2 radius 1.5 ← 특정 원자만 end atoms

• 반지름이 클수록 packing 난이도 증가

7. solvate.tcl 스크립트 (자동 용메 추가)

solvate.tcl PROTEIN.pdb → packmol_input.inp 생성 후: packmol < packmol_input.inp

단백질을 물 + Na⁺/Cl⁻ (0.16M)로 자동 용매화

고급 사용 예:

solvate.tcl structure.pdb -shell 15. -charge +5 -density 1.0 -i pack.inp -o solvated.pdb

옵션	설명
-shell 15.	용메 가방 15 앙스크림
-charge +5	전체 전화가 +5인 경우 자동 중화
-density 1.0	무객 무가 정의
-i , -o	Packmol 입력/출력 파일 이름

필요하면 그룹 구조가 담겨지는 예제 packmol.inp 파일 설정을 개요 만들어 드릴 수 있습니다.