安卓reverseToy使用说明

简单使用

Apktool 使用说明请参考这里

java -jar apktool-reverseToy.jar abc.apk libs

libs是文件夹路径,路径下面是易观的jar 注意:包缺少包可能引起app崩溃启动 analysys*core.jar* analysyspush.jar analysys*encrypt.jar* analysysvisual.jar

设置参数

java -jar apktool-reverseToy.jar m -ak (appkey) -ai -ah -ap -atc -at
ck -atfp -atp -cfu http://config_url:8080 -upu http://upload_url:9090
-deu wss://debug_wss:3000 -chl channel -dm 2 -enc 0 -ene -mdti 223 -s
t eguan host.apk abc.jar|libs/|sdk.aar

合并aar文件

reverse -a appkey abc.apk abtest-v1.2.2.aar

参数查看

```
usage: reverseToy m[erge] [options] <[AAR] file>或者<[LIB] dir>
 -ah,--autoHeatMap
                                    设置autoHeatMap true 默认:false
 -ai,--autoInstallation
                                    设置autoInstallation false 默认:tr
                                更换appkey 默认:2709692586aa3e42
 -ak, --appkey
 -ap,--auto_profile
                                    设置auto profile false 默认:true
                                    设置autoTrackClick true 默认:false
 -atc,--autoTrackClick
                                    设置allowTimeCheck false 默认:true
 -atck,--allowTimeCheck
 -atfp,--autoTrackFragmentPageView
                                    设置autoTrackFragmentPageView tru
e 默认:false
 -atp,--autoTrackPageView
                                    设置autoTrackPageView false 默认:t
rue
                                更换configUrl 默认:https://arkpaastest.
 -cfu,--configUrl
analysys.cn:4089
                                更换channel 默认:AnalsysyReverse
 -chl,--channel
                                更换debugUrl 默认:wss://arkpaastest.ana
 -deu,--debugUrl
lysys.cn:4091
                                更换debugMode 可选项0, 1, 2 默认:2
 -dm,--debug mode
 -enc,--encrypt_type
                                更换encrypt_type 可选项0(empty), 1(aes)
, 2(aes_cbc) 默认:1
 -ene,--enableException
                                    设置enableException false 默认:tru
 -mdti,--maxDiffTimeInterval
                                设置maxDiffTimeInterval int类型 默认:30
0秒
                                集成SDK类型, eguan or yaohe 默认:eguan
 -st,--sdk-type
                                更换uploadUrl 默认:https://arkpaastest.
 -upu,--uploadUrl
analysys.cn:4089
```

#配置全局变量(MacOS)

```
cd /usr/local/bin/
touch reverse
echo "#!bin/bash>>reverse"
echo 'exec java -jar {你自己的apktool-reversetoy jar包路径}.jar "$@"' >>
reverse
chmod +x reverse
```

运行环境(MacOS)

- java7+
- MacOS(10.12+)

项目打开

支持其他SDK

主要步骤

- 1. 继承AbstractSmaliOper类
- 2. 子类实现抽象方法,提供SDK初始化Application代码文件(用于添加到没有application 实现类的 apk)和代码片段(用于修改已有application实现类的项目)

Windows用户使用

在apktool-lib/src/main/resources/prebuilt/路径下面添加文件:

- jar.exe
- javac.exe

打包

gradle路径

• brut.apktool/apktool-cli/build.gradle

Task 名称

proguard

jar生成位置:

• brut.apktool/apktool-cli/build/libs/apktool-reverseToy-*.jar