## 安卓 reverseToy 使用说明

java -jar apktool- reverseToy.jar m -ak (appkey) -ai -ah -ap -atc -atck -atfp -atp -cfu http:// config\_url: 8080 -upu http:// upload\_url: 9090 -deu wss:// debug\_wss: 3000 -chl channel -dm 2 -enc 0 -ene -mdti 223 -st eguan host.apk abc.jar|libs/|sdk.aar>###### Apktool使用说明请参考这里

#### 简单使用

java -jar apktool-reverseToy.jar abc.apk libs >libs 是文件夹路径,路径下面是易观的 jar 注意: 包缺少包可能引起 app 崩溃启动 analysys\_core\_.jar analysys\_push\_.jar analysys\_encrypt\_.jar analysys\_visual\_.jar

#### 配置全局变量使用 (macos 举例)

cd /usr/local/bin/touch reverse echo "#!bin/bash>>reverse" echo 'exec java -jar {你自己的 apktool-reversetoy jar 包路径}.jar "\$@"' >> reverse chmod +x reverse

### 参数查看

```
usage: apktool m[erge] [options] <file apk> <[AAR] file>|<[LIB] dir>
                                                                -ah,--autoHeatMap
设置 autoHeatMap true 默 认:false -ai,--autoInstallation
                                                                    设置
autoInstallation false 默
                                                                       更
                            认:true
                                     -ak, --appkey <tag>
换 appkey 默 认: 2709692586aa3e42 -ap,--auto profile
                                                                    设置
auto profile false 默认:true
                                                             设置 autoTrackClick
                           -atc,--autoTrackClick
true 默认:false -atck,--allowTimeCheck
                                                  设置 allowTimeCheck false
默 认:true -atfp,--autoTrackFragmentPageView
                                            设置 autoTrackFragmentPageView
true 默 认:false -atp,--autoTrackPageView
                                                   设置 autoTrackPageView
false 默认:true -cfu,--configUrl <tag>
                                                 更换 configurl 默认:https://
arkpaastest.analysys.cn:4089 -chl,--channel <tag>
                                                              更换 channel
默 认:AnalsysyReverse -deu,--debugUrl <tag>
                                                            换 debugUrl 默
认:wss://arkpaastest.analysys.cn: 4091
                                                                       更
                                     -dm,--debug mode <tag>
换 debugMode 可 选 项 0, 1, 2 默 认: 2 -enc,--encrypt type <tag>
encrypt type 可选项 0(empty), 1(aes), 2(aes cbc) 默认:1 -ene,--enableException
```

设置 enableException false 默认:true -mdti,--maxDiffTimeInterval <tag> 设置 maxDiffTimeInterval int 类型 默认:300 秒 -st,--sdk-type <tag> 集成 SDK 类型, eguan or yaohe 默认:eguan -upu,--uploadUrl <tag> 更换 uploadUrl 默认:https://arkpaastest.analysys.cn:4089</br>
-a appkey abc.apk abtest-v1.2.2.aar # 环境配置要求

java7+ MacOS(10.12+)

#### 项目打开

IntelliJ IDEA(2019-2 版本)

#### 支持其他 SDK (已经实现支持易观和吆喝)

• 主要步骤继承 AbstractSmaliOper 类子类实现父类抽象方法,提供 SDK 初始化 Application 代码文件 (用于添加到没有 application 实现类的 apk) 和代码片段(用于修改已有 application 实现类的项目)

# windows 用户使用

需要在 apktool-lib/src/main/resources/prebuilt/下面添加两个文件 jar.exe 和 javac.exe

#### 打包

执行 brut.apktool/apktool-cli/build.gradle proguard task jar 生成位置 brut.apktool/apktool-cli/build/libs/apktool-reverseToy-\*.jar