Стандарт C++11 – C++14 multithreading

Полубенцева Марина Игоревна

Кроссплатформенные многопоточные библиотеки

- Набор библиотек Boost
- OpenMP
- OpenThreads
- POCO Thread (часть проекта POCO http://pocoproject.org/poco/info/index.html)
- Zthread
- Pthreads
- Qt Threads
- Intel Threading Building Blocks
- Стандартная библиотека С++ (С++11)

прописные истины (коротко)

Цель у разработчиков схемотехники и у программистов общая - **повышение производительности**

- задача разработчика схемотехники предоставить средства, задача программиста наиболее эффективно эти средства задействовать
- современный компьютер это многопроцессорное оборудование
 распараллеливание обработки данных
 распараллеливание приводит к
 - => распараллеливание приводит к возникновению общих (shared) данных, доступ к которым программист должен синхронизировать

Средства синхронизации, предоставляемые ОС, и параллельность

- средства ОС не предоставляют средств построения параллельных структур данных, обеспечивающих совместный доступ
- вместо этого ОС предоставляет средства ограничения доступа к данным в виде примитивов синхронизации
- => в некотором смысле синхронизация это **антипод** параллельности

Синхронизация — **антипод** параллельности

- распараллеливая алгоритмы, мы работаем с последовательными структурами данных, регулируя доступ к данным примитивами синхронизации – критическими секциями, мьютексами (mutex), условными переменными (condvar), ...
- в результате мы выстраиваем все наши потоки в очередь на доступ к структуре данных,
- тем самым убивая параллельность

Важно!

- При возрастании числа потоков синхронизированный доступ к данным становится узким местом программы;
- => при увеличении степени параллельности вместо пропорционального увеличения производительности можно получить её ухудшение в условиях большой нагрузки (high contention)

Стандарт С++11

- добавляет в стандартную библиотеку thread library:
 - поддержку параллельного выполнения (потоки)
 - средства блокирующей синхронизации потоков в рамках одного приложения
 - средства «неблокирующей» синхронизации: атомарные операции и атомарные типы
 - средства для межпоточной обработки исключений
 - **—** ...
- но! **не** поддерживает коммуникацию между разными процессами

Параллелизм может быть реализован:


- Аппаратно. На компьютере может быть:
 - несколько процессоров
 - многоядерный процессор
 - комбинация двух предыдущих вариантов
- Программно:
 - «псевдо-параллельно» переключение потоков ОС

Средства C++11 применимы **независимо** от аппаратной поддержки, но всегда нужно оценивать cost/benefit от использования параллелизма! => прикладной программист должен уметь корректно и эффективно проектировать параллельный код

Основные способы распараллеливание задач:

- Посредством **потоков** «+»/«-» ???







#include <chrono>
namespace std::chrono

CHRONO

До C++11 #include <ctime>

Типы:

- clock_t
- time_t
- tm

Функции:

- clock()
- time()
- localtime()
- ctime()
- mktime()
- ...

Используется для задания/получения интервалов и моментов срабатывания функциями:

```
std::this_thread::sleep_for()
std::this thread::sleep_until()
std::conditional_variable::wait_for()
std::conditional variable::wait_until()
std::timed mutex::try_lock_for()
std::timed mutex::try_lock_until ()
std::recursive_timed_mutex::try_lock_for()
std::recursive_timed_mutex::try_lock_until ()
std::unique lock:: try_lock_for ()
std::unique lock:: try_lock_until ()
std::future::wait_for()
std::future::wait_until()
std::shared future::wait_for()
std::shared future::wait_until()
std::chrono::system clock::now()
```

#include <chrono> C++11 предоставляет три вида часов:

- *system_clock* системное время в текущей ОС. Имеет функции для преобразования моментов времени в time_t и обратно
- high_resolution_clock максимально возможное на данной системе разрешение (то есть наименьший тактовый период)
- *steady_clock* «стабильные часы», так как гарантированно не допускают коррекции времени системой, то есть перевода стрелок

555

 какие часы лучше использовать для измерения времени выполнения фрагмента кода

Информация, предоставляемая chrono:

- текущее время статический метод **now**()
- тип, для хранения времени typedef time_point (для часов конкретного типа)
- величина такта часов typedef **period** (в долях секунды)
- признак равномерного хода времени не допускают коррекции времени системой, то есть перевода стрелок (такие часы называются стабильными) статическая переменная is_steady

Реализация концепции нейтральной точности std::chrono

- отделение понятия интервала (duration) и момента времени (timepoint) от конкретных часов:
- шаблон duration количество тактов заданной продолжительности/дискретности (в любых единицах, в частности в долях)
- шаблон timepoint момент времени, измеренный для конкретных часов. Комбинация начала отсчета (эпохи) и интервала

Интервалы времени std::chrono::duration

Замечание: Period – константа, известная компилятору на этапе компиляции!

Интервалы времени Примеры:

```
std::chrono::duration<int> sec(10); //10 сек по умолчанию 1/1
std::chrono::duration<double, std::ratio<60>> min(0.5);
                                              //0.5 \, \text{Muh} \, 60/1
std::chrono::duration<long, std::ratio<1,1000>> ms(2);
                                              //2 \text{ mc } 1/1000
int n = 1000;
std::chrono::duration<long, std::ratio<1, n>> msn(2); //???
//Псевдонимы
std::chrono::seconds sec(10);
std::chrono::hours h(5);
std::chrono::milliseconds ms(2);
```

Замечание:

- между типами duration существует
 HEЯВНОЕ преобразование, если точность при этом повышается:
 - то есть часы в секунды можно
 - секунды в часы нельзя
- для явного преобразования используется std::chrono::duration_cast<...>(...) при явном преобразовании время не округляется, а «отсекается»

Примеры преобразования duration:

```
std::chrono::milliseconds ms(60800);
```

```
//std::chrono::seconds s1 = ms; //ошибка – нет подходящего преобразования
```

```
std::chrono::seconds s2 =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(ms);
//60 ceκ
```

C++14 — стандартные суффиксы для chrono-литералов

• «h», «min», «s», «ms», «us» и «ns» для создания соответствующих временных интервалов std::chrono::duration

```
using namespace std::chrono_literals;
std::chrono::seconds s1 = 10s;
auto s2 = 20s;
```

Действия с интервалами

```
// -, +, ==, <, % ....
std::chrono::seconds s(10);
std::chrono::hours h(5);
std::chrono::milliseconds ms(2);
std::chrono::milliseconds msres = ms + s;
//Ho!
//std::chrono::seconds sres = ms + s;
```

Пример представления интервала в привычном виде:

```
using namespace std::chrono;
milliseconds ms(7255042);
hours h = duration cast<hours>(ms);
minutes m =
     duration cast<minutes>(ms%hours(1));
seconds s =
     duration cast<seconds>(ms%minutes(1));
milliseconds mss =
    duration cast<milliseconds>(ms%seconds(1));
```

Моменты времени std::chrono::time_point

```
template < class Clock, // используемые часы class Duration = typename Clock::duration //единица измерения > class time point;
```

- промежуток времени (в указанных единицах) с некоторой точки на временной оси — эпохи (обычно 01.01.1970)

Эпоха:

- в стандарте это понятие не определено и не регламентировано
- напрямую запросить это значение невозможно (чему равна эпоха)
- но! можно получить время между указанным моментом time_point и началом эпохи – time_since_epoch()

Действия с моментами времени:

при условии, что они относятся к одним и тем же часам!

- можно вычитать
- к моменту времени можно прибавить/вычесть интервал
- ==, !=, <, <=, >, >=

Преобразования

```
std::chrono::time_point <-> std::time_t
```

```
static std::time_t to_time_t( const time_point& t );
static std::chrono::system clock::time point from_time_t(
                                    std::time tt);
//Получение текущего момента времени
 std::chrono::system clock::time_point tp =
       std::chrono::system clock::now();
 std::time tt=
       std::chrono::system clock::to_time_t(tp);
 std::string ts = std::ctime(&t);
```

Формирование момента времени

```
//static std::chrono::time_point from_time_t(std::time_t t);
std::tm tTm = { 0 };
tTm.tm year = 2015 - 1900;
tTm.tm mon = 5;
tTm.tm mday = 12;
tTm.tm hour = 12;
tTm.tm_min = 00;
time t t = std::mktime(&tTm);
std::chrono::system clock::time_point tp =
              std::chrono::system clock::from_time_t(t);
```

Измерение времени

```
auto start = std::chrono::high resolution clock::now();
                                //в наносекундах
//измеряемый фрагмент
auto stop = std::chrono::high resolution clock::now();
//а результат интересует в мс
std::chrono::milliseconds t=
std::chrono::duration cast<std::chrono::milliseconds>
                         (stop - start);
```

Интервалы и моменты времени используются:

- this_thread::sleep_for() и this_thread::
 sleep_until() для блокировки текущего потока
- try_lock_for() и try_lock_until() для задания timeout-а для мьютекса
- wait_for() и wait_until() для задания timeout-а для переменной условия или объекта future

Замечание: для функций *_until — если до наступления момента время будет скорректировано, то изменения будут учтены

Важно!

Если используемая ОС не является ОСРВ, то заданный интервал или момент времени гарантируют только «не раньше, чем»!

РЕАЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ

Важно!

Для любого использования параллелизма (реального или псевдо) программисту необходимо на этапе проектирования программы заложить в структуру программы возможность распараллеливания!

Когда параллелизм вреден!

cost/benefit:

- структура параллельных программ сложнее (=> дополнительное время на проектирование, разработку, отладку... + ошибки)
- накладные расходы на запуск и переключение потоков
- ограниченное количество вычислительных ядер в системе
- ограниченные ресурсы процесса (для каждого потока формируется свой стек => память)

STD::THREAD

Наступила эпоха реальной параллельности

```
void threadHello()
{ std::cout<<"Hello, parallel world!";}
int main()
      std::thread th(threadHello);
      . . .
```

Назначение многопоточных приложений:

- использование одновременно нескольких вычислительных ядер для параллельного выполнения задач => повышение производительности приложения в целом за счет параллельного выполнения задач
- возможность выполнения одной задачи, пока другая задача ожидает какого-нибудь события => повышение производительности приложения в целом за счет использования вынужденных простоев

До стандарта С++11

«поддержка» параллелизма только с помощью платформенно-зависимых расширений (_beginthreadex())

Проблемы:

- портируемость
- не сформулирована модель памяти с учетом многопоточности
- отсутствует поддержка механизма обработки межпоточных исключений

Преемственность от Boost

Из Boost Thread Library заимствованы:

- Функциональность
- Имена классов
- Имена методов и функций

boost vs C++11

- Boost поддерживает принудительное корректное завершение потока, C++11 нет
- в C++11 реализован std::async, в Boost нет
- Boost boost::shared_mutex для multiple-reader/singlewriter locking, в C++11 – нет, в C++14 shared_timed_mutex
- тайм-ауты организованы по-разному
- Отличия некоторых имен: boost::unique_future std::future
- Каким образом передаются параметры потоковой функции: boost::bind, C++11 variadic templates.
- в деструкторе boost::thread объект «отключается» (detach()) от системного потока. С++11 если на момент вызова деструктора объект не отключен от системного потока, std::terminate() => приложение аварийно завершается

Способы распараллеливания с точки зрения прикладного программиста:

- по задачам каждый поток выполняет свою подзадачу (=> возникают зависимости между частями общей работы => синхронизация выполнения)
- по данным каждый поток выполняет свою специфическую операцию над общими Данным (=> возникают конкуренция за данные => синхронизация доступа к данным)

Накладные расходы на запуск потока:

- ОС должна создать соответствующие служебные структуры данных (Windows – объекты исполняющей системы)
- выделить память для стека
- «сообщить» о новом потоке планировщику
- время на переключение потока
- ПОТОКИ ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС (ОС может накладывать квоты на количество потоков в процессе, адресное пространство не «безразмерное»...). Частично эту проблему решают пулы потоков

=> если накладные расходы на запуск потока соизмеримы с временем его выполнения, то производительность приложения в целом может ухудшиться по сравнению с выполнением задач в одном потоке! => для достижения максимальной производительности нужно выбирать количество потоков исходя из аппаратного параллелизма

На системном уровне

- Объект исполняющей системы thread описывается (OC Windows):
 - дескриптор
 - идентификатор
- Задание приоритета только системными средствами (в С++11 соответствующих средств нет)
- Возможность задания ядер для выполнения только системными средствами (Windows SetProcessAffinityMask(), SetThreadAffinityMask())

Специфика:

- 1. выделение потоку времени для выполнения производится исключительно ОС, и ее в общем случае не интересует: относятся переключаемые потоки к одному процессу или к разным процессам
- 2. если в системе несколько ядер, ОС сама распределяет потоки по разным процессорам
- 3. все потоки одного процесса выполняются в едином адресном пространстве, поэтому
- «+» имеют доступ ко всем ресурсам процесса
- «-» синхронизация
- 4. очередность выполнения потоков с одинаковым приоритетом определяется ОС => синхронизация
- 5. у каждого потока свой стек =>
- с локальными переменными ОК (если только другому потоку не передаются адреса локальных данных)
- глобальные и динамические данные доступны всем потокам одного процесса => синхронизация, TLS

ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТОКАМИ

- 1. Первичный и вторичные потоки ???
- 2. Контекст потока ???
- 3. Состояние потока ???

ПОТОКОВАЯ ФУНКЦИЯ

- Для **первичного** потока стартовый код стандартной библиотеки (из которого вызывается main())
- Для **вторичного** потока программист должен предоставить функцию, с которой начнется выполнение потока

Специфика потоковой функции

• порядок вызова обычных функций определяет программист, потоковую функцию запускает система.

Отличия вызова функции и запуска потока

Вызов обычной	Запуск потока
функции	
Вызывающая функция	Стек у каждого потока
и вызываемая	(порождающего и
пользуются одним и	порожденного) свой
тем же стеком.	

Отличия вызова функции и запуска потока

Вызов обычной	Запуск потока	
функции		
Последовательность	Последовательность	
выполнения вызывающей и	выполнения порождающего и	
вызываемой функций	порожденного потоков	
предопределена и	определяется системой, они	
гарантируется компилятором.	относительно независимы.	

Отличия вызова функции и запуска потока

Вызов об	ычной		Запуск	потока	
функции					
Параметры пе	тепаются в г	TOM WA	Папаметп	формируется	D CTEVE
параметры пе	редаются в	IOM AC		формирустся	b CICKC
стеке => ком	пилятор гаран	нтирует,	потоковой	функции.	Данные,
что локальные	данные вызы	вающей	передаваем	ые потоковой	я́ функции
функции	существуют,	пока	должны	гара	нтированно
выполняется	вызываемая	(=>	существова	ть, пока ими	пользуется
безопасно	передавать	адреса	порожденні	ый поток	
локальных пере	еменных)				

Памятка программисту:

- Чем меньше разделяемых данных, тем меньше проблем!
- С локальными для потока данными проблем нет (если только адреса этих локальных данных не передаются другому потоку)!

Преимущества/недостатки использования thread library C++11

- «+» независимость от платформы, абстрагирование действий
- «-» потеря эффективности по сравнению с чисто системными средствами за счет использования классов-оберток, ограниченность средств поддержки многопоточности по сравнению с системными возможностями

C + +11

Новая часть стандартной библиотеки предоставляет платформенно-независимые объектно-ориентированные:

- управление потоками
- защиту разделяемых данных
- синхронизацию потоков
- атомарные операции

но! не поддерживает платформенно- независимое межпроцессное взаимодействие!

Средства С++11 для поддержки многопоточности:

- threads,
- mutexes,
- lock() operations,
- packaged_tasks,
- futures
- promises
- atomic
- TLS
- •

Специфика

- Платформенная независимость
- Эффективность (несмотря на абстрагирование)
- Возможность «спускаться» на системный уровень

Специфика реализация потоковой функции в С++11

- На системном уровне можно реализовать только посредством глобальной функции или статического метода класса
- Средствами высокоуровневой обертки C++11 шаблона function все, что «можно вызвать» callable:
 - глобальную функцию
 - статический метод класса
 - функциональный объект
 - лямбда-функцию
 - bind
 - метод класса

Специфика передачи параметров потоковой функции в C++11

- На системном уровне единственный параметр типа void*
- Реализация C++11 любое количество параметров любого типа, так как реализована посредством variadic template

#include <thread>
namespace std

НИЗКОУРОВНЕВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ЗАПУСКА ПОТОКОВ - КЛАСС THREAD

std::thread

Конструкторы:

- thread(); //резервируется и инициализируется память под объект, привязки к потоку нет! поток НЕ стартует!
- thread(const thread&) = delete;
- thread(thread&& other);
- template< class Function, class... Args >
 explicit thread(Function&& f, Args&&... args);

operator=:

- thread& operator=(const thread&) = delete;
- thread& operator=(thread &&);

move конструктор копирования и move operator=

Передача «владения» потоком другому объекту.

Используется:

- для передачи в качестве параметра
- для возврата по значению
- чтобы объединить объекты thread в коллекцию

Пример:

```
void threadFunc(int n, char c)
{ for(int i=0; i<n; i++) {std::cout<<c;} }
void f(std::thread t){
int main(){
      std::thread t(threadFunc, 10, 'A');
      f(t); //???
```

Замечание:

```
Механизм не поддерживает задание параметров
потоковой функции по умолчанию:
void threadFunc(char, size t =10);
int main()
      std::thread t1(threadFunc, 'A', 5);
      //std::thread t2(threadFunc, 'B'); //"too few parameters "
```

555

```
int main(){
 std::vector<thread> v;
 for(int i=0; i<10; i++)
            std::thread th(threadFunc, i+10, 'A'+i);
             v.push_back(th); //???
Как лучше?
```

Запуск потока

Посредством:

- конструктора с параметром (параметрами):
 - первым (обязательным) параметром должен быть callable (указатель на потоковую функцию, функциональный объект, ...)
 - все остальные параметры параметры, которые требуется передать потоковой функции
- в случае неудачи генерирует std::system_error

При вызове конструктора с параметрами:

- ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОПИРУЮТСЯ В ЛОКАЛЬНЫЙ анонимный объект (если при этом генерируются исключения, то генерация происходит в текущем потоке!)
- вызывается метод, который запускает системный поток

Завершение потока

- естественное завершение при завершении потоковой функции
- C++11 принудительного завершения нет (только системными средствами, Windows ExitThread())
- аварийное завершение (при генерации исключения)
- Важно! при завершении первичного потока все вторичные принудительно завершаются ОС

Пример запуска потока посредством конструктора с параметром

```
void SimpleThreadFunc()
int main()
  std::thread th(SimpleThreadFunc);
```

Разница???

```
void SimpleThreadFunc() { ... }
int main()
  SimpleThreadFunc();
  std::thread th(SimpleThreadFunc);
  . . .
```


Использование лямбда-функции

```
int main()
 std::thread th(
      [](){ std::cout<<"Hello, parallel World!"; }
 );
```

Передача потоковой функции параметров по значению

```
void ThreadFuncParamsByValue(int n, double d)
{ std::cout << n << ' '<<d<<std::endl; }
int main()
      std::thread th(ThreadFuncParamsByValue, 5, 3.3);
```

Передача параметров потоковой функции



Использование семантики перемещения

```
void ThreadFuncByValue(std::string s) { ... }
int main() {
      std::string str("abc");
      std::thread th(ThreadFuncByValue,
                              std::move(str));
      //str???
```

Параметр – функциональный объект

```
class A {
void operator() ();
int main()
       std::thread th1( A() ); //???
       std::thread th2((A()));
       std::thread th3{ A() };
        ...
```

Передача потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
          int m a;
public:
          A(int=0);
          void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.Inc(); }
int main() {
          A a(1);
          std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, a); //конструктор создает копию, а адрес
                                         этой копии по ссылке передается в потоковую функцию
          // модификация а???
```

Передача потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
         int m_a;
public:
        A(int=0);
        void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.Inc(); }
int main() {
        A a(1);
         std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, std::ref(a));
        // модификация а???
         •••
```

std::ref() и std::cref()

- шаблоны функций, которые создают объект типа std::reference_wrapper
- в котором (в свою очередь) запоминаются адреса передаваемых параметров, а не их копии

Потоковая функция — шаблон ????

```
template<typename C> void templateThreadFunc(C& c)
      for (auto& e : c) { e = -e; }
int main()
 std::vector<int> v{-1,5,-7,2,-9,0};
 std::thread th(templateThreadFunc<decltype(v)>, v); //???
```

Потоковая функция - шаблон

```
template<typename C> void templateThreadFunc(C& c)
      for (auto& e : c) { e = -e; }
int main()
 std::vector<int> v{-1,5,-7,2,-9,0};
 std::thread th(templateThreadFunc<decltype(v)>, std::ref(v));
```

Варианты действий после запуска потока:

std::thread th(ThreadFunc, <параметры>);

- th.join();
 родительский поток должен ожидать завершения дочернего (блокировка родительского потока)
- th.detach();
 «отключает» дочерний поток от объекта th =>
 дальнейшее взаимодействие с потоком
 посредством объекта th невозможно (не блокирует
 родительский поток)
- Если ничего не вызвано, в деструкторе объекта th будет вызвана std::terminate()

thread::join()

```
void Draw(char c)
{ for (int i = 0; i < N; i++){std::cout << c;} }
int main()
{//если одно вычислительное ядро?
       std::thread t1(Draw, 'A');
       std::thread t2(Draw, 'B');
       std::thread t3(Draw, 'C');
       t1.join();
       t2.join();
       t3.join();
```

Специфика join()

- При вызове обнуляются данные объекта thread => с потоком объект уже не accoциирован!
- => дважды вызвать нельзя, так как после первого вызова данные (дескриптор и идентификатор потока) обнуляются
- чтобы определить: связан объект thread с потоком или нет -> joinable()

Специфика bool thread::joinable() const

- true если объект ассоциирован с потоком
- если поток завершился true
- после вызова default-конструктора false
- после вызова join() false
- после вызова detach() false

join() и исключения Проблемы

```
std::thread th(threadFunc, <параметры>);
//код, который нужно выполнить до join()
// и который может сгенерировать исключение
```

th.join(); //если сгенерировано исключение, не будет выполнено! => в деструкторе th - terminate()

Решение «в лоб»

```
std::thread th(threadFunc, <параметры>);
try{
//код, который нужно выполнить до join()
//и который может сгенерировать исключение
} catch(...){th.join();}
if(th.joinable()) { th.join();}
```

Возможное решение (идиома RAII):

```
class thread_guard{
 std::thread m t;
public:
 explicit thread guard(std::thread&& t)
            : m t(std::move(t)){}
 ~thread guard(){if(m t.joinable()) { m_t.join();} }
 thread guard(const thread guard&) = delete;
 thread guard& operator=(const thread_guard&) = delete;
```

Возможное решение. Продолжение

```
std::thread th(threadFunc, <параметры>);
 thread guard tg( std::move(th) );
//код, который нужно выполнить до join()
// и который может сгенерировать исключение
} //?
```

Фоновые потоки - thread::detach()

```
void Draw(size t n, char c)
{ for (int i = 0; i < n; i++){std::cout << c;} }
int main()
{//если одно вычислительное ядро?
       std::thread t1(Draw, 10, 'A');
       std::thread t2(Draw, 10, 'B');
       std::thread t3(Draw, 10, 'C');
       t1.detach();
       t2.detach();
       t3.detach();
```

Проблемы при передаче потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
          int m a;
public:
          A(int=0);
          void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.lnc(); }
void f() {
          A a(1);
          std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, std::ref(a));
          th.detach(); //плохо!!! - почему?
          • • •
```

Передача потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
         int m_a;
public:
          A(int=0);
         void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.Inc(); }
int main() {
         A a(1);
          std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, std::ref(a));
          th.join(); //ждем завершения потока
          • • •
```

Передача параметров в лямбдафункцию по ссылке

```
int n=0;
std::thread th( [&n]() { n++; } );
th.join();
```

Осторожно! Висячие ссылки и указатели!

```
class th{
       char* m str;
public:
       th(char* s):m str(s){}
       void operator()(){std::cout<<m str;}</pre>
void func() {
       char s[] = {"qwerty"};
       std::thread t{ th(s) };
       t.detach(); //???
```

Вызов метода класса в отдельном потоке

```
class A{
         int m_a;
public:
         A(int a= 0){m_a = a;}
         void Inc() { m a++; }
};
int main()
         A a(1);
         std::thread th(&A::Inc, &a));
         th.join();
         ...
```

Вызов метода класса в отдельном потоке

```
class A{
          int m a;
public:
          A(int a= 0){m_a = a;}
          void Inc(int d) { m_a += d; }
};
int main()
          A a(1);
          //std::thread th(&A::Inc, std::ref(a),5); //работало до VS15RC (internal error)
          std::thread th(&A::Inc, &a,5); // VS15RC
          th.join();
          • • •
```

Проблемы при передаче параметров (о которых нужно знать!)

```
void f(const std::string& );
```

Разница??? Проблемы???

```
char str[] = "abc";
std::thread th(f,str);
th. detach();
```

```
std::string str("abc");
std::thread th(f,str);
th. detach();
```

Деструктор ~thread()

Важно!

• если объект ассоциирован с потоком (даже если поток уже завершился на момент вызова деструктора), ТО вызывается std::terminate()

«Привязка» к системному потоку

```
native_handle_type thread::native_handle();
```

- тип зависит от ОС. В ОС Windows HANDLE
- может быть использован
 - для получения дополнительной (зависящей от ОС) функциональности (например, для задания приоритета)
 - в ущерб кроссплатформенности

Пример native_handle()

```
#include <Windows.h>
int main()
     std::thread th(SimpleThreadFunc);
     HANDLE h = th.native handle();
     SetThreadPriority(h, THREAD PRIORITY LOWEST);
```

Класс std::thread::id

- хранит уникальный идентификатор потока + ОСзависимый дескриптор (обертка для системных идентификатора + дескриптора)
- формируется при вызове конструктора
- возвращается методом thread::get_id()

Специфика:

- может быть не ассоциирован с потоком (если default конструктор thread или после отключения потока от объекта)
- может быть использован как ключ для хранения объектов в ассоциативных контейнерах
- при завершении ассоциированного потока может быть использован для другого потока

Идентификатор потока

```
#include <Windows.h>
 std::thread th(SimpleThreadFunc);
 DWORD idSystem = ::GetThreadId(th.native_handle());
 std::thread::id idC11 = th.get id(); //запакованы дескриптор и
                                  идентификатор
 std::cout << idC11; //public доступа нет, но перегружен operator<<
```

Использование std::thread::id для хранения данных в std::map

```
std::vector<std::thread> th;
std::map<std::thread::id, size_t> table;
for(size t i=0; i<5; i++){
      th.emplace back(threadFunc, <параметры>);
      table[th.back().get id()] = i;
//пользоваться table можно только до вызова join()
for (auto& t:th)
{ t.join(); }
```

Количество ядер <-> количество потоков

```
static unsigned
    std::thread::hardware_concurrency();
```

Замечание: если значение не определяется, то 0 => нужно учитывать такой вариант

Параллельная реализация std::accumulate()

```
template< class InputIt, class T >
T std::accumulate( InputIt first, InputIt last, T
init );
```

```
std::vector<int> v;
//формирование значений
```

Параллельное суммирование - ???

Параллельная реализация std::accumulate()

```
//Потоковая функция
template<typename It, typename T> void
sum_block (It first, It last, T& result)
{
    result = std::accumulate(first, last, result);
}
```

Параллельная реализация std::accumulate(). Продолжение

```
int main(){
 std::vector<int> v{ 1, 2, 3, 4, 5, ...}; //большой!
 std::vector<std::thread> th;
 const size t nThreads = 2; //на самом деле нужно
            вычислить, исходя из количества ядер
 std::vector<int> res(nThreads+1); //для частичных сумм
 size t part = v.size() / nThreads; //целое количество
            элементов для суммирования каждым потоком
 auto first = v.begin();
```

Параллельная реализация std::accumulate(). Продолжение

```
for (size_t i = 0; i < nThreads; i++){</pre>
 auto last = first;
 std::advance(last, part);
 th.emplace_back(sum_block<decltype(first),int>,first, last, std::ref(res[i]));
 first = last;
//остаток досуммируем в данном потоке
if(first != v.end()){
  res[nThreads]=(std::accumulate(first, v.end(), 0);
for (auto& t : th) { t.join(); }
int sum = std::accumulate(res.begin(), res.end(), 0); //суммируем частичные суммы
```

#include <thread>

ПРОСТРАНСТВО ИМЕН THIS_THREAD

Специфика:

набор «потоковых» глобальных функций, которые

- можно использовать «внутри» любого потока:
 - как в коде любого порожденного потока,
 - так и в первичном потоке
- «извне» посредством объекта thread вызвать невозможно

void std::this_thread::yield();

 отказ от остатка кванта времени => планировщик может назначить другой поток на выполнение

```
например:
while(!условие)
{std::this thread::yield();}
```

Функции std::this_thread::

- std::this_thread:: sleep_for() исключает из планирования на указанный интервал (отправляет в спячку)
- std::this_thread:: sleep_until() исключает из планирования до указанного момента времени
- std::this_thread:: **get_id**() возвращает идентификатор текущего потока

ОБРАБОТКА МЕЖПОТОЧНЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Некорректная обработка исключений между потоками ???

```
try
   std::thread th(threadFunction); //threadFunction может
                             сгенерировать исключение
   th.join();
catch (const std::exception &ex)
   std::cout << ex.what() << std::endl;</pre>
```


#include <exception>

- std::current_exception()
 - обычно вызывается в обработчике исключения (catch)
 - возвращает объект std::exception_ptr, который содержит копию объекта-исключения или ссылку на объект-исключение
 - если вызывается вне catch, то возвращается «пустой» объект std::exception_ptr
- std::rethrow_exception() генерирует заново исключение, сохраненное в объекте std::exception_ptr

Корректная (но не очень красивая) обработка исключений между потоками

std::vector<std::exception_ptr> g_exceptions;

```
void throw_function(){
  throw std::exception("Error"); //здесь возможна гонка => нужно
        «защищать» этот код, чтобы он выполнялся только одним потоком!
void threadFunction(){
  try
     throw function();
  catch (...) { g exceptions.push back(std::current_exception());
```

Продолжение. Корректная обработка исключений

```
int main(){
  std::thread th(threadFunction);
  th.join();
  for(auto& e: g exceptions) {
     try
        if(e != nullptr)
           std::rethrow_exception(e);
     catch (const std::exception &e){std::cout << e.what()<<std::endl;}
```

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАДАЧ

Синхронизация осуществляется посредством:

- задания приоритетов потоков не поддерживается С++11
- синхронизирующих объектов
- условных переменных
- блокировок

Общие правила безопасности многопоточной программы:

- без синхронизации доступ к одним и тем же данным
 - чтение данных можно разрешить **всем** потокам
 - для записи опасно (состязание за данные) => синхронизация

Какие данные требуют синхронизации доступа?

- локальные?
- статические?
- динамические?

Дж. Рихтер: «СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ. ХУДШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ»

```
BOOL gFlag = FALSE;
                           //глобальный флаг, синхронизирующий потоки
void threadFunc()//Потоковая функция
                  //выполняем какие-то вычисления
         gFlag = TRUE; //с этого момента может продолжаться порождающий поток
         return 0;
//Порождающий поток
int main()
         std::thread(threadFunc);
         while(gFlag == FALSE); //ждем установки флага
         //продолжаем выполнение
```

Чем плох такой подход, если в системе одно вычислительное ядро?

- вызывающий поток при таком решении проблемы не исключается из планирования => бесполезная работа;
- если у порождающего потока приоритет выше, чем у порожденного???
- если потоки выполняются в разных процессах, тогда эта переменная должна быть разделяемой;
- так как два потока пользуются одной и той же переменной запретить компилятору оптимизировать работу с такой переменной (???)

Вывод:

- для системы **с одним вычислительным** ядром потоки следует синхронизировать, исключая их из диспетчирования («в спячку»)!
- для системы с несколькими вычислительными ядрами это может быть не эффективно! => lock-free программирование

#include <mutex>

STD::MUTEX

Главные проблемы конкурентного программирования:

- гонка за данными (data race)
- «ГОЛОДАНИЕ» (resource starvation) поток блокируется, а условия освобождения не выполняются
- ВЗаимоблокировка (deadlock) более изощренная форма голодания, когда группа потоков не могут продолжить выполнение, так как они блокируют друг друга
- **livelock** группа потоков не блокируется, при этом выполняют операции, которые не могут завершиться из-за ожидания захваченного другим потоком ресурса

Важно!

- мьютексы решают (не всегда эффективно) ГОНКУ За данными (на высоком уровне), предоставляя возможность блокировки других потоков на время чтения/записи текущим потоком
- но не решают проблемы голодания и взаимоблокировок

Классический пример взаимоблокировок

История обедающих философов — иллюстрация того, как несколько синхронизированных потоков соревнуются за лимитированные ресурсы:

- пять философов садятся за круглый стол
- перед каждым тарелка риса
- между каждой парой философов палочка для риса
- чтобы съесть порцию, у каждого философа должны быть две палочки (слева и справа)
- => deadlock

data race

- Под состоянием гонки понимается любая ситуация, исход которой зависит от относительного порядка выполнения операций двух и более потоков (конкуренция за право выполнить операцию первым)
- Попытка модификации разделяемых данных может привести к неопределенному поведению

Пример data race

std::vector<int> v ; //глобальный //формирование значений

```
//поток 1 //поток 2

std::cout<< v.top();

std::cout<< v.top();

v.pop();
```

мьютекс – взаимоисключающая блокировка

- позволяет выполнять защищенный мьютексом код только одному потоку
- => все синхронизируемые мьютексом потоки должны пользоваться одним и тем же объектом-мьютексом!!!
- => нужно гарантировать существование мьютекса, пока есть хотя бы один использующий его поток

Варианты мьютексов:

- std::mutex не рекурсивный
- std::recursive_mutex рекурсивный
- std::timed_mutex не рекурсивный, допускающий таймауты для блокирующих функций try_lock_for() и try_lock_until()
- std:: recursive_timed_mutex рекурсивный мьютекс, допускающий таймауты для блокирующих функций.
- std:: shared_timed_mutex разделяемый C++14

Предупреждение

- Опасно передавать указатели или ссылки на «защищенные» данные за пределы блокировки!
- Так как, если адрес будет запомнен, то возникает возможность обращения к разделяемым данным вне защищенной секции

std::mutex::lock()

- если мьютекс свободен, то поток «вступает во владение» мьютексом и продолжает выполнение
- если мьютекс занят (другой поток успел вызвать для него lock()), то поток блокируется (исключается из диспетчирования)

Замечание: если владелец такого мьютекса еще раз вызовет lock(), поведение не определено!

std::mutex::unlock()

- переводит мьютекс в свободное состояние
- вызов обязателен! Иначе мьютекс останется для всех ожидающих потоков в занятом состоянии!
- Важно! Мьютекс «передается во владение» захватившему его потоку => только захвативший поток может освободить занятый мьютекс

std::mutex::try_lock()

- неблокирующая попытка захвата мьютекса:
 - true если мьютекс свободен, поток захватывает мьютекс и продолжает выполнение
 - false если мьютекс занят, поток продолжает выполнение

Получение дескриптора системного мьютекса

native_handle_type mutex::native_handle();

Важно! Это единственная возможность использовать мьютекс за пределами процесса

Без мьютекса

```
void Draw(char c){ for (size_t i = 0; i < 20; ++i){ cout << c; } }</pre>
int main(){
thread t1 (Draw, 'A');
thread t2(Draw, 'B');
thread t3 (Draw, 'C');
t1.join();
t2.join();
t3.join();
//??? Если одно вычислительное ядро? Если несколько?
```

Пример использования мьютекса

```
void DrawMutex(char c, std::mutex& m)
{
         m.lock();
         for (int i = 0; i < 20; i++){std::cout << c;}
         m.unlock();
int main()
         std::mutex m;
         std::thread t1(DrawMutex, 'A', std::ref(m));
         std::thread t2(DrawMutex, 'B', std::ref(m));
         std::thread t3(DrawMutex, 'C', std::ref(m));
         t1.join();
                           t2.join();
                                             t3.join();
} //??? Если одно вычислительное ядро? Если несколько?
```

Пример try_lock()

```
void f(std::mutex& m)
     while(m.try lock() == false)
     //делаем что-то другое (безопасное)
     //работаем под защитой
```

Взаимная блокировка

```
class A{
      int* p;
      size t size, cap;
public:
      void swap(A& other){???} //во время обмена
                   другой поток/потоки могут читать/писать
                   оба меняющихся данными объекта!
```

Взаимная блокировка

```
class A{
       int* p;
       size_t size, cap;
       std::mutex m;
public:
       void swap(A& other)
               //нужно заблокировать оба объекта!
               //обмен
               //освобождение блокировки
```

std::lock() для борьбы с deadlock-ами:

```
template< class Lockable1, class Lockable2, class... LockableN > void lock( Lockable1& lock1, Lockable2& lock2, LockableN&... lockn );
// LockableN - должны иметь методы lock(), try_lock() и unlock()
```

последовательно пытается заблокировать все перечисленные объекты. Если при этом генерируется исключение, то для всех на этот момент заблокированных объектов вызывается unlock()

```
void A::swap(A& other){
    if(this !=&other)
    {
        std::lock(this->m, other.m);
        //обмен
        this->m.unlock();
        other.m.unlock();
    }
}
```

std::try_lock()

• индекс мьютекса, который не удалось заблокировать

Классы - «обертки» для мьютекса

Специфика: конструкторы классов «оберток» могут принимать параметр, определяющий политику блокировки:

- **defer_lock_t**: не захватывать мьютекс (отложить захват), а только «обернуть», чтобы **в случае дальнейшего захвата мьютекса** в деструкторе был вызван unlock()
- try_to_lock_t: попытаться захватить мьютекс без блокировки
- adopt_lock_t: предполагается, что вызывающий поток уже захватил указанный мьютекс => требуется только в деструкторе вызвать unlock()

Типы и соответствующие объекты, предоставляемые стандартной библиотекой:

```
struct defer lock t { };
struct try to lock t { };
struct adopt_lock t { };
constexpr std::defer lock t defer lock =
                          std::defer lock t();
constexpr std::try_to_lock_t try to lock =
                          std::try to lock t();
constexpr std::adopt_lock_t adopt lock =
                          std::adopt lock t();
```

std::lock_guard – самая простая обертка для мьютекса

template< class Mutex > class lock_guard;

идиома RAII – «захват ресурса есть» инициализация

- в конструкторе
 std::lock_guard(mutex_type& m); lock()
- в деструкторе unlock()

Важно!

//Глобальный мьютекс std::mutex m;

```
void threadFunc()
  m.lock();
  //здесь может быть
сгенерировано исключение!
  m.unlock(); //если
сгенерировано исключение,
мьютекс?
```

```
void threadFunc()
  std::lock_guard<std::mutex>
           I(m);
  //здесь может быть
сгенерировано исключение!
// мьютекс?
```

Другие возможности lock_guard

конструктор

lock_guard(mutex_type& m, std::adopt_lock_t t);

Специфика:

на момент создания объекта lock_guard вызывающий поток уже **должен** владеть мьютексом, так как в деструкторе - ???

Пример std::adopt_lock

```
void f(std::mutex& m)
      while(m.try lock() == false)
      //делаем что-то другое (безопасное)
      //сюда попадаем с захваченным мьютексом
      std::lock_guard(m, std::adopt_lock);
      //работаем под защитой
} // ???
```

Модифицируем A::swap() с помощью std::lock_guard

```
void A::swap(A& other){
 if(this==&other) return;
 std::lock(this->m, other.m);
 std::lock_guard<std::mutex>
            lock this(this->m, std::adopt lock);
 std::lock guard<std::mutex>
            lock other(other.m, std::adopt_lock );
            //обмен
```

std::unique_lock

• гарантирует: в каждый момент времени мьютексом может владеть только один объект std::unique_lock!

std::unique_lock – обертка для мьютекса с бОльшей функциональностью по сравнению с lock_guard

отличия от std::lock_guard:

- std::lock_guard заблокирован на всем протяжении своего существования std::unique_lock добавляет признак + возможность узнать свободен/захвачен мьютекс owns_lock()
- std::lock_guard мьютекс блокируется один раз в конструкторе, освобождается тоже только один раз в деструкторе std::unique_lock можно блокировать и освобождать посредством lock() и unlock(), а также try_lock(), try_lock_for(), try_lock_until
- std::lock_guard политика захвата мьютекса может быть только std::adopt_lock
 std::unique_lock – может быть adopt_lock, defer_lock или try_to_lock

Функциональность std::unique_lock:

- explicit unique_lock(mutex_type& m); m.lock()
- unique_lock(unique_lock&& other); можно
- unique_lock(mutex_type& m, std::adopt_lock_t t); аналогично lock_guard
- unique_lock(mutex_type& m, std::defer_lock_t t); отложить захват мьютекса (если до вызова деструктора мьютекс не будет занят, то unlock() не вызывается). Захватить mutex можно позже посредством метода lock()
- unique_lock(mutex_type& m, std::try_to_lock_t t); неблокирующая попытка захвата мьютекса + установка признака

Специфика unique_lock:

- mutex_type* release();
 - не выполняются ни lock(), ни unlock()
 - возвращается указатель на ассоциированный мьютекс или nullptr
 - обертка больше не ассоциируется с мьютексом
- explicit operator bool() const; true, если
 - мьютекс ассоциирован с объектом
 - и мьютекс захвачен
- mutex_type* mutex() const;

Пример:

```
std::mutex m;
std::unique lock<std::mutex> ul1;
if(ul1) ??? //false
std::unique_lock<std::mutex> ul2(m); //захват
if(ul2) ??? //true
ul2.unlock();
if(ul2) ??? //false
//или
ul2.release();
if(ul2) ??? //false
```

Пример:

```
std::mutex m;
std::unique_lock<std::mutex> ul(m, std::defer_lock);
b = ul.owns_lock(); //???
ul.lock();
b = ul.owns_lock(); //???
```

Модифицируем A::swap() с помощью std::unique_lock

```
void A::swap(A& other){
 std::unique lock <std::mutex>
           lock this(this->m, std::defer lock );
 std:: unique lock <std::mutex>
           lock_other(other.m, std::defer lock );
 std::lock(lock_this, lock_other);
           //обмен
```

Дополнительные возможности unique_lock:

Конструкторы:

- template <class Rep, class Period>
 unique_lock (mutex_type& m, const chrono::duration<Rep,Period>& rel_time);
 вызывает m.try_lock_for(rel_time)
- template <class Clock, class Duration>
 unique_lock (mutex_type& m, const
 chrono::time_point<Clock,Duration>&
 abs_time);
 - m.try_lock_until(abs_time)

std::timed_mutex

- lock()
- unlock()
- try_lock()

Добавляет по сравнению с std::mutex методы:

- try_lock_for() если мьютекс занят, блокируется до истечения интервала или освобождения мьютекса
- try_lock_until()

Пример

```
void threadFunc(std::timed_mutex& m)
 bool b = m.try_lock_for(std::chrono::seconds (10));
 if(b){
      m.unlock();
```

Обертки для std::timed_mutex

- unique_lock
- lock_guard ???

Использование обертки для timed_mutex

```
std::timed mutex m;
void f() {
 std::unique lock<std::timed mutex>
    lk(m, std::chrono::milliseconds(3)); //ожидает до 3 мс
 if(lk) {...} //ecли блокировка получена, обрабатываем данные
} // ???
Можно (имеет смысл) использовать lock guard?
```

std::recursive_mutex

- позволяет потоку-владельцу мьютекса многократно вызывать lock()
- следствие -> столько же раз нужно вызвать unlock()

Рекомендация: не использовать рекурсивные мьютексы. Если таковые понадобились, то стоит подумать об ошибках проектирования

555

```
std::mutex m; //обычный мьютекс
void f1(){
       m.lock();
       m.unlock();
void f2(){
       m.lock();
       f1();
       m.unlock();
```

Пример std::recursive_mutex

```
std::recursive_mutex m;
void f1(){
       m.lock();
       m.unlock();
void f2(){
       m.lock();
       f1();
       m.unlock();
```

std::recursive_timed_mutex

Дополнительная функциональность:

- try_lock()
- try_lock_for()
- try_lock_until()

C++14 shared_timed_mutex #include <shared_mutex> - не поддерживается VS15

Часто возникает задача:

- ПОЗВОЛИТЬ НЕСКОЛЬКИМ ПОТОКАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ **ЧТЕНИЕ** (разделение мьютекса)
- И ТОЛЬКО ОДНОМУ Запись (владение мьютексом)

=> rw - мьютексы

Специфика:

```
Для эксклюзивного использования: lock(), unlock(), try_lock(), try_lock_for(), try_lock_until()
```

```
Для общего использования: lock_shared(), unlock _shared(), try_lock_shared_for(), try_lock_shared_for(), try_lock_shared_until()
```

Обертка для shared_mutex – shared_lock

- **КОНСТРУКТОР** в зависимости от параметра defer_lock, try_to_lock, adopt_lock
- деструктор если мьютекс захвачен, unlock()

Пример использования r/w мьютекса

```
class Shared{
 mutable std::shared_timed_mutex m;
 Data sharedData;
public:
 Data read()const{
   std::shared_lock< std::shared_timed_mutex > sl(m);
   return sharedData;
 void write(Data newData){ //по значению безопаснее
  std::lock_guard< std::shared timed mutex> sl(m);
  sharedData = newData;
```

Продолжение примера: ???

Реализация?

Shared& Shared::operator= (const Shared&);

Peaлизация operator=

```
Shared& Shared::operator= (const Shared& other)
if(this != &other){
//this - эксклюзивные права на запись
 std::unique_lock< std::shared_timed_mutex >
                           this_ul(this->m, std::defer_lock);
//остальным (other) – разделяемые права на чтение
 std::shared_lock< std::shared_timed_mutex >
                           other_sl(other.m, std::defer_lock);
 std::lock(this_ul, other_sl);
//выполняем присваивание:
 this->sharedData = other.sharedData;
 return *this;
} //>??
```

Рекомендации – как избежать блокировок и не потерять эффективность :

- разумно выбирать гранулярность защищаемого кода
- по возможности использовать один мьютекс (a.lock(); b.lock() гонки)
- если требуется захват нескольких мьютексов, то порядок захвата везде должен быть одинаков, иначе – гонки
- избегать вызова другого пользовательского кода в защищенной секции
- в сложном многопоточном приложении использовать иерархические мьютексы (назначать мьютексам разные уровни и позволять захватывать только в порядке понижения уровня).

Реализация иерархического мьютекса

- В С++11-14 отсутствует иерархический мьютекс
- Для его реализации нужно учесть:
 - для каждого потока должен быть индивидуальный «счетчик» уровней мьютексов в данном потоке =>
 TLS
 - при этом нужно гарантировать, что в потоке нет двух мьютексов с одинаковым приоритетом
 - уровни логично задавать не случайно, а в соответствии с важностью защищаемого участка кода