NULLPTR

Нулевой указатель можно сформировать:

- 0, который компилятор преобразует (если это возможно) к требуемому типу
- NULL
- nullptr C++11

0

```
void f(int*);
void f(int);
int main()
{
    f(0); //???
}
```

NULL

```
#define NULL 0
#include <cstddef> //
void f(int n);
void f(int* p);
int main()
      f(NULL); //???
```

nullptr

```
(тип std::nullptr_t - <cstddef>)
void f(int n);
void f(int* p);
int main()
     f(nullptr); //???
```

Правила неявного преобразования nullptr:

- компилятор неявно приводит
 - к типу любого указателя:
 char* pc = nullptr;
 double* pd = <выражение>;
 if(pd == nullptr)...
 и к типу bool:
 bool b = nullptr; //b==???
- компилятор неявно **HE** приводит к любому другому типу:
 - int n = nullptr; //ошибка
 - double d = nullptr; //ошибка

Примеры:

```
void f(int);
int main()
       int* pn = NULL; //???
       int n = NULL; //???
       pn = nullptr; //???
       n = nullptr; //???//
       f(nullptr); //???//
       f(NULL); //???
```

И даже так:

```
#include <cstddef>
void fn(nullptr_t np);
void fn(int* p);
int main()
       int n = 1;
       fn(&n);
       //fn(0); //неоднозначность
       fn(nullptr);
```

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТИПЫ И СТАНДАРТНЫЕ СУФФИКСЫ И ПРЕФИКСЫ ДЛЯ ЛИТЕРАЛОВ

Проблемы

```
sizeof(int) ???
sizeof(char) == 1 byte(== ? bits)
```

Стандарт гарантирует только соотношения:

```
1 == sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int)
<= sizeof(long) <= sizeof(long long)</pre>
```

Добавлены макросы в <cstdint>

```
До С++11:
```

CHAR_BIT - количество разрядов в байте

CHAR_MIN — минимальное значение

• • •

С++11 – добавлены:

SIZE_MAX — максимальное значение переменной типа size_t

WCHAR_MIN — минимальное значение переменной типа wchar_t

...

Проблемы переносимости => псевдонимы C++11 #include <cstdint>

- int8_t (uint8_t)
- int16_t (uint16_t)
- int32_t (uint32_t)
- int64_t (uint64_t)

А кроме того:

- intmax_t (uintmax_t) максимально возможное целое
- intptr_t (uintptr_t) целочисленный тип, в который можно принять (reinterpret_cast) значение указателя. Есть/нетзависит от реализации

Макросы, задающие пределы типов <cstdint >

INTMAX_MIN	Minimum value of intmax_t	-(2 ⁶³ -1), or lower
INTMAX_MAX	Maximum value of intmax_t	2 ⁶³ -1, or higher
UINTMAX_MAX	Maximum value of uintmax_t	2 ⁶⁴ -1, or higher
•••	•••	•••

Примеры:

- size_t n1 = sizeof(int); //???
- size_t n2 = sizeof(int32_t); //???

C++11 - «Длинные» целые типы и литералы long long

- целое, размером не менее 64 битов
- суффикс для литералов LL

long long l = 123456789123LL;

С++14 – двоичные литералы

• Префикс ОВ или Оb

0b10111000

С++14 - для увеличения читабельности литералов – разделители разрядов

long long n = 8'921'111'22'33;

int m = 0b0100'1100'0110;

C++11 – возможность проверки <type_traits>

- is_void проверяет, является ли тип void
- is_integral
- is_floating_point
- is_array
- is_enum

• ...

Пример

```
template<typename T> void fTypeTraits(const T& t){
if (std::is integral<T>::value) {...}
int main()
      fTypeTraits(55);
      fTypeTraits(5.5);
```

По аналогии:

- is_fundamental
- is_arithmetic
- is_scalar

Свойства типов #include <type_traits>

- is_const
- is_trivial проверка: класс/структура с тривиальными данными + тривиальное копирование (автоматически сгенерированные операции)
- is_empty проверка: в классе/структуре (без статических данных) нет данных

Пример is_trivial

```
struct A { int m; }; //тривиальный
struct A1 { int m=0; }; //нетривиальный
struct B { B() {} };
template<typename T> void flsTrivial(const T& t){
       if(std::is_trivial<T>::value) {...}
int main(){
       flsTrivial(A());
       flsTrivial(B());
```

C++11 **Отношения типов** #include <type_traits>

- is_same () проверяет два типа одинаковы
- is_base_of checks if a type is derived from the other type
- is_convertible проверяет, является ли тип может быть преобразован в другой тип

Пример:

```
bool b1 =
     std::is_convertible<double, int>::value;
bool b2 =
     std::is_convertible< int, double>::value;
```

Пример

```
class A {};
class B: public A {};
class C {};
 bool b2a = std::is convertible < B*, A*>::value;
 bool a2b = std::is convertible<A*, B*>::value;
 bool b2c = std::is convertible<B*, C*>::value;
```

не поддерживается VS 13, VS 15 - OK

СИМВОЛЫ. ПОДДЕРЖКА КОДИРОВОК UNICODE

С++11 поддерживает:

- + к const char и const wchar_t литералам
- UTF-8
- UTF-16
- UTF-32

=> добавлены типы:

- char16 t для хранения UTF-16 символов
- char32_t для хранения UTF-32 символов

Префиксы:

- const char[]u8"UTF-8 string"
- const char16_t[]u"UTF-16 string"
- const char32_t[]U"UTF-32 string"

Примеры

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЛИТЕРАЛЫ

Пользовательские литералы

Позволяют **вычислять** значения (как базового, так и любого пользовательского типа) с помощью:

- **литералов** (!категория ограничена целые, плавающие, символы и строки),
- задаваемых пользователем суффиксов
- и literal operators operator " "

Замечание: в большинстве случаев вычисление возможно на **этапе компиляции**!!!

Хотелось бы:

```
//программист задает интервал времени в часах, а программа оперирует
                     значениями в секундах
       int interval sec = 24_hours;
// или хочется вывести на консоль 100 км
       std::cout<<100_km;
```

Замечание:

Для пользовательских литералов можно задавать **только** суффиксы! (префиксы, например **hours_24**, задать невозможно)

Специфика формирования суффиксов

- идентификатор, сформированный согласно правилам С++
- рекомендуется (необязательно) начинать с ПОДЧЕРКа (так как без подчерка уже используются + зарезервированы на светлое будущее для использования стандартной библиотекой)

Синтаксис (1):

```
[constexpr] тип_возвращаемого_значения
operator"" суффикс
(<тип параметра> parameter)
return выражение;
, где тип параметра может быть только одним из:
      unsigned long long
      long double
      char
      const char*
```

Синтаксис (2):

```
[constexpr]
тип возвращаемого значения
    operator"" суффикс
    (const char*, size t);
//const wchar t*, const char16 t*, const char32 t*
```

Что делает компилятор, встречая пользовательский литерал:

- если суффикс не совпадает ни с одним из «стандартных» (f, LL...)
- ищет функцию с именем operator"" суффикс
- если нашел подходящую форму перегрузки, «отрезает суффикс»
- и вызывает оператор с оставшимся значением

Примеры задания пользовательских литералов

```
unsigned long long operator""_hours(
                        unsigned long long n)
      return n*60*60;
int main()
      unsigned long long interval sec = 24_hours;
                              //в секундах
```

Примеры задания пользовательских литералов

555

```
int main()
{
    std::cout << 100_km; //нужно вывести строчку 100 км
    std::cout << 200_km; //нужно вывести строчку 200 км
}
```

Специфика задания пользовательских литералов

- нельзя переопределить поведение встроенных литералов
- нельзя расширить синтаксис литералов (тип параметра ограничен)
- литеральный оператор может принимать значение в кавычках (в качестве строки) или без них.
- для использования литерала без кавычек достаточно определить оператор, принимающий единственный аргумент типа const char*:

Пример специфического использования пользовательских литералов

```
void operator"" _printDecimal (unsigned long long n)
      std::cout << n;
int main()
      0x1122eeff printDecimal;
                        //вывод: 287502079
```

Специфика задания пользовательских литералов

```
Если для данного суффикса определен только один оператор вида:
тип operator"" суффикс(const char* str)
явно задавать строку при вызове не требуется!
void operator"" _printStr(const char* str)
       std::cout << str;
int main()
       Ox1122eeff_printStr; //вывод: 0x1122eeff
```

Пример:

```
<тип> operator "" _x(unsigned long long);
<тип> operator "" _y(const char*);

1234_x; // вызов operator "" _x(1234);
1234_y; // вызов operator "" _y("1234");
```

Специфика перегрузки пользовательских литералов

```
void operator""_print(const char* str, size_t n)
{std::cout << n <<" symbols in "<< str << std::endl; }
void operator"" print(unsigned long long n)
{ std::cout << n << std::endl; }
int main()
        "Ox1122eeff"_print; //(const char* str, size_t n) n=10 (без учета '\0')
        Ox1122eeff print; //(unsigned long long n)
```

Для второй формы сигнатура выбирается в зависимости от типа строки:

```
"123"_s; // operator "" _s(const char* str, size_t size);
u8"123"_s; // operator "" _s(const char* str, size_t size);
L"123"_s; // operator "" _s (const wchar_t* str, size_t size);
u"123"_s; // operator "" _s(const char16_t* str, size_t size);
U"123"_s; // operator "" _s(const char32_t* str, size_t size);
```

C++14 добавляет следующие стандартные суффиксы (и соответствующие operator"")

- «s» для создания pasличных std::basic_string типов.
- «h», «min», «s», «ms», «us» и «ns» для создания соответствующих временных интервалов std::chrono::duration.
- «if», «i», «il» для комплексных чисел

Замечание: все стандартные литеральные операторы заключены в соответствующие namespace

Пример использования стандартных литеральных операторов — С++14

```
using namespace std::string_literals;
string str = "hello world"s;
```

```
using namespace std::literals::chrono_literals; auto interval = 60s; //в секундах
```

Замечание: два литерала «s» не конфликтуют, поскольку строковой литерал работает только над строками, а секундный над числами

C++14 Variadic template пользовательский литерал!!!

```
template <char...> <тип> operator"" _<cyффикс>();
```

Перегрузка пользовательских литералов

Порядок выбора компилятором:

- operator "" _x (unsigned long long) или operator "" _x (long double)`
- operator "" _x (const char* raw)
- operator "" _x <'c1', 'c2', ... 'cn'>

Generalized constant expressions СПЕЦИФИКАТОР **CONSTEXPR**

Спецификатор **constexpr** можно использовать для задания:

- константных «переменных»
- функций
- и даже объектов (при этом ограничения на конструктор)

Важно: значения должны быть известны на этапе компиляции!!!

constexpr-функция

```
constexpr int sum (int a, int b) { return a + b; }
int main()
      constexpr int n = sum (5, 12); // значение будет
                          посчитано на этапе компиляции
      int x=1, y=2;
      int m = sum(x,y); //полноценный вызов функции
```

Пользовательские литералы и constexpr

```
constexpr unsigned long long operator""_hours(
      unsigned long long n)
      return n * 60 * 60;
constexpr std::string operator" km
                    (unsigned long long n) //ошибка!!!
      std::string s = std::to string(n);
      return s + " km";
```

Специфика constexpr – функции

- С++11 должна состоять из единственной инструкции return <выражение>;
 С++14 ограничение до некоторой степени снято!
- constexpr функции по умолчанию являются встраиваемыми (inline) =>
- определение где?

Пример использования

client.cpp

server.h

```
#include "server.h"
int main()
        const int a=3, b=5;
        int ar1[sum(a, b)];//???
        int n=4, m=5;
        int ar2[sum(n, m)];//???
```

```
constexpr int sum(int x, int y)
{ return x + y; }
```

Ограничения constexpr-функции

- тело функции не должно содержать действий, которые нельзя выполнить на этапе компиляции
- функция должна обязательно возвращать значение
- тело constexpr-функции должно быть известно компилятору на момент «вызова»

Специфика:

- если значения параметров возможно вычислить на этапе компиляции, то возвращаемое значение также должно вычисляться на этапе компиляции
- если значение хотя бы одного параметра будет неизвестно на этапе компиляции, то будет сгенерирован полноценный вызов (ошибки не будет)

Пример constexpr-функции

```
//сравнение символов

constexpr int my_char_cmp( char c1, char c2 ) {
    return (c1 == c2) ? 0 : ((c1 < c2) ? -1 : 1);
}

constexpr int s = my_char_cmp('W','A');
```

Пример С++11 - сравнение строк

// Только посредством рекурсии! => много накладных расходов!



Дополнительные возможности constexpr-функций в C++14

- определения локальных переменных
 - должны быть проинициализированы
 - не могут быть static
 - не могут быть thread_local
- в теле функции допускается модификация локальных переменных
- можно использовать инструкции: if, switch, for, while, do-while (кроме goto)

С++14 Переписываем сравнение строк без рекурсии (vs15 пока не работает!!!)

constexpr-переменная

- похожа на «простую константу»
- инициализирующее значение должно быть известно на этапе компиляции

Отличия constexpr и const

```
int x = 2;
constexpr int i = x; //ошибка
const int j = x; //??
```

constexpr-переменная

```
constexpr int sum(int a, int b) { return a + b; }
int main()
        int k = sum(4, 5);
        int ar1[k];//???
        constexpr int n = sum(4, 5);
        int ar2[n];//???
        //эквивалентно
        const int m = sum(4, 5);
        int ar3[m];//???
```

Отличия constexpr и const

constexpr применяется к declaration в целом и не является частью типа:

```
constexpr char *p1 = "ABC"; //char* const
const char*p2 = "ABC"; //const char*
```

constexpr – класс

```
template <typename T>
class ConstValue
       const T m t;
public:
constexpr ConstValue(const T& t) : m t(t) { } // Все методы должны
                                              быть constexpr - C++11
constexpr T get() const { return m t; }
};
ConstValue<int> c(5);
int x[ConstValue<int>(3).get()];
```

Ограничения на конструктор в constexpr - классе

- Все нестатические члены класса и члены базовых классов должны быть проинициализированы
 - в конструкторе, используя списки иницилизации
 - или иницилизацией членов класса при объявлении
 - инициализирующие выражения должны содержать только литералы или constexprпеременные и constexpr-функции

constexpr и пользовательские литералы

```
constexpr int operator""_modul(char x){
return (x < 0) ? -x : x;
}</pre>
```

```
constexpr char c1 = 'f'_modul;
constexpr char c2 = 'φ'_modul;
```

RAW STRING LITERALS

Префикс «R»

предписывает компилятору не обрабатывать комбинации

\<символ>

, заключенные в () как escapeпоследовательность

Пример

```
std::string s1("C:\\myDir\\myFile.txt");
std::cout << s1 << std::endl; // C:\myDir\myFile.txt
std::string s2 = R"(C:\myDir\myFile.txt)";
std::cout << s2 << std::endl; // C:\myDir\myFile.txt
//Ho!
std::string s3(R"(C:\\myDir\\myFile.txt)");
std::cout << s3 << std::endl; // C:\\myDir\\myFile.txt
```

Специфика:

В некоторых случаях использование символа ')' может привести к ошибке: char ar[] = R"(Example R"(Raw string)" string)";

=> было введено понятие delimeter

Delimeter

- -это строка длиной до 16 символов, включая пустую строку
- delimeter не может содержать пробелы,
 управляющие символы, '(', ')', или символ '\'
- использование в "сырых" строковых литералах:
 - R"delimiter(любая_строка)delimiter"

Использование delimeter

```
char ar[] =
    R"aaa(Example R"(Raw string)" string)aaa";

// Example R"(Raw string)" string
```

Примеры использования сырых строковых литералов

```
char ar1[] = "abc(\')abc";
                       //シシシ
size t n1= sizeof(ar1);
char ar2[] = R"abc(\')abc";
size t n2 = sizeof(ar2); //???
const char* pc2 = R''*(\')*";
const wchar t^* pw = LR''(\')'';
```

Полезные добавления в класс string

ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО CTPOKAMИ (STRING)

std::basic_string - C++11 – добавлены:

• конструкторы basic string(basic string&& other) basic_string(std::initializer list<CharT> init, const Allocator& alloc = Allocator()); operator= basic string& operator=(basic string&& str); basic_string& operator=(std::initializer list <CharT> ilist);

До стандарта С++11

- atoi
- atol
- atoll

C++11: преобразование string в целое. Функции:

C++11: преобразование string в значение. Генерируемые исключения:

- std::invalid_argument, если преобразование не может быть выполнено
- std::out_of_range, если преобразованное значение будет выходить за границы диапазона значений типа результата

Пример:

```
std::string str = "f1"; // или "0xf1";
int myint = stoi(str,0,16);
try{
        std::string str = "qwerty";
        myint = stoi(str);
catch (std::invalid_argument& i)
std::cout << i.what(); //'invalid stoi argument'</pre>
```

C++11: преобразование string в плавающее

- stof
- stod
- stold

C++11 преобразование в string

(идентично std::sprintf с соответствующим спецификатором %)

```
std::string to_string(int);

    std::string to string(long);

    std::string to_string( long long );

    std::string to_string( unsigned int );

    std::string to_string( unsigned long );

    std::string to_string( unsigned long long );

    std::string to string(float);

    std::string to string( double );

    std::string to_string( long double );
```

C++11 преобразование в wstring (идентично std::swprintf с соответствующим спецификатором %)

to_wstring аналогично to_string

Smart Pointers Интеллектуальные указатели

Эпиграф:

Указатель – это бумеранг...

Проблемы. «Голые» указатели

- при неаккуратном использовании могут порождать **утечки памяти**
- разыменование нулевого указателя == ошибка времени выполнения
- попытка удалить уже удаленный объект

(вызов delete для недействительного указателя) == В **ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ОШИБКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ** (в худшем в Release версии – трудно выявляемые логические ошибки)

А также:

- **Время жизни** указателя и указываемого объекта никак не связаны => проблема «недействительных» указателей :
 - и тот, и другой могут быть локальными, динамическими, статическими
 - проблемы даже, если оба локальные, но имеют разное время жизни

А также:

- Указатели, ссылающиеся на один и тот же объект, никак не связаны между собой. Это тоже создаёт проблему «недействительных» указателей указателей, ссылающихся на освобождённые или перемещённые объекты.
- Нет никакой возможности во время выполнения проверить, указывает ли указатель на корректные данные, либо «в никуда».
- Указатель на единичный объект и указатель на массив объектов никак не отличаются друг от друга.

Иллюстрация проблем:

Иллюстрация проблем:

```
MyObject* p = nullptr;
      MyObject localObject;
     p = & localObject;
```

Иллюстрация проблем:

```
// А так?
try{
      MyObject* p = new MyObject;
      throw "error";
      delete p;
}catch(...)
{...}
```

Защита от утечек ресурсов при генерации исключения:

```
MyObject* p = nullptr;
try {
      p = new SomeClass;
      throw "error";
      delete p;
catch (...)
{ delete p; };
```

Код разрастается...

```
void f()
      MyObject* p = new MyObject;
      if(усл.1) {delete p; return;}
      if(усл.2) {delete p; return;}
      delete p;
```

Управление ресурсами посредством локальных объектов (идиома RAII - Resource Acquisition Is Initialialization)

Цель: при создании объекта захват ресурса, при уничтожении – освобождение =>

- В конструкторе получение доступа к ресурсу (выделение памяти, открытие файла, установление сетевого соединения...)
- В деструкторе освобождение ресурса (освобождение памяти, закрытие файла, завершение соединения...)

Важно!

Создание оберток для указателей (и соответствующие приемы)

- не являются панацеей (полностью не освобождают программиста от «надо думать»)
- но при корректном использовании облегчают ему (программисту) жизнь

Определение smart pointer

• smart pointer (умный указатель) — это класс, имитирующий интерфейс обычного указателя и добавляющий некую новую функциональность (например, проверку границ при доступе или удаление неиспользуемого «никем другим» объекта,...)

Эмуляция smart pointer (MyUniquePtr)

```
template <typename T> class smart pointer {
      T*m obj;
public:
       smart pointer(T *obj) : m obj(obj) { }
       ~smart pointer() { delete m obj; }
      //???
//Для удобства:
T* operator->() { return m_obj; } //так как это обертка для указателя
T& operator* () { return *m_obj; }
};
```

Целевой класс

```
class A{
      int m a;
public:
      void something(){}
      A(int a) : m_a(a){}
friend std::ostream& operator<<
  (std::ostream& os, const A& a) { os << a.m a; return os; }
};
```

Использование smart_pointer:

```
{
    smart_pointer<A> pA(new A(5));
    pA->something(); //???
    std::cout << *pA << std::endl; //???
} //???</pre>
```

Использование. Важно!

- использование smart pointer—ов не предполагает динамического создания самих оберток. Почему?
- обычно обертка хранит результат непосредственного вызова оператора new. Почему?
- конкретно в нашей реализации нельзя «заворачивать» в smart_pointer указатель на локальный или статический объект. Почему?

```
555
smart pointer<A>* pPointer = new
    smart pointer<A>(new A(5));
A* p = new A(33);
smart pointer<A> pA1(p);
smart pointer<A> pA2(p);
A a(55);
smart pointer<A> pA3(&a);
```

Проблема:

```
{
    smart_pointer<A> pA1(new A(5));
    smart_pointer<A> pA2 = pA1;
//???
} //???
Решение?
```

Решение

```
template <typename T> class smart pointer {
     T*m obj;
public:
 smart pointer(T *obj) : m obj(obj) { }
 ~smart pointer() { delete m obj; }
 smart_pointer(const smart pointer&) = delete;
 smart pointer(smart pointer&& other) {???}
 ...
```

Демонстрация решения:

```
smart_pointer<A> pA1(new A(5));
 smart pointer<A> pA2 = pA1; //???
 smart pointer<A> pA3 = //???
 pA1 = pA3; //???
 pA1 = //???
} //>??
```

Демонстрация решения:

```
void f1(smart_pointer<A> p){}
smart pointer<A> f2()
{smart pointer<A> p(new A(33)); return p; /*???*/}
int main(){
 smart pointer<A> pA1(new A(5));
 f1(pA1); //???
 smart pointer<A>pA2 = f2(); //???
 pA1 = f2(); //???
} //???
```

Отличия? Что лучше? Проблемы?

```
void f1(smart_pointer<A> );
void f2(smart_pointer<A>& );
int main(){
 smart pointer<A> pA1(new A(1));
 f1(pA1); //???
 //pA1 ???
 smart_pointer<A> pA2 (new A(2)); //???
 f2(pA2); //???
//pA2 ???
```

C++11 #include <memory>

Стандартная библиотека предоставляет **smart pointers**, которые способствуют созданию программ:

- без утечек ресурсов (памяти,... и не только!)
- безопасных (с точки зрения исключений)

C++11 – типы smart pointers

- unique_ptr (вместо auto_ptr deprecated) гарантирует только ОДНОГО владельца для обернутого указателя => указатель может только сменить владельца (копировать запрещено, можно передавать другому)
- shared_ptr класс с подсчетом ссылок => реализует концепцию совместного владения (первый создает, последний удаляет)
- weak_ptr предоставляет (для временного пользования) доступ к объекту, завернутому в shared_ptr (не участвует в подсчете ссылок, не имеет права создавать и удалять)

STD::UNIQUE_PTR

std::unique_ptr

```
template< //обертка для одиночного объекта
  class T, //целевой тип
  class Deleter = std::default delete<T>
> class unique ptr;
template < //обертка для массива объектов
  class T,
  class Deleter
> class unique ptr<T[],Deleter>; //operator[]
```

Типичные случаи применения std::unique_ptr:

• обеспечение безопасности исключений для классов и функций, которые управляют объектами с динамическим временем жизни, гарантируя удаление в случае:

нормального завершения и завершения по исключению

- передача владения динамически созданным объектом в функцию
- получение владения динамически созданным объектом из функций
- в качестве типа элемента в контейнерах, поддерживающих семантику перемещения, таких как std::vector, которые хранят указатели на динамически выделенные объекты (например, если желательно полиморфное поведение)

Демонстрация использования std::unique_ptr

```
{//одиночный объект
      std::unique ptr<A> ptrA1(new A(55));
      ptrA1->something();
     A a = *ptrA1;
      std::unique ptr<A> ptrA2 = ptrA1; //???
      std::unique ptrA> ptrA3= std::move(ptrA1); //???
      ptrA1 = ptrA3 //???
      ptrA1 = std::move(ptrA3); //???
} //???
```

Альтернативный способ инициализации — шаблон make unique() C++14 template< class T, class... Args > unique ptr<T> make unique(Args&&... args) return unique ptr(new T(std::forward(args)...));

Замечание: + перегруженные варианты для массива

std::make_unique() C++14

```
std::unique_ptr<A> ptrA = std::make_unique<A>(55);
```

- явно принимает параметры, предназначенные конструктору целевого объекта
- неявно принимает адрес «под возвращаемое значение»
- динамически создает целевой объект
- по неявно принятому адресу конструирует объект unique ptr

Рекомендация

```
//вместо
std::unique ptr<A> ptrA1(new A(55));
//а особенно вместо
A* p = new A(55);
std::unique ptr<A> ptrA2(p);
//рекомендуется
std::unique ptr<A> ptrA3 =
           std::make_unique<A>(55);
```

Получение указателя из обертки

- pointer get() const;
- pointer release(); //возвращает указатель, а переменную объекта обнуляет
 - => отключает обертку от указателя
 - => с возвращенным указателем программист должен разбираться самостоятельно

Уничтожение целевого объекта происходит :

- автоматически при завершении времени жизни (самый желательный способ)
- автоматически в случае генерации исключения при «раскрутке стека»
- при вызове метода unique_ptr::reset()
- при выполнении move присваивания

Замена указателя в обертке: std::unique_ptr::reset()

void reset(pointer ptr = pointer());

- для текущего указателя вызывает функциюdeleter
- в переменной класса запоминает указатель, полученный в качестве параметра

Деструктор unique_ptr:

- если хранящийся указатель==nullptr, деструктор ничего не делает
- в противном случае вызывает delete функцию (по умолчанию или пользовательскую)

Замечание: С++14 — по умолчанию использует в качестве функционального объекта шаблон структуры:

- std::default_delete для одиночного объекта (вызывается operator delete)
- std::default_delete <T[]> для массива (вызывается operator delete[])

delete – функция

- заданная по умолчанию вызывает:
 - оператор delete для одиночного объекта
 - оператор delete[] для массива
- пользовательская предусмотренные программистом специфические действия

```
Пользовательская delete-функция. Пример использования
     unique ptr без динамического выделения памяти
 unique ptr<FILE, int(*)(FILE*)>
      my file(fopen("test.txt", "w"), &fclose);
//или:
 unique_ptr<FILE, decltype(&fclose)>
      my file(fopen("test.txt", "w"), &fclose);
 char ar[] = "test";
 if(my file) fwrite(ar, sizeof(ar)/sizeof(char),
            sizeof(char), my file.get());
//Когда будет закрыт файл?
// «Кто» вызовет fclose?
```

Пример использования unique_ptr в качестве обертки для массива

```
int n = 5;
 std::unique_ptr<A[] > p(new A[n]);
 auto p1 = std::make_unique<A[]>(n); //unique_ptr<A[], std::default_delete<A[]>>
 for (int i = 0; i < n; ++i)
        p[i] = A(i);
        std::cout << p[i] << std::endl;</pre>
} //???
Проблема: о количестве элементов в массиве знает только
программист! =>
```

Использование лямбда в качестве delete-функции

```
std::unique ptr<FILE, void(*)(FILE*)>
                  my file(fopen("test.txt", "w"),
            [](FILE* pf) {fclose(pf); });
char ar[] = "testLambda";
if (my file)
     fwrite(ar, sizeof(ar) / sizeof(char), sizeof(char),
                                       my file.get());
```

STD::SHARED_PTR


std::shared_ptr

Предоставляет возможность одновременно обращаться к объекту нескольким «пользователям».

Гарантирует: пока существует хотя бы один пользователь ресурса/объекта, объект уничтожен НЕ будет!

- класс-обертка для указателя
- класс с подсчетом ссылок

Класс с подсчетом ссылок



Для корректного использования shared_ptr нужно учитывать:

- перекрестные ссылки;
- чем опасны безымянные shared_ptr;
- какие опасности подстерегают при использовании shared_ptr в многопоточной среде;
- о чем важно помнить, создавая свою собственную delete функцию для shared_ptr;
- какие существуют особенности использования шаблона enable_shared_from_this.

Основная функциональность std::shared_ptr

- конструктор копирования
- operator= (несколько перегруженных вариантов)
- use_count число владельцев
- unique проверка: текущий владелец единственный?
- operator==
- operator->
- operator*
- operator bool если указатель == nullptr, то false

Операторы явного приведения типа

- std::static_pointer_cast
- std::dynamic_pointer_cast
- std::const_pointer_cast

Применяют cooтветственно static_cast, dynamic_cast, const_cast к хранящемуся указателю

Подсчет ссылок происходит только при копировании и присваивании!

```
shared ptr<string> sh1(new string("A")); //count=1
shared ptr<string> sh2(new string("B")); //count=1
shared ptr<string> sh3 = sh2; //sh3 : count=2,
                         sh2: count=2, sh1: count=1
sh3 = sh1; // sh2 : count=1, sh3 : count=2, sh1 : count=2
}//???
// sh2 : count=??? , sh1 : count=???
```

Инициализация

```
std::shared ptr<std::string> sh1(new std::string("AAA")); //ok
//std::shared_ptr<std::string> sh2 = new std::string("AAA"); //explicit!
std::shared ptr<std::string> sh3 { new std::string("AAA") };
                                           //OK
//std::shared ptr<std::string> sh4 = { new std::string("AAA") };//explicit!
//Предпочтительнее
std::shared ptr<std::string> sh5 =
              std::make_shared<std::string>("qqq");
```

operator=

```
shared ptr<int> sh1(new int(1));
 shared ptr<double> sh4(new double(1.1));
 //sh4 = sh1; //ошибка - типы разные
 int n = 2;
 shared ptr<int> sh2(&n, [](int* p) {/*"Do nothing"*/});
 shared ptr<int> sh3(&n, [](int* p) {/*"Do nothing"*/});
 sh1 = sh2; //delete- функции разные! - ???
} //sh2 ???
```

Смена владельца:

```
void reset(); //???
template< class Y > void reset( Y* ptr );
//deleter остается прежним
```

Смена владельца:

```
std::shared ptr<std::string> sh;
//или
std::shared_ptr<std::string> sh1(new std::string("AAA"));
sh.reset(new std::string("BBB")); //???
sh1.reset(new std::string("CCC")); //???
sh1.reset(); //???
```

Смена владельца с заменой delete-функции:

```
template< class Y, class Deleter > void reset( Y* ptr, Deleter d );
```


Совместное использование

Важно!

для совместного использования следует оперировать ТОЛЬКО объектами shared_ptr, а не указателями на целевой объект.


Совместное использование. Пример ошибочного использования

```
A* p = new A;
shared_ptr<A> sh1(p); //count==?
shared_ptr<A> sh2(p); //count==?
```



Совместное использование. Пример корректного использования

```
shared_ptr<A> sh1(new A); //count==?
shared_ptr<A> sh2(sh1); //count==?
```



Проблема анонимных объектов shared_ptr

```
void f(shared ptr<A> , int);
int excFun(){ throw "error";...}
int main()
      f(shared ptr<A>(new A(5)), excFun());
Гарантированно: вызов функции будет последним
действием, а объект shared ptr будет создан после вызова
new
Нет гарантии, что конструирование shared ptr будет
завершено раньше, чем вызов excFun()
```

Рекомендация по решению проблемы анонимных объектов shared_ptr:

```
void f(shared_ptr<A> , int);
int excFun(){ throw "error";...}
int main()
       shared ptr<A> ptr(new A(5));
      f( ptr, excFun() );
//или
      f( make shared<A>(5), excFun() );
```

Пример циклических зависимостей


```
struct Child;
struct Parent {
     std::shared ptr<Child> m child;
struct Child {
     std::shared ptr<Parent> m_parent;
```

Проблема циклических зависимостей

```
std::shared ptr<Parent> parent(new Parent());
 std::shared ptr<Child> child(new Child());
 parent->m_child = child; //???
 child->m parent = parent; //???
 int parentCount = parent.use count(); //2
 int childCount = child.use count();//2
}// ~child, ~parent ??? delete??? деструкторы???
```

Иллюстрация проблемы

Parent



В частности для решения таких проблем

используется std::weak_ptr!


STD::WEAK_PTR

std::weak_ptr

- «слабый» указатель на объект, находящийся во владении shared_ptr ов
- не учитывается при подсчете «сильных» ссылок (отдельный счетчик)
- не предоставляет **прямого** доступа к объекту
- не влияет на уничтожение целевого объекта
- при необходимости преобразуются в «сильный» (создается сильный и сч++), то есть shared_ptr посредством:
 - конструктора
 - operator=
 - метода lock()
 Если преобразование невозможно (пустой weak_ptr),
 генерируется исключение

Напоминание: weak_ptr используется, в основном, для разрешения циклических ссылок (в общем случае для временного использования)

Иллюстрация weak_ptr



Создание слабых указателей посредством сильных указателей

Kohctpyktop weak_ptr:

```
shared_ptr<A> sh(new A(1)); //strong count??? weak count???
weak_ptr<A> w(sh); //strong count??? weak count???
```

Создание слабых указателей посредством сильных указателей

• operator=:

```
weak_ptr<A> w; //"пустой"
shared_ptr<A> sh = make_shared<A>(1); //strong
count??? weak count???
```

w=sh; //strong count??? weak count???

```
Использование целевого объекта посредством
      weak_ptr – конструктор shared ptr
void f(weak_ptr<A>& wp)
 try {
     shared_ptr<A> sh(wp);
     sh->...
catch (std::bad weak ptr& e) { return;}
```

Использование целевого объекта посредством weak_ptr – метод lock()

std::shared_ptr<T> lock() const

- если целевого объекта уже нет, то будет возвращен нулевой shared_ptr
- если объект «живой», то будет создан обычный shared_ptr на него (т.е. увеличен счетчик и т.д.) => гарантия существования

Использование целевого объекта посредством weak_ptr – метод lock()

```
void f(weak ptr<A>& wp)
 if ( shared ptr<A> sh = wp.lock() )
     sh->...
```

bool weak_ptr::expired() const;

Проверка существования целевого объекта:

```
auto shp = std::make_shared<std::string>("abc");
std::weak_ptr<std::string> wptr = shp;
bool b1 = wptr.expired(); //???
shp.reset();
bool b2 = wptr.expired(); //???
```

Пример shared_ptr и weak_ptr


```
shared_ptr<A> a1( new A() ); //strong ref count=???, weak ref count=???
shared ptr<A> a2 = a1; //??? ???
weak ptr<A> w = a2; //??? ???
a2.reset(); //??? ???
// a2 - указатель ==nullptr, но объект A жив и доступен через a1
 // так как на данный момент существует один сильный указатель
 // на объект (a1), то мы можем из слабого указателя получить сильный
a2 = w.lock(); //??? ???
a2.reset(); // ??? ???
a1.reset(); // ??? ??? => Объект ???
 // и попытка получить сильный указатель из слабого
вернет пустой
shared ptr<A> a3 = w.lock();
if(a3.get() == nullptr) { } //???
```

Модифицируем пример с циклическими ссылками

```
struct Child;
struct Parent {
     std::weak ptr<Child> m child;
struct Child {
     std::weak ptr<Parent> m parent;
```

Иллюстрация решения проблемы циклических ссылок

```
std::shared ptr<Parent> parent(new Parent());
std::shared ptr<Child> child(new Child());
parent->m child = child;
child->m parent = parent;
int parentCount = parent.use count(); //1
int childCount = child.use count(); //1
```



Пример

```
std::weak ptr<std::string> wptr;
 auto shp1 = std::make_shared<std::string>("abc");
 std::cout<<shp1.use count();//???</pre>
 wptr = shp1;
 std::cout<<shp1.use count();//???</pre>
 auto shp2 = wptr.lock();//
 std::cout<<shp1.use count();//???</pre>
bool b = wptr.expired(); //???
```

ENABLE_SHARED_FROM_THIS

Проблема: требуется создать shared_ptr в методе класса для this:

```
struct Bad {
 shared ptr<Bad> getPtr()
             {return shared ptr<Bad>(this); } //???
int main() {
  std::shared ptr<Bad> bp1(new Bad);
  std::shared ptr<Bad> bp2 = bp1->getPtr();
  int count1 = bp1.use count(); //1
  int count2 = bp2.use count(); //1
} // ?;?
```

Решение:

```
struct Good: public std::enable_shared_from_this<Good>
 shared ptr< Good > getPtr()
            {return shared_from_this(); }
};
int main() {
  std::shared ptr<Good> gp1(new Good);
  std::shared ptr<Good> gp2 = gp1->getPtr();
  int count1 = gp1.use count(); //2
  int count2 = gp2.use count(); //2
} // ???
```

Реализация (обычная)

```
template<typename T>
class enable shared from this {
  weak_ptr<T> weak p;
public:
  shared ptr<T> shared from_this() {
    // Преобразование слабой ссылки в сильную посредством конструктора shared ptr
      return shared ptr<T>( weak_p );
```

STATIC_ASSERT

static_assert

- осуществляет проверки во время компиляции
- и выдает заданную программистом диагностику

синтаксис:

```
static_assert(выражение_вычисляемое_на_этапе_компиляции, 
строка_диагностики);
```

Пример

```
template <typename T, size_t Size>
class MyArray {
        static_assert(Size < 10, "Size is too large");</pre>
       T m ar[Size];
};
int main()
  MyArray<int, 26> a1; //error C2338: Size is too large
  return 0;
```

Пример

```
static_assert(
    __cplusplus > 199711L,
"Program requires C++11 capable compiler "
);
```

Шаблоны структур для проверок - что «предоставляет» класс

Можно использовать на этапе компиляции #include <type_traits>

- is_copy_constructible,
 std::is_trivially_copy_constructible,
 is_nothrow_copy_constructible
- is_move_constructible<T>...
- •

Полезный пример

```
static_assert(std::is_copy_constructible<A>::value,
"copy constructible"); //OK
//static_assert(std::is_trivially_copy_constructible<A>::val
ue, "trivially copy constructible"); //???
static assert(std::is copy constructible<B>::value,
"copy constructible");
static assert(std::is trivially copy constructible<B>::valu
e, "trivially copy constructible");
```

Использование static_assert:

```
class A{
A(const A&) = delete;
#include <type_traits>
template <typename T> void f( const T& a)
       static_assert(std::is_copy_constructible<T>::value,
              "No copy ctor");
```

Exceptions

Новые возможности по обработке исключений

- язык С++
 - спецификация поехсерt
 - оператор поехсерt
- стандартная библиотека:
 - тип std::exception_ptr позволяет хранить исключение любого типа (стандарт не оговаривает реализацию => unspecified)
 - функции для работы c std::exception_ptr

Устаревшие спецификации функций

- Все предыдущие способы спецификаций функций **deprecated** в C++11!
- => BMecTo:
 - void f() throw();
 - void f() throw(A, B);
 - void f() throw(...);

спецификация noexcept на все случаи жизни

Спецификация noexcept — альтернатива спецификации throw()

Способы использования:

- void f() noexcept {...} не генерирует исключения
- void f() noexcept (выражение_вычисляемое на_этапе_компиляции) {...} если true, то функция помечается как noexcept

оператор noexcept(<выражение>)

- выполняется на этапе компиляции
- возвращает true, если выражение не генерирует исключение

```
void f1() noexcept {...}
void f2(){...}
bool b1 = noexcept(f1()); //true
bool b2 = noexcept(f2()); //false
```

std::exception_ptr

Специфика:

- typedef /*unspecified*/ exception_ptr;
- хранит указатель на объект-исключение
- по умолчанию == null pointer
- ДВа ЭКЗЕМПЛЯРа равны только в том случае,
 когда или оба содержат нулевые указатели, или указатели на один и тот же объект-исключение

std::exception_ptr

Для использования std::exception_ptr стандартная библиотека предоставляет функции <exception>:

- current_exception()
- rethrow_exception()
- make_exception_ptr()

std::exception_ptr std::current_exception()

- обычно вызывается в обработчике исключения, иначе возвращает «пустой» std::exception_ptr
- формирует:
 - копию объекта-исключения, или ссылку на уже существующий объект-исключение, если ОК
 - объект std::bad_alloc (если реализация функции использует new) или объект std::bad_exception

void

std::rethrow_exception(std::exception_ptr)

"перебрасывает" исключение на уровень выше

Пример

```
void f(std::exception_ptr& e){
         try{
                   if (e){std::rethrow_exception(e);}
catch (int n){...}
catch (const char* str){...}
int main(){
         std::exception_ptr ex;
         try{
         //throw 1;
         throw "error";
         catch (...){ex = std::current_exception();}
         f(ex);
```

template<class E> std::exception_ptr make_exception_ptr(E e)

создает std::exception_ptr , который содержит копию е или ссылку на е