# Стандарт C++11 – C++14 – C++17 multithreading

Полубенцева Марина Игоревна

#include <chrono>
namespace std::chrono

# CHRONO ЗАДАНИЕ ИНТЕРВАЛОВ И МОМЕНТОВ ВРЕМЕНИ

#### До C++11 #include <ctime>

#### Типы:

- clock\_t
- time\_t
- tm

#### Функции:

- clock()
- time()
- localtime()
- ctime()
- mktime()
- ...

#### Библиотека <chrono> предоставляет:

- Три основных сущности:
  - Часы
  - моменты времени (time points)
  - Интервалы времени (duration)
- Функции для получения и задания
   моментов и интервалов (для указанных часов)

#### #include <chrono> C++11 предоставляет три вида часов:

- system\_clock системное время в используемой ОС. Предоставляет функции для преобразования моментов времени в time\_t и обратно
- high\_resolution\_clock максимально возможное на данной системе разрешение (то есть наименьший тактовый период)
- *steady\_clock* «стабильные часы», так как гарантированно не допускают коррекции времени системой, то есть перевода стрелок

#### Замечание:

в зависимости от конкретной реализации high\_resolution\_clock могут быть реализованы посредством системных часов

### Функции использующие интервалы и моменты времени:

```
std::this_thread::sleep_for()
std::this thread::sleep_until()
std::conditional_variable::wait_for()
std::conditional variable::wait_until()
std::timed_mutex::try_lock_for()
std::timed mutex::try_lock_until ()
std::recursive_timed_mutex::try_lock_for()
std::recursive_timed_mutex::try_lock_until ()
std::unique lock:: try_lock_for ()
std::unique lock:: try_lock_until ()
std::future::wait_for()
std::future::wait_until()
std::shared future::wait_for()
std::shared future::wait_until()
```

#### Замечание:

Для перечисленных функций интервалы и моменты времени задаются посредством стабильных часов!

### Информация, предоставляемая chrono:

- текущее время статический метод **now**()
- тип, для хранения времени time\_point (для часов конкретного типа)
- величина такта часов Period (задается в любом, подходящем для задачи виде)
- тип для хранения интервалов времени duration
- признак равномерного хода времени не допускают коррекции времени системой, то есть перевода стрелок (такие часы называются стабильными) статическая константа is\_steady

#### Пример использования now()

```
std::chrono::time point<std::chrono::system clock>
      start, end;
//или typedef - std::chrono::system clock::time point
start = std::chrono::system clock::now();
//измеряемый фрагмент
 end = std::chrono::system clock::now();
```

### Реализация концепции нейтральной точности std::chrono

- отделение понятия интервала (duration) и момента времени (timepoint) от конкретных часов:
- шаблон duration количество тактов заданной продолжительности/дискретности (в любых единицах, в частности в долях)
- шаблон timepoint момент времени, измеренный для конкретных часов. Комбинация начала отсчета (эпохи) и интервала

### Реализация интервалов и моментов времени:

типы duration и time\_point используют пакет работы с рациональными числами времени компиляции, чтобы:

- иметь возможность выразить время в любых градациях (будь то век или пикосекунда),
- избежать неоднозначностей в единицах измерения,
- а так же ошибок при округлении

### Интервалы времени std::chrono::duration

#### Замечания:

- Period количество секунд от одного тика до другого
- константа, известная компилятору на этапе компиляции!

#### #include <ratio>

```
template<
  std::intmax_t Num,
  std::intmax_t Denom = 1
> class ratio;
```

Числитель и знаменатель, заданные константами на этапе компиляции

#### Примеры использования std::ratio:

при std::ratio<1,25>
 часы «тикают» 25 раз в секунду

• при std::ratio<5,2> часы «тикают» один раз в 2.5 секунды

#### Пример использования duration:

```
std::chrono::time point<std::chrono::steady_clock>
                         start, end;
  start = std::chrono::steady_clock::now();
//измеряемый фрагмент
  end = std::chrono::steady_clock::now();
  std::chrono::duration<double> elapsed seconds =
                         end-start;
```

#### typedefs:

| type                | Representation                           | Period                      |
|---------------------|--|-----------------------------|
| <u>hours</u>        | signed integral type of at least 23 bits | <u>ratio</u> <3600,1>       |
| <u>minutes</u>      | signed integral type of at least 29 bits | <u>ratio</u> <60,1>         |
| <u>seconds</u>      | signed integral type of at least 35 bits | <u>ratio</u> <1,1>          |
| milliseconds        | signed integral type of at least 45 bits | <u>ratio</u> <1,1000>       |
| <u>microseconds</u> | signed integral type of at least 55 bits | <u>ratio</u> <1,1000000>    |
| nanoseconds         | signed integral type of at least 64 bits | <u>ratio</u> <1,1000000000> |

### Задание интервалов времени Примеры:

```
std::chrono::duration<int> sec(10); //10 сек по умолчанию 1/1
std::chrono::duration<double, std::ratio<60>> min(0.5);
                                              //0.5 \, \text{Muh} \, 60/1
std::chrono::duration<long, std::ratio<1,1000>> ms(2);
                                              //2 \text{ mc } 1/1000
int n = 1000;
std::chrono::duration<long, std::ratio<1, n>> msn(2); //???
//Псевдонимы
std::chrono::seconds sec(10);
std::chrono::hours h(5);
std::chrono::milliseconds ms(2);
```

#### Замечание:

- между типами duration существует
   НЕЯВНОЕ преобразование, если точность
   при этом повышается:
  - то есть часы в секунды можно
  - секунды в часы нельзя
- для явного преобразования используется std::chrono::duration\_cast<...>(...) при явном преобразовании время не округляется, а «отсекается»

#### duration::count() количество тиков в интервале

```
std::chrono::milliseconds ms{3};
```

std::cout << ms.count(); //3 (тика)

```
std::chrono::duration<double, std::ratio<1, 30>> hz30(3.5); std::cout << hz30.count(); //3.5 (тика)
```

#### Примеры преобразования duration:

```
std::chrono::milliseconds ms(60800);
```

```
//std::chrono::seconds s1 = ms; //ошибка – нет подходящего преобразования
```

```
std::chrono::seconds s2 =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::seconds>(ms);
//60 ceκ
```

### Продолжение примера измерения длительности выполняемого фрагмента

```
std::chrono::time_point<std::chrono::steady_clock> start, end;
start = std::chrono::steady clock::now();
              //измеряемый фрагмент
end = std::chrono::steady_clock::now();
std::chrono::duration<double/*,std::ratio<1,1>*/> elapsed =
                             end - start;
double t mks =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(elapsed).count();
double t ms =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(elapsed).count();
double t_s = elapsed_seconds.count();
```

# C++14 — стандартные суффиксы для chrono-литералов

• «h», «min», «s», «ms», «us» и «ns» для создания соответствующих временных интервалов std::chrono::duration

```
using namespace std::chrono_literals;
std::chrono::seconds s1 = 10s;
auto s2 = 20s;
```

#### Действия с интервалами

```
std::chrono::seconds s(10);
std::chrono::hours h(5);
std::chrono::milliseconds ms(2);
std::chrono::milliseconds msres = ms + s;
//Ho!
//std::chrono::seconds sres = ms + s;
```

### Пример представления интервала в привычном виде:

```
using namespace std::chrono;
milliseconds ms(7255042);
hours h = duration cast<hours>(ms);
minutes m =
     duration cast<minutes>(ms%hours(1));
seconds s =
     duration cast<seconds>(ms%minutes(1));
milliseconds mss =
    duration cast<milliseconds>(ms%seconds(1));
```

# Моменты времени std::chrono::time\_point

```
template < class Clock, // используемые часы class Duration = typename Clock::duration //единица измерения > class time point;
```

- промежуток времени (в указанных единицах) с некоторой точки на временной оси — эпохи (обычно 01.01.1970)

#### Эпоха:

- в стандарте это понятие не определено и не регламентировано
- напрямую запросить это значение невозможно (чему равна эпоха)
- но! можно получить время между указанным моментом time\_point и началом эпохи – time\_since\_epoch()

#### Действия с моментами времени:

при условии, что они относятся к одним и тем же часам!

- можно вычитать
- к моменту времени можно прибавить/вычесть интервал
- ==, !=, <, <=, >, >=

#### Преобразования

```
//Получение текущего момента времени
{
    std::chrono::system_clock::time_point tp =
        std::chrono::system_clock::now();
    std::time_t t =
            std::chrono::system_clock::to_time_t(tp);
    std::string s = std::ctime(&t);
}
```

#### Формирование момента времени

```
//static std::chrono::time_point from_time_t(std::time_t t);
std::tm tTm = { 0 };
tTm.tm year = 2017 - 1900;
tTm.tm mon = 5;
tTm.tm mday = 12;
tTm.tm hour = 12;
tTm.tm_min = 0;
time t t = std::mktime(&tTm);
std::chrono::system clock::time_point tp =
              std::chrono::system clock::from_time_t(t);
```

#### Измерение времени

```
auto start = std::chrono::high resolution clock::now();
                               //в секундах
//измеряемый фрагмент
auto stop = std::chrono::high resolution clock::now();
//а результат интересует в мс
std::chrono::milliseconds t=
std::chrono::duration cast<std::chrono::milliseconds>
                         (stop - start);
```

### Интервалы и моменты времени используются:

- this\_thread::sleep\_for() и this\_thread::
   sleep\_until() для блокировки текущего потока
- try\_lock\_for() и try\_lock\_until() для задания timeout-а для мьютекса
- wait\_for() и wait\_until() для задания timeout-а для переменной условия или объекта future

Замечание: для функций \*\_until — если до наступления момента время будет скорректировано, то изменения будут учтены

#### Важно!

Если используемая ОС не является ОСРВ, то заданный интервал или момент времени гарантируют только «не раньше, чем»!

#### РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОПОТОЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

### Кроссплатформенные многопоточные библиотеки

- Набор библиотек Boost
- OpenMP
- OpenThreads
- POCO Thread (часть проекта POCO http://pocoproject.org/poco/info/index.html)
- Zthread
- Pthreads
- Qt Threads
- Intel Threading Building Blocks
- Стандартная библиотека С++ (С++11-14-17)

### Причины ограниченного набора возможностей С++11 для создания параллельных программ:

- Необходимость обеспечить стандартное поведение на всех платформах =>
- Ограничения для разработчиков компиляторов

### прописные истины (коротко)

### Цель у разработчиков схемотехники и у программистов общая - **повышение производительности**

- задача разработчика схемотехники предоставить средства,
   задача программиста — наиболее эффективно эти средства задействовать
- современный компьютер это многопроцессорное оборудование
  - => распараллеливание обработки данных
  - => распараллеливание приводит к возникновению общих (shared) данных, доступ к которым программист должен синхронизировать

### Средства синхронизации, предоставляемые ОС, и параллельность

- ОС не предоставляет средств построения параллельных структур данных, обеспечивающих совместный доступ
- вместо этого ОС предоставляет средства **ограничения** доступа к данным в виде примитивов синхронизации
- => в некотором смысле синхронизация –
   это антипод параллельности

# Синхронизация — **антипод** параллельности

- распараллеливая алгоритмы, мы работаем с последовательными структурами данных, регулируя доступ к данным примитивами синхронизации – критическими секциями, мьютексами (mutex), условными переменными (condvar), ...
- в результате мы выстраиваем все наши потоки в очередь на доступ к структуре данных,
- тем самым убивая параллельность

#### Важно!

- При возрастании числа потоков синхронизированный доступ к данным становится узким местом программы;
- => при увеличении степени параллельности вместо пропорционального увеличения производительности можно получить её ухудшение в условиях большой нагрузки (high contention)

### Стандарт С++11

- добавляет в стандартную библиотеку thread library:
  - поддержку параллельного выполнения (потоки)
  - средства блокирующей синхронизации потоков в рамках одного приложения
  - средства «неблокирующей» синхронизации: атомарные операции и атомарные типы
  - средства для межпоточной обработки исключений
  - **—** ...
- но! **не** поддерживает коммуникацию между разными процессами

# Параллелизм может быть реализован:


- Аппаратно. На компьютере может быть:
  - несколько процессоров
  - многоядерный процессор
  - комбинация двух предыдущих вариантов
- Программно:
  - «псевдо-параллельно» переключение потоков ОС
- Класс thread это «обертка» для системных потоков

Средства C++11 применимы **независимо** от аппаратной поддержки, но всегда нужно оценивать cost/benefit от использования параллелизма! => прикладной программист должен уметь корректно и эффективно проектировать параллельный код

# Основные способы распараллеливание задач:

- Посредством **потоков** «+»/«-» ???







### РЕАЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ

#### Важно!

Для любого использования параллелизма (реального или псевдо) программисту необходимо на этапе проектирования программы заложить в структуру программы возможность распараллеливания!

### Повышение производительности программ на многоядерных системах

#### достигается за счет:

- распараллеливания выполнения посредством потоков
- векторизации данных
- учета аппаратных особенностей

### Предупреждение – cost/benefit:

- структура параллельных программ сложнее (=> дополнительное время на проектирование, разработку, отладку... + ошибки)
- накладные расходы на запуск и переключение потоков
- ограниченное количество вычислительных ядер в системе
- **ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА** (для каждого потока формируется свой стек => память + ОС может накладывать ограничения на количество запускаемых процессом потоков)

#### **STD::THREAD**

# Наступила эпоха «стандартной» параллельности!

```
void threadHello()
{ std::cout<<"Hello, parallel world!";}
int main()
     std::thread th(threadHello);
```

### Назначение многопоточных приложений:

- использование одновременно нескольких вычислительных ядер для параллельного выполнения задач => повышение производительности приложения в целом за счет параллельного выполнения задач
- возможность выполнения одной задачи, пока другая задача ожидает какого-нибудь события => повышение производительности приложения в целом за счет использования вынужденных простоев

### До стандарта С++11

«поддержка» параллелизма только с помощью платформенно-зависимых расширений (например, \_beginthreadex())

#### Проблемы:

- портируемость
- не сформулирована модель памяти с учетом многопоточности
- отсутствует поддержка механизма обработки межпоточных исключений

### Преемственность от Boost

Из Boost Thread Library заимствованы:

- Функциональность
- Имена классов
- Имена методов и функций

#### Отличия boost и C++11

- Boost поддерживает принудительное корректное завершение потока, C++11 нет
- в C++11 реализован std::async, в Boost нет
- Boost boost::shared\_mutex для multiple-reader/single-writer locking, в C++11 нет, в C++14 shared\_timed\_mutex
- тайм-ауты организованы по-разному
- Отличия некоторых имен: boost::unique\_future std::future
- Каким образом передаются параметры потоковой функции: boost::bind, C++11 variadic templates.
- в деструкторе boost::thread объект «отключается» (detach()) от системного потока. С++11 — если на момент вызова деструктора объект не отключен от системного потока, std::terminate() => приложение аварийно завершается

# Способы распараллеливания с точки зрения прикладного программиста:

- по задачам каждый поток выполняет свою подзадачу (=> возникают зависимости между частями общей работы => синхронизация выполнения)
- по данным каждый поток выполняет свою специфическую операцию над общими Данным (=> возникает конкуренция за данные => синхронизация доступа к данным)

#### Накладные расходы на запуск потока:

- ОС должна создать соответствующие служебные структуры данных (Windows – объекты исполняющей системы)
- выделить память для стека + доп. служебная память (TLS)
- «сообщить» о новом потоке планировщику
- время на переключение потока
- ПОТОКИ ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС (ОС может накладывать квоты на количество потоков в процессе, адресное пространство не «безразмерное»...). Частично эту проблему решают пулы потоков

=> если накладные расходы на запуск потока соизмеримы с временем его выполнения, то производительность приложения в целом может ухудшиться по сравнению с выполнением задач в одном потоке! => для достижения максимальной производительности нужно выбирать количество потоков исходя из аппаратного параллелизма

### На системном уровне

- Объект исполняющей системы thread описывается (OC Windows):
  - дескриптор
  - идентификатор
- Задание приоритета только системными средствами (в С++11 соответствующих средств нет)
- Возможность задания ядер для выполнения только системными средствами (Windows SetProcessAffinityMask(), SetThreadAffinityMask())

### Специфика:

- 1. выделение потоку времени для выполнения производится исключительно ОС, и ее в общем случае не интересует: относятся переключаемые потоки к одному процессу или к разным процессам
- 2. если в системе несколько ядер, ОС сама распределяет потоки по разным вычислительным ядрам
- 3. все потоки одного процесса выполняются в едином адресном пространстве, поэтому
- «+» ???
- «-» 555
- 4. очередность выполнения потоков с одинаковым приоритетом определяется ОС => синхронизация
- 5. у каждого потока свой стек =>
- с локальными переменными ???
- глобальные и динамические ???

#### ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТОКАМИ

- 1. Первичный и вторичные потоки ???
- 2. Контекст потока ???
- 3. Состояние потока ???

### ПОТОКОВАЯ ФУНКЦИЯ

- Для **первичного** потока стартовый код стандартной библиотеки (из которого вызывается main())
- Для **вторичного** потока программист должен предоставить функцию, с которой начнется выполнение потока

### Специфика потоковой функции

• порядок вызова обычных функций определяет программист, потоковую функцию запускает система.

### Отличия вызова функции и запуска потока

| Вызов обычной      | Запуск потока         |
|--------------------|-----------------------|
| функции            |                       |
| Вызывающая функция | Стек у каждого потока |
| и вызываемая       | (порождающего и       |
| пользуются одним и | порожденного) свой    |
| тем же стеком.     |                       |
|                    |                       |

### Отличия вызова функции и запуска потока

| Вызов обычной               | Запуск потока              |
|-----------------------------|----------------------------|
| функции                     |                            |
| Последовательность          | Последовательность         |
| выполнения вызывающей и     | выполнения порождающего и  |
| вызываемой функций          | порожденного потоков       |
| предопределена и            | определяется системой, они |
| гарантируется компилятором. | относительно независимы.   |
|                             |                            |

### Отличия вызова функции и запуска потока

Вызов обычной Запуск потока функции Параметры передаются в том же|Параметр формируется стеке функции. стеке => компилятор гарантирует, потоковой Данные, что локальные данные вызывающей передаваемые потоковой функции функции существуют, гарантированно пока|должны (=>|существовать, пока ими пользуется выполняется вызываемая адреса порожденный поток безопасно передавать локальных переменных)

### Подводим итог:

# Какие данные можно передавать дочернему потоку?

### Памятка программисту:

- Чем меньше разделяемых данных, тем меньше проблем!
- С локальными для потока данными проблем нет (если только адреса этих локальных данных не передаются другому потоку)!

# Преимущества/недостатки использования thread library C++11

- **((+)** 
  - независимость от платформы,
  - абстрагирование действий
- ((-)>
  - потеря эффективности (несущественная) по сравнению с чисто системными средствами за счет использования классов-оберток,
  - ограниченность средств поддержки многопоточности по сравнению с системными возможностями

#### C + +11

Новая часть стандартной библиотеки предоставляет платформенно-независимые объектно-ориентированные:

- управление потоками
- защиту разделяемых данных
- синхронизацию потоков
- обработку межпоточных исключений
- атомарные операции

**но!** не поддерживает платформеннонезависимое межпроцессное взаимодействие!

### Средства С++11 для поддержки многопоточности:

- threads,
- mutexes,
- lock() операции,
- packaged\_tasks,
- futures
- promises
- atomic
- thread\_local
- •

### Специфика

- Платформенная независимость
- Эффективность (несмотря на абстрагирование)
- Возможность «спускаться» на системный уровень

# Специфика реализация потоковой функции в С++11

- На системном уровне можно реализовать только посредством глобальной функции или статического метода класса
- Средствами высокоуровневой обертки C++11 шаблона function все, что «можно вызвать» callable:
  - глобальную функцию
  - статический метод класса
  - функциональный объект
  - лямбда-функцию
  - bind-ep
  - метод класса

# Специфика передачи параметров потоковой функции в C++11

- На системном уровне единственный параметр типа void\*
- Реализация C++11 любое количество
  параметров любого типа, так как
  реализована посредством variadic template

#include <thread>
namespace std

## НИЗКОУРОВНЕВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ЗАПУСКА ПОТОКОВ - КЛАСС THREAD

### std::thread

#### Конструкторы:

- thread(); //резервируется и инициализируется память под объект, привязки к потоку нет! поток НЕ стартует!
- thread(const thread&) = delete; ???
- thread( thread&& other );
- template< class Function, class... Args >
  explicit thread( Function&& f, Args&&... args );

#### operator=:

- thread& operator=(const thread&) = delete;
- thread& operator=(thread &&);

## move конструктор копирования и move operator=

Передача «владения» потоком другому объекту. Это гарантия, что в каждый момент времени с потоком ассоциирован только один объект thread

#### Используется:

- для передачи в качестве параметра
- для возврата по значению
- чтобы объединить объекты thread в коллекцию

### Пример передачи в функцию:

```
void threadFunc(int n, char c)
{ for(int i=0; i<n; i++) {std::cout<<c;} }
void f(std::thread t){ ... }
int main(){
      std::thread t(threadFunc, 10, 'A');
      f(t); //???
```

#### Замечание:

```
Механизм не поддерживает задание параметров
потоковой функции по умолчанию:
void threadFunc(char, size t =10);
int main()
      std::thread t1(threadFunc, 'A', 5);
      //std::thread t2(threadFunc, 'B'); //"too few parameters "
```

# Пример – собираем объекты thread в контейнер:

```
void threadFunc(char, int);
int main(){
 std::vector<std::thread> v;
 for(int i=0; i<10; i++)
             std::thread th(threadFunc, 'A'+I, i+10);
              v.push_back(th); //???
```

### Запуск потока

#### Посредством:

- конструктора с параметром (параметрами):
  - первым (обязательным) параметром должен быть callable (указатель на потоковую функцию, функциональный объект, ...)
  - все остальные параметры параметры, которые требуется передать потоковой функции
- в случае неудачи генерирует std::system\_error

#### При вызове конструктора с параметрами:

- ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОПИРУЮТСЯ В ЛОКАЛЬНЫЙ анонимный объект (если при этом генерируются исключения, то генерация происходит в текущем потоке!)
- вызывается перегруженный operator(), который запускает системный поток с заданной потоковой функцией

### Замечание важное!

Системные потоки являются ограниченным ресурсом =>

если программист пытается создать потоков больше, чем предусмотрено в ОС, генерируется исключение std::system\_error

(даже если в потоковой функции не генерируется исключения - noexcept)

### Завершение потока

- естественное завершение при завершении потоковой функции
- C++11 принудительного завершения нет (только системными средствами, Windows ExitThread())
- аварийное завершение (при генерации исключения)
- Важно! в зависимости от используемой ОС при завершении первичного потока
  - процесс завершается => все вторичные принудительно завершаются
  - процесс не завершается => вторичные потоки продолжают работать

## Пример запуска потока посредством конструктора с параметром

```
void SimpleThreadFunc(){
  std::cout<<"Hello, parallel world!";</pre>
int main(){
  std::thread th(SimpleThreadFunc);
```

### Разница???


```
void SimpleThreadFunc() { ... }
int main()
  SimpleThreadFunc();
  std::thread th(SimpleThreadFunc);
  . . .
```

### Использование лямбда-функции

```
int main()
 std::thread th(
      [](){ std::cout<<"Hello, parallel World!"; }
 );
```

## Передача потоковой функции параметров по значению void ThreadFuncParamsByValue(int n, double d) { std::cout << n << ' '<<d<<std::endl; } int main(){ std::thread th(ThreadFuncParamsByValue, 5, 3.3);

# Передача параметров потоковой функции



### Использование семантики перемещения

```
void ThreadFuncByValue(std::string s) { ... }
int main() {
      std::string str("abc");
      std::thread th(ThreadFuncByValue,
                              std::move(str));
      //str???
```

### Параметр – функциональный объект

```
class A {
void operator() ();
int main()
       std::thread th1( A() ); //???
       std::thread th2((A()));
       std::thread th3{ A() };
        ...
```

# Передача потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
          int m a;
public:
          A(int=0);
          void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.lnc(); }
int main() {
          A a(1);
          std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, a); //конструктор создает копию, а адрес
                                         этой копии по ссылке передается в потоковую функцию
          // модификация а???
```

# Передача потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
         int m_a;
public:
        A(int=0);
        void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.Inc(); }
int main() {
        A a(1);
         std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, std::ref(a));
        // модификация а???
         •••
```

### std::ref() и std::cref()

- шаблоны функций, которые создают объект типа std::reference\_wrapper
- в котором (в свою очередь) запоминаются адреса передаваемых параметров, а не их копии

## Потоковая функция — шаблон ????

```
template<typename C> void templateThreadFunc(C& c)
      for (auto& e : c) { e = -e; }
int main()
 std::vector<int> v{-1,5,-7,2,-9,0};
 std::thread th(templateThreadFunc<decltype(v)>, v); //???
```

### Потоковая функция - шаблон

```
template<typename C> void templateThreadFunc(C& c)
      for (auto& e : c) { e = -e; }
int main()
 std::vector<int> v{-1,5,-7,2,-9,0};
 std::thread th(templateThreadFunc<decltype(v)>, std::ref(v));
```

## Варианты действий после запуска потока:

std::thread th(ThreadFunc, <параметры>);

- th.join();
   родительский поток должен ожидать завершения дочернего (блокировка родительского потока)
- th.detach(); «отключает» дочерний поток от объекта th => дальнейшее взаимодействие с потоком посредством объекта th невозможно (не блокирует родительский поток)
- Если ничего не вызвано, в деструкторе объекта th будет вызвана std::terminate()

### thread::join()

```
void Draw(char c)
{ for (int i = 0; i < N; i++){std::cout << c;} }
int main()
{//если одно вычислительное ядро?
       std::thread t1(Draw, 'A');
       std::thread t2(Draw, 'B');
       std::thread t3(Draw, 'C');
       t1.join();
       t2.join();
       t3.join();
```

### thread::join()

```
void Draw(char c, int N)
{ for (int i = 0; i < N; i++){std::cout << c;} }
int main()
      std::vector<std::thread> v;
      for(char c='A'; c<='Z'; c++)
      { v.emplace back(Draw, c,10); } //push back ???
      for(auto t:v) //???
      { t.join(); }
```

### Специфика join:

- При вызове обнуляются данные объекта thread => с потоком объект уже не accoциирован!
- => дважды вызвать нельзя, так как после первого вызова данные (дескриптор и идентификатор потока) обнуляются
- чтобы определить: связан объект thread с потоком или нет -> joinable()

## Специфика bool thread::joinable() const

- true если объект ассоциирован с потоком
- если поток (на момент вызова joinable()) уже завершился - true
- после вызова default-конструктора false
- после вызова join() false
- после вызова detach() false

## join() и исключения Проблемы

```
try{
std::thread th(threadFunc, <параметры>);
//код, который нужно выполнить до join()
// и который может сгенерировать исключение
th.join(); //если сгенерировано исключение, не
будет выполнено! => в деструкторе th - terminate()
} catch(...){}
```

### Решение «в лоб»

```
std::thread th(threadFunc, <параметры>);
try{
//код, который нужно выполнить до join()
//и который может сгенерировать исключение
} catch(...){th.join();}
if(th.joinable()) { th.join();}
```

## Возможное решение (идиома RAII): Вариант №1

```
class thread guard{
 std::thread m t;
public:
 explicit thread guard(std::thread&& t)
            : m t(std::move(t)){}
 ~thread guard(){if(m_t.joinable()) { m_t.join();} }
 thread guard(const thread guard&) = delete;
 thread_guard& operator=(const thread_guard&) = delete;
```

### Иллюстрация использования:

```
std::thread th(threadFunc, <параметры>);
 thread guard tg( std::move(th) );
//код, который нужно выполнить до join()
// и который может сгенерировать исключение
} //?
```

### Почему решили так НЕ делать:

```
void f() {... while(true){...} ...}
int main()
     std::thread t(f);
     thread guard thg(std::move(t));
```

## Возможное решение (идиома RAII): Вариант №2

```
class thread guard{
 std::thread m t;
public:
 explicit thread guard(std::thread&& t)
            : m t(std::move(t)){}
 ~thread guard(){if(m t.joinable())
                        { m t.detach();} }
 thread guard(const thread guard&) = delete;
 thread guard& operator=(const thread_guard&) = delete;
```

### Почему решили и так НЕ делать:

```
void f(std::string* s) {...}
int main()
     std::string x("abc");
     std::thread t(f,&x);
     thread_guard thg(std::move(t));
   }//???
```

### А решили создатели стандарта

переложить ответственность на программиста — в конце концов ему виднее, как программа должна обрабатывать подобные случаи...

### Фоновые потоки - thread::detach()

```
void Draw(size_t n, char c)
{ for (int i = 0; i < n; i++){std::cout << c;} }
int main(){
       std::thread t1(Draw, 10, 'A');
       std::thread t2(Draw, 10, 'B');
       std::thread t3(Draw, 10, 'C');
       t1.detach();
       t2.detach();
       t3.detach();
```

# Проблемы при передаче потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
          int m a;
public:
          A(int=0);
          void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.lnc(); }
void f() {
          A a(1);
          std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, std::ref(a));
          th.detach(); //плохо!!! - почему?
          • • •
```

### Передача потоковой функции параметров по ссылке

```
class A{
         int m_a;
public:
          A(int=0);
         void Inc() { m a++;}
};
void ThreadFuncParamsByRef(A& a) { a.lnc(); }
void f{
          A a(1);
          std::thread th(ThreadFuncParamsByRef, std::ref(a));
          th.join(); //ждем завершения потока
          • • •
```

### Передача параметров в лямбдафункцию по ссылке

```
int n=0;
std::thread th( [&n]() { n++; } );
th.join();
```

# Осторожно! Висячие ссылки и указатели!

```
class th{
       char* m str;
public:
       th(char* s):m str(s){}
       void operator()(){std::cout<<m str;}</pre>
void func() {
       char s[] = {"qwerty"};
       std::thread t{ th(s) };
       t.detach(); //???
```

### Вызов метода класса в отдельном потоке

```
class A{
         int m_a;
public:
         A(int a = 0){ m_a = a; }
         void Inc() { m a++; }
};
int main()
         A a(1);
         std::thread th(&A::Inc, &a);
         th.join();
         ...
```

### Вызов метода класса в отдельном потоке

```
class A{
         int m_a;
public:
         A(int a= 0){m_a = a;}
         void Inc(int d) { m_a += d; }
};
int main()
         A a(1);
         std::thread th(&A::Inc, &a,5);
         th.join();
         ...
```

### Проблемы при передаче параметров (о которых нужно знать!)

```
void f(const std::string& );
```

Разница??? Проблемы???

```
char str[] = "abc";
std::thread th(f,str);
th. detach();
```

```
std::string str("abc");
std::thread th(f,str);
th. detach();
```

### Деструктор ~thread()

#### Важно!

• если объект ассоциирован с потоком (даже если поток уже завершился на момент вызова деструктора), ТО вызывается std::terminate()

### «Привязка» к системному потоку

```
native_handle_type thread::native_handle();
```

- тип зависит от ОС. В ОС Windows HANDLE
- может быть использован
  - для получения дополнительной (зависящей от ОС) функциональности (например, для задания приоритета)
  - в ущерб кроссплатформенности

### Пример native\_handle()

```
#include <Windows.h>
int main()
     std::thread th(SimpleThreadFunc);
     HANDLE h = th.native handle();
     SetThreadPriority(h, THREAD PRIORITY LOWEST);
```

#### Класс std::thread::id

- хранит уникальный идентификатор потока (обертка для системного идентификатора)
- формируется при вызове конструктора
- возвращается методом thread::get\_id()

#### Специфика:

- может быть не ассоциирован с потоком (если default конструктор thread или после отключения потока от объекта)
- может быть использован как ключ для хранения объектов в ассоциативных контейнерах
- при завершении ассоциированного потока может быть использован для другого потока

### Идентификатор потока

```
#include <Windows.h>
 std::thread th(SimpleThreadFunc);
 DWORD idSystem = ::GetThreadId(th.native_handle());
 std::thread::id idC11 = th.get id(); //запакован идентификатор
 std::cout << idC11; //public доступа нет, но перегружен operator<<
```

# Использование std::thread::id для хранения данных в std::map

```
std::vector<std::thread> th;
std::map<std::thread::id, size_t> table;
for(size t i=0; i<5; i++){
      th.emplace back(threadFunc, <параметры>);
      table[th.back().get id()] = i;
//пользоваться table можно только до вызова join()
for (auto& t:th)
{ t.join(); }
```

### Количество ядер <-> количество потоков

```
static unsigned
    std::thread::hardware_concurrency();
```

Замечание: если значение не определяется, то 0 => нужно учитывать такой вариант

### Параллельная реализация std::accumulate()

```
#include <numeric>
template<class InputIt, class T>
T accumulate(InputIt first, InputIt last, T init){
  for (; first != last; ++first) {
    init = init + *first;
  return init;
std::vector<int> v;
//формирование значений
```

Параллельное суммирование - ???

### Параллельная реализация std::accumulate()

```
//Потоковая функция
template<typename It, typename T> void
sum_block (It first, It last, T& result)
{
    result = std::accumulate(first, last, result);
}
```

# Параллельная реализация std::accumulate(). Продолжение

```
int main(){
 std::vector<int> v{ 1, 2, 3, 4, 5, ...}; //большой!
 std::vector<std::thread> th;
 size t nThreads = <лучше вычислить, исходя из количества
                                       ядер>
 std::vector<int> res(nThreads+1); //для частичных сумм
 size t part = v.size() / nThreads; //целое количество
             элементов для суммирования каждым потоком
 auto first = v.begin();
```

# Параллельная реализация std::accumulate(). Продолжение

```
for (size_t i = 0; i < nThreads; i++){</pre>
 auto last = first;
 std::advance(last, part);
 th.emplace_back(sum_block<decltype(first),int>,first, last, std::ref(res[i]));
 first = last;
//остаток досуммируем в данном потоке
if(first != v.end()){
  res[nThreads]=(std::accumulate(first, v.end(), 0));
for (auto& t : th) { t.join(); }
int sum = std::accumulate(res.begin(), res.end(), 0); //суммируем частичные суммы
```

#include <thread>

# ПРОСТРАНСТВО ИМЕН THIS\_THREAD

#### Специфика:

#### набор глобальных функций, которые

- можно использовать «внутри» любого потока:
  - как в коде любого порожденного потока,
  - так и в первичном потоке
- «извне» посредством объекта thread вызвать невозможно

### void std::this\_thread::yield();

 отказ от остатка кванта времени => планировщик может назначить другой поток на выполнение

```
например:
while(!условие)
{std::this thread::yield();}
```

#### Функции std::this\_thread::

- std::this\_thread:: sleep\_for() исключает из планирования на указанный интервал (отправляет в спячку)
- std::this\_thread:: sleep\_until() исключает из планирования до указанного момента времени
- std::this\_thread:: **get\_id**() возвращает идентификатор текущего потока

#### Пример использования sleep\_for()

```
using namespace std::chrono literals;
auto start =
     std::chrono::high resolution clock::now();
std::this thread::sleep_for(1s);
auto end =
     std::chrono::high resolution clock::now();
std::chrono::duration<double, std::milli>
                      elapsed = end-start;//???
```

### ОБРАБОТКА МЕЖПОТОЧНЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ

### Некорректная обработка исключений между потоками ???

```
try
   std::thread th(threadFunction); //threadFunction может
                             сгенерировать исключение
   th.join();
catch (const std::exception &ex)
   std::cout << ex.what() << std::endl;</pre>
```

#### 

#include <exception>

- std::current\_exception()
  - обычно вызывается в обработчике исключения (catch)
  - возвращает объект std::exception\_ptr, который содержит адрес объекта-исключения (реализован как класс с подсчетом ссылок)
  - если вызывается вне catch, то возвращается «пустой» объект std::exception\_ptr
- std::rethrow\_exception() генерирует заново исключение, сохраненное в объекте std::exception\_ptr

# Корректная (но не очень красивая) обработка исключений между потоками

std::vector<std::exception\_ptr> g\_exceptions;

```
void throw_function(){
  throw std::exception("Error"); //здесь возможна гонка => нужно
        «защищать» этот код, чтобы он выполнялся только одним потоком!
void threadFunction(){
  try
     throw_function();
  catch (...) { g exceptions.push back(std::current_exception());
```

### Продолжение. Корректная обработка исключений

```
int main(){
  std::thread th(threadFunction);
  th.join();
  for(auto& e: g exceptions) {
     try
        if(e != nullptr)
           std::rethrow_exception(e);
     catch (const std::exception &e){std::cout << e.what()<<std::endl;}
```

#### СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАДАЧ

### Синхронизация осуществляется посредством:

- задания приоритетов потоков не поддерживается С++11
- синхронизирующих объектов
- условных переменных
- блокировок

# Общие правила безопасности многопоточной программы:

- без синхронизации доступ к одним и тем же данным
  - чтение данных можно разрешить **всем** потокам
  - для записи опасно (состязание за данные) => синхронизация

### Какие данные требуют синхронизации доступа?

- локальные?
- статические?
- динамические?

### Дж. Рихтер: «СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОТОКОВ. ХУДШЕЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ» - для одноядерной системы

```
BOOL gFlag = FALSE;
                           //глобальный флаг, синхронизирующий потоки
void threadFunc()//Потоковая функция
                  //выполняем какие-то вычисления
         gFlag = TRUE; //с этого момента может продолжаться порождающий поток
         return 0;
//Порождающий поток
int main()
         std::thread(threadFunc);
         while(gFlag == FALSE); //ждем установки флага
         //продолжаем выполнение
```

# Чем плох такой подход, если в системе одно вычислительное ядро?

- вызывающий поток при таком решении проблемы не исключается из планирования => бесполезная работа;
- если у порождающего потока приоритет выше, чем у порожденного???
- если потоки выполняются в разных процессах, тогда эта переменная должна быть разделяемой;
- так как два потока пользуются одной и той же переменной запретить компилятору оптимизировать работу с такой переменной (???)

#### Вывод:

- для системы **с одним вычислительным** ядром потоки следует синхронизировать, исключая их из диспетчирования («в спячку»)!
- для системы с несколькими вычислительными ядрами это может быть не эффективно! => lock-free программирование

#include <mutex>

#### **STD::MUTEX**

# Главные проблемы конкурентного программирования:

- гонка за данными (data race)
- «ГОЛОДАНИЕ» (resource starvation) поток блокируется, а условие освобождения не выполняется
- ВЗаимоблокировка (deadlock) более изощренная форма голодания, когда группа потоков не могут продолжить выполнение, так как они блокируют друг друга
- **livelock** группа потоков не блокируется, при этом выполняют операции, которые не могут завершиться из-за ожидания захваченного другим потоком ресурса

#### Важно!

- мьютексы решают (не всегда эффективно) ГОНКУ За данными (на высоком уровне), предоставляя возможность блокировки других потоков на время чтения/записи текущим потоком
- но не решают проблемы голодания и взаимоблокировок

### Классический пример взаимоблокировок

История обедающих философов — иллюстрация того, как несколько синхронизированных потоков соревнуются за лимитированные ресурсы:

- пять философов садятся за круглый стол
- перед каждым тарелка риса
- между каждой парой философов палочка для риса
- чтобы съесть порцию, у каждого философа должны быть две палочки (слева и справа)
- => deadlock

#### data race

- Под состоянием гонки понимается любая ситуация, исход которой зависит от относительного порядка выполнения операций двух и более потоков (конкуренция за право выполнить операцию первым)
- Попытка модификации разделяемых данных может привести к неопределенному поведению

#### Пример data race

### std::vector<int> v ; //глобальный //формирование значений

```
//поток 1 //поток 2

std::cout<< v.top();

std::cout<< v.top();

v.pop();
```

## мьютекс – взаимоисключающая блокировка

- позволяет выполнять защищенный мьютексом код только одному потоку
- => все синхронизируемые мьютексом потоки должны пользоваться одним и тем же объектом-мьютексом!!!
- => нужно гарантировать существование мьютекса, пока есть хотя бы один использующий его поток

#### Варианты мьютексов:

- std::mutex не рекурсивный
- std::recursive\_mutex рекурсивный
- std::timed\_mutex не рекурсивный, допускающий таймауты для блокирующих функций try\_lock\_for() и try\_lock\_until()
- std:: recursive\_timed\_mutex рекурсивный мьютекс, допускающий таймауты для блокирующих функций.
- std:: shared\_timed\_mutex разделяемый C++14
- std::shared\_mutex C++17

#### Предупреждение

- Опасно передавать указатели или ссылки на «защищенные» данные за пределы блокировки!
- Так как, если адрес будет запомнен, то возникает возможность обращения к разделяемым данным вне защищенной секции

#### Инициализация мьютекса:

- constexpr mutex(); создает мьютекс в свободном состоянии
- mutex( const mutex& ) = delete;

#### Замечание:

mutex& jperator=( const mutex& ) = delete;

#### Важно!

Мьютекс должен гарантированно существовать, пока хотя бы один поток его использует, иначе «behavior of a program is undefined», т.е.

не должно быть ситуации, когда поток, захвативший мьютекс, аварийно завершается не освободив мьютекс!

#### std::mutex::lock()

- если мьютекс свободен, то поток «вступает во владение» мьютексом и продолжает выполнение
- если мьютекс занят (другой поток успел вызвать для него lock()), то поток блокируется (исключается из диспетчирования)

**Замечание**: если владелец такого мьютекса еще раз вызовет lock(), поведение не определено!

### std::mutex::unlock()

- переводит мьютекс в свободное состояние
- вызов обязателен! Иначе мьютекс останется для всех ожидающих потоков в занятом состоянии!
- Важно! Мьютекс «передается во владение» захватившему его потоку => только захвативший поток может освободить занятый мьютекс

### std::mutex::try\_lock()

- неблокирующая попытка захвата мьютекса:
  - true если мьютекс свободен, поток захватывает мьютекс и продолжает выполнение
  - false если мьютекс занят, поток продолжает выполнение

## Получение дескриптора системного мьютекса

native\_handle\_type mutex::native\_handle();

**Важно!** Это единственная возможность использовать мьютекс за пределами процесса

#### Без мьютекса

```
void Draw(char c){ for (size_t i = 0; i < 20; ++i){ cout << c; } }</pre>
int main(){
thread t1 (Draw, 'A');
thread t2(Draw, 'B');
thread t3 (Draw, 'C');
t1.join();
t2.join();
t3.join();
//??? Порядок вывода? Если одно вычислительное ядро? Если
несколько?
```

#### Пример использования мьютекса

```
void DrawMutex(char c, std::mutex& m){
       m.lock();
       for (int i = 0; i < 20; i++){std::cout << c;}
       m.unlock();
int main(){
       std::mutex m;
       std::thread t1(DrawMutex, 'A', std::ref(m));
       std::thread t2(DrawMutex, 'B', std::ref(m));
       std::thread t3(DrawMutex, 'C', std::ref(m));
       t1.join(); t2.join();
                                       t3.join();
} //есть гарантия, что деструктор мьютекса не будет вызван пока
потоки им синхрогизируются? Имеет ли значение количество
ядер?
```

#### Пример try\_lock()

```
void f(std::mutex& m)
     while(m.try lock() == false)
     //делаем что-то другое (безопасное)
     //работаем под защитой
m.unlock();
```


#### Взаимная блокировка

```
class A{
      int* p;
      size t size, cap;
public:
      void swap(A& other){???} //во время обмена
                   другой поток/потоки могут читать/писать
                   оба меняющихся данными объекта!
```

#### Взаимная блокировка

```
class A{
       int* p;
       size_t size, cap;
       std::mutex m;
public:
       void swap(A& other)
               //нужно заблокировать оба объекта!
               //обмен
               //освобождение блокировки
```

### Проблема!



## std::lock() для борьбы с deadlock-ами:

```
template< class Lockable1, class Lockable2, class... LockableN > void lock( Lockable1& lock1, Lockable2& lock2, LockableN&... lockn ); // Lockable* - должны иметь методы lock(), try_lock() и unlock()
```

последовательно пытается заблокировать все перечисленные объекты. Если при этом генерируется исключение, то для всех на этот момент заблокированных объектов вызывается unlock()

```
void A::swap(A& other){
    if(this !=&other)
    {
        std::lock(this->m, other.m);
        //обмен
        this->m.unlock();
        other.m.unlock();
    }
}
```

### std::try\_lock()

• -1 - OK

индекс мьютекса, который не удалось заблокировать

#### Классы - «обертки» для мьютекса

Специфика: конструкторы классов «оберток» могут принимать параметр, определяющий политику блокировки:

- **defer\_lock\_t**: не захватывать мьютекс (отложить захват), а только «обернуть», чтобы **в случае дальнейшего захвата мьютекса** в деструкторе был вызван unlock()
- try\_to\_lock\_t: попытаться захватить мьютекс без блокировки
- adopt\_lock\_t: предполагается, что вызывающий поток уже захватил указанный мьютекс => требуется только в деструкторе вызвать unlock()

### Типы и соответствующие объекты, предоставляемые стандартной библиотекой:

```
struct defer lock t { };
struct try to lock t { };
struct adopt_lock t { };
constexpr std::defer lock t defer lock =
                          std::defer lock t();
constexpr std::try_to_lock_t try_to_lock =
                          std::try to lock t();
constexpr std::adopt_lock_t adopt lock =
                          std::adopt lock t();
```

# std::lock\_guard – самая простая обертка для мьютекса C++11

template< class Mutex > class lock\_guard;

идиома **RAII** – «захват ресурса есть» инициализация

- в конструкторах:
  lock\_guard(mutex\_type& m); lock()
  lock\_guard(mutex\_type& m, std::adopt\_lock\_t t); "оборачивает" мьютекс без вызова lock()
- в деструкторе unlock()

### std::lock\_guard начиная с C++17

template< class... MutexTypes > class lock\_guard; обертка для любого количества мьютексов - аналогично

#### Важно!

## //Глобальный мьютекс std::mutex m;

```
void threadFunc()
  m.lock();
  //здесь может быть
сгенерировано исключение!
  m.unlock(); //если
сгенерировано исключение,
мьютекс?
```

```
void threadFunc()
  std::lock_guard<std::mutex>
           I(m);
  //здесь может быть
сгенерировано исключение!
// мьютекс?
```

### Другие возможности lock\_guard

конструктор

lock\_guard( mutex\_type& m, std::adopt\_lock\_t t );

#### Специфика:

на момент создания объекта lock\_guard вызывающий поток уже **должен** владеть мьютексом, так как в деструкторе - ???

#### Пример std::adopt\_lock

```
void f(std::mutex& m)
      while(m.try lock() == false)
      //делаем что-то другое (безопасное)
      //сюда попадаем с захваченным мьютексом
      std::lock_guard(m, std::adopt_lock);
      //работаем под защитой
} // ???
```

# Модифицируем A::swap() с помощью std::lock\_guard

```
void A::swap(A& other){
 if(this==&other) return;
 std::lock(this->m, other.m);
 std::lock_guard<std::mutex>
            lock this(this->m, std::adopt lock);
 std::lock guard<std::mutex>
            lock other(other.m, std::adopt lock);
            //обмен
```

#### std::unique\_lock

• гарантирует: в каждый момент времени мьютексом может владеть только один объект std::unique\_lock!

### std::unique\_lock – обертка для мьютекса с бОльшей функциональностью по сравнению с lock\_guard

#### отличия от std::lock\_guard:

- std::lock\_guard заблокирован на всем протяжении своего существования std::unique\_lock добавляет признак + возможность узнать свободен/захвачен мьютекс owns\_lock()
- std::lock\_guard мьютекс блокируется один раз в конструкторе, освобождается тоже только один раз в деструкторе std::unique\_lock можно блокировать и освобождать посредством lock() и unlock(), а также try\_lock(), try\_lock\_for(), try\_lock\_until
- std::lock\_guard политика захвата мьютекса может быть только std::adopt\_lock
   std::unique\_lock – может быть adopt\_lock, defer\_lock или try\_to\_lock

#### Функциональность std::unique\_lock:

- explicit unique\_lock( mutex\_type& m ); m.lock()
- unique\_lock( unique\_lock&& other ); можно
- unique\_lock( mutex\_type& m, std::adopt\_lock\_t t ); аналогично lock\_guard
- unique\_lock( mutex\_type& m, std::defer\_lock\_t t); отложить захват мьютекса (если до вызова деструктора мьютекс не будет занят, то unlock() не вызывается). Захватить mutex можно позже посредством метода lock()
- unique\_lock( mutex\_type& m, std::try\_to\_lock\_t t ); неблокирующая попытка захвата мьютекса + установка признака

#### Специфика unique\_lock:

- mutex\_type\* release();
  - не выполняются ни lock(), ни unlock()
  - возвращается указатель на ассоциированный мьютекс или nullptr
  - обертка больше не ассоциируется с мьютексом
- explicit operator bool() const; true, если
  - мьютекс ассоциирован с объектом
  - и мьютекс захвачен
- mutex\_type\* mutex() const;

#### Пример:

```
std::mutex m;
std::unique lock<std::mutex> ul1;
if(ul1)???
std::unique lock<std::mutex> ul2(m); //захват
if(ul2)???
ul2.unlock();
if(ul2) ???
//или
ul2.release();
if(ul2) ???
```

#### Пример:

```
std::mutex m;
std::unique_lock<std::mutex> ul(m, std::defer_lock);
bool b = ul.owns_lock(); //???
ul.lock();
b = ul.owns_lock(); //???
```

# Модифицируем A::swap() с помощью std::unique\_lock

```
void A::swap(A& other){
 std::unique lock <std::mutex>
           lock this(this->m, std::defer lock );
 std:: unique lock <std::mutex>
           lock_other(other.m, std::defer lock );
 std::lock(lock_this, lock_other);
           //обмен
```

## Дополнительные возможности unique\_lock:

#### Конструкторы:

- template <class Rep, class Period>
  unique\_lock (mutex\_type& m,
  const chrono::duration<Rep,Period>& rel\_time);
  вызывает m.try\_lock\_for(rel\_time)
- template <class Clock, class Duration>
   unique\_lock (mutex\_type& m,
   const chrono::time\_point<Clock,Duration>& abs\_time);
   m.try\_lock\_until(abs\_time)

### std::timed\_mutex

- lock()
- unlock()
- try\_lock()

#### Добавляет по сравнению с std::mutex методы:

- try\_lock\_for() если мьютекс занят, блокируется до истечения интервала или освобождения мьютекса
- try\_lock\_until()

### Пример

```
void threadFunc(std::timed_mutex& m)
 bool b = m.try_lock_for(std::chrono::seconds (10));
 if(b){
      m.unlock();
```

## Обертки для std::timed\_mutex

- unique\_lock
- lock\_guard ???

# Использование обертки для timed\_mutex

```
std::timed mutex m;
void f() {
 std::unique lock<std::timed mutex>
    lk(m, std::chrono::milliseconds(3)); //ожидает до 3 мс
 if(lk) {...} //ecли блокировка получена, обрабатываем данные
} // ???
Можно (имеет смысл) использовать lock guard?
```

### std::recursive\_mutex

- позволяет потоку-владельцу мьютекса многократно вызывать lock()
- следствие -> столько же раз нужно вызвать unlock()

**Рекомендация**: не использовать рекурсивные мьютексы. Если таковые понадобились, то стоит подумать об ошибках проектирования

### 555

```
std::mutex m; //обычный мьютекс
void f1(){
       m.lock();
       m.unlock();
void f2(){
       m.lock();
       f1();
       m.unlock();
```

## Пример std::recursive\_mutex

```
std::recursive_mutex m;
void f1(){
       m.lock();
       m.unlock();
void f2(){
       m.lock();
       f1();
       m.unlock();
```

## std::recursive\_timed\_mutex

#### Дополнительная функциональность:

- try\_lock()
- try\_lock\_for()
- try\_lock\_until()

# C++17 shared\_mutex #include <shared\_mutex>

Не поддерживается в VS15

#### Часто возникает задача:

- позволить нескольким потокам осуществлять **чтение** (разделение мьютекса) – при этом нельзя только модифицировать
- и только одному **запись** (владение мьютексом) При этом нельзя ни читать, ни писать!

=> rw - мьютексы

## Специфика:

```
Для эксклюзивного использования (владение): lock(), unlock(), try_lock()
```

```
Для совместного использования (разделение): lock_shared(), unlock _shared(), try_lock_shared()
```

## Простой пример:

```
class Shared {
        int m = 0;
         mutable std::shared_mutex m;
public:
        int Get()const{ //читать могут все потоки
                 m.lock_shared();//если мьютекс заблокирован для записи, то засыпаем
                 int a = m_a;
                  m.unlock_shared();
                 return a;
        void Set(int a) {//только один поток может модифицировать
                 m.lock();
                 m_a=a;
                 m.unlock();
```

## Класс-обертка для shared\_mutex – std::shared\_lock

- в конструкторе ???
- в деструкторе ???

# Обертка для shared\_mutex – shared\_lock – C++14

#### • конструкторы:

- explicit shared\_lock( mutex\_type& m ); // m.lock\_shared()
- в зависимости от параметра defer\_lock, try\_to\_lock, adopt\_lock
- конструктор, принимающий интервал или момент времени
- деструктор если мьютекс захвачен, unlock\_shared()

### Переписываем пример:

```
class Shared {
       int m = 0;
       mutable std::shared mutex m;
public:
       int Get()const{ //читать могут все потоки
               std::shared_lock<std::shared_mutex> lock(m);
               return m_a;
       void Set(int a) {//только один поток может модифицировать
               std::unique lock<std::shared mutex> lock(m);
               m a=a;
```

# C++14 shared\_timed\_mutex #include <shared\_mutex>

Добавляет функциональность:

```
Для эксклюзивного использования: lock(), unlock(), try_lock(), try_lock_for(), try_lock_until()
```

```
Для общего использования: lock_shared(), unlock _shared(), try_lock_shared_for(), try_lock_shared_for(), try_lock_shared_until()
```

## Пример использования r/w мьютекса

```
class Shared{
 mutable std::shared_timed_mutex m;
 Data sharedData;
public:
 Data read()const{
   std::shared_lock< std::shared_timed_mutex > sl(m);
   return sharedData;
 void write(Data newData){ //по значению безопаснее
  std::lock_guard< std::shared timed mutex> sl(m);
  sharedData = newData;
```

## Продолжение примера: ???

Реализация?

Shared& Shared::operator= (const Shared&);

### Рекомендации –блокировки и не потерять эффективность :

- разумно выбирать гранулярность защищаемого кода
- по возможности использовать один мьютекс (a.lock(); b.lock() гонки)
- если требуется захват нескольких мьютексов, то порядок захвата везде должен быть одинаков, иначе – гонки
- избегать вызова другого пользовательского кода в защищенной секции
- в сложном многопоточном приложении использовать иерархические мьютексы (назначать мьютексам разные уровни и позволять захватывать только в порядке понижения уровня).