

Tutorial de Preparação para Automação Mobile com Appium

1) Java JDK

- 1.1) Siga o tutorial compartilhado no módulo de Nivelamento Técnico
- 1.2) Adicione a variável de ambiente JAVA_HOME
- 1.2.1) Pressione a tecla Windows + R
- 1.2.2) Cole o comando rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables ou vá no menu de Opções Avançadas do Sistema > Avançado > Variáveis de Sistema.
- 1.2.3) Clique em Novo e digite JAVA_HOME e o caminho da instalação do Java JDK **na sua máquina**



- 1.3) Adicione o diretório bin dentre os valores da variável Path
- 1.3.1) Pressione a tecla Windows + R
- 1.3.2) Cole o comando rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables
- 1.3.3) Clique na variável Path, clique em Editar, clique em Novo, digite o caminho da instalação do Java JDK **na sua máquina seguido de \bin** e clique em OK.




2) Android SDK


2.1) Acesse a página de download do Android SDK

https://developer.android.com/studio#downloads


- 2.2) Navegue até a área "Command line tools Only" e faça download do .zip referente ao seu sistema operacional
- 2.3) Crie uma pasta Android em C:\ e extraia o zip dentro dela, de modo que fique com a seguinte estrutura: C:\Android\cmdline-tools. Agora crie uma pasta chamada tools dentro da pasta cmdline-tools. Mova as pastas lib e bin para a pasta tools, faça o mesmo com os arquivos NOTICE e source.properties.
- 2.4) Altere o nome de cmdline-tools para Android SDK
- 2.5) Adicione a variável de ambiente ANDROID_HOME
- 2.5.1) Pressione a tecla Windows + R
- 2.5.2) Cole o comando rundll32.exe sysdm.cpl, EditEnvironmentVariables
- 2.5.3) Clique em Novo e digite ANDROID_HOME e o caminho da instalação do Android SDK **na sua máquina**



- 2.6) Adicione o diretório bin dentre os valores da variável Path
- 2.6.1) Pressione a tecla Windows + R
- 2.6.2) Cole o comando rundll32.exe sysdm.cpl, EditEnvironmentVariables
- 2.6.3) Clique na variável Path, clique em Editar, clique em Novo, digite o caminho da instalação do Android SDK na sua máquina seguido de \bin e clique em OK.



- 2.7) Intale as ferramentas adicionais do SDK com base no uso do SDK Manager
- 2.7.1) Abra o prompt de comando pressionando Windows + R e digitando CMD, pressione a tecla enter para abrir
- 2.7.2) Digite o comando sdkmanager "platform-tools" "platforms; android-29" e pressione enter
- 2.7.3) Será lhe perguntado se você aceita o termo do Android, aperte "y" se sim e pressione a tecla enter
- 2.7.4) Agora, o difretório platform-tools foi adicionados a pasta Android
- 2.7.4b) Pressione a tecla Windows + R
- 2.7.4c) Cole o comando rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables
- 2.7.4d) Clique na variável Path, clique em Editar, clique em Novo
- 2.7.4e) Adicione o caminho da pasta platform-tools à variável Path do sistema:



2.7.5) Se conseguimos sucesso até agora, você abrirá o prompt de comando, digitará o comando adb devices e verá uma mensagem similar a esta:

List of devices attached

- (*) Se não ver essa mensagem, feche todos os prompts de comando
- 3) Usando um device Android ao invés de Emulador (Apenas se você tem um Android)
- 3.1) Conecte o seu Android em seu computador através do cabo USB (de transferência de dados)
- 3.2) Ative o modo desenvolvedor do Android tocando várias vezes, rapidamente, na opção **Número da Versão** que está nas configurações do seu Android em:
 - Android 9 (API de nível 28) ou mais recente: Configurações > Sobre o dispositivo > Número da versão
 - Android 8.0.0 (API de nível 26) e Android 8.1.0 (API de nível 26): Config. > Sistema > Sobre o dispositivo > Número da versão
 - Android 7.1 (API de nível 25) e anteriores: Configurações > Sobre o dispositivo > Número da versão
 - Em alguns celulares pode ser em: Configuração > Sobre o Telefone > Informações do Software e terá que tocar, muitas vezes, de maneira rápida na opção "Número de Compilação" e talvez aparecerá uma tela requisitando a senha
 - Em alguns celulares XIAOMI pode ser em: Configuração > Sobre o Telefone e terá que tocar, muitas vezes, de maneira rápida na opção "Versão do MIUI" e talvez aparecerá uma tela requisitando a senha
- 3.3) Um novo menu será apresentado dentro da seção Configurações do seu Android, chamado "Opções de Desenvolvedor":
 - Android 9 (API de nível 28) ou mais recente: Configurações > Sistema > Avançado > Opções do desenvolvedor

- Android 8.0.0 (API de nível 26) e Android 8.1.0 (API de nível 26): Config. > Sistema >
 Opções de desenvolvedor
- Android 7.1 (API de nível 25) e anteriores: Config. > Opções do desenvolvedor
- Configurações > Acessibilidade > Configurações Avançadas > Opções do desenvolvedor
- 3.4) Ative a opção "Permanecer Ativo"
- 3.5) Ative a opção "Depuração USB", uma pergunta lhe será feita perguntando se você deseja permitir a depuração USB, você deverá responder "Permitir" (Talvez apareça uma opção falando sobre o risco)
- 3.6) Se conseguimos sucesso até agora, você abrirá o prompt de comando, digitará o comando adb devices e verá uma mensagem similar a esta:


List of devices attached

sbsgbdg123njnjk device


4) GenyMotion (Não necessário se você executou o passo 3)

Pré-requisitos de sistema:


- Requisitos de sistema
- Microsoft Windows 8, 8.1, 10 (apenas 64 bits)
- CPU x86_64, com Intel VT-x / AMD-V / SVM
- GPU acelerada por hardware
- 400 MB de espaço em disco
- 4 GB de RAM
- VirtualBox 6.1.14
- 4.1) Faça download do Genymotion with VirtualBox em https://www.genymotion.com/download/
- 4.2) Abra o arquivo de instalação e escolha o idioma English:




4.3) Siga o passo a passo para a instalação




- 4.4) Durante a abertura, poderão surgir diversas mensagens de pedido de autorização, permita todos eles.
- 4.5) Crie uma conta no GenyMotion clicando no botão CREATE ACCOUNT




4.6) Preencha suas informações:




- 4.7) Vá ao seu e-mail e clique no link contido no e-mail que a Genymotion te enviou e escolha a opção "Try it for 30 days"
- 4.8) Retorne ao GenyMotion e faça Login






4.9) Crie um novo emulador do Google Pixel 3 clicando no botão +, depois em Android API e marcando a opção 10.0 – API 29, depois clique duas vezes em Google Pixel 3 e então clique em Install



4.10) Inicie o emulador dando dois cliques nele e se tiver problemas, busque soluções nesse link "Unable to start the virtual device" (Windows 10) – Genymotion

5) Appium

- 5.1) Faça download do Appium em https://appium.io/downloads.html clicando no link que está na seção Appium Dektop Apps
- 5.2) No site do Github, escolha o arquivo de instalação relacionado ao seu sistema operacional (exemplo: Appium-windows-1.21.0.exe)



5.3) Abra o instalador e inicie a instalação:

