代码框架：生成主进程 + CPU 保存进程

AutoData 负责产生轨迹；本地扩展负责把完成的 episode 交给后台保存。

生成主进程 | 规划、步进、录制

任务协程调用规划适配器，提交动作；env_loop 汇集动作后执行 env.step。RecorderManager 收集每个环境的数据。多环境共用生成主进程，并非每个环境一个操作系统进程。

保存入口 | Bridge → ExportPool

Bridge 保留导出路由、成功标记和 demo ID 语义。ExportPool 管预算、共享内存、任务队列、writer 和回执；主进程仍承担数据打包，预算不足时等待。

后台执行 | writer → 独立 HDF5 分片

spawn 创建 CPU writer。每个 writer 从队列取任务、映射共享内存、压缩并写自己的分片；不接收仿真对象，也不运行 CUDA 规划。最终由主进程排空、检查并合并。

接入位置 | 启动器安装，运行时回收

generate.py/build_source 在环境创建前 configure，创建后 attach；compat.py 在生成过程中 poll，结束时 finish。录制类方法与 recorder 实例导出方法在运行时接入；上游文件不因此被永久改写。

依据：code-structure-evidence.md：generate.py、compat.py、Bridge、ExportPool；interface-evidence.md：env_loop