# Сервер Модуля Узгодження

Інструкція користувача

# **3MICT**

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ		11
1.	КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ	12
1.1.		
1.2.		
1.2.	Ф упкци модули узгоджении	
2.	КЕРІВНИЦТВО ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ТА НАЛАГОДЖЕННЮ	14
2.1.	Інструкція по встановленню служби Сервера Модуля Узгодження	14
2.2.	Налаштування Служби Сервера Модуля Узгодження	15
2.3.	Опис установки Клієнта Сервера Модуля Узгодження	17
3.	ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС БІБЛІОТЕКИ	18
4.	ДИНАМІЧНО ЛІНКУЄМА БІБЛІОТЕКА TMSOFT.GOHUB.CLIENT.DLL	2.0
4.1.		
4.2.	1	
	GohubBool	
	GohubWChar	
	GohubConnection	
	GohubDocument	
	GohubAttachment	
	GohubEData	
	GohubPiPackage	
	GohubPiPackageToEData	
	GohubFdu92	22
	GohubGu46	22
	GohubGu45	22
	GohubInformServicesDoc	23
	GohubDispatchInfo	23
4.3.	Статуси документів	23
4.	.3.1. Стани перевізного документа	23
4.	.3.2. Стани накопичувальної картки ФДУ-92	24
4.	.3.3. Стани відомостей про користування вагонами / контейнерами ГУ-46	24
4.	.3.4. Стани пам'ятки про подачу / прибирання вагонів і видачу / прийом контейнерів ГУ-45	25
4.4.	Основні функції	25
4.	.4.1. Робота з кодовими сторінками	25
	gohub_set_codepage	25
	gohub_encoding_codepage	25
	gohub_encoding_codepage_w	26
4.	.4.2. Підключення до Модуля Узгодження	27
	gohub_connect	27
	gohub_connect_w	27
	gohub_disconnect	28
4.	.4.3. Робота з документами	28
	gohub_load_document	29
	gohub_load_document_w	29

gonub_create_document	30
gohub_create_document_w	30
gohub_query_document	30
gohub_query_document_w	31
gohub_query_next_document	31
gohub_document_id	31
gohub_document_id_w	32
gohub_document_revision	32
gohub_document_text	32
gohub_document_text_w	33
gohub_document_data_text	33
gohub_document_data_text_w	33
gohub_document_status	34
gohub_document_size	
gohub_document_measure_equip_num	
gohub_document_measure_equip_num_ww	
gohub_document_set_measure_equip_num	
gohub_document_set_measure_equip_num_w	
gohub_document_get_verified_empty_weight_for_wagon	
gohub_document_set_verified_empty_weight_for_wagon	
gohub_document_warrant_type	
gohub_document_set_warrant_type	
gohub_document_business_unit_num	
gohub_document_business_unit_num_w	
gohub_document_set_business_unit_num	
gohub_document_set_business_unit_num_w	
gohub_document_get_foreign_not_accept	
gohub_send_documentget_not_accept	
gohub save documentgohub save document	
gohub_save_document_w	
gohub_save_document_data	
gohub_save_document_data_w	
gohub_save_uocumentgohub_close_document	
gohub_close_documentgohub_reclaim_document	
gohub_reclaim_document_w	
gohub_delete_document	
gohub_delete_document_w	
gohub_send_received_document	
gohub_send_received_document_w	
gohub_document_get_otpr	
gohub_document_get_otpr_w	
gohub_document_get_otpr_string	
gohub_document_get_otpr_string_w	
gohub_document_warning	
gohub_document_warning_w	
1.4. Робота зі супровідними документами	
gohub_load_attachment	
gohub_load_attachment_with_user_data	
gohub_load_attachment_w	
gohub_load_attachment_with_user_data_w	
gohub_load_smgs_attachment	
gohub_load_smgs_attachment_with_user_data	
gohub_load_smgs_attachment_w	

gohub_load_smgs_attachment_with_user_data_w	52
gohub_send_attachment	
gohub_query_attachment	54
gohub_query_attachment_w	
gohub_query_attachment_with_user_data	
gohub_query_attachment_with_user_data_w	
gohub_save_attachment	
gohub_save_attachment_with_user_data	56
gohub_save_attachment_w	56
gohub_save_attachment_with_user_data_w	
gohub_delete_attachment	
gohub_delete_attachment_w	57
gohub_close_attachment	57
gohub_attachment_id	58
gohub_attachment_id_w	58
gohub_attachment_type_code	58
gohub_attachment_type_code_w	59
gohub_attachment_name	59
gohub_attachment_name_w	59
gohub_attachment_reg_number	59
gohub_attachment_reg_number_w	60
gohub_attachment_reg_date	
gohub_attachment_reg_date_w	
gohub_attachment_valid_from	
gohub_attachment_valid_from_w	
gohub_attachment_valid_to	
gohub_attachment_valid_to_w	
gohub_attachment_description	
gohub_attachment_description_w	
gohub attachment count	
gohub_attachment_id_by_index	
gohub_attachment_id_by_index_w	63
4.4.5. Робота з електронними даними і пакетами попереднього інформування (ПІ)	
gohub load edata	
gohub_load_edata_w	
gohub load edata simple	
gohub_load_edata_simple_w	
gohub_send_edata	
gohub_update_edata	
gohub_query_edata	
gohub_query_edata_w	
gohub_query_edata_for_attachment	
gohub_query_edata_for_attachment_w	
gohub_query_next_edata	
gohub_save_edata	
gohub_save_edata_w	
gohub_edata_load_data	
gohub_edata_load_data_w	
gohub_close_edata	
gohub_edata_id	
gohub_edata_id_w	
gohub_edata_revision	
gohub_edata_revision_date	72

gohub_edata_revision_date_w	73
gohub_edata_doc_type	73
gohub_edata_status	73
gohub_edata_version	73
gohub_edata_version_w	74
gohub_edata_attachment_id	74
gohub_edata_attachment_id_w	74
gohub_query_pi_package	
gohub_query_pi_package_w	
gohub_query_next_pi_package	
gohub_save_pi_package	
gohub_save_pi_package_w	
gohub_close_pi_package	
gohub_pi_package_id	
gohub_pi_package_id_w	
gohub_pi_package_revision	
gohub_pi_package_revision_date	
gohub_pi_package_revision_date_w	
gohub_pi_package_status	
gohub_pi_package_statusgohub_pi_package_status	
gohub_pi_package_consignment_id_w	
gohub_pi_package_pipacktoed_count	
gohub_pi_package_pipacktoed	
gohub_pipacktoed_id	
gohub_pipacktoed_id_w	
gohub_pipacktoed_edata_id	
gohub_pipacktoed_edata_id_w	
gohub_pipacktoed_pi_package_id	
gohub_pipacktoed_pi_package_id_w	
gohub_pipacktoed_note	
gohub_pipacktoed_note_w	
gohub_pipacktoed_edata_version	
gohub_pipacktoed_edata_version_w	
gohub_add_edata_to_pi_package	
gohub_add_edata_to_pi_package_w	
4.4.6. Робота з накопичувальними картками ФДУ-92	
gohub_query_fdu92	
gohub_query_fdu92_w	
gohub_query_fdu92_by_number	85
gohub_query_fdu92_by_number_w	
gohub_create_fdu92	86
gohub_create_fdu92_w	86
gohub_load_fdu92	86
gohub_load_fdu92_w	87
gohub_send_fdu92	87
gohub_query_next_fdu92	87
gohub_fdu92_id	88
gohub_fdu92_id_w	88
gohub_fdu92_status	88
gohub_fdu92_revision	89
gohub_fdu92_text	89
gohub_fdu92_text_w	
gohub_fdu92_size	

gohul	b_fdu92_signer_info	90
gohul	b_fdu92_signer_info_w	90
gohul	b_fdu92_sign_time	90
	b_fdu92_sign_time_w	
	b_fdu92_sign_name_w	
	b_fdu92_has_signature	
	b_save_fdu92	
	 b_save_fdu92_w	
	b_reject_fdu92	
	b_close_fdu92	
	b_query_gu46	
	b_query_gu46_w	
	b_query_next_gu46	
	b_create_gu46	
	b_create_gu46_w	
	b_load_gu46	
	b_load_gu46_w	
	b_send_gu46	
	b_gu46_id	
	b_gu46_id_w	
	b_gu46_status	
	b_gu46_revision	
	b_gu46_text	
gohul	b_gu46_text_w	99
gohul	b_gu46_size	99
gohul	b_gu46_signer_info	100
gohul	b_gu46_signer_info_w	100
gohul	b_gu46_sign_time	100
	b_gu46_sign_time_w	
gohul	b_gu46_sign_name_w	101
gohul	b_gu46_has_signature	101
gohul	b_save_gu46	101
gohul	b_save_gu46_w	102
gohul	b reject gu46	102
gohul	b_reject_gu46_w	103
	b_close_gu46	
4.4.8.	Робота з пам'ятками про подачу / прибирання вагонів та видачу / прийом контейнерів ГУ-45	
	b_query_gu45	
	b query gu45 w	
•	b_query_next_gu45	
	b_gu45_id	
_	b_gu45_id_w	
_	b_gu45_status	
	b_gu45_revision	
	b_gu45_text	
_	b_gu45_text_wb_gu45_text_w	
_		
	b_gu45_size	
_	b_gu45_signer_info	
	b_gu45_signer_info_w	
	b_gu45_sign_time	
gohul	b_gu45_sign_time_w	108

gohub_gu45_sign_name_w	109
gohub_gu45_has_signature	109
gohub_save_gu45	
gohub_save_gu45_w	110
gohub_close_gu45	110
4.4.9. Отримання друкованої форми документ	110
gohub_query_and_save_document_printable_form	111
gohub_query_and_save_document_printable_form_w	111
4.4.10. Робота з фільтрами для запитуваних документів	112
gohub_clear_all_filters	113
gohub_set_filter_by_document_status	113
gohub_set_filter_by_document_number	113
gohub_set_filter_by_document_number_w	114
gohub_set_filter_by_wagon_number	114
gohub_set_filter_by_wagon_number_w	114
gohub_set_filter_by_departure_client	115
gohub_set_filter_by_departure_client_w	115
gohub_set_filter_by_departure_payer	116
gohub_set_filter_by_departure_payer_w	116
gohub_set_filter_by_departure_station	116
gohub_set_filter_by_departure_station_w	117
gohub_set_filter_by_arrival_client	117
gohub_set_filter_by_arrival_client_w	117
gohub_set_filter_by_arrival_payer	118
gohub_set_filter_by_arrival_payer_w	118
gohub_set_filter_by_arrival_station	119
gohub_set_filter_by_arrival_station_w	119
gohub_get_filter_by_document_status	119
gohub_get_filter_by_document_number	120
gohub_get_filter_by_document_number_w	120
gohub_get_filter_by_wagon_number	120
gohub_get_filter_by_wagon_number_w	121
gohub_get_filter_by_departure_client	121
gohub_get_filter_by_departure_client_w	121
gohub_get_filter_by_departure_payer	122
gohub_get_filter_by_departure_payer_w	122
gohub_get_filter_by_departure_station	122
gohub_get_filter_by_departure_station_w	123
gohub_get_filter_by_arrival_client	123
gohub_get_filter_by_arrival_client_w	123
gohub_get_filter_by_arrival_payer	124
gohub_get_filter_by_arrival_payer_w	124
gohub_get_filter_by_arrival_station	124
gohub_get_filter_by_arrival_station_w	125
4.4.11. Перевірка електронно-цифрового підпису	125
gohub_document_has_signature	125
gohub_document_check_signature	125
gohub_document_signature_name	126
gohub_document_signature_name_w	
gohub_document_signer_info	
gohub_document_signer_info_w	127
gohub_document_sign_time	
gohub_document_sign_time_w	

4.4.12. Накладення електронно-цифрового підпису	128
gohub open private key	
gohub_open_private_key_w	
gohub_open_private_key_by_bytes	
gohub_open_private_key_by_bytes_w	
gohub_open_private_key_from_path	
gohub_open_private_key_from_path_w	
gohub private key owner name	
gohub_private_key_owner_name_w	
gohub_private_key_owner_info	
gohub_private_key_owner_info_w	
gohub sign document	
gohub_close_private_key	
4.4.13. Операції з файлами електронних ключів	
gohub mount file key	
gohub_mount_file_key_w	
gohub_unmount_file_key	
gohub_unmount_file_key_w	
gohub_query_mounted_file_keys	
gohub_mounted_file_key_id	
gohub_mounted_file_key_id_w	
gohub_mounted_file_key_dir	
gohub_mounted_file_key_dir_w	
4.4.14. Робота з АС «Месплан»	
gohub_get_mp_months	
gohub_get_mp_months_w	
gohub_query_and_save_orders_for_month	
gohub_query_and_save_orders_for_month_w	
gohub_query_and_save_orders_for_month_with_relogin	
gohub_query_and_save_orders_for_month_with_relogin_w	
4.4.15. Робота з документами інформаційних послуг	
gohub_query_inform_services_document	
gohub_query_next_inform_services_document	
gohub_save_inform_services_document	
gohub_save_inform_services_document_w	
gohub_saveXml inform services document	
gohub_saveXml_inform_services_document_w	
gohub_saveXiii_iiiioriii_services_documentgohub_close_inform_services_document	
gohub inform services document id	
gohub inform services document revision	
gohub_inform_services_document_filename	
gohub_inform_services_document_filename_w	
gohub_inform_services_document_comment	
gohub_inform_services_document_comment_w	
gohub_inform_services_document_created_date	
gohub_inform_services_document_created_date_w	
gohub_inform_services_document_doc_dategohub_inform_services_document_doc_date	
gonub_inform_services_document_doc_dategohub_inform_services_document_doc_date_w	
допир_mrorm_services_document_doc_date_w	
gohub_last_error_code	
gohub_last_error_title	
gohub_last_error_title_w	
gohub_last_error_text	
U <u></u>	

{	gohub_last_error_text_w	146
4.4	I.17. Робота з інформацію про замовлення на погодження перевезення за даними кален	даря планування
пер	ревезень зернових вантажів (за останні 5 днів від поточної дати)	146
8	gohub_query_dispatch_info	146
8	gohub_query_dispatch_info_w	147
8	gohub_document_info_description	147
8	gohub_document_info_description_w	147
8	gohub_document_info_count	148
8	gohub_document_info_is_empty	148
8	gohub_document_info_is_empty _w	148
8	gohub_document_info_wag_owner	149
8	gohub_document_info_wag_owner_w	149
{	gohub_document_info_date	149
	gohub_document_info_date_w	
	gohub_document_info_number	
8	gohub_document_info_number_w	151
	gohub_document_info_type	
8	gohub_document_info_type_w	151
8	gohub_close_ dispatch_info	152
4.5.	Коди помилок	
4.6.	Приклади використання	
a) E	Вивід на екран інформації про помилку	155
	Завантаження документа з файлу та передача в АС «Клієнт УЗ»	
	Запит документів з АС «Клієнт УЗ»	
г) II	нші приклади використання	158
<b>5.</b> .	.NET БІБЛІОТЕКА - TMSOFT.GOHUB.CLIENT.NET.DLL	161
5.1.	Перелік типів	
5.2.	Стани перевізного документа	
5.3.	GohubConnection	
5.4.	GohubDocument	_
5.5.	GohubAttachment	166
5.6.	GohubEData	
5.7.	GohubPiPackage	
5.8.	GohubPiPackageToEData	
5.9.	GohubFdu92	
5.10.	GohubGu46	
5.11.	GohubGu45	
5.12.	GohubDocumentFilter	
5.13.	GohubSigner	
5.14.	GohubClient	
5.15.	GohubException	
5.16.	GohubErrCode	
5.17.	GohubInformServicesDoc	
5.18.	GohubDispatchInfo	
5.19.	Приклади використання	
	Завантаження документа з файлу та передача в АС «Клієнт УЗ»	
	Запит документів з АС «Клієнт УЗ»	
в) І	Інші приклади використання	175
6.	СОМ/OLE БІБЛІОТЕКА	177
6.1.	Стани перевізного документа	

6.2.	Ідентифікатори інтерфейсів	177
6.3.	Інтерфейс IGohubClient	178
6.4.	Інтерфейс IGohubDocument	179
6.5.	Інтерфейс IGohubAttachment	180
6.6.	Інтерфейс IGohubEData	180
6.7.	Інтерфейс IGohubPiPackage	181
6.8.	Інтерфейс IGohubPiPackageToEData	181
6.9.	Інтерфейс IGohubConnection	181
6.10.	Інтерфейс IGohubSignerInfo	183
6.11.	Інтерфейс IGohubError	183
6.12.	Інтерфейс IGohubFdu92	183
6.13.	Інтерфейс IGohubGu46	184
6.14.	Інтерфейс IGohubGu45	184
6.15.	Інтерфейс IGohubInformServicesDocument	185
6.16.	Інтерфейс IDispatchInfo	185
6.17.	Приклади використання	186
a) B	ивід на екран інформації про помилку	186
б) 3	авантаження документа з файлу та передача в АС «Клієнт УЗ»	186
в) 3	апит документів з АС «Клієнт УЗ»	187
r) Iн	іші приклади використання	188
дод	АТОК А. ФАЙЛ <i>GOHUB.CLIENT.H</i>	190
дод	АТОК Б. ФАЙЛ <i>GOHUB.CLIENT.ERRORS.H</i>	204
дод	АТОК В. ФАЙЛ ОПИСУ COM-IHTEPФЕЙСІВ GOHUBCLIENTCOM.IDL	207

# Перелік скорочень

АС – автоматизована система

СМУ - Сервер Модуля Узгодження

APM BB – автоматизоване робоче місце вантажовідправника

ЕПД - електронний перевізний документ

ЕД
 електронні дані документа
 ЕЦП
 електронно-цифровий підпис
 ЦСК
 центр сертифікації ключів
 XML
 extensible markup language
 DLL
 динамічно лінкуєма бібліотека

УЗ – Українські залізниці

ПІ – попереднє інформування

# 1. Концепція інформаційної взаємодії


#### 1.1. Загальні положення

Сервер Модуля Узгодження — модуль дозволяє прикладного програмного забезпечення взаємодіяти з АС «Клієнт УЗ». Користувачі отримують можливість формувати перевізні документи за допомогою власних програм з подальшою передачею їх в АС «Клієнт УЗ». Крім того, Сервер Модуля Узгодження дозволяє призначеним для користувача програмам синхронізувати стан документів (ЕПД) електронних даних (ЕД) і чернеток користувальницької програмної системи зі станом відповідних про'єктів системи АС «Клієнт УЗ».

Фізично Сервер Модуля Узгодження  $\epsilon$  службою Windows, запущену на одному ПК, до якої підключаються Клієнти СМУ.

Для полегшення реалізації взаємодії прикладних програм користувачів з  $\mathit{Клієнтом}$   $\mathit{CMV}$  до складу поставки включено кілька варіантів бібліотек  $\mathit{Клієнта}$ , надають прикладним програмам дружній програмний інтерфейс для наступних мов програмування: C, C ++, COM / OLE, C #, ін. мови платформи.  $\mathit{NET}$ .

На малюнку 1 представлена приблизна схема взаємодії прикладної програми користувача з АС «Клієнт УЗ» з використанням Сервера Модуля Узгодження.



Малюнок 1

# 1.2. Функції модуля узгодження

- передача перевізних і супровідних документів, створених в призначених для користувача програмах, в АС «Клієнт УЗ»;
- отримання інформації про зміни (і списку змін), що відбулися в ЕПД, ЕД, чернетках і супровідних документах з конкретного моменту;
- отримання окремих ЕПД, ЕД, чернеток і супровідних документів за ідентифікатором з AC «Клієнт УЗ»;
- передача дозаповнення в призначених для користувача програмах ЕПД та ЕД по прибуттю в АС «Клієнт УЗ»;
- виконання накладення ЕЦП;
- виконання перевірки ЕЦП;
- відкликання документів та супровідних документів;
- видалення чернеток та супровідних документів;
- підключення файлів електронних ключів і управління підключеними ключами
- отримання заявок з АС «Месплан»

# 2. Керівництво по встановленню та налагодженню

# 2.1. Інструкція по встановленню служби Сервера Модуля Узгодження

€ два варіанти установки Служби сервера Модуля Узгодження:


- потрібно запустити інсталятор *tmsoft.gohub.service.setup.msi* (якщо у Вас вже встановлено .NET Framework 3.5 Servis Pack 1);
- потрібно запустити інсталятор *tmsoft.gohub.service.setup.exe* (якщо потрібна повна Встановлення, включаючи .NET Framework)

В процесі інсталяції буде запропоновано вибрати директорію установки, за замовчуванням -  $C: \backslash Program\ Files \backslash TMSoft \backslash Cepsep\ Modyns\ Узгодження.$ 

В результаті установки *Служба СМС* буде інстальована в систему як служба Windows з ім'ям *TMSoft.Gohub* (в переліку служб відображається з ім'ям «Модуль Узгодження»). Засобами операційної системи можна вибрати, чи запускати служби (ручний або автоматичний, за замовчуванням - автоматичний) і стартувати службу.

# 2.2. Налаштування Служби Сервера Модуля Узгодження


Для налаштування Служби СМУ в комплект поставки включена утиліта Конфігуратор Сервера Модуля Узгодження, яка запускається після завершення інсталяції, а також доступна в основі події, в системне меню:  $\Pi yck \rightarrow TMSoft -> Cepsep Modyль Узгодження -> Конфігуратор.$ 



Вікно: Конфігуратор Сервера Модуля Узгодження

Конфігуратор дозволяє налаштувати наступні властивості:

- Запуск Служби СМУ: кнопка «Запустити службу» / «Зупинити службу» запускає / зупиняє Службу СМУ;
- Створювати, редагувати і видаляти дані про підключення Сервера Модуля Узгодження до АС «Клієнт» УЗ;
- Установки для перегляду ЕЦП:
  - о Адреса сервера Центру Сертифікації Ключів (по замовчуванням «csk. uz. gov. ua »);
  - о Налаштування проксісервера адреса і порт;
  - о Налаштування користувача локальної мережі ім'я та пароль.



- Номер TCP-порту, по якому здійснюється взаємодія Служби і Клієнта СМС);
- Параметри взаємодії з АС «Клієнт УЗ»:
  - Сертифікат примірника сертифікат надає можливість роботи Службі СМС і взаємодіяти з АС «Клієнт УЗ»;
  - о Кнопка «Імпорт ...» надає можливість внести дані про сертифікат примірника з файлу сертифіката;
  - о В поле «Сервер» задається адреса сервера АС «Клієнт УЗ», який автоматично встановлюється з сертифіката користувача АС «Клієнт УЗ»;
  - о В поле «Ім'я користувача» вибирається користувач АС «Клієнт УЗ», який встановлюється з сертифіката користувача АС «Клієнт УЗ»;
  - В поле «Пароль користувача» задається пароль доступу до АС «Клієнт УЗ»;
  - о Кнопка «Сертифікати ...» відкриває браузер дозволів, які стосуються користувачам Служби СМС, від яких йде звернення до АС «Клієнт УЗ» і зберігаються в операційній системі;
  - о Кнопка «Імпорт сертифікатів користувачів ...» надає можливість внести дані про користувача, від якого йде звернення до АС «Клієнт УЗ» з файлу сертифіката;

# 2.3. Опис установки Клієнта Сервера Модуля Узгодження

€ два варіанти установки Клієнта сервера Модуля Узгодження:

- потрібно запустити інсталятор *tmsoft.gohub. client .setup.msi* (якщо у Вас вже встановлено .NET Framework 2.0);
- потрібно запустити інсталятор *tmsoft.gohub. client .setup.exe* (якщо потрібна повна Встановлення, включаючи .NET Framework).

В процесі інсталяції буде запропоновано вибрати директорію установки, за замовчуванням - C: \  $Program\ Files \ TMSoft \ Kлієнт\ Modyля\ Узгодження.$ 

В результаті установки Клієнт СМС в теці установки розміщується наступні файли:

- Тека *bin* містить підготовлений до запуску файл консолі (його можна побачити і в розділі «Пуск / Всі програми / ТМСофт / Клієнт модуля узгодження» як «Консоль Модуля Узгодження») і три файли різних варіантів бібліотеки Клієнта:
  - о *TMSoft.gohub.client.dll* динамічно лінкуємая бібліотека (DLL) для сімейства операційних систем Windows, починаючи з Windows 2000 і вище:
  - O TMSoft.gohub.client.com.dll COM / OLE npo'εκm;
  - о **TMSoft.Gohub.Client.Net.dll** .NET версія бібліотеки.

Примітка: бібліотеки можна вільно переміщувати, копіювати і т.д., крім бібліотеки СОМ / OLE, яка при установці реєструється в системі із зазначенням шляху розміщення файлу.

- Тека *doc* містить два файли Керівництво користувача і *Changes.txt* з описами змін в попередніх версіях;
- Тека *inc* містить файли для лінкування бібліотек заголовки *gohub.client.h* і *gohub.client.errors.h*, для динамічно лінкуємой бібліотеки і файл *gohubclient.com.idl* з оголошенням інтерфейсів для *COM / OLE* версії бібліотеки;
- Тека *lib* містить два файли: статична бібліотека TMSoft.gohub.client.lib і бібліотека типів TMSoft.gohub.client.com.tlb для додатків, що використовують *COM/OLE* версію.
- Тека *samples* містить xml-файли зразків повідомлень для формування електронних перевізних документів різних видів відправлень, а так же файл *Gohub.Client.Test.xls*, з макросами-прикладами використання *COM / OLE* версії бібліотеки;
- Тека *schemas* містить файли *xml-Схема* (. *Xsd*) з формалізованим описом структур xml-повідомлень електронних перевізних документів.

#### 3. Загальний опис бібліотеки

Прикладна бібліотека «Клієнт Сервера Модуля Узгодження» (далі - Бібліотека) призначена для спрощення взаємодії прикладних програм із Службою Сервера Модуля Узгодження. Бібліотека реалізована відповідно до вимог, викладених в «Концепції інформаційної взаємодії» Сервера Модуля Узгодження.

Фізично Бібліотека складається з декількох варіантів бібліотеки TMSoft.gohub.client, під різними мовами програмування:

- *TMSoft.gohub.client.dll* динамічно лінкуемой бібліотекою (DLL) для сімейства операційних систем Windows, починаючи з Windows 2000 і вище;
- TMSoft.gohub.client.com.dll COM / OLE npo'εκm;
- TMSoft.Gohub.Client.Net.dll .NET версія бібліотеки.

*Бібліотека* надає набір простих і в той же час ефективних засобів діагностики помилок, що виникають при її використанні.

Програмний інтерфейс *Бібліотеки* надає прикладним програмам можливість вирішувати такі завдання:

- Відправляти в АС «Клієнт УЗ» перевізні документи, створені поза системою АС «Клієнт УЗ».
- Відслідковувати появу в АС «Клієнт УЗ» нових документів і модифікацію існуючих.
- Запитувати з AC «Клієнт УЗ» окремі документи по їх унікальним ідентифікаторів.
- Виконувати перекодування документів і отримувати детальну інформацію про можливі помилки, що виникають при роботі з *Бібліотекою*.
- Відкликати документи і видаляти чернетки.
- Накладати ЕЦП на перевізні документи.
- Виробляти перевірку ЕЦП, накладеної на перевізні документи.
- Отримувати заявки з АС «Месплан»

Для взаємодії з АС «Клієнт УЗ» прикладна програма повинна підключитися до *Сервера Модуля Узгодження* за допомогою функції *«Створити\_з'єднання»*. Результатом виклику цієї функції є дескриптор (покажчик) про'єкта або про'єкт з'єднання, який буде використовуватися у всіх операціях взаємодії з АС «Клієнт УЗ»: відправлення та запиту перевізних документів, а також запиту списків модифікацій.

Для відправлення чернетки перевізного документа в AC «Клієнт УЗ» прикладна програма спочатку повинна створити про'єкт документа за допомогою функції «Створити\_документ» , або завантажити документ з файлу за допомогою функції «Завантажити документ». Після цього можна відправити документ в AC «Клієнт УЗ» за

допомогою функції «відправити\_документ». Формат чернеток перевізних документів, що відправляються в АС «Клієнт УЗ», повинен відповідати вимогам викладеним в документі «Структура, склад та формат реквізитів та атрибутів електронного перевізного документа», опублікованому на офіційному сайті УЗ.

В результаті відправлення в АС «Клієнт УЗ» документ отримує унікальний ідентифікатор по якому можна в майбутньому запросити документ з АС «Клієнт УЗ» протягом усього його життєвого циклу. Для запиту документа з АС «Клієнт УЗ» служить функція «Запросити\_документ» .

Отримані документи можна зберегти в файл за допомогою функції «Зберетти\_документ» , або отримати текст документа у вигляді рядка за допомогою функції «Текст\_документа» . Ця функція повертає текст документа (без xml-заголовка) в поточній кодуванні, яка може бути задана за допомогою функції «Встановити\_кодування» (за замовчуванням - 1251).

Документи, отримані з АС «Клієнт УЗ» за замовчуванням мають кодування *utf-8* (кодова сторінка 65001). При збереженні документа в файл за допомогою функції «Зберетти документ» ви можете вказати кодову сторінку в якій хочете зберегти документ .

Крім унікального ідентифікатора, кожен документ в системі АС «Клієнт УЗ» має таку важливу властивість як номер ревізії. Номер ревізії, так само як і ідентифікатор, призначаються документу при першому попаданні в систему. Однак, на відміну від ідентифікатора, номер ревізії не є постійною властивістю і змінює своє значення при кожній модифікації документа. Всі модифікації по всім документам системи АС «Клієнт УЗ» мають наскрізну нумерацію.

Номери ревізії дозволяють зовнішнім системам відслідковувати зміни в документах, що знаходяться в АС «Клієнт УЗ». За допомогою функції «Завантажити\_наступний\_документ» додатка можуть отримувати документи відповідно до послідовності їх послідовності їх модифікацій.

Всі назви функцій наведені українською мовою спеціально, так як семантика в різних *бібліотеках* відрізняється, але сутність логіки дій і команд не змінюється.

# 4. Динамічно лінкуєма бібліотека tmsoft.gohub.client.dll

#### 4.1. Короткий опис бібліотеки

 $Gohub.client.dll \ \epsilon \ \partial u намічно \ лінкуємою \ бібліотекою (DLL) для сімейства операційних систем Windows, починаючи з Windows 2000 і вище. Для роботи перших версій <math>Бібліотеки$  будуть потрібні також платформа . $NET\ Framework$  версії не нижче 2.0, а також бібліотеки часу виконання  $Microsoft\ CRT$ . Дистрибутиви цих додаткових компонентів входять в комплект поставки Бібліотеки.

Додатково в комплект поставки включені: статична бібліотека gohub.client.lib для лінковки з Biбліотекою програм, написаних мовою  $Bicrosoft\ Visual\ C\ /\ C\ ++\$ , та заголовки  $Bicrosoft\ Visual\ C\ /\ C\ ++\$ 

У *Бібліотеці* є ряд функцій працюють з малими даними виключно в юнікодовому кодуванні UTF-16 Little Indian ( $\partial ani - UTF-16$ ), всі вони містять в назві букву W.

Більш детальний опис програмного інтерфейсу бібліотеки описано в наступних пунктах. Так само можна переглянути заголовки gohub.client.h (Додаток A) і gohub.client.errors.h (Додаток Б).

Для полегшення і прискорення знайомства з програмним інтерфейсом Бібліотеки служать приклади її використання, наведені в п.4.5.

#### 4.2. Типи даних

GohubBool	Булева змінна
GohubWChar	Символ представлений в кодуванні UTF-16
GohubConnection	З'єднання з Модулем Узгодження
GohubDocument	Перевізні документи
GohubAttachment	Супровідні документи
GohubEData	Електронні дані попереднього інформування
GohubPiPackage	Пакети попереднього інформування
Cohyb Di Da aka como EDa ta	Інформація про електронні даних в пакеті попереднього
GohubPiPackageToEData	інформування
GohubFdu92	Документи ФДУ-92
GohubGu46	Документи ГУ-46
GohubGu45	Документи ГУ-45
GohubInformServicesDoc	Документи інформаційних послуг
GohubDispatchInfo	Перелік № Замовлень для перевізного документу

#### **GohubBool**

Булева змінна.

Об'явлення:

typedef int GohubBool;

#### **GohubWChar**

Рядкова змінна в кодуванні UTF-16.

Об'явлення:

typedef unsigned char GohubWChar;

#### **GohubConnection**

Об'єкти цього типу служать для подання підключення прикладної програми до служби Модуля Узгодження

Об'явлення:

typedef struct GohubConnection GohubConnection;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можлива тільки через відкриті функції *Бібліотеки*, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### **GohubDocument**

Об'єкти цього типу служать для подання електронних перевізних документів.

Об'явлення:

typedef struct GohubDocument GohubDocument;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції *Бібліотеки*, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### **GohubAttachment**

Об'єкти цього типу служать для подання електронних супровідних документів.

Об'явлення:

typedef struct GohubAttachment GohubAttachment;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

# **GohubEData**

Об'єкти цього типу служать для подання електронних даних попереднього інформування.

Об'явлення:

typedef struct GohubEData GohubEData;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

# **GohubPiPackage**

Об'єкти цього типу служать для подання пакетів попереднього інформування.

Об'явлення:

typedef struct GohubPiPackage GohubPiPackage;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують

покажчиками на ці про'єкти.

# **GohubPiPackageToEData**

Об'єкти цього типу служать для представлення інформації про електронні даних в пакеті попереднього інформування.

Об'явлення:

typedef struct GohubPiPackageToEData GohubPiPackageToEData;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### GohubFdu92

Об'єкти цього типу служать для подання електронних накопичувальних карток ФДУ-92.

Об'явлення:

typedef struct GohubFdu92 GohubFdu92;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### GohubGu46

Об'єкти цього типу служать для подання електронних відомостей про користування вагонами / контейнерами ГУ-46 .

Об'явлення:

typedef struct GohubGu46 GohubGu46;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### GohubGu45

Об'єкти цього типу служать для подання електронних пам'яток про подачу / прибирання вагонів і видачу / прийом контейнерів ГУ-45.

Об'явлення:

typedef struct GohubGu45 GohubGu45;

#### Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### **GohubInformServicesDoc**

Об'єкти цього типу служать для подання документів інформаційних послуг.

Об'явлення:

typedef struct GohubInformServicesDoc GohubInformServicesDoc;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

# **GohubDispatchInfo**

Об'єкти цього типу служать для отримання переліку інформації про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів(за останні 5 днів від поточної дати).

Об'явлення:

typedef struct GohubDispatchInfo GohubDispatchInfo;

Примітки:

Повне визначення цього типу недоступно прикладній програмі. Об'єкти цього типу, а також процедури їх створення та знищення вміщені в Бібліотеці. Взаємодія з про'єктами цього типу можливо тільки через відкриті функції Бібліотеки, які оперують покажчиками на ці про'єкти.

#### 4.3. Статуси документів

#### 4.3.1. Стани перевізного документа

Коди стану перевізного документа в Бібліотеці представлені перерахуванням ( enum ) Gohub DocumentStatus, що містить набір констант.

#### Зведена таблиця кодів станів перевізного документа

gohub_document_status_unknown = 0	Статус невідомий
<pre>gohub_document_status_draft = 1</pre>	Чернетка
<pre>gohub_document_status_sending = 2</pre>	Документ передається товарному касиру
<pre>gohub_document_status_registered = 3</pre>	Документ переданий товарному касиру
<pre>gohub_document_status_reclaiming = 4</pre>	Документ відкликається від товарного касира
gohub_document_status_accepted = 5	Вантаж прийнято до перевезення
<pre>gohub_document_status_delivered = 6</pre>	Вантаж прибув
<pre>gohub_document_status_recieved = 7</pre>	Вантаж отримано одержувачем
<pre>gohub_document_status_uncredited = 8</pre>	Документ розкредитовано товарним касиром
<pre>gohub_document_status_recieved_draft = 9</pre>	Вантаж отримано одержувачем і редагується
<pre>gohub_document_status_recieved_sending = 10</pre>	Вантаж отримано одержувачем і переданий
	товарному касиру
<pre>gohub_document_status_recieved_reclaiming = 11</pre>	Вантаж отримано одержувачем і

	відкликається від товарного касира
<pre>gohub_document_status_canceled = 12</pre>	Документ зіпсований товарним касиром
gohub document status locked = 13	Документ заблокований

Більш детальний опис програмного інтерфейсу бібліотеки можна отримати з файлу gohub.client.h (Додаток A).

# 4.3.2. Стани накопичувальної картки ФДУ-92

Коди стану накопичувальної картки  $\Phi$ ДУ-92 в *Бібліотеці* представлені перерахуванням ( *enum* ) GohubFdu92Status, що містить набір констант.

Зведена таблиця кодів станів накопичувальної картки ФДУ-92

gohub_fdu92_status_unknown = -1	Статус невідомий
<pre>gohub_fdu92_status_approoving = 0</pre>	Документ отримано на узгодження
<pre>gohub_fdu92_status_approving_modified = 1</pre>	Документ отримано на узгодження і відредагований
	користувачем
<pre>gohub_fdu92_status_confirmed = 2</pre>	Документ узгоджений та підписаний
<pre>gohub_fdu92_status_canceled = 3</pre>	Документ скасований
<pre>gohub_fdu92_status_agreed_noted_sending = 4</pre>	Документ погоджений з правками, відправляється
<pre>gohub_fdu92_status_agreed = 5</pre>	Документ погоджений
<pre>gohub_fdu92_status_agreed_noted = 6</pre>	Документ погоджений з правками
<pre>gohub_fdu92_status_expired = 7</pre>	Документ не узгоджений вчасно
<pre>gohub_fdu92_status_agreed_sending = 8</pre>	Документ погоджений, відправляється
<pre>gohub_fdu92_status_confirmed_paper = 9</pre>	Документ підтверджений товарним касиром
<pre>gohub_fdu92_status_paper = 60</pre>	Паперовий документ

#### 4.3.3. Стани відомостей про користування вагонами / контейнерами ГУ-46

Коди стану відомостей про користування вагонами / контейнерами ГУ-46 в *Бібліотеці* представлені перерахуванням (enum) GohubGU46Status, що містить набір констант.

Зведена таблиця кодів станів відомості користування вагонами / контейнерами ГУ-46

gohub_gu46_status_unknown = -1	Статус невідомий
<pre>gohub_gu46_status_approoving = 0</pre>	Документ отримано на узгодження
<pre>gohub_gu46_status_approving_modified = 1</pre>	Документ отримано на узгодження і
	відредагований користувачем
<pre>gohub_gu46_status_confirmed = 2</pre>	Документ узгоджений та підписаний
<pre>gohub_gu46_status_canceled = 3</pre>	Документ скасований
<pre>gohub_gu46_status_agreed_noted_sending = 4</pre>	Документ погоджений з правками, відправляється
<pre>gohub_gu46_status_agreed = 5</pre>	Документ погоджений
<pre>gohub_gu46_status_agreed_noted = 6</pre>	Документ погоджений з правками
<pre>gohub_gu46_status_expired = 7</pre>	Документ не узгоджений вчасно
<pre>gohub_gu46_status_agreed_sending = 8</pre>	Документ погоджений, відправляється
<pre>gohub_gu46_status_confirmed_paper = 9</pre>	Документ підтверджений товарним касиром
gohub_gu46_status_paper = 60	Паперовий документ

# 4.3.4. Стани пам'ятки про подачу / прибирання вагонів і видачу / прийом контейнерів ГУ-45

Коди стану пам'яток про подачу / прибирання вагонів і видачу / прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45 в *Бібліотеці* представлені перерахуванням (enum) GohubGU45Status, що містить набір констант.

Зведена таблиця кодів станів пам'ятки про подачу / прибирання вагонів і видачу / прийом контейнерів  $\Gamma Y-45$ 

gohub_gu45_status_unknown = -1	Статус невідомий
<pre>gohub_gu45_status_confirmed = 2</pre>	Документ узгоджений та підписаний
<pre>gohub_gu45_status_canceled = 3</pre>	Документ скасований
<pre>gohub_gu45_status_confirmed_paper = 9</pre>	Документ підтверджений товарним касиром
<pre>gohub_gu45_status_paper = 60</pre>	Паперовий документ

# 4.4. Основні функції

Більш детальний опис програмного інтерфейсу бібліотеки можна отримати з файлу gohub.client.h (Додаток A).

# 4.4.1. Робота з кодовими сторінками

gohub_set_codepage	Встановити кодування по її числовому позначенню
gohub_encoding_codepage	Отримати кодування по її назві
gohub_encoding_codepage_w	Отримати кодування по її назві (параметр в UTF-16)

# gohub\_set\_codepage

Встановити поточну кодову сторінку для всіх малих параметрів ( $\kappa$ piм mux, що  $\epsilon$  UTF-16).

Об'явлення:

int gohub set codepage(int codepage);

Параметри:

codepage

Кодування сторінки;

Результат:

Встановлює кодувальну сторінку для переданих рядком даних.

# gohub\_encoding\_codepage

Отримати цифрове позначення кодової сторінки по її текстовому назвою.

Об'явлення:

int gohub encoding codepage(const char\* encodingName);

Параметри:

encodingName

Назва кодової сторінки;

#### Результат:

У разі успіху - Повертає цифрове кодування, що позначає запитану сторінку. У разі помилки - повертає нуль. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_encoding\_codepage\_w

Отримати цифрове позначення кодової сторінки по її текстовому назвою в кодуванні UTF-16.

Об'явлення:

int gohub\_encoding\_codepage\_w(
const GohubWChar\* encodingName);

Параметри:

encodingName

Назва кодової сторінки;

Результат:

У разі успіху - Повертає цифрове кодування, що позначає запитану сторінку. У разі помилки - повертає нуль. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

#### 4.4.2. Підключення до Модуля Узгодження

gohub_connect	Створити з'єднання з Модулем Узгодження
gohub_connect_w	Створити з'єднання з <i>Модулем Узгодження</i> (параметр в UTF-
gohub disconnect	Закрити з'єднання з Модулем Узгодження

# gohub\_connect

Встановити з'єднання з Модулем Узгодження.

#### Об'явлення:

```
GohubConnection* gohub_connect(
    const char* host,
    int port);
```

# Параметри:

host

DNS-ім'я або IP адресаа комп'ютера, на якому встановлений Модуль Узгодження;

port

Номер порту для встановлення ТСР з'єднання з Модулем Узгодження.

#### Результат:

У разі успіху - Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження . У разі помилки - нульовий покажчик. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error та ін.

### Примітки:

Після закінчення роботи зі з'єднанням, його необхідно закрити за допомогою функції gohub\_disconnect.

# gohub\_connect\_w

Встановити з'єднання з Модулем Узгодження.

#### Об'явлення:

```
GohubConnection* gohub_connect(
    const GohubWChar* host,
    int port);
```

## Параметри:

host

DNS-ім'я або IP адресаа комп'ютера, на якому встановлений *Модуль Узгодження* ( $^{\text{В}}$   $^{\text{UTF-16}}$ );

port

Номер порту для встановлення ТСР з'єднання з Модулем Узгодження .

#### Результат:

У разі успіху - Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження . У разі помилки - нульовий покажчик. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error та ін.

#### Примітки:

Після закінчення роботи зі з'єднанням, його необхідно закрити за допомогою функції gohub\_disconnect.

# gohub\_disconnect

Закрити з'єднання з Модулем Узгодження.

#### Об'явлення:

GohubBool gohub\_disconnect(
 GohubConnection\* connection);

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# 4.4.3. Робота з документами

gohub_load_document	Завантажити документ
gohub_load_document_w	Завантажити документ (в UTF-16)
gohub_create_document	Створити документ
gohub_create_document_w	Створити документ (в UTF-16)
gohub_query_document	Запросити документ
gohub_query_document_w	Запросити документ (в UTF-16)
gohub_query_next_document	Запросити наступний документ
gohub_document_id	Запросити ID документа
gohub_document_id_w	Запросити ID документа (в UTF-16)
gohub_document_revision	Запросити ревізію документа
gohub_document_text	Запросити текст документа
gohub_document_text_w	Запросити текст документа (в UTF-16)
cobub document data tout	Запросити текст електронних даних
gohub_document_data_text	документа
gohub document data text w	Запросити текст електронних даних
gonub_document_data_text_w	документа (в UTF-16)
gohub_document_status	Запросити статус документа
	Запросити передбачуваний розмір
gohub_document_size	документа представлений в поточній
	кодової сторінці
gohub_document_measure_equip_num	Отримання відомостей
gonub_documente_measure_equip_num	вагонівимірювальної техніки
gohub_document_measure_equip_num_w	Отримання відомостей
gonub_documente_medbare_equip_nam_w	вагонівимірювальної техніки (в UTF-16)
gohub document set measure equip num w	Встановлення відомостей
	вагонівимірювальної техніки
<pre>gohub_document_set_verified_empty_weight_for_wagon</pre>	Встановлення уточненої ваги тари вагона
<pre>gohub_document_get_verified_empty_weight_for_wagon</pre>	Отримання уточненої ваги тари вагона
gohub_document_business_unit_num	Отримання номера філії ПрАТ УЗ
gohub_document_business_unit_num_w	Отримання номера філії ПрАТ УЗ (в
	UTF-16)
gohub_document_set_business_unit_num	Встановлення номера філії ПрАТ УЗ
gohub_document_set_business_unit_num_w	Встановлення номера філії ПрАТ УЗ (в utf-16)
<pre>gohub_document_get_foreign_not_accept</pre>	Отримання відмітки повернення

	неприйнятих прикордонними станціями
	іноземних залізниць вагонів на територію
	України
gohub_send_document	Надіслати документ
gohub_save_document	Зберегти документ
gohub_save_document_w	Зберегти документ (в UTF-16)
gohub_save_document_data	Зберегти електронні дані документа
gohub_save_document_data_w	Зберегти електронні дані документа (в UTF-16)
gohub_close_document	Закрити документ
gohub_reclaim_document	Відкликати документ
gohub_reclaim_document_w	Відкликати документ (в UTF-16)
gohub_delete_document	Видалити документ
gohub_delete_document_w	Видалити документ (в UTF-16)
gohub_send_received_document	Надіслати документ по прибуттю
gohub_send_received_document_w	Надіслати документ по прибуттю (в UTF-16)
gohub_document_get_otpr	Зберегти актуальний текст документа
gohub_document_get_otpr_w	Зберегти актуальний текст документа (у кодуванні UTF-8)
	Отримати актуальний текст перевізного
<pre>gohub_document_get_otpr_string</pre>	документа
	Отримати актуальний текст перевізного
gohub_document_get_otpr_string_w	документа (у кодуванні UTF-8)
gohub_document_warning	Отримати текст попередження після
	відправки документу
gohub_document_warning_w	Отримати текст попередження після
	відправки документу (у кодуванні UTF- 8)

# gohub\_load\_document

Створення про'єкта документа ( GohubDocument ) з xml-файлу.

#### Об'явлення:

# Параметри:

path

шлях до xml-файлу, з якого завантажується документ;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_load\_document\_w

Створення про'єкта документа ( GohubDocument ) з xml-файлу.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

path

шлях до xml-файлу в кодуванні UTF-16, з якого завантажується документ;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_create\_document

Створення про'єкта документа ( GohubDocument ) з рядка з xml-структурою.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

content

рядок з xml-структурою з вмістом документа;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_create\_document\_w

Створення про'єкта документа ( GohubDocument ) з рядка з xml-структурою.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

content

рядок з xml-структурою з вмістом документа у кодуванні UTF-16;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_document

Запит документа з сервера АС «Клієнт УЗ» за його ID.

#### Об'явлення:

```
GohubDocument* gohub_query_document(
    GohubConnection* connection,
    const char* documentId);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

унікальний ідентифікатор документа, що запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub query document w

Запит документа з сервера АС «Клієнт УЗ» за його ID.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

унікальний ідентифікатор документа (в кодуванні UTF-16), який запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_next\_document

Запит документа з сервера АС «Клієнт УЗ» наступного за списком ревізій, починаючи від ревізії переданої параметром.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

lastRevision

ревізія документа, від якої починається пошук наступного документа.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_id

Запит унікального ID документа з сервера АС «Клієнт УЗ»...

#### Об'явлення:

```
GohubDocument* gohub_query_document(
    GohubConnection* connection,
    const char* documentId);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

унікальний ідентифікатор документа, що запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_id\_w

Запит документа з сервера АС «Клієнт УЗ» за його ID.

#### Об'явлення:

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

унікальний ідентифікатор документа (в кодуванні UTF-16), який запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub document revision

Запит ревізії документа.

#### Об'явлення:

```
int gohub_document_revision(
          GohubDocument* document);
```

#### Параметри:

document

Об'єкт документа ( GohubDocument), ревізія якого запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_document\_text

Запит тексту документа з про'єкта документ (GohubDocument).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), текст якого запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_text\_w

Запит тексту документа з про'єкта документ (GohubDocument) у кодуванні UTF-16.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument, текст якого запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_document\_data\_text

Запит тексту електронних даних документа з про'єкта документ ( GohubDocument) в заданій версії ЕПД.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_document_text(
          GohubDocument* document,
          int epdVersion);
```

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), текст електронних даних якого запитується;

epdVersion

версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_data\_text\_w

Запит тексту електронних даних документа (у кодуванні UTF-16) з про'єкту документ (GohubDocument) в заданій версії ЕПД.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), текст електронних даних якого запитується;

epdVersion

версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_status

Запит статусу документа.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), статус якого запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення з перерахування GohubDocumentStatus . У разі помилки - «-1». Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_size

Запит передбачуваного розміру файлу, який вийде при збереженні документа у поточній кодуванні (GohubDocument).

#### Об'явлення:

```
int gohub_document_size(
          GohubDocument* document);
```

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), текст якого запитується;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub document measure equip num

Отримання відомостей вагонівимірювальної техніки

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument) , що відправляється на сервер;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_measure\_equip\_num\_w

Отримання відомостей вагонівимірювальної техніки у кодуванні UTF-16.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_set\_measure\_equip\_num

Встановлення відомостей вагонівимірювальної техніки.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

value

значення відомостей вагонівимірювальної технікі, що потрібно встановити;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_set\_measure\_equip\_num\_w

Встановлення відомостей вагонівимірювальної техніки у кодуванні UTF-16.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

value

значення відомостей вагонівимірювальної технікі, що потрібно встановити (у кодуванні UTF-16);

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub document get verified empty weight for wagon

#### Отримання уточненої ваги тари вагона

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

wagonIndex

Індекс вагона уточнену вагу тари якого необхідно отримати. Індексація вагонів починається з нуля;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_set\_verified\_empty\_weight\_for\_wagon

#### Встановлення уточненої ваги тари вагона

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

wagonIndex

Індекс вагона уточнену вагу тари якого необхідно змінити. Індексація вагонів починається з нуля;

weight

Уточнена вага тари що необхідно встановити

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub document warrant type

#### Дозволяє визначити тип підстав для отримання вантажу

#### Об'явлення:

```
int gohub_document_warrant_type(GohubDocument* document);
```

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - -1. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_set\_warrant\_type

Дозволяє задати тип підстав для отримання вантажу

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_document_set_warrant_type(GohubDocument* document,
int val);
```

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

val

Тип підстав для отримання вантажу (0 - довіреність, 1 - наказ)

# Результат:

У разі успіху - true . У разі помилки - false . Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_document\_business\_unit\_num

# Отримання номера філії ПрАТ УЗ

#### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_business\_unit\_num\_w

Отримання номера філії ПрАТ УЗ у кодуванні UTF-16.

#### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_document\_set\_business\_unit\_num

Встановлення номера філії ПрАТ УЗ.

### Об'явлення:

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

value

значення номера філії ПрАТ УЗ, що встановлюється;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_set\_business\_unit\_num\_w

Встановлення номера філії ПрАТ УЗ у кодуванні UTF-16.

#### Об'явлення:

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

value

значення номера філії ПрАТ УЗ, що встановлюється (у кодуванні UTF-16);

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub document get foreign not accept

Отримання відмітки повернення неприйнятих прикордонними станціями іноземних залізниць вагонів на територію України

### Об'явлення:

```
bool gohub_document_get_foreign_not_accept(GohubDocument* document);
```

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument)

# Результат:

У разі успіху - значення true або false . У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_send\_document

Відправлення документа (GohubDocument) на сервер АС «Клієнт УЗ» і далі - товарному касиру.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_document(
          GohubConnection* connection,
          GohubDocument* document);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_save\_document

Збереження документа (GohubDocument) на диск, за вказаним шляхом та зі зазначеним кодуванням.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_document(
    GohubDocument* document,
    const char* path,
    int codePage);
```

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

path

шлях, куди зберігається файл;

codePage

числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub save document w

Збереження документа (GohubDocument) на диск, за вказаним шляхом та зі зазначеним кодуванням.

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_document_w(
          GohubDocument* document,
          const GohubWChar* path,
          int codePage);
```

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

```
path
```

шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16);

codePage

числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_save\_document\_data

Збереження електронних даних документа (GohubDocument) на диск, за вказаним шляхом та зі зазначеним кодуванням.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_document_data(
    GohubDocument* document,
    const char* path,
    int codePage,
    int epdVersion);
```

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

path

шлях, куди зберігається файл;

codePage

числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл;

epdVersion

версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_save\_document\_data\_w

Збереження електронних даних документа (GohubDocument) на диск, за вказаним шляхом та зі зазначеним кодуванням.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_document_data_w(
    GohubDocument* document,
    const GohubWChar* path,
    int codePage,
    int epdVersion);
```

# Параметри:

document

```
Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

раth

шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16);

соdePage

числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл;

ерdVersion
```

версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4);

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_close\_document

```
Закриття документа (GohubDocument).
```

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_close_document(
          GohubDocument* document);
```

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_reclaim\_document

Відкликання документа.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_reclaim_document(
          GohubConnection* connection,
          const char* documentId);
```

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

унікальний ідентифікатор документа, що запитується;

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_reclaim\_document\_w

# Відкликання документа.

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

унікальний ідентифікатор документа (в кодуванні UTF-16), який запитується;

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_delete\_document

### Видалення документа.

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_delete_document(
         GohubConnection* connection,
         const char* documentId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

унікальний ідентифікатор документа, що запитується.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub delete document w

# Видалення документа.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_delete_document_w(
          GohubConnection* connection,
          const GohubWChar* char documentId);
```

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

унікальний ідентифікатор документа (в кодуванні UTF-16), який запитується.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub send received document

Відправлення документа по прибуттю (GohubDocument) на сервер АС «Клієнт УЗ» і далі - товарному касиру.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_document(
    GohubConnection* connection,
    GohubDocument* document
    const char* documentId);
```

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

documentId

унікальний ідентифікатор документа (у кодуванні UTF-16), що відправляється.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_send\_received\_document\_w

Відправлення документа по прибуттю (GohubDocument) на сервер АС «Клієнт УЗ» і далі - товарному касиру.

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_document(
    GohubConnection* connection,
    GohubDocument* document
    const GohubWChar* char documentId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

document

Об'єкт документа (GohubDocument), що відправляється на сервер;

documentId

унікальний ідентифікатор документа (у кодуванні UTF-16), що відправляється.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_get\_otpr

Збереження актуального тексту перевізного документа (GohubDocument) у форматі xml на диск, за вказаним шляхом.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_document_get_otpr(
          GohubDocument* document,
          const char* path);
```

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

path

шлях, куди зберігається файл;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_get\_otpr\_w

Збереження актуального тексту перевізного документа (GohubDocument) у форматі xml на диск, за вказаним шляхом (у кодуванні UTF-8).

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_document_get_otpr_w(
          GohubDocument* document,
          const GohubWChar* path);
```

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

path

шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16);

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_get\_otpr\_string

Дозволяє отримати актуальний текст перевізного документа (GohubDocument) у вигляді рядку.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_document_get_otpr_string(GohubDocument* document);
```

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_get\_otpr\_string\_w

Дозволяє отримати актуальний текст перевізного документа (GohubDocument) у вигляді рядку (у кодуванні UTF-8).

### Об'явлення:

```
GohubBool const GohubWChar* gohub_document_get_otpr_string_w(
GohubDocument* document);
```

# Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub document warning

Дозволяє отримати актуальний текст попереджень перевізного документа (GohubDocument) у вигляді рядку після відправки документа.

# Об'явлення:

```
const char* gohub_document_warning(GohubDocument* document);
```

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_warning\_w

Дозволяє отримати актуальний текст попереджень перевізного документа (GohubDocument) у вигляді рядку після відправки документа (у кодуванні UTF-8).

### Об'явлення:

```
\verb|const GohubWChar* gohub_document_warning_w(GohubDocument* document); \\ \Pi apametpu:
```

document

Об'єкт документа (GohubDocument), електронні дані якого запитуються;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# 4.4.4. Робота зі супровідними документами

Tititi Toodia Si eynpobigiiniin gokyneiitaii	
gohub_load_attachment	Завантажити супровідний документ, для бланка ГУ та ЦІМ
gohub_load_attachment_with_user_data	Завантаження супровідного документа (для бланків ГУ та ЦІМ) з електронними даними користувача.
gohub load attachment w	Завантажити супровідний документ для бланка ГУ та ЦІМ (в UTF-16)
	Завантаження супровідного документа (для бланків
	ГУ та ЦІМ) з електронними даними користувача
<pre>gohub_load_attachment_with_user_data_w</pre>	(B UTF-16)
gohub_load_smgs_attachment	Завантажити супровідний документ для бланка СМГС та ЦІМ/СМГС
	Завантаження супровідного документа (для бланків
	СМГС та ЦІМ/СМГС) з електронними даними
gohub_load_smgs_attachment_with_user_data	користувача.
gohub_load_smgs_attachment_w	Завантажити супровідний документ для бланка СМГС та ЦІМ/СМГС (в UTF-16)
	Завантаження супровідного документа (для бланків
	СМГС та ЦІМ/СМГС) з електронними даними
gohub load smgs_attachment_with_user_data_w	користувача. (в UTF-16)
gohub_send_attachment	Відправити супровідний документ
gohub query attachment	Запитати супровідний документ
gohub query attachment w	Запитати супровідний документ (в UTF-16)
gohub_save_attachment	Зберегти супровідний документ Збереження електронних даних супровідного
gohub save attachment with user data	документа користувача
gohub save attachment w	Зберегти супровідний документ (в UTF-16)
gonub_save_accachmenc_w	Збереження електронних даних супровідного
gohub save attachment with user data w	документа користувача (в UTF-16).
gohub delete attachment	Видалити супровідний документ
gohub delete attachment w	Видалити супровідний документ (в UTF-16)
gohub close attachment	Закрити супровідний документ
gohub_attachment_id	Запитати ID супровідного документа
gohub attachment id w	Запитати ID супровідного документа (в UTF- 16)
gohub_attachment_type_code	Запитати код типу супровідного документа
gohub_attachment_type_code_w	Запитати код типу супровідного документа (в UTF-16)
gohub attachment name	Запитати ім'я супровідного документа
	Запитати ім'я супровідного документа (в UTF-
gohub_attachment_name_w	16)
gohub_attachment_reg_number	Запитати реєстраційний номер супровідного документа
	Запитати реєстраційний номер супровідного
gohub_attachment_reg_number_w	документа (в UTF-16)
gohub_attachment_reg_date	Запитати дату реєстрації супровідного документа
andrule attachment was data	Запитати дату реєстрації супровідного документа
gohub_attachment_reg_date_w gohub attachment valid from	(B UTF-16)
gonub_accaonmenc_valid_ifOm	Запитати дату початку дії супровідного документа Запитати дату початку дії супровідного документа
gohub_attachment_valid_from_w	(в UTF-16)
gohub attachment valid to	Запитати дату припинення дії супровідного документа
gonas_accaonmente_varia_co	Запитати дату припинення дії супровідного
gohub attachment valid to w	документа (в UTF-16)
gohub attachment description	Запитати дескриптор супровідного документа
	Запитати дескриптор супровідного документа в UTF-16)
gohub attachment description w gohub attachment count	Запитати кількість доданих до перевізного
gonus_accacimenc_count	запитати кількість доданих до перевізного

	документу супровідних документів
	Запитати ID супровідного документа, за його
	індексом у переліку доданих до перевізного
<pre>gohub_attachment_id_by_index</pre>	документу супровідних документів
	Запитати ID супровідного документа, за його
	індексом у переліку доданих до перевізного
<pre>gohub_attachment_id_by_index_w</pre>	документу супровідних документів (в UTF-16)

# gohub\_load\_attachment

Завантаження супровідного документа (для бланків ГУ та ЦІМ).

```
Об'явлення:
```

Код типу супровідного документа;

name

ім'я супровідного документа;

regNumber

реєстраційний номер супровідного документа;

regDate

дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validFrom

дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validTo

дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

path

шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_load\_attachment\_with\_user\_data

Завантаження супровідного документа (для бланків ГУ та ЦІМ) з електронними даними користувача.

```
Об'явлення:
             GohubAttachment* gohub load attachment with user data(
                    const char* typeCode,
                    const char* name,
                    const char* regNumber,
                    const char* regDate,
                    const char* validFrom,
                    const char* validTo,
                    const char* path,
                    const char* pathUserData);
      Параметри:
             typeCode
                    Код типу супровідного документа;
             name
                    ім'я супровідного документа;
             regNumber
                    реєстраційний номер супровідного документа;
             regDate
                    дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');
             validFrom
                    дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');
             validTo
                    дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');
             path
                    шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа.
             pathUserData
                    шлях до файлу з електронними даними супровідного документа.
      Результат:
                    У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку
                    можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.
gohub_load_attachment_w
      Завантаження супровідного документа (для бланків ГУ та ЦІМ) (в UTF-16).
      Об'явлення:
             GohubAttachment* gohub load attachment w(
                    const GohubWChar* typeCode,
                    const GohubWChar* name,
                    const GohubWChar* regNumber,
                    const GohubWChar* regDate,
```

const GohubWChar\* validFrom,
const GohubWChar\* validTo,
const GohubWChar\* path);

```
Параметри:
typeCode
```

Код типу супровідного документа у кодуванні UTF-16;

name

Ім'я супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regNumber

Реєстраційний номер супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regDate

Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16:

validFrom

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

path

Шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа у кодуванні UTF-16.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub load attachment with user data w

Завантаження супровідного документа (для бланків ГУ та ЦІМ) з електронними даними користувача (в UTF-16).

### Об'явлення:

```
GohubAttachment* gohub_load_attachment_with_user_data_w(
    const GohubWChar* typeCode,
    const GohubWChar* name,
    const GohubWChar* regNumber,
    const GohubWChar* regDate,
    const GohubWChar* validFrom,
    const GohubWChar* validTo,
    const GohubWChar* path,
    const GohubWChar* path
```

### Параметри:

typeCode

Код типу супровідного документа у кодуванні UTF-16;

name

ім'я супровідного документа у кодуванні UTF-16;

```
regNumber
                     реєстраційний номер супровідного документа у кодуванні UTF-16;
              regDate
                     дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-
                     16;
              validFrom
                     дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у
                     кодуванні UTF-16;
              validTo
                     дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у
                     кодуванні UTF-16;
              path
                     шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа у кодуванні UTF-16.
              pathUserData
                     шлях до файлу з електронними даними супровідного документа у кодуванні UTF-16.
       Результат:
                     У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку
                     можна отримати за допомогою функції gohub_last_error і ін.
gohub load smgs attachment
       Завантаження супровідного документа (для бланків СМГС та ЦІМ/СМГС).
       Об'явлення:
              GohubAttachment* gohub_load_smgs_attachment(
                     const char* smgsTypeCode,
                     const char* name,
                     const char* regNumber,
                     const char* regDate,
                     const char* validFrom,
                     const char* validTo,
                     const char* path);
       Параметри:
              smgsTypeCode
                     Код типу супровідного документа згідно інформаційного керівництва СМГС;
              name
                     Ім'я супровідного документа;
              regNumber
                     Реєстраційний номер супровідного документа;
              regDate
                     Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');
```

```
validFrom
```

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

path

Шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_load\_smgs\_attachment\_with\_user\_data

Завантаження супровідного документа (для бланків СМГС та ЦІМ/СМГС) з електронними даними користувача.

### Об'явлення:

# Параметри:

smgsTypeCode

Код типу супровідного документа згідно інформаційного керівництва СМГС;

name

Ім'я супровідного документа;

regNumber

Реєстраційний номер супровідного документа;

regDate

Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validFrom

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

path

Шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа.

pathUserData

Шлях до файлу з електронними даними супровідного документа.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_load\_smgs\_attachment\_w

Завантаження супровідного документа (для бланків СМГС та ЦІМ/СМГС) в UTF-16.

#### Об'явлення:

```
GohubAttachment* gohub_load_smgs_attachment_w(
    const GohubWChar* smgsTypeCode,
    const GohubWChar* name,
    const GohubWChar* regNumber,
    const GohubWChar* regDate,
    const GohubWChar* validFrom,
    const GohubWChar* validTo,
    const GohubWChar* path);
```

# Параметри:

smgsTypeCode

Код типу супровідного документа у кодуванні UTF-16 згідно інформаційного керівництва СМГС;

name

Ім'я супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regNumber

Реєстраційний номер супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regDate

Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validFrom

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

path

Шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа у кодуванні UTF-16.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_load\_smgs\_attachment\_with\_user\_data\_w

Завантаження супровідного документа (для бланків СМГС та ЦІМ/СМГС) з електронними даними користувача (в UTF-16).

```
Об'явлення:
```

```
GohubAttachment* gohub_load_smgs_attachment_with_user_data_w(
    const GohubWChar* smgsTypeCode,
    const GohubWChar* name,
    const GohubWChar* regNumber,
    const GohubWChar* regDate,
    const GohubWChar* validFrom,
    const GohubWChar* validTo,
    const GohubWChar* path,
    const GohubWChar* pathUserData);
```

# Параметри:

smgsTypeCode

Код типу супровідного документа у кодуванні UTF-16 згідно інформаційного керівництва СМГС;

name

Ім'я супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regNumber

Реєстраційний номер супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regDate

Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validFrom

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

path

Шлях до файлу з відсканованим текстом супровідного документа у кодуванні UTF-16.

pathUserData

Шлях до файлу з електронними даними супровідного документа у кодуванні UTF-16.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub send attachment

Відправлення супровідного документа.

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_attachment(
          GohubConnection* connection,
```

```
GohubAttachment* attachment);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment), що відправляється на сервер.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_attachment

Запит супровідного документа.

### Об'явлення:

```
GohubAttachment* gohub_query_attachment(
    GohubConnection* connection,
    const char* attachmentId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachmentId

унікальний ідентифікатор супровідного документа.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_attachment\_w

Запит супровідного документа.

### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachmentId

унікальний ідентифікатор супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub query attachment with user data

Запит супровідного документа з електронними даними користувача.

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachmentId

унікальний ідентифікатор супровідного документа.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_attachment\_with\_user\_data\_w

Запит супровідного документа.

### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

attachmentId

унікальний ідентифікатор супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_save\_attachment

Збереження супровідного документа.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_attachment(
    GohubAttachment* attachment,
    const char* path);
```

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment), що зберігається на диск;

path

шлях, куди зберігається файл.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_save\_attachment\_with\_user\_data

Збереження електронних даних супровідного документа користувача.

#### Об'явлення:

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment), електронні дані якого зберігаються на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл.

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_save\_attachment\_w

Збереження супровідного документа (в UTF-16).

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_attachment_w(
          GohubAttachment* attachment,
          const GohubWChar* path);
```

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub save attachment with user data w

Збереження електронних даних супровідного документа користувача (в UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment), електронні дані якого зберігаються на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_delete\_attachment

Видалення супровідного документа.

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_delete_attachment(
          GohubConnection* connection,
          const char* attachmentId);
```

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

attachmentId

Унікальний ідентифікатор супровідного документа, що видаляється.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_delete\_attachment\_w

Запит супровідного документа.

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_delete_attachment_w(
          GohubConnection* connection,
          const GohubWChar* attachmentId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachmentId

унікальний ідентифікатор супровідного документа (у кодуванні UTF-16), що видаляється.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_close\_attachment

Закриття супровідного документа.

```
Об'явлення:
```

```
GohubBool gohub_close_attachment(
          GohubAttachment* attachment);
```

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_id

Запит ID супровідного документа.

### Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_id\_w

Запит ID супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_attachment\_type\_code

Запит кода типу супровідного документа.

### Об'явлення:

```
const char* gohub_attachment_type_code(
          GohubAttachment* attachment);
```

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_attachment\_type\_code\_w

Запит кода типу супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_attachment\_name

Запит імені супровідного документа.

#### Об'явлення:

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_attachment\_name\_w

Запит імені супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

# Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Oб'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_reg\_number

Запит реєстраційного номера супровідного документа.

#### Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_reg\_number\_w

Запит реєстраційного номера супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

## Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_attachment\_reg\_date

Запит дати реєстрації супровідного документа.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_attachment_reg_date(
          GohubAttachment* attachment);
```

#### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_reg\_date\_w

Запит дати реєстрації супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

attachment

Oб'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_valid\_from

Запит дати початку дії супровідного документа.

```
Об'явлення:
```

```
const char* gohub_attachment_valid_from(
          GohubAttachment* attachment);
```

### Параметри:

attachment

Oб'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub attachment valid from w

Запит дати початку дії супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub attachment valid to

Запит дати припинення дії супровідного документа.

Об'явлення:

```
const char* gohub_attachment_valid_to(
    GohubAttachment* attachment);
```

### Параметри:

attachment

Oб'єкт документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub attachment valid to w

Запит дати припинення супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

### Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_description

Запит дескриптора супровідного документа. Повертається рядок що містить назву типу документа, його реєстраційного номера та дати.

#### Об'явлення:

# Параметри:

attachment

Об'єкт документа (GohubAttachment).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_description\_w

Запит дескриптора супровідного документа. Повертається рядок що містить назву типу документа, його реєстраційного номера та дати (у кодуванні UTF-16).

# Об'явлення:

# Параметри:

attachment

 $Oб'\varepsilon\kappa\tau$  документа (GohubAttachment).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_count

Запитати кількість доданих супровідних документів до перевізного документу.

### Об'явлення:

### Параметри:

document

Oб'єкт документа (GohubDocument).

### Результат:

У разі успіху - не негативна число. У разі помилки - «-1». Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_attachment\_id\_by\_index

Запитати ID супровідного документа за його індексом у переліку доданих супровідних документів до перевізного документу.

# Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument);

attachmentIndex

Індекс документа у переліку доданих до перевізного документу.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_attachment\_id\_by\_index\_w

Запитати ID супровідного документа за його індексом у переліку доданих супровідних документів до перевізного документу (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument);

attachmentIndex

Індекс документа у переліку доданих до перевізного документу.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# 4.4.5. Робота з електронними даними і пакетами попереднього інформування (ПІ)

gohub_load_edata	Завантажити електронні дані ПІ
gohub_load_edata_w	Завантажити електронні дані ПІ (в UTF-16)
gohub_load_edata_simple	Завантажити електронні дані ПІ без супровідного документа
gohub_load_edata_simple_w	Завантажити електронні дані ПІ без супровідного документа (в UTF-16)
gohub_send_edata	Відправити електронні дані ПІ
gohub_update_edata	Оновити наявні електронні дані ПІ
gohub_query_edata	Запитати електронні дані ПІ
gohub_query_edata_w	Запитати електронні дані ПІ (в UTF-16)
gohub_query_next_edata	Запитати електронні дані ПІ за ревізією
gohub_save_edata	Зберегти електронні дані ПІ

	I
gohub_save_edata_w	Зберегти електронні дані ПІ (в UTF-16)
gohub_edata_load_data	Завантажити дані з файлу у наявні електронні дані ПІ
	Завантажити дані з файлу у наявні електронні дані ПІ (в
gohub_edata_load_data_w	UTF-16)
gohub_close_edata	Закрити електронні дані ПІ
gohub_edata_id	Запитати ID електронних даних ПІ
gohub_edata_id_w	Запитати ID електронних даних ПІ (в UTF-16)
gohub_edata_revision	Запитати ревізію електронних даних ПІ
gohub_edata_revision_date	Запитати дату ревізії електронних даних ПІ
gohub_edata_revision_date_w	Запитати дату ревізії електронних даних ПІ (в UTF-16)
	Запитати код типу електронних даних ПІ (190 рахунок-
gohub_edata_doc_type	фактура, 320 пакувальний лист)
gohub_edata_status	Запитати статус електронних даних ПІ
gohub_edata_version	Запитати версію електронних даних ПІ
<pre>gohub_edata_version_w</pre>	Запитати версію електронних даних ПІ (в UTF-16)
<pre>gohub_edata_attachment_id</pre>	Запитати ID супровідного документа електронних даних ПІ
	Запитати ID супровідного документа електронних даних ПІ (в
gohub edata attachment id w	UTF-16)
gohub query pi package	Запитати пакет ПІ
gohub query pi package w	Запитати пакет III (в UTF-16)
gohub query next pi package	Запитати пакет ПІ за ревізією
gohub_save_pi_package	Зберегти пакет ПІ
gohub save pi package w	Зберегти пакет ПІ (в UTF-16)
gohub close pi package	Закрити пакет ПІ
gohub pi package id	Запитати ID пакета ПІ
gohub pi package id w	Запитати ID пакета ПІ (в UTF-16)
gohub pi package revision	Запитати ревізію пакета ПІ
gohub pi package revision date	Запитати дату ревізії пакета ПІ
gohub pi package revision date w	Запитати дату ревізії пакета ПІ (в UTF-16)
gonub_pr_puonage_revibion_date_w	Запитати ID перевізного документа на який посилається пакет
gohub_pi_package_consignment_id	ПІ
	Запитати ID перевізного документа на який посилається пакет
gohub pi package consignment id w	III (B UTF-16)
gohub pi package status	Запитати статус пакета ПІ
genus_pr_puenage_coucus	Запитати кількість елементів GohubPiPackageToEData що
gohub pi package pipacktoed count	містяться у пакеті ПІ
5	Запитати елемент GohubPiPackageToEData у пакеті ПІ за
gohub pi package pipacktoed	індексом
gohub pipacktoed id	Запитати ID про'єкту GohubPiPackageToEData
gohub pipacktoed id w	Запитати ID про'єкту GohubPiPackageToEData (в UTF-16)
gonub_pipacktoed_id_w	
achub ninaaktaad adata id	Запитати ID електронних даних в про'єкті
gohub_pipacktoed_edata_id	GohubPiPackageToEData
	Запитати ID електронних даних в про'єкті
gohub_pipacktoed_edata_id_w	GohubPiPackageToEData (B UTF-16)
gohub_pipacktoed_pi_package_id	Запитати ID пакета ПІ в про'єкті GohubPiPackageToEData
	Запитати ID пакета ПІ в про'єкті GohubPiPackageToEData (в
<pre>gohub_pipacktoed_pi_package_id_w</pre>	UTF-16)
gohub_pipacktoed_note	Запитати примітки в про'єкті GohubPiPackageToEData
	Запитати примітки в про'єкті GohubPiPackageToEData (в
gohub pipacktoed note w	UTF-16)
gohub pipacktoed status	Запитати статус про'єкту GohubPiPackageToEData
J:F-F:::	Запитати версію електронних даних в про'єкті
gohub pipacktoed edata version	GohubPiPackageToEData
gonas pipacktoca caata veision	Запитати версію електронних даних в про'єкті
gohub pipacktoed edata version w	GohubPiPackageToEData (в UTF-16)
	· ·
gohub_add_edata_to_pi_package	Додати електронні дані до пакету ПІ
gohub add edata to pi package w	Додати електронні дані до пакету ПІ (в UTF-16)

# gohub load edata

Завантаження електронних даних ПІ.

```
Об'явлення:
```

```
GohubEData* gohub_load_edata(
    unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
    const char* xmlPath,
    const char* name,
    const char* regNumber,
    const char* regDate,
    const char* validFrom,
    const char* validTo,
    const char* pdfPath);
```

### Параметри:

 $\verb|attachmentSmgsTypeCode| \\$ 

Код типу супровідного документа згідно інформаційного керівництва СМГС. Можна вибрати зі значень 325 Рахунок-проформа (інвойс), 380 (інвойс) рахунок-фактура, 935 Рахунок-фактура;

xmlPath

Шлях до xml-файлу що містять електронні дані ПІ;

name

Ім'я супровідного документа;

regNumber

Реєстраційний номер супровідного документа;

regDate

Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validFrom

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy');

pdfPath

Шлях до pdf-файлу з відсканованим текстом супровідного документа.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_load\_edata\_w

Завантаження електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_load_edata_w(
    unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
```

```
const GohubWChar* xmlPath,
const GohubWChar* name,
const GohubWChar* regNumber,
const GohubWChar* regDate,
const GohubWChar* validFrom,
const GohubWChar* validTo,
const GohubWChar* pdfPath);
```

# Параметри:

```
\verb|attachmentSmgsTypeCode| \\
```

Код типу супровідного документа згідно інформаційного керівництва СМГС. Можна вибрати зі значень 325 Рахунок-проформа (інвойс), 380 (інвойс) рахунок-фактура, 935 Рахунок-фактура;

xmlPath

Шлях до xml-файлу у кодуванні UTF-16 що містять електронні дані ПІ;

name

Ім'я супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regNumber

Реєстраційний номер супровідного документа у кодуванні UTF-16;

regDate

Дата реєстрації супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validFrom

Дата початку терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

validTo

Дата припинення терміну дії супровідного документа (формат дати 'dd.MM.yyyy') у кодуванні UTF-16;

pdfPath

Шлях до pdf-файлу з відсканованим текстом супровідного документа у кодуванні UTF-16.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_load\_edata\_simple

Завантажити електронні дані ПІ без супровідного документа.

### Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_load_edata(
    unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
    const char* xmlPath
);
```

# Параметри:

```
attachmentSmgsTypeCode
```

Код типу супровідного документа згідно інформаційного керівництва СМГС. Можна вибрати зі значень 325 Рахунок-проформа (інвойс), 380 (інвойс) рахунок-фактура, 935 Рахунок-фактура;

xmlPath

Шлях до xml-файлу що містять електронні дані ПІ;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_load\_edata\_simple\_w

Завантажити електронні дані ПІ без супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_load_edata_w(
    unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
    const GohubWChar* xmlPath);
```

# Параметри:

attachmentSmgsTypeCode

Код типу супровідного документа згідно інформаційного керівництва СМГС. Можна вибрати зі значень 325 Рахунок-проформа (інвойс), 380 (інвойс) рахунок-фактура, 935 Рахунок-фактура;

xmlPath

Шлях до xml-файлу у кодуванні UTF-16 що містять електронні дані ПІ;

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_send\_edata

Відправлення електронних даних ПІ.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_edata(
    GohubConnection* connection,
    GohubEData* eData);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData), що відправляється на сервер.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_update\_edata

Оновити наявні електронні дані ПІ.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_update_edata(
         GohubConnection* connection,
         GohubEData* eData);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData), що буде оновлюватись на сервері.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub query edata

Запит електронних даних ПІ.

# Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_query_edata(
         GohubConnection* connection,
         const char* eDataId);
```

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

eDataId

Унікальний ідентифікатор електронних даних III.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_edata\_w

Запит електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

# Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_query_edata_w(
          GohubConnection* connection,
          const GohubWChar* eDataId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

eDataId

Унікальний ідентифікатор електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_edata\_for\_attachment

Запит електронних даних ПІ за ідентифікатором супровідного документа.

#### Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_query_edata(
          GohubConnection* connection,
          const char* attachmentId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachmentId

Унікальний ідентифікатор супровідного документа.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_query\_edata\_for\_attachment\_w

Запит електронних даних III (у кодуванні UTF-16) за ідентифікатором супровідного документа.

### Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_query_edata_w(
          GohubConnection* connection,
          const GohubWChar* attachmentId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

attachmentId

Унікальний ідентифікатор супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_query\_next\_edata

Запит електронних даних ПІ за ревізією.

# Об'явлення:

```
GohubEData* gohub_query_next_edata(
          GohubConnection* connection,
```

```
unsigned int64 lastRevision);
```

# Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

lastRevision

Ревізія, з якої починати пошук електронних даних III.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_save\_edata

Збереження електронних даних ПІ.

# Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_edata(
          GohubEData* eData,
          const char* path);
```

### Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_save\_edata\_w

Збереження електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_edata_w(
          GohubEData* eData,
          const GohubWChar* path);
```

### Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_edata\_load\_data

Завантажити дані з файлу у наявні електронні дані ПІ.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_edata(
          GohubEData* eData,
          const char* path);
```

### Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub edata load data w

Завантажити дані з файлу у наявні електронні дані ПІ (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_edata_w(
          GohubEData* eData,
          const GohubWChar* path);
```

### Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub close edata

Закриття електронних даних ПІ.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_close_edata(
          GohubEData* eData);
```

# Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_edata\_id

# Запит ID електронних даних ПІ.

```
Об'явлення:
```

```
const char* gohub_edata_id(
          GohubEData* eData);
```

# Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_edata\_id\_w

Запит ID електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_edata_id_w(
          GohubEData* eData);
```

# Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_edata\_revision

Запит номера ревізії електронних даних ПІ.

Об'явлення:

# Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub edata revision date

Запит дати ревізії електронних даних ПІ.

Об'явлення:

```
const char* gohub_edata_revision_date(
    GohubEData* eData);
```

# Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_edata\_revision\_date\_w

Запит дати ревізії електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

# Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_edata\_doc\_type

Запит типу електронних даних ПІ.

#### Об'явлення:

```
unsigned int gohub_edata_doc_type(
          GohubEData* eData);
```

#### Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_edata\_status

Запит статусу електронних даних ПІ.

#### Об'явлення:

```
int gohub_edata_status(
          GohubEData* eData);
```

#### Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_edata\_version

Запит версії електронних даних ПІ.

```
Об'явлення:
```

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_edata\_version\_w

Запит версії електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

# Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_edata\_attachment\_id

Запит ID супровідного документа електронних даних ПІ.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_edata\_attachment\_id\_w

Запит ID супровідного документа електронних даних ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_pi\_package

Запит пакет ПІ.

#### Об'явлення:

```
GohubPiPackage* gohub_query_pi_package(
          GohubConnection* connection,
          const char* piPackageId);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

piPackageId

Унікальний ідентифікатор електронних даних III.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_pi\_package\_w

Запит пакет ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

```
GohubPiPackage* gohub_query_pi_package_w(
          GohubConnection* connection,
          const GohubWChar* piPackageId);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

piPackageId

Унікальний ідентифікатор супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_next\_pi\_package

Запит пакета ПІ за ревізією.

#### Об'явлення:

```
GohubPiPackage* gohub_query_next_pi_package(
          GohubConnection* connection,
          unsigned __int64 lastRevision);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

lastRevision

Ревізія, з якої починати пошук пакета III.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_save\_pi\_package

Збереження пакета ПІ.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_pi_package(
          GohubPiPackage* piPackage,
          const char* path);
```

### Параметри:

piPackage

Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_save\_pi\_package\_w

Збереження пакета III (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_pi_package_w(
          GohubPiPackage* piPackage,
          const GohubWChar* path);
```

#### Параметри:

piPackage

Об'єкт пакета III (GohubPiPackage), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_close\_pi\_package

Закриття пакета ПІ.

```
GohubBool gohub close pi package (
```

```
GohubPiPackage* piPackage);
      Параметри:
             piPackage
                    Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).
      Результат:
                    У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна
                    отримати за допомогою функції gohub_last_error і ін.
gohub_pi_package_id
      Запит ID пакета III.
      Об'явлення:
             const char* gohub_pi_package_id(
                    GohubPiPackage* piPackage);
      Параметри:
             piPackage
                    Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).
      Результат:
                    У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку
                    можна отримати за допомогою функції gohub_last_error і ін.
gohub_pi_package_id_w
      Запит ID пакета ПІ (у кодуванні UTF-16).
      Об'явлення:
             const GohubWChar* gohub pi package id w(
                    GohubPiPackage* piPackage);
      Параметри:
             piPackage
                    Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).
      Результат:
                    У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку
                    можна отримати за допомогою функції gohub_last_error і ін.
gohub_pi_package_revision
      Запит номера ревізії пакета ПІ.
      Об'явлення:
             unsigned _int64 gohub_pi_package_revision(
                    GohubPiPackage* piPackage);
      Параметри:
             piPackage
```

Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_pi\_package\_revision\_date

Запит дати ревізії пакета ПІ.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackage

Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_pi\_package\_revision\_date\_w

Запит дати ревізії пакета ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackage

Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_pi\_package\_status

Запит статусу електронних даних ПІ.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub pi package consignment id

Запитати ID перевізного документа на який посилається пакет III.

piPackage

Об'єкт пакета III (GohubPiPackage).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_pi\_package\_consignment\_id\_w

Запитати ID перевізного документа на який посилається пакет ПІ (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackage

Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_pi\_package\_pipacktoed\_count

Запитати кількість елементів GohubPiPackageToEData що містяться у пакеті ПІ.

#### Об'явлення:

```
int gohub_pi_package_pipacktoed_count(
          GohubPiPackage* piPackage);
```

#### Параметри:

piPackage

Oб'єкт пакета  $\Pi$ I (GohubPiPackage).

#### Результат:

кількість елементів GohubPiPackageToEData що містяться у пакеті ПІ.

# gohub\_pi\_package\_pipacktoed

Запит елементу GohubPiPackageToEData у пакеті ПІ за індексом.

#### Об'явлення:

```
GohubPiPackageToEData* gohub_pi_package_pipacktoed(
          GohubPiPackage* piPackage,
          int index);
```

### Параметри:

piPackage

Об'єкт пакета ПІ (GohubPiPackage).

index

Hoмер індексу. Може мати значення від 0 до gohub\_pi\_package\_pipacktoed\_count()-1.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_pipacktoed\_id

Запитати ID про'єкту GohubPiPackageToEData.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackageToEData

Οδ'єκτ GohubPiPackageToEData.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_pipacktoed\_id\_w

Запитати ID про'єкту GohubPiPackageToEData (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackageToEData

Οδ'єκτ GohubPiPackageToEData.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_pipacktoed\_edata\_id

Запитати ID електронних даних в про'єкті GohubPiPackageToEData.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackageToEData

 $Oб'\varepsilon\kappa$ т GohubPiPackageToEData.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub pipacktoed edata id w

Запитати ID електронних даних в про'єкті GohubPiPackageToEData (у кодуванні UTF-16).

```
const GohubWChar* gohub_pipacktoed_edata_id w(
```

```
GohubPiPackageToEData* piPackageToEData);
```

piPackageToEData

Οδ'єκτ GohubPiPackageToEData.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub pipacktoed pi package id

Запитати ID пакета ПІ в про'єкті GohubPiPackageToEData.

#### Об'явлення:

### Параметри:

piPackageToEData

Οδ'єκτ GohubPiPackageToEData.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_pipacktoed\_pi\_package\_id\_w

Запитати ID пакета III в про'єкті GohubPiPackageToEData (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackageToEData

 $Oб'\varepsilon\kappa$ т GohubPiPackageToEData.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_pipacktoed\_note

Запитати примітки в про'єкті GohubPiPackageToEData.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackageToEData

 $Oб' \epsilon \kappa \tau$  GohubPiPackageToEData.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub pipacktoed note w

Запитати Примітки в про'єкті GohubPiPackageToEData (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

piPackageToEData

Oб'єкт GohubPiPackageToEData.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub pipacktoed edata version

Запитати версію електронних даних в про'єкті GohubPiPackageToEData.

#### Об'явлення:

### Параметри:

piPackageToEData

Oб'єкт GohubPiPackageToEData.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub pipacktoed edata version w

Запитати версію електронних даних в про'єкті GohubPiPackageToEData (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

piPackageToEData

Oб'єкт GohubPiPackageToEData.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_add\_edata\_to\_pi\_package

Додати електронні дані до пакету ПІ.

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

eData

Об'єкт електронних даних ПІ (GohubEData).

piPackageId

Унікальний ідентифікатор електронних даних III.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_add\_edata\_to\_pi\_package\_w

Додати електронні дані до пакету ПІ (у кодуванні UTF-16).

# Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

eData

Oб'єкт електронних даних  $\Pi I$  (GohubEData).

piPackageId

Унікальний ідентифікатор супровідного документа (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# 4.4.6. Робота з накопичувальними картками ФДУ-92

gohub_query_fdu92	Запитати накопичувальну картку
gohub_query_fdu92_w	Запитати накопичувальну картку (в UTF-16)
gohub_query_fdu92_by_number	Запитати накопичувальну картку за номером станції та
	номером накопичувальної картки
gohub_query_fdu92_by_number_w	Запитати накопичувальну картку за номером станції та
	номером накопичувальної картки (в UTF-16)
gohub_query_next_fdu92	Запитати наступну накопичувальну картку
gohub_create_fdu92	Створити накопичувальну картку
gohub_create_fdu92_w	Створити накопичувальну картку (в UTF-16)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
gohub_load_fdu92	Завантажити накопичувальну картку з файлу xml
gohub_load_fdu92_w	Завантажити накопичувальну картку з файлу xml (UTF-16)
gohub_save_fdu92	Зберегти накопичувальну картку
gohub_save_fdu92 _w	Зберегти накопичувальну картку (в UTF-16)
gohub_send_fdu92	Відправити накопичувальну картку
gohub_fdu92_id	Запитати ID накопичувальної картки
gohub_fdu92_id_w	Запитати ID накопичувальної картки (в UTF-16)
gohub_fdu92_status	Запитати статус накопичувальної картки
fdu92_revision	Запитати номер ревізії накопичувальної картки
gohub_fdu92_text	Запитати текст накопичувальної картки
gohub_fdu92_text_w	Запитати текст накопичувальної картки (в UTF-16)
fdu92_size	Запитати передбачуваний розмір накопичувальної картки
	представлений в поточній кодової сторінці
gohub_fdu92_signer_info	Запитати інформацію про підписантів
gohub_fdu92_signer_info_w	Запитати інформацію про підписантів (в UTF-16)
gohub_fdu92_sign_time	Запитати інформацію про час підписання
gohub_fdu92_sign_time_w	Запитати інформацію про час підписання (в UTF-16)
gohub_fdu92_signer_name_w	Запитати ім'я підписанта (в UTF-16)
gohub_fdu92_has_signature	Перевірити чи підписаний документ
gohub_save_fdu92	Зберегти накопичувальну картку в файл
gohub_save_fdu92_w	Зберегти накопичувальну картку в файл (в UTF-16)
gohub_reject_fdu92	Відкликати накопичувальну картку
gohub_reject_fdu92_w	Відкликати накопичувальну картку (в UTF-16)
gohub_close_fdu92	Закрити накопичувальну картку

# gohub\_query\_fdu92

Запитати накопичувальну картку ФДУ-92.

#### Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_query_fdu92(
GohubConnection* connection,
const char* fdu92Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

fdu92Id

Унікальний ідентифікатор накопичувальної картки.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_query\_fdu92\_w

Запитати накопичувальну картку ФДУ-92.

```
GohubFdu92* gohub_query_fdu92_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* fdu92Id);
```

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

fdu92Id

Унікальний ідентифікатор накопичувальної картки (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_fdu92\_by\_number

Запитати накопичувальну картку за номером станції та номером накопичувальної картки

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_query_fdu92_number(
GohubConnection* connection,
const char* registration_esr, const char* registration_num);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
registration esr
```

Номер станції.

registration num

Номер накопичувальної картки.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_fdu92\_by\_number\_w

Запитати накопичувальну картку за номером станції та номером накопичувальної картки (в UTF-16)

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_query_fdu92_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* registration_esr,
const GohubWChar* registration_num);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
registration esr
```

Номер станції. (у кодуванні UTF-16).

```
registration num
```

Номер накопичувальної картки. (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_create\_fdu92

Створити накопичувальну картку ФДУ-92.

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_create_fdu92(
const char* content);
```

Параметри:

content

Рядок з xml-структурою з вмістом документа.

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_create\_fdu92\_w

Створити накопичувальну картку ФДУ-92.

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_create_fdu92_w(
const GohubWChar* content);
```

Параметри:

content

Рядок з xml-структурою з вмістом документа у кодуванні UTF-16;.

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_load\_fdu92

Завантажити накопичувальну картку ФДУ-92 з файлу хml.

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_load_fdu92(
const char* id,
const char* path);
```

Параметри:

id

Ідентифікатор картки ФДУ-92 на сервері.

path

Шлях до файлу.

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_load\_fdu92\_w

Завантажити накопичувальну картку ФДУ-92 з файлу хml.

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_load_fdu92_w(
const GohubWChar* id,
const GohubWChar* path);
```

Параметри:

id

Ідентифікатор картки ФДУ-92 на сервері.

path

Шлях до файлу у кодуванні UTF-16.

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub send fdu92

Відправити накопичувальну картку ФДУ-92.

Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_fdu92(
GohubConnection* connection,
GohubFdu92* fdu92);
```

Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).;

Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_next\_fdu92

Запитати наступну накопичувальну картку ФДУ-92.

Об'явлення:

```
GohubFdu92* gohub_query_next_fdu92(
GohubConnection* connection,
int lastRevision);
```

Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

Ревізія документа, від якої починається пошук наступної накопичувальної картки.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub fdu92 id

Запит ID накопичувальної картки ФДУ-92.

Об'явлення:

```
const char* gohub_fdu92_id(
GohubFdu92* fdu92);
```

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_fdu92\_id\_w

Запит ID накопичувальної картки ФДУ-92 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_fdu92_id_w(
GohubFdu92* fdu92);
```

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_fdu92\_status

Запит статусу накопичувальної картки ФДУ-92.

Об'явлення:

```
GohubFdu92Status gohub_fdu92_status(
GohubFdu92* fdu92);
```

Параметри:

fdu92

Oб'єкт документа (GohubFdu92), статус якого запитується;

Результат:

У разі успіху - значення з перерахування GohubFdu92Status . У разі помилки - «-1». Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub fdu92 revision

Запит номера ревізії накопичувальної картки ФДУ-92.

Об'явлення:

```
int gohub_fdu92_revision(
GohubFdu92* fdu92);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub fdu92 text

Запит тексту накопичувальної картки ФДУ-92.

Об'явлення:

```
const char* gohub_fdu92_text(
GohubFdu92* fdu92);
```

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_fdu92\_text\_w

Запит тексту накопичувальної картки ФДУ-92 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_fdu92_text_w(
GohubFdu92* fdu92);
```

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_fdu92\_size

Запит передбачуваного розміру файлу, який вийде при збереженні документа у поточній кодуванні (GohubFdu92).

```
Об'явлення:
```

```
int gohub_fdu92_size(
GohubFdu92* fdu92);
```

fdu92

Об'єкт документа (Gohub Fdu 92), текст якого запитується;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_fdu92\_signer\_info

Запит інформації про підписанта накопичувальної картки ФДУ-92.

Об'явлення:

```
const char* gohub_fdu92_signer_info(
GohubFdu92* fdu92);
```

### Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_fdu92\_signer\_info\_w

Запит інформації про підписанта накопичувальної картки ФДУ-92 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_fdu92_signer_info_w(
GohubFdu92* fdu92);
```

### Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_fdu92\_sign\_time

Запит інформації про підписанта накопичувальної картки ФДУ-92.

Об'явлення:

```
const char* gohub_fdu92_sign_time(
GohubFdu92* fdu92);
```

# Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_fdu92\_sign\_time\_w

Запит інформації про підписанта накопичувальної картки ФДУ-92 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_fdu92\_sign\_time\_w(
GohubFdu92\* fdu92);

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_fdu92\_sign\_name\_w

Запит імені підписанта накопичувальної картки ФДУ-92 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_fdu92\_sign\_name\_w(
GohubFdu92\* fdu92);

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_fdu92\_has\_signature

Перевірити чи підписаний документ.

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_fdu92\_has\_signature(
GohubFdu92\* fdu92);

Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub save fdu92

Збереження накопичувальної картки ФДУ-92.

```
GohubBool gohub_save_fdu92(
GohubFdu92* fdu92,
const char* path,
int codePage);

Параметри:
fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92), що зберігається на диск;
path

Шлях, куди зберігається файл;
codePage
```

Числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_save\_fdu92\_w

Збереження накопичувальної картки ФДУ-92.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_fdu92_w(
GohubFdu92* fdu92,
const GohubWChar* path,
int codePage);
```

### Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16);

codePage

Числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_reject\_fdu92

Відкликати накопичувальну картку ФДУ-92.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_reject_fdu92(
GohubConnection* connection,
const char* fdu92Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

fdu92Id

Унікальний ідентифікатор накопичувальної картки.

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_reject\_fdu92\_w

Відкликати накопичувальну картку ФДУ-92.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_reject_fdu92_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* fdu92Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

fdu92Id

Унікальний ідентифікатор накопичувальної картки (у кодуванні UTF-16).

# Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_close\_fdu92

Закриття документа (GohubFdu92).

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_close_fdu92(
GohubFdu92* fdu92);
```

### Параметри:

fdu92

Об'єкт документа (GohubFdu92).

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

### 4.4.7. Робота з відомостями про користування вагонами / контейнерами ГУ-46

gohub_query_gu46	Запитати відомість про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_query_gu46_w	Запитати відомість про користування
	вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gohub_query_next_gu46	Запитати наступну відомість про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_create_gu46	Створити відомість про користування

	рагонами/контайнарами
and the second of AC	вагонами/контейнерами
gohub_create_gu46_w	Створити відомість про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_load_ gu46	Завантажити відомість про користування
	вагонами/контейнерами з файлу xml
gohub_load_ gu46_w	Завантажити відомість про користування
	вагонами/контейнерами з файлу xml (UTF-16)
gohub_send_gu46	Відправити відомість про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_gu46_id	Запитати ID відомості про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_gu46_id_w	Запитати ID відомості про користування
	вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gohub_gu46_status	Запитати статус відомості про користування
	вагонами/контейнерами
gu46_revision	Запитати номер ревізії відомості про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_gu46_text	Запитати текст відомості про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_gu46_text_w	Запитати текст відомості про користування
	вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gu46_size	Запитати передбачуваний розмір відомості про
	користування вагонами/контейнерами представлений в
	поточній кодової сторінці
gohub_gu46_signer_info	Запитати інформацію про підписантів відомості про
0	користування вагонами/контейнерами
salaula sudC sissas info u	Zanutatu indonyania npo ninnuaantin ninovaati npo
gohub_gu46_signer_info_w	Запитати інформацію про підписантів відомості про
	користування вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gohub_gu46_sign_time	Запитати час підписання відомості про користування
8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	вагонами/контейнерами
gohub_gu46_sign_time_w	Запитати час підписання відомості про користування
	вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gohub_gu46_signer_name_w	Запитати ім'я підписанта (в UTF-16)
gonub_gu4o_signer_name_w	Запитати ви и підписанта (в СТТ-10)
gohub_gu46_has_signature	Перевірити чи підписаний документ
gonub_gu+o_nus_signature	тереврии и идинеснии документ
gohub_save_gu46	Зберегти відомість про користування
	вагонами/контейнерами
gohub_save_gu46_w	Зберегти відомість про користування
	вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gohub_reject_gu46	Відкликати відомість про користування
023 e)eee_04.10	вагонами/контейнерами
gohub_reject_gu46_w	Відкликати відомість про користування
gonub_reject_gu+o_w	вагонами/контейнерами (в UTF-16)
gohub_close_gu46	Закрити відомість про користування
Po.ugo_cioac_Pa4o	вагонами/контейнерами
	But Ottaviti Kott termopaviti

# gohub\_query\_gu46

Запитати відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubGu46* gohub_query_gu46(
GohubConnection* connection,
const char* gu46Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu46Id

Унікальний ідентифікатор відомості про користування вагонами/контейнерами.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_gu46\_w

Запитати відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubGu46* gohub_query_gu46_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* gu46Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

au46Id

Унікальний ідентифікатор відомості про користування вагонами/контейнерами (у кодуванні UTF-16).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_query\_next\_gu46

Запитати наступну відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubGu46* gohub_query_next_gu46(
GohubConnection* connection,
int lastRevision);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

lastRevision

Ревізія документа, від якої починається пошук наступної відомості про користування вагонами/контейнерами.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_create\_gu46

Створити відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubGu46* gohub_create_gu46(
const char* gu46Id,
const char* content);
```

### Параметри:

gu46Id

Унікальний ідентифікатор відомості про користування вагонами/контейнерами;

content

Рядок з xml-структурою з вмістом документа.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_create\_gu46\_w

Створити відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubGu46* gohub_create_gu46_w(
const GohubWChar* gu46Id,
const GohubWChar* content);
```

### Параметри:

gu46Id

Унікальний ідентифікатор відомості про користування вагонами/контейнерами (у кодуванні UTF-16);

content

Рядок з xml-структурою з вмістом документа.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_load\_gu46

Завантажити відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46 з файлу xml.

```
GohubGu46* gohub_load_gu46(
const char* id,
const char* path);
```

id

Ідентифікатор відомості ГУ-46 на сервері.

path

Шлях до файлу.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub load gu46 w

Завантажити відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46 з файлу хml.

#### Об'явлення:

```
GohubGu46* gohub_load_gu46_w(
const GohubWChar* id,
const GohubWChar* path);
```

# Параметри:

id

Ідентифікатор відомості ГУ-46 на сервері.

path

Шлях до файлу у кодуванні UTF-16.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_send\_gu46

Відправити відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_send_gu46(
GohubConnection* connection,
GohubGu46* gu46);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

#### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_gu46\_id

Запит ID відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

const char\* gohub\_gu46\_id(
GohubGu46\* gu46);

Параметри:

qu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_gu46\_id\_w

Запит ID відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_gu46\_id\_w(
GohubGu46\* gu46);

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_gu46\_status

Запит статусу відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

GohubGu46Status gohub\_gu46\_status(
GohubGu46\* gu46);

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46), статус якого запитується;

Результат:

У разі успіху - значення з перерахування GohubGu46Status . У разі помилки - «-1». Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін .

# gohub gu46 revision

Запит номера ревізії відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

```
int gohub_gu46_revision(
GohubGu46* gu46);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

Об'єкт документа (GohubGu46).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub gu46 text

Запит тексту відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

```
const char* gohub_gu46_text(
GohubGu46* gu46);
```

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_gu46\_text\_w

Запит тексту відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu46_text_w(
GohubGu46* gu46);
```

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_gu46\_size

Запит передбачуваного розміру файлу, який вийде при збереженні документа у поточній кодуванні (GohubGu46).

Об'явлення:

```
int gohub_gu46_size(
GohubGu46* gu46);
```

Параметри:

qu46

Об'єкт документа (GohubGu46), текст якого запитується;

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_gu46\_signer\_info

Запит інформації про підписанта відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

const char\* gohub\_gu46\_signer\_info(
GohubGu46\* gu46);

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub gu46 signer info w

Запит інформації про підписанта відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_gu46\_signer\_info\_w(
GohubGu46\* gu46);

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_gu46\_sign\_time

Запит часу підписання відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

const char\* gohub\_gu46\_sign\_time(
GohubGu46\* gu46);

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub gu46 sign time w

Запит часу підписання відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

```
const GohubWChar* gohub_gu46_sign_time_w(
GohubGu46* gu46);
```

```
Параметри:
```

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_gu46\_sign\_name\_w

Запит імені підписанта відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu46_sign_name_w(
GohubGu46* gu46);
```

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_gu46\_has\_signature

Перевірити чи підписаний документ.

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu46_has_signature(
GohubGu46* gu46);
```

Параметри:

gu46

Oб'єкт документа (GohubGu46).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_save\_gu46

Збереження відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_gu46(
GohubGu46* gu46,
const char* path,
int codePage);
```

Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46), що зберігається на диск;

path

```
шлях, куди зберігається файл;
```

```
codePage
```

числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_save\_gu46\_w

Збереження відомості про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_gu46_w(
GohubGu46* gu46,
const GohubWChar* path,
int codePage);
```

### Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16);

codePage

Числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

#### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_reject\_gu46

Відкликати відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_reject_gu46(
GohubConnection* connection,
const char* gu46Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu46Id

Унікальний ідентифікатор відомості про користування вагонами/контейнерами.

#### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_reject\_gu46\_w

Відкликати відомість про користування вагонами/контейнерами ГУ-46.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_reject_gu46_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* gu46Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu46Id

Унікальний ідентифікатор відомості про користування вагонами/контейнерами (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_close\_gu46

Закриття документа (GohubGu46).

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_close_gu46(
GohubGu46* gu46);
```

# Параметри:

gu46

Об'єкт документа (GohubGu46).

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# 4.4.8. Робота з пам'ятками про подачу / прибирання вагонів та видачу / прийом контейнерів ГУ-45

gohub_query_gu45	Запитати пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів
gohub_query_gu45_w	Запитати пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів (в UTF-16)
gohub_query_next_gu45	Запитати наступну пам'ятку про подачу/прибирання вагонів
	та видачу/прийом контейнерів
gohub_gu45_id	Запитати ID пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів
gohub_gu45_id_w	Запитати ID пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів (в UTF-16)
gohub_gu45_status	Запитати статус пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів
gu45_revision	Запитати номер ревізії пам'ятки про подачу/прибирання
	вагонів та видачу/прийом контейнерів
gohub_gu45_text	Запитати текст пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та

	T
	видачу/прийом контейнерів
gohub_gu45_text_w	Запитати текст пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів (в UTF-16)
gohub_gu45_signer_info	Запитати інформацію про підписантів пам'ятки про
	подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів
gohub_gu45_signer_info_w	Запитати інформацію про підписантів пам'ятки про
	подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів
	(B UTF-16)
gohub_gu45_sign_time	Запитати час підписання пам'ятки про подачу/прибирання
	вагонів та видачу/прийом контейнерів
gohub_gu45_sign_time_w	Запитати час підписання пам'ятки про подачу/прибирання
	вагонів та видачу/прийом контейнерів (в UTF-16)
gohub_gu45_signer_name_w	Запитати ім'я підписанта (в UTF-16)
gohub_gu45_has_signature	Перевірити чи підписаний документ
gu45_size	Запитати передбачуваний розмір пам'ятки про
	подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів
	представлений в поточній кодової сторінці
gohub_save_gu45	Зберегти пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів
gohub_save_gu45_w	Зберегти пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів (в UTF-16)
gohub_close_gu45	Закрити пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та
	видачу/прийом контейнерів

# gohub\_query\_gu45

Запитати пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45.

### Об'явлення:

```
GohubGu45* gohub_query_gu45(
GohubConnection* connection,
const char* gu45Id);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu45Id

Унікальний ідентифікатор пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів.

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_gu45\_w

Запитати пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45.

```
GohubGu45* gohub_query_gu45_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* gu45Id);
```

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu45Id

Унікальний ідентифікатор пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_next\_gu45

Запитати наступну пам'ятку про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

Об'явлення:

```
GohubGu45* gohub_query_next_gu45(
GohubConnection* connection,
int lastRevision);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

lastRevision

Ревізія документа, від якої починається пошук наступної пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_gu45\_id

Запит ID пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45.

Об'явлення:

```
const char* gohub_gu45_id(
GohubGu45* gu45);
```

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_gu45\_id\_w

Запит ID пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45.

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_gu45\_id\_w(
GohubGu45\* gu45);

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub gu45 status

Запит статусу пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

Об'явлення:

GohubGu45Status gohub\_gu45\_status(
GohubGu45\* gu45);

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45), статус якого запитується;

Результат:

У разі успіху - значення з перерахування GohubGu45Status . У разі помилки - «-1». Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін .

# gohub gu45 revision

Запит номера ревізії пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

Об'явлення:

```
int gohub_gu45_revision(
GohubGu45* gu45);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub gu45 text

Запит тексту пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

Об'явлення:

```
const char* gohub_gu45_text(
GohubGu45* gu45);
```

Параметри:

qu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub gu45 text w

Запит тексту пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45.

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu45_text_w(
GohubGu45* gu45);
```

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub gu45 size

Запит передбачуваного розміру файлу, який вийде при збереженні документа у поточній кодуванні (GohubGu45).

Об'явлення:

```
int gohub_gu45_size(
GohubGu45* gu45);
```

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45), текст якого запитується;

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_gu45\_signer\_info

Запит інформації про пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

```
Об'явлення:
```

const char\* gohub\_gu45\_signer\_info(
GohubGu46\* gu45);

### Параметри:

qu45

Об'єкт документа (GohubGu46).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_gu45\_signer\_info\_w

Запит інформації про пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

#### Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_gu45\_signer\_info\_w(
GohubGu46\* gu45);

### Параметри:

qu45

Об'єкт документа (GohubGu46).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub gu45 sign time

Запит часу підписання пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів  $\Gamma$ У-45.

### Об'явлення:

```
const char* gohub_gu45_sign_time(
GohubGu45* gu45);
```

# Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu46).

# Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub gu45 sign time w

Запит часу підписання пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

# Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu45_sign_time_w(
GohubGu45* gu45);
```

### Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_gu45\_sign\_name\_w

Запит імені підписанта пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45 (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu45_sign_name_w(
GohubGu45* gu45);
```

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_gu45\_has\_signature

Перевірити чи підписаний документ.

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_gu45_has_signature(
GohubGu45* gu45);
```

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45).

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub save gu45

Збереження пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_gu45(
GohubGu45* gu45,
const char* path,
int codePage);
```

Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл;

codePage

Числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_save\_gu45\_w

Збереження пам'ятки про подачу/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_save_gu45_w(
GohubGu45* gu45,
const GohubWChar* path,
int codePage);
```

## Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45), що зберігається на диск;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16);

codePage

Числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_close\_gu45

Закриття документа (GohubGu45).

Об'явлення:

```
GohubBool gohub_close_gu45(
GohubGu45* gu45);
```

### Параметри:

gu45

Об'єкт документа (GohubGu45) .

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## 4.4.9. Отримання друкованої форми документ

<pre>gohub_query_and_save_document_printable_form</pre>	Запитати друковану форму документа
<pre>gohub_query_and_save_document_printable_form_w</pre>	Запитати друковану форму документа (в UTF-
	16)

## gohub\_query\_and\_save\_document\_printable\_form

Запитати друковану форму документа за його ID та зберегти її в файл.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_query_and_save_document_printable_form(
    GohubConnection* connection,
    const char* documentId,
    const char* path);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

Унікальний ідентифікатор документа;

path

Шлях, за яким зберегти запитану друковану форму.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub query and save document printable form w

Запитати друковану форму документа за його ID (у кодуванні UTF-16) та зберегти її в файл.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_query_and_save_document_printable_form_w(
    GohubConnection* connection,
    const GohubWChar* documentId,
    const GohubWChar* path);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentId

Унікальний ідентифікатор документа (у кодуванні UTF-16);

path

Шлях, за яким зберегти запитану друковану форму.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# 4.4.10. Робота з фільтрами для запитуваних документів

Нижче перераховані функції встановлюють фільтри, що впливають на функції запиту документів з п. 4.4.3.

gohub clear all filters	Скинути всі фільтри
gohub set filter by document status	Встановити фільтр за статусом документа
gohub set filter by document number	Встановити фільтр за номером документа
gohub set filter by document number w	Встановити фільтр за номером документа (в UTF-16)
gohub set filter by wagon number	Встановити фільтр за номером вагона
gohub set filter by wagon number w	Встановити фільтр за номером вагона (в UTF-16)
gohub set filter by departure client	Встановити фільтр за кодом відправника
gohub_set_filter_by_departure_client_w	Встановити фільтр за кодом відправника (в UTF-16)
<pre>gohub_set_filter_by_departure_payer</pre>	Встановити фільтр за кодом платника по відправленню
gohub_set_filter_by_departure_payer_w	Встановити фільтр за кодом платника по відправленню (в UTF-16)
gohub_set_filter_by_departure_station	Встановити фільтр за кодом станції відправлення
gohub_set_filter_by_departure_station_w	Встановити фільтр за кодом станції відправлення (в UTF-16)
<pre>gohub_set_filter_by_arrival_client</pre>	Встановити фільтр за кодом одержувача
<pre>gohub_set_filter_by_arrival_client_w</pre>	Встановити фільтр за кодом одержувача (в UTF-16)
<pre>gohub_set_filter_by_arrival_payer</pre>	Встановити фільтр за кодом платника по прибуттю
<pre>gohub_set_filter_by_arrival_payer_w</pre>	Встановити фільтр за кодом платника по прибуттю (в UTF-16)
<pre>gohub_set_filter_by_arrival_station</pre>	Встановити фільтр за кодом станції призначення
<pre>gohub_set_filter_by_arrival_station_w</pre>	Встановити фільтр за кодом станції призначення (в UTF-16)
<pre>gohub_get_filter_by_document_status</pre>	Запитати значення фільтру за статусом документа
gohub_get_filter_by_document_number	Запитати значення фільтру за номером документа
<pre>gohub_get_filter_by_document_number_w</pre>	Запитати значення фільтру за номером документа (в UTF-16)
gohub_get_filter_by_wagon_number	Запитати значення фільтру за номером вагона
<pre>gohub_get_filter_by_wagon_number_w</pre>	Запитати значення фільтру за номером вагона (в UTF-16)
<pre>gohub_get_filter_by_departure_client</pre>	Запитати значення фільтру за кодом відправника
<pre>gohub_get_filter_by_departure_client_w</pre>	Запитати значення фільтру за кодом відправника (в UTF- 16)
<pre>gohub_get_filter_by_departure_payer</pre>	Запитати значення фільтру за кодом платника по
	відправленню
<pre>gohub_get_filter_by_departure_payer_w</pre>	Запитати значення фільтру за кодом платника по
	відправленню (в UTF-16)
gohub_get_filter_by_departure_station	Запитати значення фільтру за кодом станції відправлення
gohub_get_filter_by_departure_station_w	Запитати значення фільтру за кодом станції відправлення (в UTF-16)
<pre>gohub_get_filter_by_arrival_client</pre>	Запитати значення фільтру за кодом одержувача
<pre>gohub_get_filter_by_arrival_client_w</pre>	Запитати значення фільтру за кодом одержувача (в UTF-16)
<pre>gohub_get_filter_by_arrival_payer</pre>	Запитати значення фільтру за кодом платника по прибуттю
gohub_get_filter_by_arrival_payer_w	Запитати значення фільтру за кодом платника по
	прибуттю (в UTF-16)
<pre>gohub_get_filter_by_arrival_station</pre>	Запитати значення фільтру за кодом станції призначення
<pre>gohub_get_filter_by_arrival_station_w</pre>	Запитати значення фільтру за кодом станції призначення (в UTF-16)

## gohub\_clear\_all\_filters

Скинути всі налаштування фільтрів.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_clear_all_filters(
          GohubConnection* connection);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_document\_status

Встановити фільтр за статусом документа.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentStatusCode

Код статусу документа, якщо вказати 0 – фільтр буде скинуто на «всі»;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_set\_filter\_by\_document\_number

Встановити фільтр за номером документа.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_set_filter_by_document_number(
          GohubConnection* connection,
          const char* documentNumber);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentNumber

Номер документа, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_set\_filter\_by\_document\_number\_w

Встановити фільтр за номером документа (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

documentNumber

Номер документа (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок — фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_set\_filter\_by\_wagon\_number

Встановити фільтр за номером вагона.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_set_filter_by_wagon_number(
          GohubConnection* connection,
          const char* wagonNumber);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

wagonNumber

Номер вагона, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок — фільтр буде скинуто на «всі».

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub set filter by wagon number w

Встановити фільтр за номером вагона (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
wagonNumber
```

Номер вагона (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_departure\_client

Встановити фільтр за кодом відправника.

## Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

clientCode

Код відправника, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок — фільтр буде скинуто на «всі».

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_set\_filter\_by\_departure\_client\_w

Встановити фільтр за кодом відправника (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

clientCode

Код відправника (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_set\_filter\_by\_departure\_payer

Встановити фільтр за кодом платника по відправленню.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

payerCode

Код платника по відправленню, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_departure\_payer\_w

Встановити фільтр за кодом платника по відправленню (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

payerCode

Код платника по відправленню (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_departure\_station

Встановити фільтр за кодом станції відправлення.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

Код станції відправлення, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок — фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_set\_filter\_by\_departure\_station\_w

Встановити фільтр за кодом станції відправлення (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

stationCode

Код станції відправлення (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub set filter by arrival client

Встановити фільтр за кодом одержувача.

### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

clientCode

Код одержувача, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_arrival\_client\_w

Встановити фільтр за кодом одержувача (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

clientCode

Код одержувача (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_set\_filter\_by\_arrival\_payer

Встановити фільтр за кодом платника по прибуттю.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_set_filter_by_arrival_payer(
          GohubConnection* connection,
          const char* payerCode);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

payerCode

Код платника по прибуттю, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок — фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_arrival\_payer\_w

Встановити фільтр за кодом платника по прибуттю (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
payerCode
```

Код платника по прибуттю (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_set\_filter\_by\_arrival\_station

Встановити фільтр за кодом станції призначення.

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

stationCode

Код станції призначення, якщо передати порожній покажчик або порожній рядок — фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_set\_filter\_by\_arrival\_station\_w

Встановити фільтр за кодом станції призначення (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

stationCode

Код станції призначення (у кодуванні UTF-16), якщо передати порожній покажчик або порожній рядок – фільтр буде скинуто на «всі».

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_document\_status

Запитати значення фільтру за статусом документа. Повертає значення цілого типу, що описано переліком GohubDocumentStatus.

### Об'явлення:

### Параметри:

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

### Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_get\_filter\_by\_document\_number

Запитати значення фільтру за номером документа.

## Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_document\_number\_w

Запитати значення фільтру за номером документа (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_wagon\_number

Запитати значення фільтру за номером вагона.

## Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_wagon\_number\_w

Запитати значення фільтру за номером вагона (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_get_filter_by_wagon_number_w(
          GohubConnection* connection);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub get filter by departure client

Запитати значення фільтру за кодом відправника.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_get\_filter\_by\_departure\_client\_w

Запитати значення фільтру за кодом відправника (у кодуванні UTF-16).

## Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_departure\_payer

Запитати значення фільтру за кодом платника по відправленню.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_departure\_payer\_w

Запитати значення фільтру за кодом платника по відправленню (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_departure\_station

Запитати значення фільтру за кодом станції відправлення.

## Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

### Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_departure\_station\_w

Запитати значення фільтру за кодом станції відправлення (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

### Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_arrival\_client

Запитати значення фільтру за кодом одержувача.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_arrival\_client\_w

Запитати значення фільтру за кодом одержувача (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_arrival\_payer

Запитати значення фільтру за кодом платника по прибуттю.

#### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_arrival\_payer\_w

Запитати значення фільтру за кодом платника по прибуттю (у кодуванні UTF-16).

### Об'явлення:

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_get\_filter\_by\_arrival\_station

Запитати значення фільтру за кодом станції прибытия.

### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

### Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub get filter by arrival station w

Запитати значення фільтру за кодом станції прибытия (у кодуванні UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect.

## Результат:

У разі успіху - не порожній рядок. Якщо результат порожній рядок - значить фільтр не накладений або з'єднання не дійсне. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# 4.4.11. Перевірка електронно-цифрового підпису

gohub_document_has_signature	Дізнатися, чи містить документ електронно-цифровий підпис
gohub_document_check_signature	Виконати перевірку електронно-цифрового підпису документа
gohub_document_signer_name	Отримати ім'я особи, яка підписала електронний документ
gohub_document_signer_name_w	Отримати ім'я особи, яка підписала електронний документ (в UTF-16)
gohub_document_signer_info	Отримати детальну інформацію про особу, що підписала електронний документ
gohub_document_signer_info_w	Отримати детальну інформацію про особу, що підписала електронний документ (в UTF-16)
gohub_document_sign_time	Отримати позначку часу електронно-цифрового підпису
gohub_document_sign_time_w	Отримати позначку часу електронно-цифрового підпису (в UTF-16)

# gohub\_document\_has\_signature

Перевірка, чи  $\epsilon$  у документа електронний підпис (GohubDocument).

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_document_has_signature(
    GohubDocument* document);
```

## Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubDocument);

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_check\_signature

Перевірка відповідності документа його електронному підпису.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub document check signature(
```

```
GohubDocument* document);
```

### Параметри:

document

Документ;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_document\_signature\_name

Запит імені особи, яка підписала документ.

### Об'явлення:

## Параметри:

document

Документ;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_document\_signature\_name\_w

Запит імені особи, яка підписала документ, результат буде у кодуванні UTF-16.

### Об'явлення:

## Параметри:

document

Документ;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_signer\_info

Запит інформації про підписанта документу – повертається форматований рядок з ключами полів та їх значеннями, через роздільник.

## Об'явлення:

```
const char* gohub document signer info(
```

```
GohubDocument* document);
```

### Параметри:

document

Документ;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_document\_signer\_info\_w

Запит інформації про підписанта документу – повертається форматований рядок (у кодуванні UTF-16) з ключами полів та їх значеннями, через роздільник.

### Об'явлення:

## Параметри:

document

Документ;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_sign\_time

Запит інформації про час підписання документа.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_document_sign_time(
          GohubDocument* document);
```

### Параметри:

document

Документ;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_document\_sign\_time\_w

Запит інформації про час підписання документа, повертає значення у кодуванні UTF-16.

## Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_document_sign_time_w(
    GohubDocument* document);
```

### Параметри:

document

Документ;

Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## 4.4.12. Накладення електронно-цифрового підпису

gohub_open_private_key	Відкрити електронний ключ за паролем
gohub_open_private_key_w	Відкрити електронний ключ за паролем (в UTF-16)
gohub_open_private_key_by_bytes	Відкрити електронний ключ у вигляді масиву байт за паролем
gohub_open_private_key_by_bytes_w	Відкрити електронний ключ у вигляді масиву байт за паролем (в UTF-16)
gohub_open_private_key_from_path	Відкрити електронний ключ за шляхом та паролем
gohub_open_private_key_from_path_w	Відкрити електронний ключ за шляхом та паролем (в UTF-16)
gohub_private_key_owner_name	Отримати ім'я власника електронного ключа
gohub_private_key_owner_name_w	Отримати ім'я власника електронного ключа (в UTF-16)
gohub_private_key_owner_info	Отримати детальну інформацію про власника електронного
	ключа
gohub_private_key_owner_info_w	Отримати детальну інформацію про власника електронного
	<b>ключа</b> (в UTF-16)
gohub_sign_document	Підписати документ електронно-цифровим підписом
gohub_close_private_key	Завершити роботу з електронним ключем

# gohub\_open\_private\_key

Відкриття сесії роботи електронно-цифрового ключа.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_open_private_key(
          GohubConnection* connection,
          const char* passwordToKey);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

passwordToKey

Рядок з паролем від електронного ключа;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_open\_private\_key\_w

Відкриття сесії роботи електронно-цифрового ключа.

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_open_private_key_w(
          GohubConnection* connection,
          const GohubWChar* passwordToKey);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

```
passwordToKey
```

Рядок з паролем від електронного ключа у кодуванні UTF-16;

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_open\_private\_key\_by\_bytes

Відкриття сесії роботи електронно-цифрового ключа, що надано масивом байт.

#### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_open_private_key(
    GohubConnection* connection,
    const char* passwordToKey,
    unsigned char* keyBinary,
    unsigned int length);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

passwordToKey

Рядок з паролем від електронного ключа;

keyBinary

Електронний ключ у вигляді масиву байт;

length

Довжина масиву байт;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_open\_private\_key\_by\_bytes\_w

Відкриття сесії роботи електронно-цифрового ключа, що надано масивом байт.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_open_private_key_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* passwordToKey,
unsigned char* keyBinary,
unsigned int length);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
passwordToKey
```

Рядок з паролем від електронного ключа у кодуванні UTF-16;

keyBinary

Електронний ключ у вигляді масиву байт;

length

Довжина масиву байт;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_open\_private\_key\_from\_path

Відкриття сесії роботи електронно-цифрового ключа, що розташований за вказаним шляхом.

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_open_private_key(
          GohubConnection* connection,
          const char* passwordToKey,
          const char* keyFileName);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

passwordToKey

Рядок з паролем від електронного ключа;

keyFileName

Шлях до електронного ключу;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_open\_private\_key\_from\_path\_w

Відкриття сесії роботи електронно-цифрового ключа, що розташований за вказаним шляхом.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_open_private_key_w(
    GohubConnection* connection,
    const GohubWChar* passwordToKey,
    const GohubWChar* keyFileName);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
passwordToKey
```

Рядок з паролем від електронного ключа у кодуванні UTF-16;

```
keyFileName
```

Шлях до електронного ключу у кодуванні UTF-16;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_private\_key\_owner\_name

Повертає ім'я власника електронно-цифрового ключа (у кодуванні UTF-16), робоча сесія якого зараз відкрита.

## Об'явлення:

```
const char* gohub_private_key_owner_name(
    GohubConnection* connection);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_private\_key\_owner\_name\_w

Повертає ім'я власника електронно-цифрового ключа (у кодуванні UTF-16), робоча сесія якого зараз відкрита.

#### Об'явлення:

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_private\_key\_owner\_info

Запит інформації про власника електронно-цифрового ключа, робоча сесія якого зараз відкрита — повертається форматований рядок з ключами полів та їх значеннями, через роздільник.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_private_key_owner_info(
    GohubConnection* connection);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_private\_key\_owner\_info\_w

Запит інформації про власника електронно-цифрового ключа, робоча сесія якого зараз відкрита — повертається форматований рядок (у кодуванні UTF-16) з ключами полів та їх значеннями, через роздільник.

#### Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_private_key_owner_info_w(
    GohubConnection* connection);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_sign\_document

Підписання документа електронно-цифровим ключем, сесія якого зараз відкрита.

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_sign_document(
          GohubConnection* connection,
          GohubDocument* document);
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

document

Документ;

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_close\_private\_key

Закриття робочої сесії електронно-цифрового ключа.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_close_private_key(
          GohubConnection* connection);
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## 4.4.13. Операції з файлами електронних ключів

Цей блок функцій дозволяє зробити доступним для використання файли електронних ключів, розміщених в довільному місці файлової системи. Монтування файлу ключа по своєму ефекту аналогічно підключенню зовнішнього носія (наприклад, модуля флеш-пам'яті) з електронним ключем.

ВАЖЛИВО! Підключення електронного ключа розповсюджується тільки на поточного користувача.

gohub_mount_file_key	Монтувати електронний ключ з вказаного файлу
gohub_mount_file_key_w	Монтувати електронний ключ з вказаного файлу (в UTF-16)
gohub_unmount_file_key	Демонтувати електронний ключ з файлу
gohub_unmount_file_key_w	Демонтувати електронний ключ з файлу (в UTF-16)
gohub_query_mounted_file_keys	Запитати кількість монтованих з файлів електронних ключів
gohub_mounted_file_key_id	Запитати ID електронного ключа за його порядковим номером
	у переліку
gohub_mounted_file_key_id_w	Запитати ID електронного ключа за його порядковим номером
	у переліку (в UTF-16)
gohub_mounted_file_key_dir	Запитати шлях до електронного ключу за його порядковим
	номером у переліку
gobub mounted file key dir u	Запитати шлях до електронного ключу за його порядковим
gohub_mounted_file_key_dir_w	номером у переліку (в UTF-16)

## gohub\_mount\_file\_key

Монтувати електронний ключ з вказаного файлу.

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_mount_file_key(
    const char* keyId,
    const char* path);
```

### Параметри:

keyId

Ідентифікатор ключа;

path

Шлях до файлу ключа.

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_mount\_file\_key\_w

Монтувати електронний ключ з вказаного файлу.

#### Об'явлення:

### Параметри:

keyId

Ідентифікатор ключа у кодуванні UTF-16;

path

Шлях до файлу ключа у кодуванні UTF-16.

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_unmount\_file\_key

Демонтувати електронний ключ за його ID.

## Об'явлення:

```
GohubBool gohub_unmount_file_key(
     const char* keyId);
```

## Параметри:

keyId

Ідентифікатор ключа.

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_unmount\_file\_key\_w

Демонтувати електронний ключ за його ID.

#### Об'явлення:

## Параметри:

keyId

Ідентифікатор ключа у кодуванні UTF-16.

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_query\_mounted\_file\_keys

Запитати кількість монтованих з файлів електронних ключів.

## Об'явлення:

```
int gohub query mounted file keys();
```

## Результат:

У разі успіху - не негативна значення. У разі помилки або порожнього списку - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_mounted\_file\_key\_id

Отримати ID електронного ключа, за його порядковим номером у переліку монтованих електронних ключів.

### Об'явлення:

```
const char* gohub_mounted_file_key_id(
    int index);
```

### Параметри:

index

Порядковий номер.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_mounted\_file\_key\_id\_w

Отримати ID електронного ключа (у кодуванні UTF-16), за його порядковим номером у переліку монтованих електронних ключів.

#### Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_mounted_file_key_id_w(
    int index);
```

### Параметри:

index

Порядковий номер.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_mounted\_file\_key\_dir

Отримати шлях до файлу електронного ключа за його порядковим номером.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_mounted_file_key_dir(
    int index);
```

## Параметри:

index

Порядковий номер.

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub mounted file key dir w

Отримати шлях (у кодуванні UTF-16) до файлу електронного ключа за його порядковим номером.

## Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_mounted_file_key_dir_w(
    int index);
```

## Параметри:

index

Порядковий номер.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## 4.4.14. Робота з АС «Месплан»

Цей блок функцій дозволяє отримати заявки за вказаним місяцем з АС «Месплан».

gohub_get_mp_months	Запитати перелік ідентифікаторів місяців доступних в АС «Месплан» у
	вигляді рядку
	Запитати перелік ідентифікаторів
gohub_get_mp_months_w	місяців доступних в АС «Месплан» у
	вигляді рядку (в UTF-16)
	Запитати та зберегти заявки за
gohub_query_and_save_orders_for_month	вказаним місяцем з АС «Месплан» в
	xml
	Запитати та зберегти заявки за
gohub_query_and_save_orders_for_month_w	вказаним місяцем з АС «Месплан» в
	xml (з параметрами в UTF-16)
	Запитати та зберегти заявки за
solvib sugary and save andone for month with releasin	вказаним місяцем з АС «Месплан» в
gohub_query_and_save_orders_for_month_with_relogin	xml. 3 можливістю вказати логін та
	пароль.
gohub_query_and_save_orders_for_month_with_relogin_w	Запитати та зберегти заявки за
	вказаним місяцем з АС «Месплан» в
	xml. 3 можливістю вказати логін та
	пароль (з параметрами в UTF-16)

# gohub\_get\_mp\_months

Запитати перелік ідентифікаторів місяців доступних в АС «Месплан» у вигляді рядку.

### Об'явлення:

```
const char* gohub_get_mp_months(
          GohubConnection* connection,
          int codePage)
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

codePage

Числове позначення сторінки кодування, в якій зберігається файл.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_get\_mp\_months\_w

Запитати перелік ідентифікаторів місяців доступних в AC «Месплан» у вигляді рядку (в UTF-16).

#### Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_get_mp_months_w(
    GohubConnection* connection)
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_query\_and\_save\_orders\_for\_month

Запитати та зберегти заявки за вказаним місяцем з АС «Месплан» в xml.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_query_and_save_orders_for_month(
    GohubConnection* connection,
    const char* month,
    const char* path)
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

month

Рядок з номером місяцю за який необхідно запросити заявки.

Path

Шлях до файлу в який необхідно зберегти заявки.

### Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_query\_and\_save\_orders\_for\_month\_w

Запитати та зберегти заявки за вказаним місяцем з АС «Месплан» в xml.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub query and save orders for month w(
```

```
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* month,
const GohubWChar* path)
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

month

Рядок з номером місяцю за який необхідно запросити заявки (у кодуванні UTF-16).

Path

Шлях до файлу в який необхідно зберегти заявки (у кодуванні UTF-16).

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_query\_and\_save\_orders\_for\_month\_with\_relogin

Запитати та зберегти заявки з AC «Месплан» в xml за вказаним місяцем. З можливістю вказати логін та пароль.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_query_and_save_orders_for_month(
    GohubConnection* connection,
    const char* month,
    const char* login,
    const char* password,
    const char* path)
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

month

Рядок з номером місяцю за який необхідно запросити заявки.

login

Логін до АС «Месплан».

password

Пароль до АС «Месплан».

Path

Шлях до файлу в який необхідно зберегти заявки.

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# gohub\_query\_and\_save\_orders\_for\_month\_with\_relogin\_w

Запитати та зберегти заявки з AC «Месплан» в xml за вказаним місяцем. З можливістю вказати логін та пароль.

### Об'явлення:

```
GohubBool gohub_query_and_save_orders_for_month_w(
GohubConnection* connection,
const GohubWChar* month,
const GohubWChar* login,
const GohubWChar* password,
const GohubWChar* path)
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

month

Рядок з номером місяцю за який необхідно запросити заявки (у кодуванні UTF-16).

login

Логін до АС «Месплан» (у кодуванні UTF-16).

password

Пароль до АС «Месплан» (у кодуванні UTF-16).

Path

шлях до файлу в який необхідно зберегти заявки (у кодуванні UTF-16).

## Результат:

У разі успіху - значення True. У разі помилки - False. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## 4.4.15. Робота з документами інформаційних послуг

Цей блок функцій дозволяє отримати документи інформаційних послуг.

gohub_query_inform_services_document	Запросити документ
gohub_query_next_inform_services_document	Запросити наступний документ
gohub_save_inform_services_document	Зберегти документ
gohub_save_inform_services_document_w	Зберегти документ (з параметрами в
	UTF-16)
gohub_saveXml_inform_services_document	Зберегти документ в форматі xml
gohub_saveXml_inform_services_document_w	Зберегти документ в форматі xml (з
	параметрами в UTF-16)
gohub_close_inform_services_document	Закрити документ
gohub_inform_services_document_id	Запросити ID документа
<pre>gohub_inform_services_document_revision</pre>	Запросити ревізію документа
gohub_inform_services_document_filename	Запитати ім'я документа
<pre>gohub_inform_services_document_filename_w</pre>	Запитати ім'я документа (в UTF-16)
gohub_inform_services_document_comment	Запитати коментар документа
gohub_inform_services_document_comment_w	Запитати коментар документа (в UTF-
	16)

gohub_inform_services_document_created_date	Запитати дату створення документа
<pre>gohub_inform_services_document_created_date_w</pre>	Запитати дату створення документа
gohub_inform_services_document_doc_date	Запитати дату документа
<pre>gohub_inform_services_document_doc_date_w</pre>	Запитати дату документа (в UTF-16)

# gohub\_query\_inform\_services\_document

Запросити документ інформаційних послуг за ідентифікатором.

#### Об'явлення:

```
GohubInformServicesDoc* gohub_query_inform_services_document(
GohubConnection* connection,
unsigned int64 docId)
```

## Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

docId

Унікальний ідентифікатор документа, що запитується.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

# gohub\_query\_next\_inform\_services\_document

Запит документа інформаційних послуг наступного за переліком ревізій, починаючи від ревізії що передано параметром.

#### Об'явлення:

```
GohubInformServicesDoc* gohub_query_next_inform_services_document(
          GohubConnection* connection,
          unsigned __int64 lastRevision)
```

### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub connect;

lastRevision

Ревізія документа, від якої починається пошук наступного документа.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_save\_inform\_services\_document

Збереження документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) на диск, за вказаним шляхом.

### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc), що відправляється на сервер;

path

Шлях, куди зберігається файл.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_save\_inform\_services\_document\_w

Збереження документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) на диск, за вказаним шляхом (з параметром в UTF-16).

#### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc), що відправляється на сервер;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub saveXml inform services document

Збереження документа інформаційних послуг в форматі xml (GohubInformServicesDoc) на диск, за вказаним шляхом.

## Об'явлення:

## Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc), що відправляється на сервер;

path

Шлях, куди зберігається файл.

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_saveXml\_inform\_services\_document\_w

Збереження документа інформаційних послуг в форматі xml (GohubInformServicesDoc) на диск, за вказаним шляхом (з параметром в UTF-16).

## Об'явлення:

## Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc), що відправляється на сервер;

path

Шлях, куди зберігається файл (у кодуванні UTF-16).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_close\_inform\_services\_document

Закриття документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) на диск, за вказаним шляхом (з параметром вUTF-16).

## Об'явлення:

## Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub inform services document id

Запит ідентифікатору документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc).

### Об'явлення:

## Параметри:

doc

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub inform services document revision

Запит ревізії документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc).

### Об'явлення:

### Параметри:

doc

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_inform\_services\_document\_filename

Запит імені документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc).

### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_inform\_services\_document\_filename\_w

Запит імені документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) в UTF-16.

### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub inform services document comment

Запит коментаря документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc).

#### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_inform\_services\_document\_comment\_w

Запит коментаря документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) в UTF-16.

### Об'явлення:

## Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_inform\_services\_document\_created\_date

Запит дати створення документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc).

#### Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

## Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

# gohub\_inform\_services\_document\_created\_date\_w

Запит дати створення документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) в UTF-16.

## Об'явлення:

### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_inform\_services\_document\_doc\_date

Запит дати документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc).

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

#### gohub\_inform\_services\_document\_doc\_date\_w

Запит дати документа інформаційних послуг (GohubInformServicesDoc) в UTF-16.

#### Об'явлення:

#### Параметри:

document

Об'єкт документа (GohubInformServicesDoc).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

#### 4.4.16. Обробка помилок

gohub_last_error_code	Отримати код помилки останньої операції
<pre>gohub_last_error_title</pre>	Отримати назва помилки останньої операції
gohub_last_error_title_w	Отримати назва помилки останньої операції (в UTF-16)
gohub_last_error_text	Отримати текст помилки останньої операції
gohub_last_error_text_w	Отримати текст помилки останньої операції (в UTF-16)

#### gohub\_last\_error\_code

Запит коду помилки виконання останньої операції.

Об'явлення:

```
GohubErrcode gohub last error code();
```

#### gohub last error title

Запит заголовка помилки виконання останньої операції.

#### Об'явлення:

```
const char* gohub_last_error_title();
```

```
gohub last error title w
```

Запит заголовка помилки виконання останньої операції (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

```
const GohubWChar* gohub_last_error_title_w();
```

#### gohub\_last\_error\_text

Запит тексту помилки виконання останньої операції.

Об'явлення:

```
const char* gohub last error text();
```

#### gohub\_last\_error\_text\_w

Запит тексту помилки виконання останньої операції (у кодуванні UTF-16).

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub last error text w();

# 4.4.17. Робота з інформацію про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів (за останні 5 днів від поточної дати)

<pre>gohub_query_dispatch_info</pre>	Запросити об'єкт з переліком за кодом станцій
<pre>gohub_query_dispatch_info_w</pre>	Запросити об'єкт з переліком за кодом станцій (в UTF-16)
gohub_document_info_description	Отримати текст опису за індексом
<pre>gohub_document_info_description_w</pre>	Отримати текст опису за індексом (в UTF-16)
gohub_document_info_count	Отримати кількість значень в переліку
gohub_document_info_is_empty	Отримати текст заповнення вагону
<pre>gohub_document_info_is_empty_w</pre>	Отримати текст заповнення вагону (в UTF-16)
<pre>gohub_document_info_wag_owner</pre>	Отримати власника вагону
<pre>gohub_document_info_wag_owner_w</pre>	Отримати власника вагону (в UTF-16)
gohub_document_info_date	Отримати дату
gohub_document_info_date_w	Отримати дату (в UTF-16)
gohub_document_info_number	Отримати номер
gohub_document_info_number_w	Отримати номер (в UTF-16)
<pre>gohub_document_info_type</pre>	Отримати тип
gohub_document_info_type_w	Отримати тип (в UTF-16)
gohub_close_dispatch_info	Закриття об'єкту

## gohub\_query\_dispatch\_info

Запросити об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

#### Об'явлення:

```
GohubDispatchInfo* gohub_query_dispatch_info(GohubConnection*
connection, const char* start_esr, const char* end_esr);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
start_esr
Код ЄМР станції відправлення
```

```
end esr
```

Код ЄМР станції призначення

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

#### gohub\_query\_dispatch\_info\_w

Запросити об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

#### Об'явлення:

```
GohubDispatchInfo* gohub_query_dispatch_info_w(GohubConnection*
connection, const GohubWChar* start esr, const GohubWChar* end esr);
```

#### Параметри:

connection

Покажчик з'єднання з Модулем Узгодження, отриманий раніше за допомогою функції gohub\_connect;

```
start_esr
```

Код ЄМР станції відправлення (в UTF-16)

end esr

Код ЄМР станції призначення (в UTF-16)

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_document\_info\_description

Отримати текст опису за індексом

#### Об'явлення:

const char\* gohub\_document\_info\_description(GohubDispatchInfo\* document, int
index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_document\_info\_description\_w

Отримати текст опису за індексом (в UTF-16)

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_document\_info\_description\_w(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

#### gohub\_document\_info\_count

Отримати кількість значень в переліку

Об'явлення:

int gohub\_document\_info\_count(GohubDispatchInfo\* document);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

## gohub\_document\_info\_is\_empty

Отримати текст заповнення вагону

Об'явлення:

const char\* gohub\_document\_info\_is\_empty(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_document\_info\_is\_empty \_w

Отримати текст заповнення вагону (в UTF-16)

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_document\_info\_is\_empty\_w(GohubDispatchInfo\* document,
int index);

Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

#### gohub\_document\_info\_wag\_owner

Отримати власника вагону

Об'явлення:

const char\* gohub\_document\_info\_wag\_owner(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

#### gohub\_document\_info\_wag\_owner\_w

Отримати власника вагону(в UTF-16)

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_document\_info\_wag\_owner\_w(GohubDispatchInfo\* document,
int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_document\_info\_date

Отримати дату

Об'явлення:

```
const char* gohub document info date(GohubDispatchInfo* document, int index);
```

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

#### gohub\_document\_info\_date\_w

Отримати дату(в UTF-16)

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_document\_ info\_date\_w(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

## gohub\_document\_info\_number

Отримати номер

Об'явлення:

const char\* gohub\_document\_info\_number(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

### gohub\_document\_info\_number\_w

```
Отримати номер(в UTF-16)
```

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_document\_ info\_number\_w(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

#### gohub\_document\_info\_type

Отримати тип

Об'явлення:

const char\* gohub\_document\_info\_type(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub last error і ін.

#### gohub\_document\_info\_type\_w

Отримати тип(в UTF-16)

Об'явлення:

const GohubWChar\* gohub\_document\_ info\_type\_w(GohubDispatchInfo\* document, int index);

#### Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

index

Індекс за яким отримуємо значення з переліку.

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін .

## gohub\_close\_ dispatch\_info

Закриття об'єкту

Об'явлення:

GohubBool gohub\_close\_dispatch\_info(GohubDispatchInfo\* document);

Параметри:

document

Об'єкт з переліком (GohubDispatchInfo).

#### Результат:

У разі успіху - значення відмінне від нуля. У разі помилки - 0. Інформацію про помилку можна отримати за допомогою функції gohub\_last\_error і ін.

# 4.5. Коди помилок

Коди помилок у *Бібліотеці* представлені переліком (*enum*) GohubErrcode, що містить набір констант, семантично відповідних можливим типам помилок, що виникають при роботі з *Бібліотекою*.

## Звідна таблиця кодів помилок

gohub_success	Операція виконана успішно
gohub_server_connection_could_not_be_established	Помилка при відкритті з'єднання з <i>Модулем</i> Узгодження
gohub_server_inaccessible	Служба Модуля Узгодження недоступна
gohub_document_creation_failed	Помилка відкриття файлу
gohub_document_query_failed	Помилка при запиті документа з АС «Клієнт УЗ» за ідентифікатором
gohub_next_document_query_failed	Помилка при запиті документа з АС «Клієнт УЗ» за номером ревізії
gohub_document_sending_failed	Помилка при відправлені документа в АС «Клієнт УЗ»
gohub_document_saving_failed	Помилка при збереженні документа в файл
gohub_document_loading_failed	Помилка при завантаженні документа з файлу
gohub_invalid_code_page	Недійсна кодова сторінка
gohub_private_key_could_not_be_opened	Помилка при відкритті електронного ключа
gohub_private_key_path_could_not_be_opened	Помилка при відкритті електронного ключа за вказаним шляхом
gohub_private_key_bytes_could_not_be_opened	Помилка при відкритті електронного ключа масивом байт
gohub_private_key_is_inaccessible	Електронний ключ недоступний. Можливо, пристрій від'єднали від комп'ютера
gohub_document_could_not_be_signed	Помилка при накладені електронно- цифрового підпису
gohub_document_signature_verification_failed	Електронно-цифровий підпис недійсний, можливо, дані були підтверджені
gohub_document_has_not_signature	Документ не містить електронно-цифровий підпис
gohub_client_is_obsolete	Версія клієнта застаріла, необхідно оновити
gohub_server_is_obsolete	Версія сервера застаріла, необхідно оновити
gohub_document_reclamation_failed	Відкликання документа не вдалося
gohub_document_deletion_failed	Видалити документ не вдалося
gohub_attachment_creation_failed	Створити супровідний документ не вдалося
gohub_attachment_sending_failed	Відправити супровідний документ не вдалося
gohub_attachment_query_failed	Запитати супровідний документ не вдалося

gohub_attachment_deletion_failed	Видалити супровідний документ не вдалося
gohub_attaching_to_document_failed	Додати супровідний документ до перевізного документу не вдалося
gohub_detaching_from_document_failed	Відкріпити супровідний документ від перевізного документа не вдалося
gohub_mount_of_file_key_failed	Монтування електронного ключа з файлу не вдалося.
gohub_unmount_of_file_key_failed	Демонтувати електронного ключа з файлу не вдалося.
gohub_enumerating_of_file_keys_failed	Отримати перелік монтованих з файлів електронних ключів не вдалося.
gohub_mounted_file_key_inaccessible	Монтований з файлу електронний ключ не доступний.
gohub_edata_creating_failed	Помилка при створенні ЕД попереднього інформування
gohub_edata_sending_failed	Помилка при відправлені ЕД попереднього інформування в АС «Клієнт УЗ»
gohub_edata_updating_failed	Помилка при оновленні ЕД попереднього інформування в АС «Клієнт УЗ»
gohub_edata_query_failed	Помилка при запиті ЕД попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за ідентифікатором
gohub_next_edata_query_failed	Помилка при запиті ЕД попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за ревізією
gohub_pipackage_query_failed	Помилка при запиті пакета ПІ з АС «Клієнт УЗ» за ідентифікатором
Gohub_next_pipackage_query_failed	Помилка при запиті пакета ПІ з АС «Клієнт УЗ» за ревізією
gohub_mp_months_query_failed	Помилка при запиті переліку ідентифікаторів місяців з АС «Месплан»
gohub_orders_of_months_query_failed	Помилка при запиті заявок з АС «Месплан»
gohub_inform_services_doc_saving_failed	Помилка при збереженні документа інформаційних послуг
gohub_inform_services_doc_query_failed	Помилка при запиті документа інформаційних послуг
gohub_query_changes_inform_services_failed	Помилка при запиті змін за документами інформаційних послуг
gohub_query_next_inform_services_document_failed	Помилка при запиті наступного документа інформаційних послуг
gohub_programm_error = 0x1000	Невідома помилка в програмі
gohub_invalid_operation	Програма користувача виконала неприпустиму операцію

Більш детальний опис програмного інтерфейсу бібліотеки можна отримати з файлу gohub.client.errors.h (Додаток Б).

## 4.6. Приклади використання

#### а) Вивід на екран інформації про помилку

Визначимо функцію print\_error, що виводить на екран детальну інформацію про помилку, включно з інформацією про вкладені помилки, якщо вони існують. Ця функція стане в нагоді у наступних прикладах.

```
#include <stdio.h>
#include "gohub.client.h"

void print_last_error()
{
  printf("Error [%04x] -- %s -- %s\n",
      gohub_last_error_code(),
      gohub_last_error_title(),
      gohub_last_error_text());
}
```

#### б) Завантаження документа з файлу та передача в АС «Клієнт УЗ»

Зараз продемонструємо завантаження документа з файлу та передачу його в АС «Клієнт УЗ». При цьому використовуємо електронний ключ для накладення електронноцифрового підпису. Для виводу інформації про можливі помилки використовуємо функцію print error, визначену раніше в п.4.5.а.

```
#include "gohub.client.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void print last error();
void load and send document(
                             // IP адреса або ім'я комп'ютера Модуля Узгодження
 const char* host,
 int port,
                             // номер TCP порту для підключення
                             // шлях до файлу документа
 const char* path,
 const char* password) // Пароль до ключу. Якщо не задано, документ не буде
  GohubConnection* connection;
  GohubDocument* document;
  char document id[256];
  // Створити підключення до Модулю Узгодження
  printf("Connectiong to %s:%d\n", host, port);
  connection = gohub connect(host, port);
  if(connection)
  { // Підключення створити успішно
    puts("Connection opened");
    // Завантажити документ з файлу
    document = gohub load document(path);
    if (document)
    { // Документ завантажено успішно
      printf("Document is loaded: size=%d bytes\n",
gohub document_size(document));
      if (password)
      { //Підписати документ
        puts("Signing document . . .");
        if (gohub open private key(connection, password))
```

```
printf("Key owner name: %s\n",
gohub private key owner name(connection));
          printf("Private key info: %s\n",
gohub private key owner info(connection));
          if(gohub sign document(connection, document))
            puts("Document signed");
          else
            print last error();
            return;
        }
        else
        { //Не вдалося отримати доступ до закритого ключу
          print last error();
          return;
      // Передати документ в АС "Клиєнт УЗ" через Модуль Узгодження
      if(gohub send document(connection, document))
      { // Документ передано успішно
        printf("Document is sended: id=%s revision=%d\n",
          gohub_document_id(document),
          gohub_document_revision(document));
      // Перевірка наявності попереджень після відправки документу
        const char* str = gohub_document warning(doc);
            if (str != NULL)
               printf("Warning in document: %s\n", str);
        // Зберігаємо ідентифікатор документа
        // для подальшого використання
       strcpy(document id, gohub document id(document));
      }
      else
      { // Помилка при передачі документа
       print last error();
      // Завершити роботу з документом
      gohub close document(document);
            // Спробуємо запросити цей документ за ідентифікатором
           document = gohub query document(connection, document id);
            if (document)
            { // Запит документа виконано успішно
              // Виводимо документ на екран у кодуванні windows-1251
             puts(gohub document text(document));
              // Завершити роботу з документом
              gohub close document(document);
            }
           else
            { // Помилка при отриманні документа
             print last error();
            }
   }
    { // Помилка при завантаженні документа з файлу
     print_last_error();
   // Закрити підключення до Модуля Узгодження
   gohub disconnect(connection);
 }
 else
  { // Помилка при підключенні до Модулю Узгодження
   print last error();
}
```

#### в) Запит документів з АС «Клієнт УЗ»

Цей приклад демонструє техніку поступового запиту документів їх АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій. Окрім того показано зміни кодової сторінки документа та Збереження запрошенных документів у файли. Окрім того, виконується перевірка електронно-цифрового підпису. Для виводу інформації про помилки по-прежнему використовується функція print error, визначену раніше в п.4.5.а

```
#include "gohub.client.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void print last error();
int query and save documents(
 const char* host,
                                    // IP адреса або ім'я комп'ютера Модуля
Узгодження
                                    // номер ТСР порту для підключення
 int port,
 int startRevision, // номер ревізії з якої отримувати перевізні
документи
 int maxCount,
                                    // Максимальна кількість документів , що буде
запитано
 const char* targetFolder) // тека куди зберігати отримані документи
  int lastRevision = startRevision;
 GohubConnection* connection;
  GohubDocument* document;
  int count;
  // Створити підключення до Модулю Узгодження
  printf("Connectiong to %s:%d", host, port);
  connection = gohub connect(host, port);
  if(connection)
  { // Підключення створити успішно
   puts("Connection opened");
    for (count = 0; count < maxCount; ++count)</pre>
    { // Запит наступного документа за ревізією
      document = gohub query next document(connection, lastRevision);
      if (document)
      { // Запит документа виконано успішно
        printf("Document received: id=%s revision=%d\n",
          gohub document id(document),
          gohub document revision(document));
        // Запам'ятати ревізію останнього документа
        lastRevision = gohub document revision(document);
        // Вивести документ на екран
        wprintf(L"%s\n", gohub document text w(document));
        { // Зберегти документ в другой кодировке.
          char path[ MAX PATH];
          sprintf(path, "%s\\%s.xml", targetFolder, gohub document id(document));
          if(gohub_save_document(document, path, 866))
          { // Документ сохранен успішно
           printf("Document saved to file: path='%s'\n", path);
          else
          { // Помилка при збереженні документа
            print last error();
```

```
gohub close document(document);
               continue;
        }
      }
      if(gohub document_has_signature(document))
      { //Перевірка ЭЦП
        if(gohub document check signature(document))
          wprintf(L"%s\n", gohub document signer name w(document));
          wprintf(L"%s\n", gohub document signer info w(document));
          wprintf(L"%s\n", gohub document sign time w(document));
        else
          print last error();
      // Завершення роботи з документом
      gohub close document (document);
    }
    else
    { // Не вдалося отримати наступний за ревізією документ.
      // Це може бути помилка, або нових документів більше немає.
      if(gohub last error code() != gohub success)
        print last error();
      break;
    }
  }
  // Закрити підключення до Модулю Узгодження
  gohub disconnect(connection);
  puts("Connection closed");
else
{ // Помилка при підключенні до Модулю Узгодження
 print last error();
// Повернення функцією номера останньої обробленої ревізії
return lastRevision;
```

#### г) Інші приклади використання

В інсталяційному пакеті Клієнта Модуля Узгодження представлені також інші приклади використання, з якими більш детально можна ознайомитися, заглянув безпосередньо в програмний код (тека Клієнт Модуля Узгодження\samples\ gohub.client.test.c). Тут ми коротко опишемо інші функції, надані у прикладах:

 Продемонстрована техніка поступового запиту документів ФДУ-92 з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

– Продемонстрована техніка поступового запиту документів ЕД попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

 Продемонстрована техніка поступового запиту пакетів попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

- Продемонстрована техніка додання документа ЕД в пакет попереднього інформування

- Продемонстрована техніка оновлення документа ЕД, що міститься на сервері АС «Клієнт УЗ»

 Продемонстрована техніка отримання переліку з інформацією про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів(за останні 5 днів від поточної дати)

```
try
   {
        printf(" Test Query Dispatch Info(C++)\n");
        printf(" Please enter ESR number of start station: ");
         char start_esr[101];
         scanf("%s", start_esr);
         printf(" Please enter ESR number of end station: ");
         char end esr[101];
         scanf("%s", end esr);
        GohubDispatchInfo* str = gohub query dispatch info(connection,
         start esr, end esr);
         check errors();
         printf("\nlist loaded.\n");
         for(int i = 0; i < gohub document info count(str); i++)</pre>
               printf("%s\n", gohub_document_info_description(str, i));
               printf("%s\n", gohub document info number(str, i));
```

```
printf("%s\n", gohub_document_info_date(str, i));
    printf("%s\n", gohub_document_info_type(str, i));
    printf("%s\n", gohub_document_info_wag_owner(str, i));
    printf("%s\n", gohub_document_info_is_empty(str, i));
}
gohub_close_dispatch_info(str);
    printf("-----\n");
}
catch (...)
{
    printf("Exception");
}
```

#### 5. .NET бібліотека - TMSoft.Gohub.Client.Net.dll

Програмний інтерфейс *Бібліотеки* надано набором типів, перелік яких показано нижче. Усі типи бібліотеки визначені у просторі імен *TMSoft.Gohub.Client*.

## 5.1. Перелік типів

GohubConnection	Клас з'єднань з Сервером Модуля Узгодження
GohubDocument	Клас перевізних документів
GohubAttachment	Клас супровідних документів
GohubEData	Клас супровідних документів
GohubInformServicesDoc	Клас документів інформаційних послуг
GohubSigner	Клас інформації про власників електронних ключів та авторів
	електронно-цифрових підписів
GohubDocumentFilter	Клас інформації про стани фільтру запиту документів
GohubException	Клас виключень
GohubErrCode	Перелік кодів помилок
DispatchInfo	Клас № Замовлення для перевізного документу

## 5.2. Стани перевізного документа

Коди перевізного документа в *Бібліотеці* представлені переліком (епит) DocumentStatus, що містить набір констант.

#### Звідна таблиця кодів станів перевізного документа

Unknown = 0	Статус невідомий
Draft = 1	Чернетка
Sending = 2	Документ передається товарному касиру
Registered = 3	Документ переданий товарному касиру
Reclaiming = 4	Документ відкликається від товарного касира
Accepted = 5	Вантаж прийнято до перевезення
Delivered = 6	Вантаж прибув
Recieved = 7	Вантаж отримано одержувачем
Uncredited = 8	Документ розкредитовано товарним касиром
RecDraft = 9	Вантаж отримано одержувачем і редагується
RecSending = 10	Вантаж отримано одержувачем і переданий товарному
	касиру
RecReclaiming = 11	Вантаж отримано одержувачем і відкликається від
	товарного касира
Canceled = 12	Документ зіпсований товарним касиром

## 5.3. GohubConnection

Клас GohubConnection використовується для представлення з'єднань з Сервером Модуля Узгодження та містить наступні члени:

GohubConnection	Створити	з'єднання	3	Сервером	Модуля	Узгодження.	Для
(конструктор)	закриття з	єднання нес	обх	ідно викори	стати мет	од Dispose.	

DecumentEilten	Екземпляр класу GohubDocumentFilter, що дозволяє
DocumentFilter (властивість)	Екземпляр класу GohubDocumentFilter, що дозволяє встановлювати фільтри для запиту документів.
(BIIGCTИВІСТЬ)	
SignerInfo (властивість)	Інформація про власника електронного, відкритого за допомогою метода OpenPrivateKey. У випадку, якщо пристрій електронного ключа було відключено, генерується виключення GohubException з кодом помилки GohubErrCode.gohub_private_key_is_inaccessible. У випадку, якщо електронний ключ не було відкрито за допомогою метода OpenPrivateKey, генерується виключення GohubException з кодом
	помилки GohubErrCode.gohub_invalid_operation
ClosePrivateKey (метод)	Закрити електронний ключ, відкритий раніше за допомогою метода OpenPrivateKey. Електронний ключ автоматично закривається також при закритті з'єднання. з Сервером Модуля Узгодження.
Dispose	Закрити з'єднання з Сервером Модуля Узгодження. Автоматично
(метод)	також закривається електронний ключ, якщо його було відкрито.
OpenPrivateKey (метод)	Відкрити електронний ключ. Якщо електронний ключ було відкрито уже раніше, він автоматично закривається. Електронний ключ автоматично закривається також при закритті з'єднання з Сервером Модуля Узгодження. Для закриття електронного ключа без розриву з'єднання з Сервером Модуля Узгодження можна використати метод ClosePrivateKey. Електронний ключ потрібен для підписання електронних документів. Для перевірки електронно-цифрового підпису електронний ключ не використовується та його можна не відкривати. Можливі наступні варіанти відкриття електронного ключа:  • За паролем. Ключ повинен бути монтований. • За вказаним шляхом та паролю. • Ключ надано масивом байт. Необхідно вказати пароль та довжину масиву байт.
QueryDocument	Запросити документ за унікальним ідентифікатором.
(метод) QueryDocuments (метод)	Отримати впорядковану послідовність документів, з номерами ревізії більше заданої
QueryDocumentPrintableForm (метод)	Запитати друковану форму документа за його ID. Повертає масив байт.
QueryAndSaveDocumentPrintableForm (метод)	Запитати друковану форму документа за його ID. Результат запиту зберігається в файл за шляхом, що вказано в параметрі path.
SendDocument (метод)	Надіслати документ в АС «Клієнт УЗ»
SignDocument (метод)	Підписати документ електронно-цифровим підписом
ReclaimDocument (метод)	Відкликання документа з сервера СГР
DeleteDocument (метод)	Видалення документа на АС «Клієнт УЗ» за його ID
SendAttachment (метод)	Відправити супровідний документ в АС «Клієнт УЗ»
QueryAttachment (метод)	Запитати супровідний документ з системи АС «Клієнт УЗ»
QueryAttachmentWithUserData (метод)	Запитати супровідний документ з електронними даними користувача з системи АС «Клієнт УЗ»
DeleteAttachment (метод)	Видалити супровідний документ з АС «Клієнт УЗ»
QueryEData	Запитати електронні дані ПІ з системи АС «Клієнт УЗ»

(метод)	
QueryEDatas	Запитати електронні дані ПІ з системи АС «Клієнт УЗ» за
(метод)	ревізією
SendEData	Di-manus analysis of H - AC (K-ion-V2)
(метод)	Відправити електронні дані ПІ в АС «Клієнт УЗ»
AddEDataToPiPackage (метод)	Додати електронні дані ПІ в АС «Клієнт УЗ»
UpdateEData (метод)	Оновити наявні електронні дані ПІ в АС «Клієнт УЗ»
QueryPiPackage (метод)	Запитати пакет ПІ з системи АС «Клієнт УЗ»
QueryPiPackages (метод)	Запитати пакети ПІ з системи АС «Клієнт УЗ» за ревізією
SendReceivedDocument (метод)	Надіслати документ по прибуттю
QueryMPMonths	Запитати перелік ідентифікаторів місяців з АС «Месплан» у
диет умимонень (метод)	вигляді переліку
QueryMPMonthsString	Запитати перелік ідентифікаторів місяців з АС «Месплан» у
(метод)	вигляді рядку (номера місяців відокремлені пробілом)
QueryOrdersForMonth	Запитати заявки за номером місяцю з АС «Месплан». Можливий
(метод)	запит з вказанням логону та пароля.
QueryAndSaveOrdersForMonth	Запитати та зберегти заявки за номером місяцю в xml. Можливий
(метод)	запит з вказанням логону та пароля.
QueryEDataForAttachment	Запитати електронні дані ПІ з системи АС «Клієнт УЗ» за
(метод)	ідентифікатором супровідного документа
QueryAndSaveFdu92PrintableForm	Запитати друковану форму ФДУ-92 за його ID. Результат запиту
(метод)	зберігається в файл за шляхом, що вказано в параметрі path.
QueryFdu92PrintableForm	Запитати друковану форму ФДУ-92 за його ID. Повертає масив
(метод)	байт.
QueryAndSaveGu46PrintableForm (метод)	Запитати друковану форму ГУ-46 за його ID. Результат запиту зберігається в файл за шляхом, що вказано в параметрі path.
QueryGu46PrintableForm	Запитати друковану форму ГУ-46 за його ID. Повертає масив
(метод)	байт.
QueryAndSaveGu45PrintableForm	Запитати друковану форму ГУ-45 за його ID. Результат запиту
(метод)	зберігається в файл за шляхом, що вказано в параметрі path.
QueryGu45PrintableForm (метод)	Запитати друковану форму ГУ-45 за його ID. Повертає масив байт.
QueryFdu92	
(метод)	Запитати ФДУ-92 за унікальним ідентифікатором.
QueryFdu92_ByNumber (метод)	Запитати ФДУ-92 за номером станції та номером накопичувальної картки
QueryFdu92s	Отримати впорядковану послідовність ФДУ-92, з номерами
Queryrauszs (метод)	ревізії більше заданої
SignFdu92	Підписати накопичувальну картку електронно-цифровим
(метод)	підписом ФДУ-92
SendFdu92	
(метод)	Відправити ФДУ-92 в АС «Клієнт УЗ»
QueryGu46	Запитати ГУ-46 за унікальним ідентифікатором.
(метод)	
QueryGu46s (метод)	Отримати впорядковану послідовність ГУ-46, з номерами ревізії більше заданої
SignGu46	Підписати накопичувальну картку електронно-цифровим
(метод)	підписом ГУ-46
SendGu46	Відправити ГУ-46 АС «Клієнт УЗ»
(метод)	Digipulation of the Montal 33//
QueryGu45	Запитати ГУ-45 за унікальним ідентифікатором.
(метод) QueryGu45s	Отримати впорядковану послідовність ГУ-45, з номерами ревізії
Anct Agnana	Отримати впорядковану послідовність і у-43, з номерами ревізії

(метод)	більше заданої
QueryInformServicesDoc (метод)	Запросити документ інформаційних послуг за унікальним ідентифікатором.
QueryChangesInformServices (метод)	Отримати впорядковану послідовність документів інформаційних послуг, з номерами ревізії більше заданої
QueryDispatchInfo (метод)	Отримати переліз з інформацією про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів(за останні 5 днів від поточної дати)

## 5.4. GohubDocument

Клас GohubDocument використовується для представлення електронних перевізних документів та містить наступні члени:

HasSignature (властивість)	Ознака наявності у документа електронно-цифрового підпису
Id (властивість)	Унікальний ідентифікатор документа
Revision (властивість)	Номер ревізії документа
Status (властивість)	Статус документа
SignerInfo (властивість)	Інформація про особу, що підписала документ електронно- цифровим підписом. Якщо перевірка електронно-цифрового підпису не підтверджує достовірність даних, результатом буде null. Якщо документ не містить електронно-цифрового підпису, генерується виключення GohubException з кодом помилки GohubErrCode.gohub_document_has_not_signature.
TimeStamp (властивість)	Позначка часу, отримана при підписанні документа електронно- цифровим підписом. Якщо перевірка електронно-цифрового підпису не підтверджує достовірність даних, генерується виключення GohubException з кодом помилки GohubErrCode.gohub_document_signature_verification_failed Якщо документ не містить електронно-цифрового підпису, генерується виключення GohubException з кодом помилки GohubErrCode.gohub_document_has_not_signature.
Attachments (властивість)	Перелік ID супровідних документів, доданих до цього документу.
MeasureEquipNum (властивість get; set;)	Відомості вагонівимірювальної техніки.
BusinessUnitNum (властивість get; set;)	Номер філіалу ПрАТ УЗ.
SetVerifiedEmptyWeightForWagon (метод)	Встановити уточнену вагу тари вагона int wagonIndex — індекс вагона уточнену вагу якого необхідно встановити. Індексація вагонів починається з нуля. int weight — уточнену вагу вагона.
GetVerifiedEmptyWeightForWagon (метод)	Отримати уточнену вагу тари вагона int wagonIndex – індекс вагона уточнену вагу якого необхідно отримати. Індексація вагонів починається з нуля.
ForeignNotAccept (властивість get;)	Отримати позначку повернення неприйнятих прикордонними станціями іноземних залізниць вагонів на територію України
WarrantType (властивість get; set;)	Тип підстав для отримання вантажу (0 - довіреність, 1 - наказ)
Deserialize (методы)	Десеріалізувати документ з масиву байт, потоку вводу, TextReader або XmlReader. У випадку десеріалізації з масиву байт або потоку вводу Xml-

FromXml (методы)	документ, повинен починатися з xml-заголовка з вказанням кодування xml-документа. Фактичне кодування символів xml-документа повинне відповідати задекларованій в заголовку. У випадку відсутності заголовка xml-документа, по замовченню вважається, що xml-документ надано у кодуванні utf-8. У випадку десеріалізації документа за допомогою TextReader або XmlReader заголовок не є обов'язковим та ігнорується як надлишкова інформація.  Створити документ з XML-документа (XmlDocument) або його елементу (XmlElement)
FromXmlText (метод)	Створити документ з тексту XML-документа
GetXmlText	Отримати XML-текст документа
(метод) GetDataXmlText (метод)	Отримати XML-текст електронних даних документа в заданій версії ЕПД
	int epdVersion - версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Load (метод)	Завантажити документ з файлу. Xml-документ, що міститься у файлі повинен починатися з xml-заголовка з вказанням кодування xml-документа. Фактичне кодування символів xml-документа повинна відповідати задекларованій в заголовку. У випадку відсутності заголовка xml-документа, по замовченню вважається, що xml-документ надано у кодуванні utf-8.
Save (метод)	Зберегти документ в файл у заданому кодуванні
SaveData (метод)	Зберегти електронні дані документа в файл у заданому кодуванні та в заданій версії ЕПД   int epdVersion – версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Serialize (методы)	Серіалізувати документ в масив байт, потоку виводу, TextWriter або XmlWriter
SerializeData (методы)	Серіалізувати електронні дані документа в масив байт, потоку виводу, TextWriter або XmlWriter в заданій версії ЕПД <i>int epdVersion</i> – версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13, 14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
ToXml (метод)	Перетворити електронний перевізний документ в XML-документ (XmlDocument)
DataToXml (метод)	Перетворити електронні дані документа в XML-документ (XmlDocument) в заданій версії ЕПД  int epdVersion – версія ЕПД з якою можна отримати електронні дані документа (прийняті значення 10, 11, 12, 13,
GetOTPR (метод)	14, що відповідає версії ЕПД 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) Збереження актуального тексту перевізного документа у форматі хml в файл.
GetOTPRString (метод)	Отримати актуальний текст перевізного документа у кодуванні utf-8.
Warning (властивість)	Текст попередження після відправки документу

## 5.5. GohubAttachment

Клас GohubAttachment використовується для представлення інформації про супровідних документах та містить наступні члени:

Id	
та (властивість)	Унікальний ідентифікатор супровідного документа
Description	Текстовий опис супровідного документа, що формується з назви
(властивість)	типу документа, його реєстраційного номера та дати.
Name	Назва супровідного документа.
(властивість)	ттазва супровідного документа.
TypeCode (властивість)	Код типу супровідного документа для бланків ГУ та ЦІМ.
SmgsTypeCode	Код типу супровідного документа для бланків СМГС та ЦІМ/СМГС
(властивість)	згідно інформаційного керівництва СМГС.
RegistrationNumber (властивість)	Реєстраційний номер супровідного документа.
RegistrationDate (властивість)	Дата реєстрації супровідного документа.
ValidFrom	П
(властивість)	Дата початку дії супровідного документа.
ValidTo (властивість)	Дата припинення дії супровідного документа.
Load	Створює про'єкт GohubAttachment по параметрам:
(метод)	string typeCode – код типу документа для бланків ГУ та ЦІМ;
	string smgsTypeCode – код типу документа для бланків СМГС та
	ЦІМ/СМГС;
	string name – назва документа;
	string registrationNumber – реєстраційний номер;
	System.DateTime registrationDate – дата реєстрації;
	System.DateTime validFrom – дата, з якої супровідний документ
	дійсний;
	System.DateTime validTo – дата, до якої супровідний документ
	дійсний;
	string path – шлях до відсканованого тексту документа в pdf форматі.
Load	Створює про'єкт GohubAttachment по параметрам:
(метод)	string typeCode – код типу документа для бланків ГУ та ЦІМ;
(	
	string smgsTypeCode – код типу документа для бланків СМГС та ЦІМ/СМГС;
	string name – назва документа;
	string registrationNumber – ресстраційний номер;
	System.DateTime registrationDate – дата реєстрації;
	System.DateTime validFrom – дата, з якої супровідний документ
	дійсний;
	System.DateTime validTo – дата, до якої супровідний документ
	дійсний;
	string path – шлях до відсканованого тексту документа в pdf форматі.
	string pathUserData — шлях до електронних даних супровідного
	документа в xml форматі.
Save	Зберігає відсканований текст супровідного документа в pdf форматі.
(метод)	string path – шлях до відсканованого тексту документа в pdf форматі.
SaveUserData	Зберігає дані користувача супровідного документа в хml форматі.
(метод)	string path – шлях до електронних даних супровідного документа в
	хиі форматі.
	лін форматі.

## 5.6. GohubEData

Клас GohubEData використовується для представлення інформації про електронних даних ПІ та містить наступні члени:

Id	V.:
(властивість)	Унікальний ідентифікатор електронних даних ПІ
Revision	Номер ревізії електронних даних ПІ.
(властивість)	Помер ревізії електроппих даних 111.
RevisionDate	Дата ревізії електронних даних ПІ.
(властивість)	
Version	Версія електронних даних ПІ.
(властивість)	
DocType	Код типу електронних даних ПІ: 190 рахунок-фактура, 320
	пакувальний лист.
Status	Код статусу електронних даних ПІ.
(властивість)	1
AttachmentId (властивість)	ID супровідного документа електронних даних ПІ.
Data	
(властивість)	Масив даних що міститься в електронних даних III.
Load	Створює про'єкт GohubEData по параметрам:
(метод)	ulong attachmentSmgsTypeCode – код супровідного документа: 325
	Рахунок-проформа (Інвойс), 380 (Інвойс) рахунок-фактура, 935
	Рахунок-фактура;
	string xmlPath – шлях до xml-файлу що містять електронні дані ПІ;
	string name – назва супровідного документа;
	string registrationNumber – реєстраційний номер;
	System.DateTime registrationDate – дата реєстрації;
	System.DateTime validFrom – дата, з якої супровідний документ
	дійсний;
	System.DateTime validTo – дата, до якої супровідний документ
	дійсний;
	string pdfPath – шлях до відсканованого тексту супровідного
	документа в pdf форматі.
Load	Створює про'єкт GohubEData по параметрам:
(метод)	ulong attachmentSmgsTypeCode – код супровідного документа: 325
	Рахунок-проформа (Інвойс), 380 (Інвойс) рахунок-фактура, 935
	Рахунок-фактура;
	string xmlPath – шлях до xml-файлу що містять електронні дані
Carra	
Save	Зберігає текст електронних даних ПІ в xml форматі.
(MeToд)	string path – шлях до тексту електронних даних ПІ в xml форматі.
LoadData	Завантажити дані з файлу у наявні електронні дані ПІ. string path –
(метод)	шлях до тексту електронних даних ПІ в xml форматі.

# 5.7. GohubPiPackage

Клас GohubPiPackage використовується для представлення інформації пакету  $\Pi$ І та містить наступні члени:

Id (властивість)	Унікальний ідентифікатор пакета ПІ
Revision (властивість)	Номер ревізії пакета ПІ.
RevisionDate (властивість)	Дата ревізії пакета ПІ.

ConsignmentId (властивість)	ID перевізного документа на який посилається пакет III.
Status (властивість)	Код статусу пакета ПІ.
PiPackageToEDataList (властивість)	Перелік GohubPiPackageToEData у пакеті ПІ.
Data (властивість)	Масив даних що міститься в повній інформації про пакету ПІ.
Save (метод)	Зберігає текст дані пакета ПІ в xml форматі. string path – шлях до тексту даних пакета ПІ в xml форматі.

# 5.8. GohubPiPackageToEData

Клас GohubPiPackageToEData використовується для представлення інформації про електронних даних що містяться у пакеті ПІ та містить наступні члени:

Id (властивість)	ID про'єкту GohubPiPackageToEData
EDataId (властивість)	ID електронних даних в про'єкті GohubPiPackageToEData
EDataVersion (властивість)	Версія електронних даних в про'єкті GohubPiPackageToEData
PiPackageId (властивість)	ID пакета ПІ в про'єкті GohubPiPackageToEData
Status (властивість)	Статус про'єкту GohubPiPackageToEData
Note (властивість)	Примітки про'єкту GohubPiPackageToEData

## 5.9. GohubFdu92

Клас GohubFdu92 використовується для представлення інформації про накопичувальні картки ФДУ-92 та містить наступні члени:

	<del>_</del>
Id (властивість)	Унікальний ідентифікатор накопичувальної картки ФДУ-92
Revision (властивість)	Номер ревізії накопичувальної картки ФДУ-92.
Status (властивість)	Статус накопичувальної картки ФДУ-92.
HasSignature (властивість)	Властивість, що перевіряє чи підписано накопичувальну картку ФДУ-92 електронно-цифровим підписом.
SignerInfo (властивість)	Інформація про особу, що підписала накопичувальну картку ФДУ- 92 електронно-цифровим підписом.
TimeStamp (властивість)	Позначка часу, отримана при підписанні накопичувальної картки ФДУ-92 електронно-цифровим підписом.
Load (метод)	Завантажити накопичувальну картку ФДУ-92 з файлу Xml.
Save (метод)	Зберігає текст накопичувальної картки ФДУ-92 в Xml форматі.
GetXmlText (властивість)	Отримати ФДУ-92 у вигляді рядку
ToXml (властивість)	Перетворити ФДУ-92 в Xml-документ

#### 5.10. **GohubGu46**

Клас GohubGu46 використовується для представлення інформації про відомості користування вагонами/контейнерами ГУ-46 та містить наступні члени:

Id (властивість)	Унікальний ідентифікатор відомості ГУ-46
Revision (властивість)	Номер ревізії відомості ГУ-46
Status (властивість)	Статус відомості ГУ-46
HasSignature (властивість)	Властивість , що перевіряє, чи підписано відомість ГУ-46 електронно-цифровим підписом.
SignerInfo (властивість)	Інформація про особу, що підписала відомість ГУ-46 електронно-цифровим підписом.
TimeStamp (властивість)	Позначка часу, отримана при підписанні відомості ГУ-46 Електронно-цифровим підписом.
Load (метод)	Завантажити відомість ГУ-46 з файлу Xml
Save (метод)	Зберігає текст відомості ГУ-46 в Xml форматі
GetXmlText (властивість)	Отримати ГУ-46 у вигляді рядку
ToXml (властивість)	Перетворити ГУ-46 в Xml-документ

## 5.11. GohubGu45

Клас GohubGu45 використовується для представлення інформації про пам'ятку подання/прибирання вагонів та видачу/прийом контейнерів ГУ-45 та містить наступні члени:

Id (властивість)	Унікальний ідентифікатор пам'ятки ГУ-45
Revision (властивість)	Номер ревізії пам'ятки ГУ-45
Status (властивість)	Статус пам'ятки ГУ-45
HasSignature (властивість)	Властивість, що перевіряє, чи підписано пам'ятку ГУ-45 електронно-цифровим підписом.
SignerInfo (властивість)	Інформація про особу, що підписала пам'ятку ГУ-45 електронно- цифровим підписом.
TimeStamp (властивість)	Позначка часу, отримана при підписанні пам'ятки ГУ-45 електронно-цифровим підписом.
Save (метод)	Зберігає текст пам'ятки ГУ-45 в Xml форматі
GetXmlText (властивість)	Пам'ятка про подачу / прибирання вагонів у вигляді рядку
ToXml (властивість)	Перетворити ГУ-45 в Xml-документ

## 5.12. GohubDocumentFilter

Knac GohubDocumentFilter використовується для керування фільтрами для запитів документів з сервера та містить наступні члени:

WagonNumber	Фільтрація за номером вагона

(властивість)	
DocumentNumber	Фільтрація за номером документа
(властивість)	
DocumentStatus	Фільтрація за статусом документа
(властивість)	
DepartureClientCode	Фільтрація за кодом відправника
(властивість)	
DeparturePayerCode	Фільтрація за кодом платника по відправленню
(властивість)	
DepartureStationCode	Фільтрація за кодом станції відправлення
(властивість)	
ArrivalClientCode	Фільтрація за кодом одержувача
(властивість)	
ArrivalPayerCode	Фільтрація за кодом платника по прибуттю
(властивість)	
ArrivalStationCode	Фільтрація за кодом станції призначення
(властивість)	
Clear	Очистить всі фільтри.
(метод)	

# 5.13. GohubSigner

Клас GohubSigner використовується для представлення інформації про власників електронних ключів, авторів електронно-цифрових підписів та містить наступні члени:

Address	Адрес
(властивість)	
Department	Відділ
(властивість)	F***
Dns	DNS
(властивість)	
DrfoCode	Код ДРФО
(властивість)	
Edrpou code	Код ЕДРПОУ
(властивість)	
Email	Електронний адреса
(властивість)	1 '1
Establishment	Установа
(властивість)	
FullName	Повне ім'я (прізвище, ім'я, по батькові)
(властивість)	
Issuer	Організація, що видала сертифікат справжності
(властивість)	
IssuerSummary	Повна інформація про організацію, що видала сертифікат
(властивість)	справжності
Locality	Місто
(властивість)	
Name	Ім'я
(властивість)	
Phone	Телефон
(властивість)	
Region	Область
(властивість)	
SerialNumber	Серійний номер сертифікату
(властивість)	
StaffPost	Поштовий індекс
(властивість)	
Summary	Підсумкова інформація
(властивість)	
ToString	Отримати рядкове представлення інформації про власника
(властивість)	електронного ключа
	*

## 5.14. GohubClient

Клас GohubClient використовується для підключення файлів електронних ключів та містить наступні члени:

MountFileKey (метод)	Монтувати файл електронного ключа, указав шлях до директорії та указав ідентифікатор для ключа
UnmountFileKey (метод)	Демонтувати файл електронного ключа, за його ідентифікатором
GetMountedKeys	Отримати масив ідентифікаторів монтованих файлів електронних
(метод)	ключів
GetMountedKeyDir	Отримати шлях до директорії в якій знаходиться файл електронного
(метод)	ключа за його ідентифікатором

## 5.15. GohubException

Клас GohubException використовується для інформування про помилки часу виконання з використанням механізму виключень платформи .NET Framework та містить наступні члени:

ErrCode	Код помилки. Можливі значення див. в п.5.6 GohubErrCode
(властивість)	

## 5.16. GohubErrCode

Перелік GohubErrCode уявляє собою набір кодів помилок та містить наступні члени:

gohub_success = 0	Операція виконана успішно	
gohub_server_connection_could_not_be_established	Неможливо встановити з'єднання з	
= 1	Сервером Модуля Узгодження	
<pre>gohub_server_inaccessible = 2</pre>	Сервер Модуля Узгодження недоступний	
<pre>gohub_document_creation_failed = 3</pre>	Неможливо створити документ	
<pre>gohub_document_query_failed = 4</pre>	Запитати документ за ідентифікатором не	
	вдалося	
<pre>gohub_next_document_query_failed = 5</pre>	Запитати документ за ревізією не вдалося	
<pre>gohub_document_sending_failed = 6</pre>	Відправити документ в АС «Клієнт УЗ» не	
	вдалося	
<pre>gohub_document_saving_failed = 7</pre>	Зберегти документ не вдалося	
<pre>gohub_document_loading_failed = 8</pre>	Завантажити документ не вдалося	
<pre>gohub_private_key_could_not_be_opened = 10</pre>	Не вдалося відкрити електронний ключ	
<pre>gohub_private_key_is_inaccessible = 11</pre>	Електронний ключ недоступний	
<pre>gohub_document_could_not_be_signed = 12</pre>	Не вдалося підписати документ	
<pre>gohub_document_signature_verification_failed =</pre>	Перевірка електронно-цифрового підпису не	
13	підтвердила достовірність даних	
<pre>gohub_document_has_not_signature = 14</pre>	Неприпустима операція. Документ не	
	містить електронно-цифрового підпису	
<pre>gohub_client_is_obsolete = 15</pre>	Версія клієнта застаріла, необхідно оновити	
<pre>gohub_server_is_obsolete = 16</pre>	Версія сервера застаріла, необхідно оновити	
<pre>gohub_document_reclamation_failed = 17</pre>	Відкликати документ не вдалося	
<pre>gohub_document_deletion_failed = 18</pre>	Видалити документ не вдалося	

<pre>gohub_attachment_creation_failed = 19</pre>	Створити супровідний документ не вдалося	
gohub_attachment_sending_failed = 20	Відправити супровідний документ не	
	вдалося	
<pre>gohub_attachment_query_failed = 21</pre>	Запитати супровідний документ не вдалося	
<pre>gohub_attachment_deletion_failed = 22</pre>	Видалити супровідний документ не вдалося	
<pre>gohub_attaching_to_document_failed = 23</pre>	Додати супровідний документ до	
	перевізного документу не вдалося	
<pre>gohub_detaching_from_document_failed = 24</pre>	Відкріпити супровідний документ від перевізного документа не вдалося	
<pre>gohub_mount_of_file_key_failed = 25</pre>	Монтування електронного ключа з файлу не	
	вдалося.	
gohub unmount of file key failed = 26	Демонтувати електронного ключа з файлу	
	не вдалося.	
<pre>gohub_enumerating_of_file_keys_failed = 27</pre>	Отримати перелік монтованих з файлів	
	електронних ключів не вдалося.	
gohub mounted file key inaccessible = 28	Монтований з файлу електронний ключ не	
3	доступний.	
gohub edata creation failed = 29	Неможливо створити ЕД III	
gohub edata sending failed = 30	Оправить ЕД ПІ не вдалося	
gohub edata updating failed = 31	Оновити ЕД ПІ не вдалося	
gohub edata query failed = 32	Запит ЕД III за ідентифікатором не вдалося	
gohub_next_edata_query_failed = 33		
gohub_add_edata_to_pipackage_failed = 34	Запит ЕД ПІ за ревізією не вдалося  Додати ЕД в пакет ПІ не вдалося	
gohub pipackage query failed = 35	Запит пакета ПІ за ідентифікатором не	
gonub_pipackage_quely_laffed 55	вдалося	
gohub next pipackage query failed = 36	Запит пакета ПІ за ревізією не вдалося	
gohub_mp_months_query_failed = 37	Помилка при запиті переліку	
	ідентифікаторів місяців з АС «Месплан»	
<pre>gohub_orders_of_months_query_failed = 38</pre>	Помилка при запиті заявок з АС «Месплан»	
<pre>gohub_programm_error = 4096</pre>	Невідома помилка в програмі	
<pre>gohub_invalid_operation = 4097</pre>	Клієнтський застосунок виконав	
	неприпустиму операцію	
<pre>gohub_inform_services_doc_saving_failed = 4098</pre>	Збереження документа інформаційних	
	послуг не вдалося	
gohub inform services doc query failed = 4099	Запит документа інформаційних послуг за	
	ідентифікатором не вдалося	
gohub query changes inform services failed =	Запит ідентифікаторів документів	
4100	інформаційних послуг з ревізіями вище	
	зазначеної не вдалося	
gohub query next inform services document failed	Запит наступного згідно ревізії документа	
= 4101	інформаційних послуг не вдалося	
gohub gu45 get xml text failed	Отримати ГУ-45 у вигляді рядку не вдалося	
gohub gu45 to xml failed	Отримати ГУ-45 у вигляді XmlDocument не	
	вдалося	
gohub gu46 get xml text failed	Отримати ГУ-46 у вигляді рядку не вдалося	
gohub gu46 to xml failed	Отримати ГУ-46 у вигляді XmlDocument не	
J	вдалося	
gohub fdu92 get xml text failed	Отримати ФДУ-92 у вигляді рядку не	
30aa300000ta_t_0a	вдалося	
gohub fdu92 to xml failed	Отримати ФДУ-92 у вигляді XmlDocument	
   <u></u>	не вдалося	
	не вданося	

#### 5.17. GohubInformServicesDoc

Клас GohubInformServicesDoc використовується для представлення документів інформаційних послуг та містить наступні члени:

Id (властивість get;)	Унікальний ідентифікатор документа
Revision (властивість get;)	Номер ревізії документа
Comment (властивість get;)	Коментар документа
CreatedDate (властивість get;)	Дата створення документа
DocDate (властивість get;)	Дата документа
FileBody (властивість get;)	Тіло документа у вигляді масиву байт
FileName (властивість get;)	Найменування документа
Save (метод)	Зберегти документ в файл
SaveXml (метод)	Зберегти документ в файл формату xml

## 5.18. GohubDispatchInfo

Клас GohubDispatchInfo с використовується для представлення переліку інформації про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів(за останні 5 днів від поточної дати):

Date (поле)	Дата
Description (поле)	Повний опис
Number (поле)	Номер замовлення
Туре (поле)	Тип відправки
WagOwner (поле)	Власник вагону
IsEmpty (поле)	Стан вагону порожній чи завантажений

## 5.19. Приклади використання

#### а) Завантаження документа з файлу та передача в АС «Клієнт УЗ»

Продемонструємо завантаження документа з файлу та передачу його в АС «Клієнт УЗ». При цьому використовуємо електронний ключ для накладення електронно-цифрового підпису.

```
try
                // Завантажити документ з файлу
                GohubDocument document = GohubDocument.Load(path);
                connection.OpenPrivateKey(password);
                Console.WriteLine("Private key info: {0}",
connection.SignerInfo);
                try
                    connection.SignDocument(document);
                }
                catch
                    throw;
                finally
                {
                    connection.ClosePrivateKey();
                connection.SendDocument (document);
                // Документ передано успішно
                Console.WriteLine("Document is sended: id={0} revision={1}",
document.Id, document.Revision);
                // Перевірка попереджень після відправки документу
                string warning = document.Warning;
                if (!string.IsNullOrEmpty(warning))
                    Console.WriteLine("Warning in document: {0}", warning);
                // Спробуємо запросити цей документ за ідентифікатором
                    document = connection.QueryDocument(document.Id);
                Console.WriteLine(document.GetXmlText());
                return document.Id;
            }
            catch (Exception e)
                Console.WriteLine(e.ToString());
            }
            return null;
        }
```

#### б) Запит документів з АС «Клієнт УЗ»

Цей приклад демонструє техніку поступового запиту документів з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій.

```
static int QueryAndSaveDocuments(
            GohubConnection connection, // з'єднання з Сервером Модуля Узгодження
            int startRevision, //номер ревізії з якої отримувати перевізні
документи
                                //Максимальна кількість документів , що буде
           int maxCount,
запитано
           string targetFolder) // тека куди зберігати отримані документи
           int lastRevision = startRevision;
            int i = 0;
            var encoding = Encoding.GetEncoding(1251);
            foreach (var document in connection.QueryDocuments(lastRevision))
                // Запит документа виконано успішно
                Console.WriteLine("Document received: id={0} revision={1}",
document.Id, document.Revision);
                // Вивести документ на екран
                Console.WriteLine(document.GetXmlText());
```

```
try
                    string path = string.Format("{0}\\{1}.xml", targetFolder,
document.Id);
                    document.Save(path, encoding);
                    Console.WriteLine("Document saved to file: path='{0}'",
path);
                catch (Exception e)
                { // Помилка при збереженні документа
                    Console.WriteLine(e.ToString());
                // Перевірка підпису
                if (document.HasSignature)
                    Console.WriteLine("SignerInfo={0}\nTimeStamp={1}",
document.SignerInfo, document.TimeStamp);
                // Запам'ятати ревізію останнього документа
                lastRevision = document.Revision;
                //збільшуємо лічильник отриманих документів
                i++;
                if (i == maxCount)
                    break;
            // Повернення функцією номера останньої обробленої ревізії
            return lastRevision;
        }
```

#### в) Інші приклади використання

В інсталяційному пакеті Клієнта Модуля Узгодження представлені також інші приклади використання, з якими більш детально можна ознайомитися, заглянув безпосередньо в програмний код (тека Клієнт Модуля Узгодження\samples\ gohub.client.Test.cs). Тут ми коротко опишемо інші функції, надані у прикладах:

– Продемонстрована техніка поступового запиту документів ФДУ-92 з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

– Продемонстрована техніка поступового запиту документів ЕД попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

```
static ulong QueryAndSavePiPackages(
GohubConnection connection, // з'єднання з Сервером Модуля Узгодження ulong startRevision, //номер ревізії з якої отримувати перевізні документи
int maxCount, //Максимальна кількість документів , що буде запитано
string targetFolder)//тека куди зберігати отримані документи
```

 Продемонстрована техніка поступового запиту пакетів попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

– Продемонстрована техніка додання документа ЕД в пакет попереднього інформування

 Продемонстрована техніка оновлення документа ЕД, що міститься на сервері АС «Клієнт УЗ»

```
static ulong UpdateEData(
    GohubConnection connection, // з'єднання з Сервером Модуля Узгодження
    string edataId, // ID документа ЕД що буде змінюватись
    string edataPath) // шлях до xml-файлу з ЕД
```

 Продемонстрована техніка отримання переліку з інформацією про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів(за останні 5 днів від поточної дати)

```
try
    {
        Console.WriteLine("Please enter ESR code station from:");
        var from esr = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Please enter ESR code station to:");
        var to esr = Console.ReadLine();
        var list = connection.QueryDispatchInfo(from esr, to esr);
        if (list != null && list.Count > 0)
            Console.WriteLine("list loaded.\n");
            foreach (var item in list)
            {
                Console.Write(item.Description + "\n");
                Console.Write(item.Number + "\n");
                Console.Write(item.Date + "\n");
                Console.Write(item.Type + "\n");
                Console.Write(item.WagOwner + "\n");
                Console.Write(item.IsEmpty + "\n");
            }
        }
        else
            Console.WriteLine("list is empty");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
```

## 6. COM/OLE бібліотека

## 6.1. Стани перевізного документа

Коди перевізного документа в *Бібліотеці* представлені переліком (епит) GohubDocumentStatus, що містить набір констант.

#### Звідна таблиця кодів станів перевізного документа

<pre>gohub_document_status_unknown = 0</pre>	Статус невідомий
<pre>gohub_document_status_draft = 1</pre>	Чернетка
<pre>gohub_document_status_sending = 2</pre>	Документ передається товарному касиру
<pre>gohub_document_status_registered = 3</pre>	Документ переданий товарному касиру
<pre>gohub_document_status_reclaiming = 4</pre>	Документ відкликається від товарного касира
<pre>gohub_document_status_accepted = 5</pre>	Вантаж прийнято до перевезення
<pre>gohub_document_status_delivered = 6</pre>	Вантаж прибув
<pre>gohub_document_status_recieved = 7</pre>	Вантаж отримано одержувачем
<pre>gohub_document_status_uncredited = 8</pre>	Документ розкредитовано товарним касиром
<pre>gohub_document_status_recieved_draft = 9</pre>	Вантаж отримано одержувачем і редагується
<pre>gohub_document_status_recieved_sending = 10</pre>	Вантаж отримано одержувачем і переданий
	товарному касиру
<pre>gohub_document_status_recieved_reclaiming = 11</pre>	Вантаж отримано одержувачем і
	відкликається від товарного касира
<pre>gohub_document_status_canceled = 12</pre>	Документ зіпсований товарним касиром
<pre>gohub_document_status_locked = 13</pre>	Документ заблокований

Більш детальний опис програмного інтерфейсу бібліотеки можна отримати з файлу gohub.client.errors.h (Додаток Б).

## 6.2. Ідентифікатори інтерфейсів

Звертатися до функцій бібліотеки можна з використанням технології СОМ/OLE. ім'я СОМ-компонента (ProgID): "TMSoft.GohubClient", Ідентифікатор (CLSID): сF908D67-DAF6-43B0-9621-1DD417CFF3D7. Компонент надає наступні інтерфейси:

ім'я	Ідентифікатор
IGohubClient	ABDA6C07-5320-4F28-B995-FADE037D0A82
IGohubDocument	OD5D6225-8E07-46E2-8B8D-9C0966481994
IGohubAttachment	044603D2-574E-463C-87EC-DCD98C30F319
IGohubEData	685B21FA-43A7-4ACC-9A57-AB7AC332942C
IGohubPiPackage	62C21013-07D6-4d9d-83C4-9FA6E770B2EA
IGohubPiPackageToEData	88AAFC89-0426-4551-BD1C-F57F63D0C335
IGohubConnection	E9967B9D-1141-47BA-A5C4-573FB02DB396
IGohubSignerInfo	B0E1F579-5836-4E97-9340-58B092418947
IGohubError	F1077417-21D9-4871-84A2-9F89525E7214
IGohubInformServicesDocument	0af49642-b12d-4fdb-b363-a7497cc78462
IGohubDispatchInfo	0669AB3B-8E1B-4161-8A2E-244D5A62029A

# 6.3. Інтерфейс IGohubClient

Його ідентифікатор: ABDA6C07-5320-4F28-B995-FADE037D0A82

Детальний опис продемонстровано в додатку В

Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
114024	mapano i pri	повертається
GetLastError		IgohubError
Connect	host як String, port як Long	IGohubConnection
CreateDocument	xmlText як String	IGohubDocument
LoadDocument	path як String	IGohubDocument
LoadAttachment	typeCode як String,	IGohubAttachment
	name як String,	
	regNumber як String,	
	regDate як String,	
	validFrom як String,	
	validTo як String,	
	path як String	
LoadAttachmentWithUserData	typeCode як String,	IGohubAttachment
	name як String,	
	regNumber як String,	
	regDate як String,	
	validFrom як String,	
	validTo як String,	
	path як String,	
	pathUserData як String	
LoadSmgsAttachment	smgsTypeCode як String,	IGohubAttachment
	name як String,	
	regNumber як String,	
	regDate як String,	
	validFrom як String,	
	validTo як String,	
LoadSmgsAttachmentWithUserData	path як String smgsTypeCode як String,	IGohubAttachment
LoadshigsActachhientwithoserbata	name як String,	IGOIIUDACCACIIIIEIIC
	regNumber як String,	
	regDate як String,	
	validFrom як String,	
	validTo як String,	
	path як String,	
	pathUserData як String	
MountFileKey	keyId як String,	Boolean
	keyDir як String	<del></del>
UnmountFileKey	keyId як String	Boolean
QueryMountedKeys	<u> </u>	Long
GetMountedKeyId	index як Long	String
GetMountedKeyDir	index як Long	String
LoadEData	codeType як UInt,	IGohubEData
	xmlPath як String,	
	name як String,	
	regNumber як String,	
	regDate як String,	
	validFrom як String,	
	validTo як String,	
	pdfPath як String	
LoadEDataSimple	codeТуре як UInt,	IGohubEData

	xmlPath як String	
LoadFdu92	ident як String,	IGohubFdu92
	path як String	
LoadGu46	ident як String,	IGohubGu46
	path як String	

# 6.4. Інтерфейс IGohubDocument

Його ідентифікатор: 0D5D6225-8E07-46E2-8B8D-9C0966481994

Детальний опис продемонстровано в додатку В

#### Властивості:

Назва	Значення, що повертається	
Id	String	
Text	String	
Revision	Long	
Status	Long	
HasSignature	Boolean	
Signer	IGohubSignerInfo	
SignTime	String	
AttachmentsCount	Long	
MeasureEquipNum	String [get, put]	
BusinessUnitNum	String [get, put]	
ForeignNotAccept	Boolean	
WarrantType	LONG[get, put]	
OTPRString	String [get]	
Warning	String [get]	

#### Методи:

		1
Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String,	Boolean
	codeРаде як Long	
SaveData	Path як String,	Boolean
	codePage як Long,	
	epdVersion як Long	
DataText	epdVersion як Long	String
Sign	connection як	Boolean
	IGohubConnection	
Send	connection як	Boolean
	IGohubConnection	
GetAttachmentIdByIndex	index як Long	String
SendReceived	connection як	Boolean
	IgohubConnection	
	docId як String	
set_VerifiedEmptyWeightForWagon,	wagonIndex як LONG	
SetVerifiedEmptyWeightForWagon	weight як LONG	
<pre>get_VerifiedEmptyWeightForWagon,</pre>	wagonIndex як LONG	LONG
GetVerifiedEmptyWeightForWagon		
GetOTPR	Path як String	Boolean

# 6.5. Інтерфейс IGohubAttachment

Його ідентифікатор: 044603D2-574E-463C-87EC-DCD98C30F319

Детальний опис продемонстровано в додатку В

#### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Id	String
TypeCode	String
SmgsTypeCode	String
Name	String
Description	String
RegNumber	String
RegDate	String
ValidFrom	String
ValidTo	String

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean
Send	connection як IGohubConnection	Boolean
SaveUserData	Path як String	Boolean

# 6.6. Інтерфейс IGohubEData

Його ідентифікатор: 685В21FA-43A7-4ACC-9A57-AB7AC332942C

Детальний опис продемонстровано в додатку В

#### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Id	String
Revision	UInt64
RevisionDate	String
Version	String
DocType	UInt
Status	Int
AttachmentId	String

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean
LoadData	Path як String	Boolean
Send	connection як IGohubConnection	Boolean
Update	connection як IGohubConnection	Boolean

# 6.7. Інтерфейс IGohubPiPackage

Його ідентифікатор: 62C21O13-O7D6-4d9d-83C4-9FA6E77OB2EA

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Id	String
Revision	UInt64
RevisionDate	String
ConsignmentId	String
Status	Int
PiPackageToEDataCount	Int

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean
PiPackageToEData	Index як Int	IGohubPiPackageToEData

# 6.8. Інтерфейс IGohubPiPackageToEData

Його ідентифікатор: 88AAFC89-0426-4551-BD1C-F57F63D0C335

Детальний опис продемонстровано в додатку В

#### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Id	String
EDataId	String
PiPackageId	String
Note	String
Status	Int
EDataVersion	String

## 6.9. Інтерфейс IGohubConnection

Його ідентифікатор: E9967B9D-1141-47BA-A5C4-573FB02DB396

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається	
Signer	IGohubSignerInfo	

### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що повертається
Close		
QueryDocument	docId як String	IGohubDocument
QueryNextDocument	revision як Long	IGohubDocument
OpenPrivateKey	password як	Boolean
O	String	D 1
OpenPrivateKeyFromPath	password як String, path як String	Boolean
ReclaimDocument	docId як String	Boolean
DeleteDocument	docId як String	Boolean
QueryAttachment	attachmentId як String	IgohubAttachment
QueryAttachmentWithUserData	attachmentId як String	IgohubAttachment
DeleteAttachment	attachmentId sk String	Boolean
FilterByDocumentStatus	newVal як	Властивості - повертає або
	Long	встановлює параметр (в
FilterByDocumentNumber	newVal як	залежності від застосування
Dillor Delilor on New born	String	
FilterByWagonNumber	newVal як String	
FilterByDepartureClientCode	newVal як String	
FilterByDeparturePayerCode	newVal як String	
FilterByDepartureStationCode	newVal як String	
FilterByArrivalClientCode	newVal як String	
FilterByArrivalPayerCode	newVal як String	
FilterByArrivalStationCode	newVal як	
ClearAllFilters	String	Boolean
ueryAndSaveDocumentPrintableForm,	docId як	Boolean
SaveDocumentPrintableForm	String, path як	Zoolean
QueryEData	String eDataId як String	IGohubEData
QueryNextEData	revision як Long	IGohubEData
QueryPiPackage	ріРаскадеІd як String	IGohubPiPackage
QueryNextPiPackage	revision як Long	IGohubPiPackage
AddEDataToPiPackage	eData як IGohubEData piPackageId як String	IGohubPiPackage
GetMPMonths	2 02 2119	String
QueryAndSaveOrdersForMonth	month як String, path як String	Boolean
ueryAndSaveOrdersForMonthWithRelog	month як	Boolean

in, SaveOrdersForMonthWithRelogin	String, login як String, password як String, path як String	
QueryEDataForAttachment	attachmentId як String	IGohubEData
QueryInfServsDoc	docId як Long	IGohubInformServicesDocument
QueryNextInfServsDoc	revision як Long	IGohubInformServicesDocument
QueryFdu92ByNumber	registration _esr як String, registration _num як String	GohubFdu92
QueryDispatchInfo	dispatch_esr як String, arrival_esr як String	IGohubDispatchInfo

# 6.10. Інтерфейс IGohubSignerInfo

Його ідентифікатор: в0Е1F579-5836-4E97-9340-58в092418947

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Name	String
Subject	String

# 6.11. Інтерфейс IGohubError

Його ідентифікатор: F1077417-21D9-4871-84A2-9F89525E7214

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Code	Long
Title	String
Text	String

## 6.12. Інтерфейс IGohubFdu92

Його ідентифікатор: EB03BE7D-48B7-4AFD-8A94-A5012D844A17

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається	
Id	String	
Revision	Long	
Status	Long	
Text	String	
HasSignature	Boolean	
Signer	IGohubSignerInfo	
SignTime	String	

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean
Save Send	Path як String connection як IGohubConnection	Boolean Boolean

# 6.13. Інтерфейс IGohubGu46

Його ідентифікатор: 78DCD121-84B7-4D41-B15C-F9F7677A3519

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається	
Id	String	
Revision	Long	
Status	Long	
Text	String	
HasSignature	Boolean	
Signer	IGohubSignerInfo	
SignTime	String	

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean
Send	connection як IGohubConnection	Boolean
Sign	connection як IGohubConnection	Boolean

# 6.14. Інтерфейс IGohubGu45

Його ідентифікатор: 78DCD121-84B7-4D41-B15C-F9F7677A3519

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Id	String
Revision	Long
Status	Long
Text	String
HasSignature	Boolean
Signer	IGohubSignerInfo
SignTime	String

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean

# 6.15. Інтерфейс IGohubInformServicesDocument

Його ідентифікатор: 0af49642-b12d-4fdb-b363-a7497cc78462

Детальний опис продемонстровано в додатку В

#### Властивості:

Назва	Значення, що повертається
Id	UInt64
Revision	UInt64
FileName	String
Comment	String
CreatedDate	String
DocDate	String

#### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що
		повертається
Close		
Save	Path як String	Boolean
SaveXml	Path як String	Boolean

# 6.16. Інтерфейс IDispatchInfo

Його ідентифікатор: 0669АВЗВ-8Е1В-4161-8А2Е-244D5А62029А

Детальний опис продемонстровано в додатку В

### Методи:

Назва	Параметри	Значення, що повертається
Close		
WagOwnerByIndex	index як Long	String
TypeByIndex	index як Long	String
DateByIndex	index як Long	String
DescriptionByIndex	index як Long	String

NumberByIndex	index як Long	String
IsEmptyByIndex	index як Long	String
Count		UInt64

### 6.17. Приклади використання

Усі наведені приклади використання Модуля Узгодження для COM/OLE бібліотеки продемонстровані мовою Visual Basic.

### а) Вивід на екран інформації про помилку

Наводимо приклад отримання інформації про помилку. Визначимо функцію PrintError, що виводить на екран детальну інформацію про помилку, включно з інформацією про вкладені помилки, якщо вони наявні. Ця функція стане в нагоді у наступних прикладах.

```
Sub PrintError(ByVal client As Object)
    Dim Err As Object = client.GetLastError()
    Console.WriteLine(Err.Code)
    Console.WriteLine(Err.Title)
    Console.WriteLine(Err.Text)
    Marshal.ReleaseComObject(Err)
End Sub
```

### б) Завантаження документа з файлу та передача в АС «Клієнт УЗ»

Продемонструємо завантаження документа з файлу та передачу його в АС «Клієнт УЗ». При цьому використовуємо електронний ключ для накладення електронно-цифрового підпису. Для виводу інформації про можливі помилки використовуємо функцію PrintError, визначену раніше в п.6.15.а.

```
Sub LoadAndSendDocument (ByRef client As Object, ByRef connection As Object,
                            ByVal path As String,
                            ByVal password As String)
        ' Завантажити документ з файлу
        Dim document As Object = client.LoadDocument(path)
        If (document Is Nothing) Then
            ' Помилка при завантаженні документа з файлу
            PrintError(client)
            Return
        End If
        ' Документ завантажено успішно
        Console.WriteLine("Document is loaded")
        ' Підписати документ
        If Not connection.OpenPrivateKey(password) Then
            ' Не вдалося отримати доступ до закритого ключу
            PrintError(client)
            CloseAndRelease(document)
            Return
        End If
        Console.WriteLine("Signing document . . .")
        Console.WriteLine("Private key info: name={0}, Subject={1}",
connection.Signer.Name, connection.Signer.Subject)
        If Not document.Sign(connection) Then
            ' Не вдалося отримати доступ до закритого ключу
            PrintError(client)
            CloseAndRelease(document)
           Return
        End If
```

```
' Передати документ в АС "Клиєнт УЗ" засобами Модуля Узгодження
        If Not document. Send (connection) Then
            ' Помилка при передачі документа
            PrintError(client)
            CloseAndRelease(document)
           Return
        End If
        ' Документ передано успішно
        Console.WriteLine("Document is sended: id={0} revision={1}", document.Id,
document.Revision)
        'Перевірка попередження після відправки документа
        Dim warning As String
        warning = documnet.Warning
        If Not String. Is NullOr Empty (warning) Then
            Console.WriteLine("Warning: {0}", warning)
        End If
        ' Зберігаємо ідентифікатор документа для подальшого використання
        Dim id As String = document.Id
        CloseAndRelease(document)
        ' Спробуємо запросити цей документ за ідентифікатором
        document = connection.QueryDocument(id)
        If (document Is Nothing) Then
            ' Помилка при отриманні документа
            PrintError(client)
            Return
        End If
        Console.WriteLine("Document is queried.")
        Console.WriteLine(document.Text)
        CloseAndRelease(document)
   End Sub
```

### в) Запит документів з АС «Клієнт УЗ»

Цей приклад демонструє техніку поступового запиту документів їх АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій. Окрім того показано зміни кодової сторінки документа та збереження запитаних документів у файли. Окрім того, виконується перевірка електронно-цифрового підпису. Для виводу інформації про помилки використовується функція PrintError, визначена раніше в п.6.15.а

```
Function QueryAndSaveDocuments(ByRef client As Object, ByRef connection As Object,

ByVal startRevision As Integer,

ByVal maxCount As Integer,

ByVal targetFolder As String

) As Integer

Dim lastRevision As Integer = startRevision

Dim document As Object

For count As Integer = 0 To maxCount

' Запит наступного документа за ревізією

document = connection.QueryNextDocument(lastRevision)

If (document Is Nothing) Then

PrintError(client)

Exit For

End If
' Запит документа виконано успішно
```

```
' Вивести документ на екран
            Console.WriteLine("Document queried: Id={0}, Rev={1}", document.Id,
document.Revision)
            Dim path As String = targetFolder + "\" + document.Id + ".xml"
            If (document.Save(path, 866)) Then
                Console.WriteLine("Document saved to file: path={0}", path)
                'Помилка при збереженні документа
                PrintError(client)
            End If
            ' Перевірка підпису
            If (document.HasSignature) Then
                Console.WriteLine("Signer: Name={0}, Subject={1}. TimeStamp={2}",
document.Signer.Name, document.Signer.Subject, document.SignTime)
            End If
            ' Запам'ятати ревізію останнього документа
            lastRevision = document.Revision
            CloseAndRelease(document)
        Next.
        Return lastRevision
   End Function
```

### г) Інші приклади використання

В інсталяційному пакеті Клієнта Модуля Узгодження представлені також інші приклади використання, з якими більш детально можна ознайомитися, заглянув безпосередньо в програмний код (тека Клієнт Модуля Узгодження\samples\ Gohub.Client.COM.Test.VB). Тут ми коротко опишемо інші функції, надані у прикладах:

– Продемонстрована техніка поступового запиту документів ФДУ-92 з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

```
Function QueryAndSaveFdu92s(ByRef client As Object, ByRef connection As Object, _

ByVal startRevision As Integer, _

ByVal maxCount As Integer, _

ByVal targetFolder As String _

As Integer

As Integer
```

– Продемонстрована техніка поступового запиту документів ЕД попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

```
Function QueryAndSaveEDatas(ByRef client As Object, ByRef connection As Object, _

ByVal startRevision As ULong, _
ByVal maxCount As Integer, _
ByVal targetFolder As String _

) As ULong
```

– Продемонстрована техніка поступового запиту пакетів попереднього інформування з АС «Клієнт УЗ» за номерами ревізій

```
Function QueryAndSavePiPackages(ByRef client As Object, ByRef connection As Object, _

ByVal startRevision As ULong, _
ByVal maxCount As Integer, _
ByVal targetFolder As String _
) As ULong
```

– Продемонстрована техніка додання документа ЕД в пакет попереднього інформування

```
Function AddEDataToPiPackage(ByRef client As Object, ByRef connection As Object, _

ByVal piPackageId As String, _
ByVal edataPath As String, _
ByVal edataType As Integer _

) As String
```

- Продемонстрована техніка оновлення документа ЕД, що міститься на сервері АС «Клієнт УЗ»

```
Function UpdateEData(ByRef client As Object, ByRef connection As Object, _ ByVal edataId As String, _ ByVal edataPath As String _ ) As ULong
```

 Продемонстрована техніка отримання переліку з інформацією про замовлення на погодження перевезення за даними календаря планування перевезень зернових вантажів(за останні 5 днів від поточної дати)

```
Try
      Console.Write(" Please enter ESR number of start station: ")
      Dim start esr = Console.ReadLine()
      Console.Write(" Please enter ESR number of end station: ")
      Dim end ser = Console.ReadLine()
      Dim doc = connection.QueryDispatchInfo(start esr, end ser)
      PrintError(client.GetLastError())
      If doc IsNot Nothing Then
          Dim count = doc.Count()
          If count > 0 Then
              Dim i = 0
              While i < count
                  Console.WriteLine(doc.DescriptionByIndex(i))
                  Console.WriteLine(doc.NumberByIndex(i))
                  Console.WriteLine(doc.DateByIndex(i))
                  Console.WriteLine(doc.TypeByIndex(i))
                  Console.WriteLine(doc.WagOwnerByIndex(i))
                  Console.WriteLine(doc.IsEmptyByIndex(i))
                  i += 1
              End While
          End If
          doc.Close()
      End If
  Catch ex As Exception
      Console.WriteLine(ex.Message)
      Console.ReadKey()
```

### ДОДАТОК А. Файл gohub.client.h

```
#ifndef GOHUB CLIENT H
#define GOHUB CLIENT H
#include "gohub.client.errors.h"
#ifdef _cplusplus
extern "C" {
#endif
// Загальні типи //
typedef int GohubBool;
typedef unsigned short GohubWChar;
typedef struct GohubConnection GohubConnection;
typedef struct GohubDocument GohubDocument;
typedef struct GohubAttachment GohubAttachment;
typedef struct GohubEData GohubEData;
typedef struct GohubPiPackageToEData GohubPiPackageToEData;
typedef struct GohubPiPackage GohubPiPackage;
typedef struct GohubFdu92 GohubFdu92;
typedef struct GohubGu46 GohubGu46;
typedef struct GohubGu45 GohubGu45;
typedef struct GohubGu27 GohubGu27;
typedef struct GohubInformServicesDoc GohubInformServicesDoc;
// Статуси перевізного документа //
typedef enum GohubDocumentStatus
 gohub document status unknown,
 gohub document status draft,
 gohub document status sending,
 gohub document status registered,
 gohub document status reclaiming,
 gohub document status accepted,
 gohub document status delivered,
 gohub document status recieved,
 gohub document status uncredited,
 gohub document status recieved draft,
 gohub document status recieved sending,
 gohub document status recieved reclaiming,
 gohub document status canceled,
 gohub document status locked,
} GohubDocumentStatus;
// Статуси ГУ-27 //
typedef enum GohubGu27Status
 gohub_gu27_status_unknown,
 gohub gu27 status draft,
 gohub gu27 status sending,
 gohub gu27 status registered,
 gohub gu27 status reclaiming,
 gohub gu27 status accepted,
 gohub gu27 status delivered,
 gohub gu27 status recieved,
 gohub_gu27_status_uncredited,
gohub_gu27_status_recieved_draft,
 gohub_gu27_status recieved sending,
```

```
gohub gu27 status recieved reclaiming,
 gohub gu27 status canceled,
 gohub gu27 status locked,
} GohubGu27Status;
// Робота з кодовими сторінками //
int gohub codepage();
int gohub set codepage(int codepage);
int gohub_encoding_codepage(const char* encodingName);
int gohub encoding codepage w(const GohubWChar* encodingName);
// Підключення до Модулю Узгодження //
GohubConnection* gohub_connect(const char* host, int port);
GohubConnection* gohub_connect_w(const GohubWChar* host, int port);
GohubBool gohub disconnect(GohubConnection* connection);
// Робота з документами //
GohubDocument* gohub_load_document(const char* path);
GohubDocument* gohub_load_document_w(const GohubWChar* path);
GohubDocument* gohub_create_document(const char* content);
GohubDocument* gohub_create_document_w(const GohubWChar* content);
GohubDocument* gohub query document(GohubConnection* connection, const char*
documentId);
GohubDocument* gohub_query_document_w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* documentId);
GohubDocument* gohub_query_next document(GohubConnection* connection, int
lastRevision);
const char* gohub document id(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document id w(GohubDocument* document);
int gohub document revision(GohubDocument* document);
const char* gohub document text(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document text w(GohubDocument* document);
const char* gohub document data text(GohubDocument* document, int epdVersion);
const GohubWChar* gohub document data text w(GohubDocument* document, int
epdVersion);
int gohub_document size(GohubDocument* document);
const char* gohub document measure equip num(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document measure equip num w(GohubDocument* document);
const char* gohub document business unit num(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document business unit num w(GohubDocument* document);
int gohub_document_get_verified_empty_weight_for_wagon(GohubDocument* document,
int wagonIndex);
bool gohub document get foreign not accept(GohubDocument* document);
int gohub document warrant type(GohubDocument* document);
GohubBool gohub document set measure equip num(GohubDocument* document, const
char* val);
GohubBool gohub document set measure equip num w(GohubDocument* document, const
GohubWChar* val);
GohubBool gohub document set business unit num(GohubDocument* document, const
char* val);
GohubBool gohub_document_set_business_unit_num_w(GohubDocument* document, const
GohubWChar* val);
GohubBool gohub document set warrant type(GohubDocument* document, int val);
GohubBool gohub_document_set_verified_empty_weight_for_wagon(GohubDocument*
document, int wagonIndex, int val);
GohubBool gohub send document (GohubConnection* connection, GohubDocument*
document);
GohubBool gohub send received document (GohubConnection* connection,
GohubDocument* document, const char* documentId);
```

```
GohubBool gohub send received document w (GohubConnection* connection,
GohubDocument* document, const GohubWChar* documentId);
GohubBool gohub save document (GohubDocument* document, const char* path, int
codePage);
GohubBool gohub save document w(GohubDocument* document, const GohubWChar* path,
int codePage);
GohubBool gohub save document data(GohubDocument* document, const char* path, int
codePage, int epdVersion);
GohubBool gohub save document data w(GohubDocument* document, const GohubWChar*
path, int codePage, int epdVersion);
GohubBool gohub close document (GohubDocument* document);
GohubBool gohub reclaim document (GohubConnection* connection, const char*
documentId);
GohubBool gohub reclaim document w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
documentId);
GohubBool gohub delete document (GohubConnection* connection, const char*
documentId);
GohubBool gohub delete document w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
documentId);
GohubDocumentStatus gohub document status (GohubDocument* document);
GohubBool gohub_document_get_otpr(GohubDocument* document, const char* path);
GohubBool gohub document get otpr w(GohubDocument* document, const GohubWChar*
path);
const char* gohub document get otpr string(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document get otpr string w(GohubDocument* document);
const char* gohub document warning(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document warning w(GohubDocument* document);
// Робота з фільтрами запиту документів //
// Накладення фільтрів впливає на результат роботи функції
gohub query next document
GohubBool gohub clear all filters (GohubConnection* connection);
GohubBool gohub set filter by document status (GohubConnection* connection, int
documentStatusCode);
GohubBool gohub set filter by document number(GohubConnection* connection, const
char* documentNumber);
GohubBool gohub set_filter_by_document_number_w(GohubConnection* connection,
const GohubWChar* documentNumber);
GohubBool gohub set filter by wagon number (GohubConnection* connection, const
char* wagonNumber);
GohubBool gohub_set_filter_by_wagon_number_w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* wagonNumber);
GohubBool gohub set filter by departure client (GohubConnection* connection, const
char* clientCode);
GohubBool gohub set filter by departure client w(GohubConnection* connection,
const GohubWChar* clientCode);
GohubBool gohub_set_filter_by_departure_payer(GohubConnection* connection, const
char* payerCode);
GohubBool gohub set filter by departure payer w(GohubConnection* connection,
const GohubWChar* payerCode);
GohubBool gohub_set_filter_by_departure_station(GohubConnection* connection,
const char* stationCode);
GohubBool gohub set filter by departure station w(GohubConnection* connection,
const GohubWChar* stationCode);
GohubBool gohub_set_filter_by_arrival_client(GohubConnection* connection, const
char* clientCode);
GohubBool gohub set filter by arrival client w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* clientCode);
GohubBool gohub set filter by arrival payer (GohubConnection* connection, const
char* payerCode);
GohubBool gohub set filter by arrival payer w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* payerCode);
```

```
GohubBool gohub set filter by arrival station(GohubConnection* connection, const
char* stationCode);
GohubBool gohub_set_filter_by_arrival_station_w(GohubConnection* connection,
const GohubWChar* stationCode);
GohubDocumentStatus gohub get filter by document status(GohubConnection*
connection);
const char* gohub get filter by document number(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by document number w(GohubConnection*
const char* gohub_get_filter by wagon number(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by wagon_number_w(GohubConnection*
connection);
const char* gohub get filter by departure client(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by departure client w(GohubConnection*
const char* gohub get filter by departure payer(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by departure payer w(GohubConnection*
connection);
const char* gohub get filter by departure station(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by departure station w(GohubConnection*
connection);
const char* gohub_get_filter_by arrival client(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by arrival client w(GohubConnection*
connection);
const char* gohub get filter by arrival payer(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub get filter by arrival payer w(GohubConnection*
connection);
const char* gohub_get_filter_by_arrival_station(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub_get_filter_by_arrival_station_w(GohubConnection*
connection);
// Запит друкованих форм документів //
GohubBool gohub query and save document printable form (
 GohubConnection* connection,
 const char* documentId,
 const char* path);
GohubBool gohub query and save document printable form w(
 GohubConnection* connection,
 const GohubWChar* documentId,
 const GohubWChar* path);
GohubBool gohub query and save fdu92 printable form(
 GohubConnection* connection,
 const char* fdu92Id,
 const char* path);
GohubBool gohub query and save fdu92 printable form w(
 GohubConnection* connection,
 const GohubWChar* fdu92Id,
 const GohubWChar* path);
GohubBool gohub_query_and_save_gu46_printable_form(
 GohubConnection* connection,
 const char* gu46Id,
 const char* path);
GohubBool gohub query and save gu46 printable form w(
 GohubConnection* connection,
 const GohubWChar* gu46Id,
 const GohubWChar* path);
```

```
GohubBool gohub query and save gu45 printable form(
 GohubConnection* connection,
 const char* gu45Id,
 const char* path);
GohubBool gohub query and save gu45 printable form w(
 GohubConnection* connection,
 const GohubWChar* gu45Id,
 const GohubWChar* path);
GohubBool gohub query and save gu27 printable form (
 GohubConnection* connection,
 const char* gu27Id,
 const char* path);
GohubBool gohub query and save gu27 printable form w(
 GohubConnection* connection,
 const GohubWChar* gu27Id,
 const GohubWChar* path);
// Робота зі супровідними документами //
GohubAttachment* gohub load attachment(
 const char* typeCode,
 const char* name,
 const char* regNumber,
 const char* regDate,
 const char* validFrom,
 const char* validTo,
 const char* path);
GohubAttachment* gohub load attachment w(
 const GohubWChar* typeCode,
 const GohubWChar* name,
 const GohubWChar* regNumber,
 const GohubWChar* regDate,
 const GohubWChar* validFrom,
 const GohubWChar* validTo,
 const GohubWChar* path);
GohubAttachment* gohub load smgs attachment(
 const char* smgsTypeCode,
 const char* name,
 const char* regNumber,
 const char* regDate,
 const char* validFrom,
 const char* validTo,
 const char* path);
GohubAttachment* gohub load smgs attachment w(
 const GohubWChar* smgsTypeCode,
 const GohubWChar* name,
 const GohubWChar* regNumber,
 const GohubWChar* regDate,
 const GohubWChar* validFrom,
 const GohubWChar* validTo,
 const GohubWChar* path);
GohubAttachment* gohub_load_attachment_with_user_data(
 const char* typeCode,
 const char* name,
 const char* regNumber,
 const char* regDate,
 const char* validFrom,
 const char* validTo,
 const char* pathPdf,
 const char* pathUserData);
GohubAttachment* gohub load attachment with user data w(
```

```
const GohubWChar* typeCode,
  const GohubWChar* name,
  const GohubWChar* regNumber,
 const GohubWChar* regDate,
 const GohubWChar* validFrom,
  const GohubWChar* validTo,
  const GohubWChar* pathPdf,
  const GohubWChar* pathUserData);
GohubAttachment* gohub load smgs attachment with user data(
  const char* smgsTypeCode,
  const char* name,
  const char* regNumber,
  const char* regDate,
  const char* validFrom,
  const char* validTo,
 const char* pathPdf,
const char* pathUserData);
GohubAttachment* gohub load smgs attachment with user data w(
  const GohubWChar* smgsTypeCode,
  const GohubWChar* name,
 const GohubWChar* regNumber,
 const GohubWChar* regDate,
 const GohubWChar* validFrom,
 const GohubWChar* validTo,
 const GohubWChar* pathPdf,
 const GohubWChar* pathUserData);
GohubBool gohub send attachment (GohubConnection* connection, GohubAttachment*
attachment);
GohubAttachment* gohub_query_attachment(GohubConnection* connection, const char*
attachmentId);
GohubAttachment* gohub_query_attachment_w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* attachmentId);
GohubAttachment* gohub_query_attachment_with_user_data(GohubConnection*
connection, const char* attachmentId);
GohubAttachment* gohub query attachment with user data w(GohubConnection*
connection, const GohubWChar* attachmentId);
GohubBool gohub save attachment (GohubAttachment* attachment, const char* path);
GohubBool gohub save attachment w(GohubAttachment* attachment, const GohubWChar*
path);
GohubBool gohub save attachment with user data(GohubAttachment* attachment, const
char* path);
GohubBool gohub save attachment with user data w(GohubAttachment* attachment,
const GohubWChar* path);
GohubBool gohub delete attachment (GohubConnection* connection, const char*
attachmentId);
GohubBool gohub delete attachment w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* attachmentId);
GohubBool gohub close attachment(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub attachment id(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub attachment id w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub attachment description(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub attachment description w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub_attachment_type_code(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub_attachment_type_code_w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub_attachment_smgs_type_code(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub_attachment_smgs_type_code_w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub_attachment_name(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub_attachment_name_w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub attachment reg number(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub attachment reg number w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub attachment reg date(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub attachment reg date w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub attachment valid from(GohubAttachment* attachment);
const GohubWChar* gohub attachment valid from w(GohubAttachment* attachment);
const char* gohub attachment valid to(GohubAttachment* attachment);
```

```
const GohubWChar* gohub attachment valid to w(GohubAttachment* attachment);
int gohub attachment count(GohubDocument* document);
const char* gohub_attachment_id_by_index(GohubDocument* document, int
attachmentIndex);
const GohubWChar* gohub attachment id by index w(GohubDocument* document, int
attachmentIndex);
// Робота з електронними даними попереднього інформування //
GohubEData* gohub load edata(
 unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
 const char* xmlPath,
 const char* name,
const char* regNumber,
const char* regDate,
 const char* validFrom,
 const char* validTo,
 const char* pdfPath);
GohubEData* gohub_load_edata_w(
 unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
 const GohubWChar* xmlPath,
 const GohubWChar* name,
 const GohubWChar* regNumber,
 const GohubWChar* regDate,
 const GohubWChar* validFrom,
 const GohubWChar* validTo,
 const GohubWChar* pdfPath);
GohubEData* gohub_load_edata_simple(
 unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
 const char* xmlPath);
GohubEData* gohub load edata simple w(
 unsigned int attachmentSmgsTypeCode,
 const GohubWChar* xmlPath);
GohubBool gohub edata load data (GohubEData* edata, const char* xmlPath);
GohubBool gohub edata load data w(GohubEData* edata, const GohubWChar* xmlPath);
GohubBool gohub update edata (GohubConnection* connection, GohubEData* eData);
GohubBool gohub send edata(GohubConnection* connection, GohubEData* eData);
GohubEData* gohub query edata(GohubConnection* connection, const char* eDataId);
GohubEData* gohub query_edata_w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
eDataId);
GohubEData* gohub query edata for attachment(GohubConnection* connection, const
char* attachmentId);
GohubEData* gohub query edata for attachment w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* attachmentId);
GohubEData* gohub query next edata(GohubConnection* connection, unsigned int64
lastRevision);
GohubBool gohub save edata(GohubEData* eData, const char* path);
GohubBool gohub save edata w(GohubEData* eData, const GohubWChar* path);
GohubBool gohub close edata (GohubEData* eData);
const char* gohub edata id(GohubEData* eData);
const GohubWChar* gohub edata id w(GohubEData* eData);
unsigned int64 gohub_edata_revision(GohubEData* eData);
const char* gohub edata revision date(GohubEData* eData);
const GohubWChar* gohub edata_revision_date_w(GohubEData* eData);
unsigned int gohub_edata_doc_type(GohubEData* eData);
int gohub_edata_status(GohubEData* eData);
const char* gohub_edata_version(GohubEData* eData);
const GohubWChar* gohub edata version w(GohubEData* eData);
const char* gohub edata attachment id(GohubEData* eData);
const GohubWChar* gohub edata attachment id w(GohubEData* eData);
// Робота з пакетами попереднього інформування //
```

```
GohubPiPackage* gohub query pi package (GohubConnection* connection, const char*
piPackageId);
GohubPiPackage* gohub_query_pi_package_w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* piPackageId);
GohubPiPackage* gohub query next pi package(GohubConnection* connection, unsigned
  int64 lastRevision);
GohubBool gohub save pi package (GohubPiPackage* piPackage, const char* path);
GohubBool gohub save pi package w(GohubPiPackage* piPackage, const GohubWChar*
path);
GohubBool gohub close pi package (GohubPiPackage* piPackage);
const char* gohub pi package id(GohubPiPackage* piPackage);
const GohubWChar* gohub pi package id w(GohubPiPackage* piPackage);
unsigned int64 gohub pi package revision(GohubPiPackage* piPackage);
const char* gohub pi package revision date(GohubPiPackage* piPackage);
const GohubWChar* gohub pi package revision date w(GohubPiPackage* piPackage);
const char* gohub_pi_package_consignment_id(GohubPiPackage* piPackage);
const GohubWChar* gohub pi package consignment id w(GohubPiPackage* piPackage);
int gohub pi package status(GohubPiPackage* piPackage);
int gohub pi package pipacktoed count(GohubPiPackage* piPackage);
GohubPiPackageToEData* gohub pi package pipacktoed(GohubPiPackage* piPackage, int
index);
const char* gohub_pipacktoed id(GohubPiPackageToEData* piPackageToEData);
const GohubWChar* gohub_pipacktoed_id_w(GohubPiPackageToEData* piPackageToEData);
const char* gohub_pipacktoed_edata_id(GohubPiPackageToEData* piPackageToEData);
const GohubWChar* gohub pipacktoed edata id w(GohubPiPackageToEData*
piPackageToEData);
const char* gohub pipacktoed pi package id(GohubPiPackageToEData*
piPackageToEData);
const GohubWChar* gohub_pipacktoed_pi_package_id_w(GohubPiPackageToEData*
piPackageToEData);
const char* gohub pipacktoed note(GohubPiPackageToEData* piPackageToEData);
const GohubWChar* gohub pipacktoed note w(GohubPiPackageToEData*
piPackageToEData);
int gohub pipacktoed status(GohubPiPackageToEData* piPackageToEData);
const char* gohub pipacktoed edata version(GohubPiPackageToEData*
piPackageToEData);
const GohubWChar* gohub pipacktoed edata version w(GohubPiPackageToEData*
piPackageToEData);
GohubPiPackage* gohub add edata to pi package (GohubConnection* connection,
GohubEData* edata, const char* piPackageId);
GohubPiPackage* gohub add edata to pi package w(GohubConnection* connection,
GohubEData* edata, const GohubWChar* piPackageId);
// Статуси електронних ФДУ-92 //
typedef enum GohubFdu92Status
      gohub fdu92 status unknown = -1,
     gohub fdu92 status approving = 0,
     gohub fdu92 status approving modified = 1,
     gohub fdu92 status confirmed = 2,
     gohub fdu92 status canceled = 3,
     gohub_fdu92_status_agreed_noted_sending = 4,
     gohub_fdu92_status_agreed = 5,
     gohub_fdu92_status_agreed_noted = 6,
     gohub fdu92 status_expired = 7,
     gohub fdu92 status agreed sending = 8,
      gohub fdu92 status confirmed paper = 9,
      gohub fdu92 status rejecting = 10,
      gohub fdu92 status rejected = 11,
      gohub fdu92 status paper = 60,
} GohubFdu92Status;
```

```
// Робота з електронними ФДУ-92 //
GohubFdu92* gohub load fdu92(const char* id, const char* path);
GohubFdu92* gohub load fdu92 w(const GohubWChar* id, const GohubWChar* path);
GohubFdu92* gohub create fdu92(const char* id, const char* content);
GohubFdu92* gohub create fdu92_w(const char* id, const GohubWChar* content);
GohubFdu92* gohub query fdu92 (GohubConnection* connection, const char* fdu92Id);
GohubFdu92* gohub query fdu92 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
fdu92Id);
GohubFdu92* gohub query next_fdu92(GohubConnection* connection, int
lastRevision);
GohubFdu92* gohub query fdu92 by number(GohubConnection* connection, const char*
registration_esr, const char* registration num);
GohubFdu92* gohub query fdu92 by number w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* registration esr, const GohubWChar* registration_num);
GohubBool gohub save fdu92(GohubFdu92* fdu92, const char* path, int codePage);
GohubBool gohub save fdu92 w(GohubFdu92* fdu92, const GohubWChar* path, int
codePage);
GohubBool gohub close fdu92(GohubFdu92* fdu92);
GohubBool gohub_send_fdu92(GohubConnection* connection, GohubFdu92* document);
GohubBool gohub_reject_fdu92(GohubConnection* connection, const char* id);
GohubBool gohub reject fdu92 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
id);
const char* gohub_fdu92_id(GohubFdu92* fdu92);
const GohubWChar* gohub_fdu92_id_w(GohubFdu92* fdu92);
int gohub_fdu92_revision(GohubFdu92* fdu92);
GohubFdu92Status gohub_fdu92_status(GohubFdu92* fdu92);
const char* gohub_fdu92_text(GohubFdu92* fdu92);
const GohubWChar* gohub fdu92 text w(GohubFdu92* fdu92);
int gohub fdu92 size(GohubFdu92* fdu92);
const char* gohub fdu92 signer info(GohubFdu92* fdu92);
const GohubWChar* gohub fdu92 signer info w(GohubFdu92* fdu92);
const char* gohub fdu92 sign time(GohubFdu92* fdu92);
const GohubWChar* gohub fdu92 sign time w(GohubFdu92* fdu92);
GohubBool gohub fdu92 has signature(GohubFdu92* fdu92);
const GohubWChar* gohub fdu92 signer name_w(GohubFdu92* fdu92);
// Статуси електронних ГУ-46 //
typedef enum GohubGu46Status
     gohub gu46 status unknown = -1,
     gohub gu46 status approving = 0,
     gohub gu46 status approving modified = 1,
     gohub gu46 status confirmed = 2,
     gohub gu46 status canceled = 3,
     gohub gu46 status agreed noted sending = 4,
     gohub gu46 status agreed = 5,
     gohub gu46 status agreed noted = 6,
     gohub gu46 status expired = 7,
     gohub gu46 status agreed sending = 8,
     gohub_gu46_status_confirmed_paper = 9,
     gohub_gu46_status_rejecting = 10,
     gohub_gu46_status_rejected = 11,
     gohub gu46 status paper = 60,
} GohubGu46Status;
// Робота з електронними ГУ-46 //
GohubGu46* gohub load gu46(const char* id, const char* path);
GohubGu46* gohub load gu46 w(const GohubWChar* id, const GohubWChar* path);
```

```
GohubGu46* gohub create gu46(const char* id, const char* content);
GohubGu46* gohub create gu46 w(const GohubWChar* id, const GohubWChar* content);
GohubGu46* gohub query_gu46(GohubConnection* connection, const char* gu46Id);
GohubGu46* gohub query gu46 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
gu46Id);
GohubGu46* gohub query next gu46(GohubConnection* connection, int lastRevision);
GohubBool gohub save gu46 (GohubGu46* gu46, const char* path, int codePage);
GohubBool gohub save gu46 w(GohubGu46* gu46, const GohubWChar* path, int
codePage);
GohubBool gohub close gu46(GohubGu46* gu46);
GohubBool gohub send gu46(GohubConnection* connection, GohubGu46* document);
GohubBool gohub reject gu46(GohubConnection* connection, const char* id);
GohubBool gohub reject gu46 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar* id);
const char* gohub gu46 id(GohubGu46* gu46);
const GohubWChar* gohub gu46 id w(GohubGu46* gu46);
int gohub gu46 revision(GohubGu46* gu46);
GohubGu46Status gohub gu46 status (GohubGu46* gu46);
const char* gohub gu46 text(GohubGu46* gu46);
const GohubWChar* gohub gu46 text w(GohubGu46* gu46);
int gohub gu46 size(GohubGu46* gu46);
const char* gohub_gu46_signer_info(GohubGu46* gu46);
const GohubWChar* gohub_gu46_signer_info_w(GohubGu46* gu46);
const char* gohub_gu46_sign_time(GohubGu46* gu46);
const GohubWChar* gohub_gu46_sign_time_w(GohubGu46* gu46);
GohubBool gohub_gu46_has_signature(GohubGu46* gu46);
const GohubWChar* gohub_gu46_signer_name_w(GohubGu46* gu46);
// Статуси електронних ГУ-45 //
typedef enum GohubGu45Status
{
     gohub gu45 status unknown = -1,
     gohub gu45 status confirmed = 2,
     gohub_gu45_status_canceled = 3,
     gohub_gu45_status_confirmed paper = 9,
     gohub gu45 status paper = 60,
} GohubGu45Status;
// Робота з електронними ГУ-45 //
GohubGu45* gohub query gu45(GohubConnection* connection, const char* gu45Id);
GohubGu45* gohub_query_gu45_w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
qu45Id);
GohubGu45* gohub query next gu45(GohubConnection* connection, int lastRevision);
GohubBool gohub save gu45(GohubGu45* gu45, const char* path, int codePage);
GohubBool gohub save gu45 w(GohubGu45* gu45, const GohubWChar* path, int
codePage);
GohubBool gohub_close_gu45(GohubGu45* gu45);
const char* gohub_gu45 id(GohubGu45* gu45);
const GohubWChar* gohub gu45 id w(GohubGu45* gu45);
int gohub gu45 revision(GohubGu45* gu45);
GohubGu45Status gohub gu45 status (GohubGu45* gu45);
const char* gohub_gu45_text(GohubGu45* gu45);
const GohubWChar* gohub_gu45_text_w(GohubGu45* gu45);
int gohub_gu45_size(GohubGu45* gu45);
const char* gohub gu45 signer info(GohubGu45* gu45);
const GohubWChar* gohub gu45 signer info w(GohubGu45* gu45);
const char* gohub gu45 sign time(GohubGu45* gu45);
const GohubWChar* gohub gu45 sign time w(GohubGu45* gu45);
GohubBool gohub gu45 has signature (GohubGu45* gu45);
const GohubWChar* gohub gu45 signer name w(GohubGu45* gu45);
```

```
// Перевірка електронно-цифрового підпису //
GohubBool gohub document has signature (GohubDocument* document);
GohubBool gohub document check signature (GohubDocument* document);
const char* gohub document signer name(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document signer name w(GohubDocument* document);
const char* gohub document signer info(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document signer info w(GohubDocument* document);
const char* gohub document sign time(GohubDocument* document);
const GohubWChar* gohub document sign time w(GohubDocument* document);
// Накладення електронно-цифрового підпису //
GohubBool gohub open private key(GohubConnection* connection, const char*
passwordToKey);
GohubBool gohub open private key w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
passwordToKey);
GohubBool gohub_open_private_key_from_path(GohubConnection* connection, const
char* passwordToKey, const char* keyFileName);
GohubBool gohub_open_private_key_from_path_w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* passwordToKey, const GohubWChar* keyFileName);
GohubBool gohub_open_private_key_by_bytes(GohubConnection* connection, const
char* passwordToKey, unsigned char* keyBinary, unsigned int length);
GohubBool gohub_open_private_key_by_bytes_w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* passwordToKey, unsigned char* keyBinary, unsigned int length);
const char* gohub_private_key_owner_name(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub_private_key_owner_name_w(GohubConnection* connection);
const char* gohub_private_key_owner_info(GohubConnection* connection);
const GohubWChar* gohub_private_key_owner_info_w(GohubConnection* connection);
GohubBool gohub sign document (GohubConnection* connection, GohubDocument*
document);
GohubBool gohub sign fdu92(GohubConnection* connection, GohubFdu92* fdu92);
GohubBool gohub sign gu46 (GohubConnection* connection, GohubGu46* gu46);
GohubBool gohub close private key(GohubConnection* connection);
GohubBool gohub delete old certs csk uz (GohubConnection* connection, const char*
passwordToKey);
GohubBool gohub delete old certs csk uz w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* passwordToKey);
// Операції з файлами електронних ключів //
GohubBool gohub mount file key(const char* keyId, const char* path);
GohubBool gohub_mount_file_key_w(const GohubWChar* keyId, const GohubWChar*
GohubBool gohub unmount file key(const char* keyId);
GohubBool gohub unmount file key w(const GohubWChar* keyId);
int gohub query mounted file keys();
const char* gohub mounted file key id(int index);
const GohubWChar* gohub mounted file key id w(int index);
const char* gohub mounted file_key_dir(int index);
const GohubWChar* gohub mounted file key dir w(int index);
// Обробка помилок //
GohubErrcode gohub last_error_code();
const char* gohub last error title();
const GohubWChar* gohub last error title w();
const char* gohub last error text();
const GohubWChar* gohub last error text w();
```

```
// Робота в Гу27 //
GohubGu27* gohub load gu27(const char* path);
GohubGu27* gohub_load_gu27_w(const GohubWChar* path);
GohubGu27* gohub_create_gu27(const char* content);
GohubGu27* gohub_create_gu27_w(const GohubWChar* content);
GohubGu27* gohub query gu27 (GohubConnection* connection, const char* gu27Id);
GohubGu27* gohub query gu27 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
gu27Id);
GohubGu27* gohub query next gu27(GohubConnection* connection, int lastRevision);
const char* gohub gu27 id(GohubGu27* gu27);
const GohubWChar* gohub gu27 id w(GohubGu27* gu27);
int gohub gu27 revision(GohubGu27* gu27);
const char* gohub gu27 text(GohubGu27* gu27);
const GohubWChar* gohub_gu27_text_w(GohubGu27* gu27);
const char* gohub_gu27_data_text(GohubGu27* gu27, int gu27Version);
const GohubWChar* gohub_gu27_data_text_w(GohubGu27* gu27, int gu27Version);
int gohub gu27 size(GohubGu27* gu27);
GohubBool gohub send gu27 (GohubConnection* connection, GohubGu27* gu27);
GohubBool gohub send received gu27 (GohubConnection* connection, GohubGu27* gu27,
const char* qu27Id);
GohubBool gohub_send_received_gu27_w(GohubConnection* connection, GohubGu27*
gu27, const GohubWChar* gu27Id);
GohubBool gohub_save_gu27(GohubGu27* gu27, const char* path, int codePage);
GohubBool gohub save gu27 w(GohubGu27* gu27, const GohubWChar* path, int
codePage);
GohubBool gohub save gu27 data(GohubGu27* gu27, const char* path, int codePage,
int gu27Version);
GohubBool gohub_save_gu27_data_w(GohubGu27* gu27, const GohubWChar* path, int
codePage, int gu27Version);
GohubBool gohub_close_gu27(GohubGu27* gu27);
GohubBool gohub reclaim gu27 (GohubConnection* connection, const char* gu27Id);
GohubBool gohub reclaim gu27 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
qu27Id);
GohubBool gohub delete gu27(GohubConnection* connection, const char* gu27Id);
GohubBool gohub delete gu27 w(GohubConnection* connection, const GohubWChar*
qu27Id);
GohubGu27Status gohub gu27 status (GohubGu27* gu27);
GohubBool gohub sign gu27(GohubConnection* connection, GohubGu27* gu27);
// Перевірка електронно-цифрового підпису GU27 //
GohubBool gohub gu27 has signature (GohubGu27* gu27);
GohubBool gohub qu27 check signature (GohubGu27* qu27);
const char* gohub_gu27_signer_name(GohubGu27* gu27);
const GohubWChar* gohub gu27 signer name w(GohubGu27* gu27);
const char* gohub_gu27_signer_info(GohubGu27* gu27);
const GohubWChar* gohub gu27 signer info w(GohubGu27* gu27);
const char* gohub Gu27 sign time(GohubGu27* gu27);
const GohubWChar* gohub gu27 sign time w(GohubGu27* gu27);
// Робота з АС "Месплан" //
const char* gohub_get_mp_months(GohubConnection* connection, int codePage);
const GohubWChar* gohub_get_mp_months_w(GohubConnection* connection);
GohubBool gohub query and save orders for month (GohubConnection* connection,
const char* month, const char* path);
GohubBool gohub query and save orders for month w(GohubConnection* connection,
const GohubWChar* month, const GohubWChar* path);
GohubBool gohub query and save orders for month with relogin (GohubConnection*
connection, const char* month, const char* login, const char* password, const
char* path);
```

```
GohubBool gohub query and save orders for month with relogin w(GohubConnection*
connection, const GohubWChar* month, const GohubWChar* login, const GohubWChar*
password, const GohubWChar* path);
// Робота з документами інформаційних послуг //
GohubInformServicesDoc* gohub query inform services document(GohubConnection*
connection, unsigned int64 docId);
GohubInformServicesDoc*
gohub query next inform services document(GohubConnection* connection, unsigned
 int64 lastRevision);
GohubBool gohub save inform services document (GohubInformServicesDoc* document,
const char* path);
GohubBool gohub save inform services document w(GohubInformServicesDoc* document,
const GohubWChar* path);
GohubBool gohub saveXml inform services document(GohubInformServicesDoc*
document, const char* path);
GohubBool gohub saveXml inform services document w(GohubInformServicesDoc*
document, const GohubWChar* path);
GohubBool gohub_close_inform_services_document(GohubInformServicesDoc* document);
unsigned __int64 gohub_inform_services_document id(GohubInformServicesDoc*
document);
unsigned __int64 gohub_inform_services_document revision(GohubInformServicesDoc*
document);
const char* gohub inform services document filename(GohubInformServicesDoc*
document);
const GohubWChar*
gohub_inform_services_document_filename_w(GohubInformServicesDoc* document);
const char* gohub_inform_services_document_comment(GohubInformServicesDoc*
document);
const GohubWChar*
gohub inform services document comment w(GohubInformServicesDoc* document);
const char* gohub inform services document created date(GohubInformServicesDoc*
document);
const GohubWChar*
gohub inform services document created date w(GohubInformServicesDoc* document);
const char* gohub inform services document doc date(GohubInformServicesDoc*
document);
const GohubWChar*
gohub inform services document doc date w(GohubInformServicesDoc* document);
// Робота з переліком про замовлення на погодження перевезення за даними
календаря планування перевезень зернових вантажів (за останні 5 днів від поточної
дати) //
GohubDispatchInfo* gohub_query_dispatch_info(GohubConnection* connection, const
char* start esr, const char* end esr);
GohubDispatchInfo* gohub_query_dispatch info w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* start esr, const GohubWChar* end esr);
const char* gohub document info description(GohubDispatchInfo* document, int
index);
int gohub_document_info_count(GohubDispatchInfo* document);
GohubBool gohub_close_dispatch_info(GohubDispatchInfo* document);
const char* gohub_document_info_number(GohubDispatchInfo* document, int index);
const char* gohub_document_info_type(GohubDispatchInfo* document, int index);
const char* gohub document info date(GohubDispatchInfo* document, int index);
const char* gohub document_info_wag_owner(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const char* gohub document info is empty(GohubDispatchInfo* document, int
index);
```

```
const GohubWChar*
                    gohub document info number w(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub document info type w(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub document info date w(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub document info wag owner w(GohubDispatchInfo* document,
int index);
const GohubWChar* gohub document info is empty w(GohubDispatchInfo* document,
int index);
const GohubWChar* gohub document info description w(GohubDispatchInfo* document,
int index);GohubDispatchInfo* gohub_query_dispatch info(GohubConnection*
connection, const char* start esr, const char* end esr);
GohubDispatchInfo* gohub query dispatch info w(GohubConnection* connection, const
GohubWChar* start_esr, const GohubWChar* end esr);
const char* gohub document info description(GohubDispatchInfo* document, int
index);
int gohub document info count(GohubDispatchInfo* document);
GohubBool gohub close dispatch info(GohubDispatchInfo* document);
const char* gohub document info number(GohubDispatchInfo* document, int index);
const char* gohub_document_info_type(GohubDispatchInfo* document, int index);
const char* gohub_document_info_date(GohubDispatchInfo* document, int index);
const char* gohub_document_info_wag_owner(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const char* gohub document info is empty(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub document info number w(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub_document_info_type_w(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub document info date w(GohubDispatchInfo* document, int
index);
const GohubWChar* gohub document info wag owner w(GohubDispatchInfo* document,
int index);
const GohubWChar* gohub document info is empty w(GohubDispatchInfo* document,
int index);
const GohubWChar* gohub document info description w(GohubDispatchInfo* document,
int index);
#ifdef cplusplus
} //extern "C"
#endif
#endif //GOHUB CLIENT H
```

### ДОДАТОК Б. Файл gohub.client.errors.h

```
#ifndef GOHUB CLIENT ERRORS H
#define GOHUB CLIENT ERRORS H
#ifdef cplusplus
extern "C" {
#endif
// Коди помилок //
typedef enum GohubErrcode
 // Operation is success
 gohub success,
 // Gohub server connection could not be established
 gohub server connection could not be established,
 // Gohub server inaccessible
 gohub server inaccessible,
 // Document creation failed
 gohub document creation failed,
 // Document query failed
 gohub document query failed,
 // Next document query failed
 gohub next document query failed,
 // Document sending failed
 gohub document sending failed,
 // Document saving failed
 gohub document saving failed,
 // Document loading failed
 gohub document loading failed,
 // Invalid code page
 gohub invalid code page,
 // Private key could not be opened
 gohub_private_key_could_not_be_opened,
 // Private key path could not be opened
 gohub_private_key_path_could_not_be_opened,
 // Private key bytes could not be opened
 gohub private key bytes could not be opened,
 // Private key is inaccessible
 gohub_private_key_is_inaccessible,
  // Document could not be signed
 gohub document could not be signed,
 // Document signature verification failed
 gohub document signature verification failed,
  // Document has not signature
 gohub document has not signature,
```

```
// Gohub Client is obsolete. Upgrade your Gohub Client version
gohub_client_is obsolete,
// Gohub Serveris obsolete. Upgrade your Gohub Server version
gohub server is obsolete,
//Document reclamation failed
gohub document reclamation failed,
//Document deletion failed
gohub document deletion failed,
// Attachment creation failed
gohub attachment creation failed,
// Attachment sending failed
gohub attachment sending failed,
// Attachment query failed
gohub attachment query failed,
// Attachment deletion failed
gohub attachment deletion failed,
// Mount of file key failed
gohub mount of file key failed,
// Unmount of file key failed
gohub_unmount_of_file_key_failed,
// Enumerating of file keys failed
gohub enumerating of file keys failed,
// Mounted file key inaccessible
gohub mounted file key inaccessible,
// EData creation failed
gohub edata creation failed,
// EData sending failed
gohub edata sending failed,
// EData updating failed
gohub edata updating failed,
// EData query failed
gohub edata query failed,
// Next EData query failed
gohub next edata query failed,
// PiPackage query failed
gohub pipackage query failed,
// Next PiPackage query failed
gohub_next_pipackage_query_failed,
// MP months query failed
gohub mp months query failed,
// Orders of month query failed
gohub orders of months query failed,
// Internal program error
```

```
gohub_programm_error = 0x1000,

// Client application performed invalid operation
gohub_invalid_operation,

// "Inform services doc saving failed"
gohub_inform_services_doc_saving_failed,

// "Inform services doc query failed"
gohub_inform_services_doc_query_failed,

// "Query changes inform services failed")]
gohub_query_changes_inform_services_failed,

// "Query next inform services document")]
gohub_query_next_inform_services_document_failed,

} GohubErrcode;

#ifdef __cplusplus
} //extern "C"
#endif

#endif //GOHUB_CLIENT_ERRORS_H_
```

### ДОДАТОК В. Файл опису COM-інтерфейсів GohubClientCOM.idl

```
import "oaidl.idl";
import "ocidl.idl";
interface IGohubClient;
interface IGohubDocument;
interface IGohubAttachment;
interface IGohubEData;
interface IGohubPiPackage;
interface IGohubPiPackageToEData;
interface IGohubConnection;
interface IGohubSignerInfo;
interface IGohubError;
interface IGohubFdu92;
interface IGohubGu46;
interface IGohubGu45;
interface IGohubGu27;
interface IGohubInformServicesDocument;
[
      object,
     uuid (B0E1F579-5836-4E97-9340-58B092418947),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubSignerInfo Interface"),
      pointer default(unique)
interface IGohubSignerInfo : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Name")] HRESULT Name([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property Subject")] HRESULT Subject([out, retval]
BSTR* pVal);
};
      uuid (0D5D6225-8E07-46E2-8B8D-9C0966481994),
      dual,
      nonextensible,
     helpstring("IGohubDocument Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubDocument : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property Text")] HRESULT Text([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(3), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] LONG* pVal);
  [propget, id(4), helpstring("property HasSignature")] HRESULT
HasSignature([out, retval] VARIANT BOOL* pVal);
  [propget, id(5), helpstring("property Signer")] HRESULT Signer([out, retval]
IGohubSignerInfo** pVal);
  [propget, id(6), helpstring("property SignTime")] HRESULT SignTime([out,
retval] BSTR* pVal);
  [id(7), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [in] LONG
codePage, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(8), helpstring("method Sign")] HRESULT Sign([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(9), helpstring("method Send")] HRESULT Send([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(10), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
  [propget, id(11), helpstring("property AttachmentsCount")] HRESULT
AttachmentsCount([out, retval] LONG* pVal);
```

```
[id(12), helpstring("method GetAttachmentIdByIndex")] HRESULT
GetAttachmentIdByIndex([in] LONG index, [out,retval] BSTR* result);
  [propget, id(15), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out, retval]
LONG* pVal);
  [id(16), helpstring("method SendReceived")] HRESULT SendReceived([in]
IGohubConnection* connection, [in] BSTR docId, [out,retval] VARIANT BOOL*
result);
  [id(17), helpstring("method SaveData")] HRESULT SaveData([in] BSTR path, [in]
LONG codePage, [in] LONG epdVersion, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(18), helpstring("method DataText")] HRESULT DataText([in] LONG epdVersion,
[out, retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(19), helpstring("property MeasureEquipNum")] HRESULT
MeasureEquipNum([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(19), helpstring("property MeasureEquipNum")] HRESULT
MeasureEquipNum([in] BSTR pVal);
  [id(20), helpstring("method set VerifiedEmptyWeightForWagon")] HRESULT
set VerifiedEmptyWeightForWagon([in] LONG wagonIndex, [in] LONG weight);
  [id(21), helpstring("method get VerifiedEmptyWeightForWagon")] HRESULT
get VerifiedEmptyWeightForWagon([in] LONG wagonIndex, [out,retval] LONG* weight);
  [propget, id(22), helpstring("property BusinessUnitNum")] HRESULT
BusinessUnitNum([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(22), helpstring("property BusinessUnitNum")] HRESULT
BusinessUnitNum([in] BSTR pVal);
  [propget, id(23), helpstring("property ForeignNotAccept")] HRESULT
ForeignNotAccept([out, retval] VARIANT BOOL* pVal);
  [propget, id(24), helpstring("property WarrantType")] HRESULT WarrantType([out,
retval] LONG* pVal);
  [propput, id(24), helpstring("property WarrantType")] HRESULT WarrantType([in]
LONG newVal);
  [id(25), helpstring("method SetVerifiedEmptyWeightForWagon")] HRESULT
SetVerifiedEmptyWeightForWagon([in] LONG wagonIndex, [in] LONG weight);
  [id(26), helpstring("method GetVerifiedEmptyWeightForWagon")] HRESULT
GetVerifiedEmptyWeightForWagon([in] LONG wagonIndex, [out,retval] LONG* weight);
  [id(27), helpstring("method GetOTPR")] HRESULT GetOTPR([in] BSTR path,
[out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [propget, id(28), helpstring("property OTPRString")] HRESULT OTPRString([out,
retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(29), helpstring("property Warning")] HRESULT Warning([out, retval]
BSTR* pVal);
};
[
      object,
     uuid (E9967B9D-1141-47BA-A5C4-573FB02DB396),
     nonextensible,
     helpstring ("IGohubConnection Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubConnection : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Signer")] HRESULT Signer([out, retval]
IGohubSignerInfo** pVal);
  [id(2), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
  [id(3), helpstring("method QueryDocument")] HRESULT QueryDocument([in] BSTR
docId, [out, retval] IGohubDocument** document);
  [id(4), helpstring("method QueryNextDocument")] HRESULT QueryNextDocument([in]
LONG revision, [out, retval] IGohubDocument** document);
  [id(5), helpstring("method OpenPrivateKey")] HRESULT OpenPrivateKey([in] BSTR
password, [out, retval] VARIANT_BOOL* result);
  [id(6), helpstring("method ReclaimDocument")] HRESULT ReclaimDocument([in] BSTR
docId, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(7), helpstring("method DeleteDocument")] HRESULT DeleteDocument([in] BSTR
docId, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(8), helpstring("method QueryAttachment")] HRESULT QueryAttachment([in] BSTR
attachmentId, [out, retval] IGohubAttachment** attachment);
```

```
[id(9), helpstring("method DeleteAttachment")] HRESULT DeleteAttachment([in]
BSTR attachmentId, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [propget, id(10), helpstring("property FilterByDocumentStatus")] HRESULT
FilterByDocumentStatus([out, retval] LONG* pVal);
  [propput, id(10), helpstring("property FilterByDocumentStatus")] HRESULT
FilterByDocumentStatus([in] LONG newVal);
  [propget, id(11), helpstring("property FilterByDocumentNumber")] HRESULT
FilterByDocumentNumber([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(11), helpstring("property FilterByDocumentNumber")] HRESULT
FilterByDocumentNumber([in] BSTR newVal);
  [propget, id(12), helpstring("property FilterByWagonNumber")] HRESULT
FilterByWagonNumber([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(12), helpstring("property FilterByWagonNumber")] HRESULT
FilterByWagonNumber([in] BSTR newVal);
  [propget, id(13), helpstring("property FilterByDepartureClientCode")] HRESULT
FilterByDepartureClientCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(13), helpstring("property FilterByDepartureClientCode")] HRESULT
FilterByDepartureClientCode([in] BSTR newVal);
  [propget, id(14), helpstring("property FilterByDeparturePayerCode")] HRESULT
FilterByDeparturePayerCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(14), helpstring("property FilterByDeparturePayerCode")] HRESULT
FilterByDeparturePayerCode([in] BSTR newVal);
  [propget, id(15), helpstring("property FilterByDepartureStationCode")] HRESULT
FilterByDepartureStationCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(15), helpstring("property FilterByDepartureStationCode")] HRESULT
FilterByDepartureStationCode([in] BSTR newVal);
  [propget, id(16), helpstring("property FilterByArrivalClientCode")] HRESULT
FilterByArrivalClientCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(16), helpstring("property FilterByArrivalClientCode")] HRESULT
FilterByArrivalClientCode([in] BSTR newVal);
  [propget, id(17), helpstring("property FilterByArrivalPayerCode")] HRESULT
FilterByArrivalPayerCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(17), helpstring("property FilterByArrivalPayerCode")] HRESULT
FilterByArrivalPayerCode([in] BSTR newVal);
  [propget, id(18), helpstring("property FilterByArrivalStationCode")] HRESULT
FilterByArrivalStationCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [propput, id(18), helpstring("property FilterByArrivalStationCode")] HRESULT
FilterByArrivalStationCode([in] BSTR newVal);
  [id(19), helpstring("method ClearAllFilters")] HRESULT
ClearAllFilters([out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(20), helpstring("method QueryAndSaveDocumentPrintableForm")] HRESULT
QueryAndSaveDocumentPrintableForm([in] BSTR docId, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(21), helpstring("method QueryAndSaveFdu92PrintableForm")] HRESULT
QueryAndSaveFdu92PrintableForm([in] BSTR docId, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(22), helpstring("method QueryAndSaveGu45PrintableForm")] HRESULT
QueryAndSaveGu45PrintableForm([in] BSTR docId, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(23), helpstring("method QueryAndSaveGu46PrintableForm")] HRESULT
QueryAndSaveGu46PrintableForm([in] BSTR docId, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(24), helpstring("method QueryFdu92")] HRESULT QueryFdu92([in] BSTR id,
[out, retval] IGohubFdu92** fdu92);
  [id(25), helpstring("method QueryNextFdu92")] HRESULT QueryNextFdu92([in] LONG
revision, [out, retval] IGohubFdu92** fdu92);
  [id(26), helpstring("method QueryGu46")] HRESULT QueryGu46([in] BSTR id,
[out, retval] IGohubGu46** gu46);
  [id(27), helpstring("method QueryNextGu46")] HRESULT QueryNextGu46([in] LONG
revision, [out,retval] IGohubGu46** gu46);
  [id(28), helpstring("method QueryGu45")] HRESULT QueryGu45([in] BSTR id,
[out, retval] IGohubGu45** gu45);
  [id(29), helpstring("method QueryNextGu45")] HRESULT QueryNextGu45([in] LONG
revision, [out,retval] IGohubGu45** gu45);
  [id(30), helpstring("method RejectFdu92")] HRESULT RejectFdu92(BSTR id);
```

```
[id(31), helpstring("method RejectGu46")] HRESULT RejectGu46(BSTR id);
  [id(32), helpstring("method QueryEData")] HRESULT QueryEData([in] BSTR eDataId,
[out, retval] IGohubEData** eData);
  [id(33), helpstring("method QueryNextEData")] HRESULT QueryNextEData([in]
ULONGLONG revision, [out, retval] IGohubEData** eData);
  [id(34), helpstring("method QueryPiPackage")] HRESULT QueryPiPackage([in] BSTR
eDataId, [out, retval] IGohubPiPackage** eData);
  [id(35), helpstring("method QueryNextPiPackage")] HRESULT
QueryNextPiPackage([in] ULONGLONG revision, [out,retval] IGohubPiPackage**
eData);
  [id(36), helpstring("method AddEDataToPiPackage")] HRESULT
AddEDataToPiPackage([in] IGohubEData* eData, [in] BSTR piPackageId, [out,retval]
IGohubPiPackage** piPackage);
  [id(37), helpstring("method QueryGu27")] HRESULT QueryGu27([in] BSTR gu27Id,
[out, retval] IGohubGu27** gu27);
  [id(38), helpstring("method QueryNextGu27")] HRESULT QueryNextGu27([in] LONG
revision, [out, retval] IGohubGu27** gu27);
  [id(39), helpstring("method ReclaimGu27")] HRESULT ReclaimGu27([in] BSTR
gu27Id, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(40), helpstring("method DeleteGu27")] HRESULT DeleteGu27([in] BSTR gu27Id,
[out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(41), helpstring("method QueryAndSaveGu27PrintableForm")] HRESULT
QueryAndSaveGu27PrintableForm([in] BSTR gu27Id, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(42), helpstring("method QueryAttachmentWithUserData")] HRESULT
QueryAttachmentWithUserData([in] BSTR attachmentId, [out,retval]
IGohubAttachment** attachment);
  [id(43), helpstring("method GetMPMonths")] HRESULT GetMPMonths([out,retval]
BSTR* result);
  [id(44), helpstring("method QueryAndSaveOrdersForMonth")] HRESULT
QueryAndSaveOrdersForMonth([in] BSTR month, [in] BSTR path);
  [id(45), helpstring("method QueryAndSaveOrdersForMonthWithRelogin")] HRESULT
QueryAndSaveOrdersForMonthWithRelogin([in] BSTR month, [in] BSTR login, [in] BSTR
password, [in] BSTR path);
  [id(46), helpstring("method SaveDocumentPrintableForm")] HRESULT
SaveDocumentPrintableForm([in] BSTR docId, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(47), helpstring("method SaveOrdersForMonthWithRelogin")] HRESULT
SaveOrdersForMonthWithRelogin([in] BSTR month, [in] BSTR login, [in] BSTR
password, [in] BSTR path);
  [id(48), helpstring("method QueryEDataForAttachment")] HRESULT
QueryEDataForAttachment([in] BSTR attachmentId, [out,retval] IGohubEData**
eData);
  [id(49), helpstring("method QueryInfServsDoc")] HRESULT QueryInfServsDoc([in]
ULONGLONG docId, [out, retval] IGohubInformServicesDocument** document);
  [id(50), helpstring("method QueryNextInfServsDoc")] HRESULT
QueryNextInfServsDoc([in] ULONGLONG revision, [out, retval]
IGohubInformServicesDocument** document);
  [id(51), helpstring("method OpenPrivateKeyFromPath")] HRESULT
OpenPrivateKeyFromPath([in] BSTR password, [in] BSTR path, [out,retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(52), helpstring("method QueryFdu92ByNumber")] HRESULT
QueryFdu92ByNumber([in] BSTR registration esr, [in]BSTR registration num,
[out, retval] IGohubFdu92** fdu92);
  [id(53), helpstring("method QueryDispatchInfo")] HRESULT QueryDispatchInfo([in]
BSTR dispatch_esr, [in]BSTR arrival_num, [out,retval] IGohubDispatchInfo** disp);
};
[
      object,
     uuid(F1077417-21D9-4871-84A2-9F89525E7214),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubError Interface"),
     pointer default(unique)
1
```

```
interface IGohubError : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Code")] HRESULT Code([out, retval] LONG*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property Title")] HRESULT Title([out, retval]
BSTR* pVal);
  [propget, id(3), helpstring("property Text")] HRESULT Text([out, retval] BSTR*
pVal);
};
Γ
     object,
     uuid (ABDA6C07-5320-4F28-B995-FADE037D0A82),
      nonextensible,
     helpstring("IGohubClient Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubClient : IDispatch{
  [id(1), helpstring("method GetLastError")] HRESULT GetLastError([out,retval]
IGohubError** result);
  [id(2), helpstring("method Connect")] HRESULT Connect([in] BSTR host, [in] LONG
port, [out, retval] IGohubConnection** connection);
  [id(3), helpstring("method CreateDocument")] HRESULT CreateDocument([in] BSTR
xmlText, [out, retval] IGohubDocument** document);
  [id(4), helpstring("method LoadDocument")] HRESULT LoadDocument([in] BSTR path,
[out, retval] IGohubDocument** result);
  [id(5), helpstring("method LoadAttachment")] HRESULT LoadAttachment([in] BSTR
typeCode, [in] BSTR name, [in] BSTR regNumber, [in] BSTR regDate, [in] BSTR
validFrom, [in] BSTR validTo, [in] BSTR path, [out,retval] IGohubAttachment**
result);
  [id(6), helpstring("method MountFileKey")] HRESULT MountFileKey([in] BSTR
keyId, [in] BSTR keyDir, [out, retval] VARIANT_BOOL* result);
  [id(7), helpstring("method UnmountFileKey")] HRESULT UnmountFileKey([in] BSTR
keyId, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(8), helpstring("method QueryMountedKeys")] HRESULT
QueryMountedKeys([out, retval] LONG* result);
  [id(9), helpstring("method GetMountedKeyId")] HRESULT GetMountedKeyId([in] LONG
index, [out, retval] BSTR* keyId);
  [id(10), helpstring("method GetMountedKeyDir")] HRESULT GetMountedKeyDir([in]
LONG index, [out, retval] BSTR* keyDir);
  [id(11), helpstring("method LoadEData")] HRESULT LoadEData([in] UINT codeType,
[in] BSTR xmlPath, [in] BSTR name, [in] BSTR regNumber, [in] BSTR regDate, [in]
BSTR validFrom, [in] BSTR validTo, [in] BSTR pdfPath, [out,retval] IGohubEData**
result);
  [id(12), helpstring("method LoadEDataSimple")] HRESULT LoadEDataSimple([in]
UINT codeType, [in] BSTR xmlPath, [out,retval] IGohubEData** result);
  [id(13), helpstring("method CreateGu27")] HRESULT CreateGu27([in] BSTR xmlText,
[out, retval] IGohubGu27** gu27);
  [id(14), helpstring("method LoadGu27")] HRESULT LoadGu27([in] BSTR path,
[out, retval] IGohubGu27** result);
  [id(15), helpstring("method LoadSmgsAttachment")] HRESULT
LoadSmgsAttachment([in] BSTR smgsTypeCode, [in] BSTR name, [in] BSTR regNumber,
[in] BSTR regDate, [in] BSTR validFrom, [in] BSTR validTo, [in] BSTR path,
[out, retval] IGohubAttachment** result);
  [id(16), helpstring("method LoadAttachmentWithUserData")] HRESULT
LoadAttachmentWithUserData([in] BSTR typeCode, [in] BSTR name, [in] BSTR
regNumber, [in] BSTR regDate, [in] BSTR validFrom, [in] BSTR validTo, [in] BSTR
path, [in] BSTR pathUserData, [out,retval] IGohubAttachment** attachment);
  [id(17), helpstring("method LoadSmgsAttachmentWithUserData")] HRESULT
LoadSmgsAttachmentWithUserData([in] BSTR smgsTypeCode, [in] BSTR name, [in] BSTR
regNumber, [in] BSTR regDate, [in] BSTR validFrom, [in] BSTR validTo, [in] BSTR
path, [in] BSTR pathUserData, [out, retval] IGohubAttachment** attachment);
  [id(18), helpstring("method LoadFdu92")] HRESULT LoadFdu92([in] BSTR ident,
[in] BSTR path, [out, retval] IGohubFdu92** result);
  [id(19), helpstring("method LoadGu46")] HRESULT LoadGu46([in] BSTR ident, [in]
BSTR path, [out, retval] IGohubGu46** result);
```

```
};
Γ
      object,
      uuid (044603D2-574E-463C-87EC-DCD98C30F319),
      dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubAttachment Interface"),
      pointer default(unique)
interface IGohubAttachment : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property TypeCode")] HRESULT TypeCode([out,
retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(3), helpstring("property Name")] HRESULT Name([out, retval] BSTR*
  [propget, id(4), helpstring("property Description")] HRESULT Description([out,
retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(5), helpstring("property RegNumber")] HRESULT RegNumber([out,
retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(6), helpstring("property RegDate")] HRESULT RegDate([out, retval]
BSTR* pVal);
  [propget, id(7), helpstring("property ValidFrom")] HRESULT ValidFrom([out,
retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(8), helpstring("property ValidTo")] HRESULT ValidTo([out, retval]
BSTR* pVal);
  [id(9), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [out, retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(10), helpstring("method Send")] HRESULT Send([in] IGohubConnection*
connection, [out,retval] VARIANT_BOOL* result);
  [id(11), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
  [propget, id(12), helpstring("property SmgsTypeCode")] HRESULT
SmgsTypeCode([out, retval] BSTR* pVal);
  [id(13), helpstring("method SaveUserData")] HRESULT SaveUserData([in] BSTR
path, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
};
[
      object,
      uuid (685B21FA-43A7-4ACC-9A57-AB7AC332942C),
      dual,
      nonextensible,
      helpstring("IGohubEData Interface"),
      pointer default(unique)
interface IGohubEData : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] ULONGLONG* pVal);
  [propget, id(3), helpstring("property RevisionDate")] HRESULT
RevisionDate([out, retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(4), helpstring("property Version")] HRESULT Version([out, retval]
BSTR* pVal);
  [propget, id(5), helpstring("property DocType")] HRESULT DocType([out, retval]
UINT* pVal);
  [propget, id(6), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out, retval]
INT* pVal);
  [propget, id(7), helpstring("property AttachmentId")] HRESULT
AttachmentId([out, retval] BSTR* pVal);
  [id(8), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [out, retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(9), helpstring("method Send")] HRESULT Send([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(10), helpstring("method LoadData")] HRESULT LoadData([in] BSTR path, [out,
retval] VARIANT BOOL* result);
```

```
[id(11), helpstring("method Update")] HRESULT Update([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
  [id(12), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
};
[
      object,
     uuid (62C21013-07D6-4d9d-83C4-9FA6E770B2EA),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubPiPackage Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubPiPackage : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] ULONGLONG* pVal);
  [propget, id(3), helpstring("property RevisionDate")] HRESULT
RevisionDate([out, retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(4), helpstring("property ConsignmentId")] HRESULT
ConsignmentId([out, retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(5), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out, retval]
INT* pVal);
  [propget, id(6), helpstring("property PiPackageToEDataCount")] HRESULT
PiPackageToEDataCount([out, retval] INT* pVal);
  [id(7), helpstring("method PiPackageToEData")] HRESULT PiPackageToEData([in]
INT index, [out, retval] IGohubPiPackageToEData** result);
  [id(8), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [out, retval]
VARIANT BOOL* result);
  [id(10), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
};
[
     object,
     uuid(88AAFC89-0426-4551-BD1C-F57F63D0C335),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubPiPackageToEData Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubPiPackageToEData : IDispatch{
  [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(2), helpstring("property EDataId")] HRESULT EDataId([out, retval]
BSTR* pVal);
 [propget, id(3), helpstring("property PiPackageId")] HRESULT PiPackageId([out,
retval] BSTR* pVal);
  [propget, id(4), helpstring("property Note")] HRESULT Note([out, retval] BSTR*
pVal);
  [propget, id(5), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out, retval]
INT* pVal);
  [propget, id(6), helpstring("property EDataVersion")] HRESULT
EDataVersion([out, retval] BSTR* pVal);
};
[
      object,
     uuid (EB03BE7D-48B7-4AFD-8A94-A5012D844A17),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubFdu92 Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubFdu92 : IDispatch{
      [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
```

```
[propget, id(2), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out,
retval| LONG* pVal);
      [propget, id(3), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] LONG* pVal);
      [propget, id(4), helpstring("property Text")] HRESULT Text([out, retval]
BSTR* pVal);
      [id(5), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [in] LONG
codePage, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(6), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
      [id(7), helpstring("method Sign")] HRESULT Sign([in] IGohubConnection*
connection, [out,retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(8), helpstring("method Send")] HRESULT Send([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [propget, id(9), helpstring("property HasSignature")] HRESULT
HasSignature([out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [propget, id(10), helpstring("property Signer")] HRESULT Signer([out,
retval] IGohubSignerInfo** pVal);
      [propget, id(11), helpstring("property SignTime")] HRESULT SignTime([out,
retval] BSTR* pVal);
};
[
      object,
     uuid (78DCD121-84B7-4D41-B15C-F9F7677A3519),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IGohubGu46 Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubGu46 : IDispatch{
      [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
      [propget, id(2), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out,
retval] LONG* pVal);
      [propget, id(3), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] LONG* pVal);
      [propget, id(4), helpstring("property Text")] HRESULT Text([out, retval]
BSTR* pVal);
      [id(5), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [in] LONG
codePage, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(6), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
      [id(7), helpstring("method Sign")] HRESULT Sign([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(8), helpstring("method Send")] HRESULT Send([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [propget, id(9), helpstring("property HasSignature")] HRESULT
HasSignature([out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [propget, id(10), helpstring("property Signer")] HRESULT Signer([out,
retval] IGohubSignerInfo** pVal);
      [propget, id(11), helpstring("property SignTime")] HRESULT SignTime([out,
retval] BSTR* pVal);
};
[
     object,
     uuid (C2F92D3C-295A-4453-B4CF-B33D2C8966E3),
     dual.
     nonextensible,
     helpstring("IGohubGu45 Interface"),
     pointer_default(unique)
interface IGohubGu45 : IDispatch{
      [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
      [propget, id(2), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out,
retval] LONG* pVal);
```

```
[propget, id(3), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval| LONG* pVal);
      [propget, id(4), helpstring("property Text")] HRESULT Text([out, retval]
BSTR* pVal);
      [id(5), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [in] LONG
codePage, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(6), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
      [propget, id(7), helpstring("property HasSignature")] HRESULT
HasSignature([out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [propget, id(8), helpstring("property Signer")] HRESULT Signer([out,
retval] IGohubSignerInfo** pVal);
      [propget, id(9), helpstring("property SignTime")] HRESULT SignTime([out,
retval] BSTR* pVal);
};
[
      object,
     uuid (4B840AC2-7128-4989-A56C-2570E8435C48),
     nonextensible,
     helpstring("IGohubGu27 Interface"),
      pointer default(unique)
interface IGohubGu27 : IDispatch{
      [propget, id(1), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval] BSTR*
pVal);
      [propget, id(2), helpstring("property Text")] HRESULT Text([out, retval]
BSTR* pVal);
      [propget, id(3), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] LONG* pVal);
      [propget, id(4), helpstring("property HasSignature")] HRESULT
HasSignature([out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);
      [propget, id(5), helpstring("property Signer")] HRESULT Signer([out,
retval] IGohubSignerInfo** pVal);
      [propget, id(6), helpstring("property SignTime")] HRESULT SignTime([out,
retval] BSTR* pVal);
      [id(7), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path, [in] LONG
codePage, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(8), helpstring("method Sign")] HRESULT Sign([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(9), helpstring("method Send")] HRESULT Send([in] IGohubConnection*
connection, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(10), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
      [propget, id(11), helpstring("property Status")] HRESULT Status([out,
retval] LONG* pVal);
      [id(12), helpstring("method SendReceived")] HRESULT SendReceived([in]
IGohubConnection* connection, [in] BSTR gu27Id, [out,retval] VARIANT BOOL*
      [id(13), helpstring("method SaveData")] HRESULT SaveData([in] BSTR path,
[in] LONG codePage, [in] LONG gu27Version, [out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(14), helpstring("method DataText")] HRESULT DataText([in] LONG
gu27Version, [out, retval] BSTR* pVal);
};
[
      object.
     uuid (0af49642-b12d-4fdb-b363-a7497cc78462),
     dual,
     nonextensible,
     helpstring("IInformServicesDocument Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubInformServicesDocument : IDispatch{
      [id(1), helpstring("method Save")] HRESULT Save([in] BSTR path,
[out, retval] VARIANT BOOL* result);
      [id(2), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
```

```
[propget, id(3), helpstring("property Id")] HRESULT Id([out, retval]
ULONGLONG* pVal);
      [propget, id(4), helpstring("property Revision")] HRESULT Revision([out,
retval] ULONGLONG* pVal);
      [propget, id(5), helpstring("property FileName")] HRESULT FileName([out,
retval] BSTR* pVal);
      [propget, id(6), helpstring("property Comment")] HRESULT Comment([out,
retval] BSTR* pVal);
      [propget, id(7), helpstring("property CreatedDate")] HRESULT
CreatedDate([out, retval] BSTR* pVal);
      [propget, id(8), helpstring("property DocDate")] HRESULT DocDate([out,
retval] BSTR* pVal);
      [id(9), helpstring("method SaveXml")] HRESULT SaveXml([in] BSTR path,
[out, retval] VARIANT BOOL* result);
};
[
      object,
     uuid (0669AB3B-8E1B-4161-8A2E-244D5A62029A),
      dual,
      nonextensible,
      helpstring("IDispatchInfo Interface"),
     pointer default(unique)
interface IGohubDispatchInfo : IDispatch{
      [id(1), helpstring("method Close")] HRESULT Close(void);
      [id(2), helpstring("method WagOwnerByIndex")] HRESULT WagOwnerByIndex([in]
ULONGLONG index, [out, retval] BSTR* pVal);
      [id(3), helpstring("method TypeByIndex")] HRESULT TypeByIndex([in]
ULONGLONG index, [out, retval] BSTR* pVal);
      [id(4), helpstring("method DateByIndex")] HRESULT DateByIndex([in]
ULONGLONG index, [out, retval] BSTR* pVal);
      [id(5), helpstring("method DescriptionByIndex")] HRESULT
DescriptionByIndex([in] ULONGLONG index, [out,retval] BSTR* pVal);
      [id(6), helpstring("method NumberByIndex")] HRESULT NumberByIndex([in]
ULONGLONG index, [out, retval] BSTR* pVal);
      [id(7), helpstring("method IsEmptyByIndex")] HRESULT IsEmptyByIndex([in]
ULONGLONG index, [out, retval] BSTR* pVal);
      [id(8), helpstring("method Count")] HRESULT Count([out, retval] LONG*
count);
};
[
      uuid (EB746ACA-C81E-42EE-B1C4-C435A8CD0082),
      version(1.0),
      helpstring("gohubclientcom 1.0 Type Library")
library gohubclientcomLib
      importlib("stdole2.tlb");
      [
            uuid (B1166D0A-F0FB-4526-803C-1D37F8EB5100),
            helpstring("GohubDocument Class")
      1
      coclass GohubComDocument
      {
            [default] interface IGohubDocument;
      };
      [
            uuid (77E0C042-770C-4EA1-9593-1E370E5E8EE3),
            helpstring("GohubConnection Class")
      1
      coclass GohubComConnection
      {
            [default] interface IGohubConnection;
      };
      [
```

```
uuid (CF908D67-DAF6-43B0-9621-1DD417CFF3D7),
      helpstring("GohubClient Class")
1
coclass GohubComClient
{
      [default] interface IGohubClient;
};
[
      uuid (D3160E70-00DC-4502-A84B-840D6929D99A),
      helpstring("GohubError Class")
1
coclass GohubComError
      [default] interface IGohubError;
};
Γ
      uuid (A86B2DEA-CFC4-48F5-B904-73D638E73F95),
      helpstring("GohubSignerInfo Class")
coclass GohubComSignerInfo
{
      [default] interface IGohubSignerInfo;
};
[
      uuid (C1B3AEDC-6673-470D-AFF0-48A0659A9BCD),
      helpstring("GohubAttachment Class")
coclass GohubComAttachment
{
      [default] interface IGohubAttachment;
};
Γ
      uuid (934AD530-23EA-481E-A365-CD37EC536474),
      helpstring("GohubComEData Class")
1
coclass GohubComEData
{
      [default] interface IGohubEData;
};
[
      uuid (72819B78-CC37-4bc5-A80F-E466E1D19AEB),
      helpstring("GohubComPiPackage Class")
coclass GohubComPiPackage
{
      [default] interface IGohubPiPackage;
};
[
      uuid (B5A1FD2F-3F4E-4acb-B884-A9AC65850DA2),
      helpstring("GohubComPiPackageToEData Class")
1
coclass GohubComPiPackageToEData
{
      [default] interface IGohubPiPackageToEData;
};
Γ
      uuid (5848DA64-79D3-41C1-B60C-C88D92508B11),
      helpstring("GohubComFdu92 Class")
1
coclass GohubComFdu92
{
      [default] interface IGohubFdu92;
};
[
      uuid (C2878FA7-4528-4C73-9FF2-D0AA15A91895),
```

```
helpstring("GohubComGu46 Class")
  1
  coclass GohubComGu46
  {
        [default] interface IGohubGu46;
  } ;
  [
        uuid(33BBBEE8-8FC6-42BD-9213-A0071F0791EC),
        helpstring("GohubComGu45 Class")
  coclass GohubComGu45
        [default] interface IGohubGu45;
  } ;
  [
        uuid (BF5FCE75-E9A7-4282-BFB3-7B8AAB339098),
        helpstring("GohubComGu27 Class")
  coclass GohubComGu27
  {
        [default] interface IGohubGu27;
  };
  [
        uuid (f7da867b-d7fa-4831-8c81-b8d450d34229),
        helpstring("GohubComInfServsDoc Class")
  ]
  coclass GohubComInfServsDoc
  {
        [default] interface IGohubInformServicesDocument;
  };
  [
        uuid(C5C644CF-8353-470f-AFA9-A12F8396EF87),
        helpstring("GohubComDispatchInfo Class")
  ]
  coclass GohubComDispatchInfo
  {
        [default] interface IGohubDispatchInfo;
  };
};
```