# Android百度地图之位置定位和附近查找代码简单实现(上)

原创 Eastmount 最后发布于2016-01-06 03:18:30 阅读数 30561 ☆ 收藏

展开



#### Python+TensorFlow人工智能

¥9.90

该专栏为人工智能入门专栏,采用Python3和TensorFlow实现人工智能相关算法。前期介绍安装流程、基础语法...



很长时间没有做Android相关知识了,闲暇之余再弄了弄最新的百度地图API,主要是进行百度地图附近餐馆查找功能来练练手,同时熟悉下最新的API教程。文章比较基础,也希望对你有所帮助~参考前文:

[android] 百度地图开发 (一).申请AK显示地图及解决显示空白网格问题

[android] 百度地图开发 (二).定位城市位置和城市POI搜索

[android] 百度地图开发 (三).定位当前位置及getLastKnownLocation总为空问题

官方网址: http://developer.baidu.com/map/

Demo下载地址:

Eastmount

### 一. 配置百度API环境

获取百度地图API Key前,遇到的第一个问题是"小米手机或豌豆荚不能识别USB插口"。解决方法是安装QuickShortcutMaker软件,输入USB启动计算机USB连接。

参考地址: http://www.miui.com/thread-1733895-1-1.html



#### 百度地图AndroidSDK介绍如下:

http://developer.baidu.com/map/wiki/index.php?title=androidsdk

#### 第一步: 创建百度地图API Key

在使用之前,您需要先申请密钥,且密钥和应用证书和包名绑定。

申请应用新地址: http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key


百度地图Android SDK申请密钥Key方法如下,也可参照我以前写过的一篇文章:

http://developer.baidu.com/map/index.php?title=androidsdk/guide/key

http://blog.csdn.net/eastmount/article/details/42064123



其中数字签名SHA1通过点击Eclipse的 "窗体(Window)->首选项(Preferences)->Android->Build" 查看,而包名是创建工程BaiduMapRes项目中的包。



#### 第二步: 下载Android SDK并配置

Android SDK v3.1.0下载地址:

http://developer.baidu.com/map/sdkandev-download.htm

最新下载地址,可以选择自己喜欢的开发资源,它会提供相应的文件包:

http://lbsyun.baidu.com/sdk/download



在工程里新建libs文件夹,将开发包里的baidumapapi\_vX\_X\_X.jar拷贝到libs根目录下,将libBaiduMapSDK vX X X.so拷贝到libs\armeabi目录下,拷贝完成后的工程目录如下图所示:



同时需要导入jar包,右键工程->"Properties(属性)"->"Java构建路径",选择添加JAR,选定baidumapapi vX X X.jar,确定后返回。

# 二. Hello BaiduMapAndroid SDK

第一个百度地图程序参考网址,简单进行叙述下: Hello BaiduMapAndroid

#### 第一步: 在AndroidManifest中添加开发密钥、所需权限等信息

在application中添加开发密钥 <application> <meta-data /> </application> 并添加相关权限。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   package="com.example.baidumapres"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0" >
   <uses-sdk
       android:minSdkVersion="19"
       android:targetSdkVersion="19" />
   <! -- 获取网络状态 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
   <!-- 访问网络 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
   <!-- 获取WiFi状态 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE WIFI STATE" />
   <!-- 允许程序写入外部存储,如SD卡上写文件 -->
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.WRITE SETTINGS" />
                                                                             <!-- 读取电话状态 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.READ PHONE STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
   <!-- 获取精确位置 GPS芯片接收卫星的定位信息, 定位精度达10米以内 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS FINE LOCATION" />
   <!-- 通过WiFi或移动基站的方式获取用户错略的经纬度信息 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS COARSE LOCATION" />
   <!-- 获取模拟定位信息 -->
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS MOCK LOCATION" />
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_GPS" />
   <uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.READ SETTINGS" />
   <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.GET TASKS" />
   <application
       android:allowBackup="true"
       android:icon="@drawable/ic_launcher"
       android:label="@string/app name"
       android:theme="@style/AppTheme" >
       <meta-data
               android:name="com.baidu.lbsapi.API KEY"
               android:value="OYlOtcWvGrWtWucQN2rhdxG8" />
           android:name="com.example.baidumapres.MainActivity"
           android:label="@string/app_name" >
           <intent-filter>
               <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
               <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
           </intent-filter>
       </activity>
   </application>
</manifest>
```

#### 第二步: 在布局xml文件中添加地图控件

布局文件activity\_main.xml中通过加载百度地图控件MapView,它是由百度提供的自定义控件故需要加上完整包名,同时该控件需要接受点击事件clickable设置为true。

```
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.baidumapres.MainActivity"
    tools:ignore="MergeRootFrame" >
        <com.baidu.mapapi.map.MapView
            android:id="@+id/map_view"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:clickable="true" />
        </FrameLayout>
```


第4页 共12页

#### 第三步: MainActivity.java文件, 创建地图Activity, 管理地图生命周期

```
package com.example.baidumapres;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.baidu.mapapi.SDKInitializer;
import com.baidu.mapapi.map.BaiduMap;
import com.baidu.mapapi.map.MapView;
import com.baidu.mapapi.map.OverlayOptions;
import com.baidu.mapapi.map.PolygonOptions;
import com.baidu.mapapi.map.Stroke;
import com.baidu.mapapi.model.LatLng;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends Activity {
       //地图
       private MapView mMapView = null;
       private BaiduMap mBaiduMap;
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       //在使用SDK各组件之前初始化context信息,传入ApplicationContext
       //注意该方法要再setContentView方法之前实现
       SDKInitializer.initialize(getApplicationContext());
       setContentView(R.layout.activity_main);
       // 获取地图控件引用
       mMapView = (MapView) findViewById(R.id.map_view);
        * 设置地图类型 普通地图
        * 卫星地图
        * mBaiduMap.setMapType(BaiduMap.MAP TYPE SATELLITE);
         * 开启交通图
        * mBaiduMap.setTrafficEnabled(true);
        */
       mBaiduMap = mMapView.getMap();
       mBaiduMap.setMapType(BaiduMap.MAP_TYPE_NORMAL);
       //几何图形覆盖物
       //定义多边形的五个顶点
       LatLng pt1 = new LatLng(39.93923, 116.357428);
       LatLng pt2 = new LatLng(39.91923, 116.327428);
       LatLng pt3 = new LatLng(39.89923, 116.347428);
       LatLng pt4 = new LatLng(39.89923, 116.367428);
       LatLng pt5 = new LatLng(39.91923, 116.387428);
       List<LatLng> pts = new ArrayList<LatLng>();
       pts.add(pt1);
       pts.add(pt2);
       pts.add(pt3);
       pts.add(pt4);
       pts.add(pt5);
       //构建用户绘制多边形的Option对象
       OverlayOptions polygonOption = new PolygonOptions()
           .stroke(new Stroke(5, 0xAA00FF00))
```

```
.fillColor(0xAAFFFF00);
                                       //在地图上添加多边形Option,用于显示
   mBaiduMap.addOverlay(polygonOption);
}
@Override
protected void onDestroy() {
   super.onDestroy();
   //在activity执行onDestroy时执行mMapView.onDestroy(),实现地图生命周期管理
   mMapView.onDestroy();
}
@Override
protected void onResume() {
   super.onResume();
   //在activity执行onResume时执行mMapView. onResume (), 实现地图生命周期管理
   mMapView.onResume();
@Override
protected void onPause() {
   super.onPause();
   //在activity执行onPause时执行mMapView. onPause (),实现地图生命周期管理
   mMapView.onPause();
   }
```

运行该代码简单的测试结果如下所示:包括卫星地图、交通地图、普通地图和五边形覆盖物,其他覆盖物参考官方文档。



# 三. 百度地图位置定位

}

基础地图功能介绍参考: http://developer.baidu.com/map/index.php?title=androidsdk/guide/basicmap

类方法介绍: http://wiki.lbsyun.baidu.com/cms/androidsdk/doc/v3\_6\_1/

例如参考下图: MapStatusUpdateFactory方法

#### 方法概要 方法 限定符和类型 方法和说明 static MapStatusUp date newLatIng(LatIng latIng) 设置地图新中心点 static MapStatusUp date newLatLngBounds (LatLngBounds bounds) 设置显示在屏幕中的地图地理范围 static MapStatusUpdate newLatIngBounds (LatIngBounds bounds, int width, int height) 设置显示在规定宽高中的地图地理范围 static MapStatusUp date newLatIngZoom(LatIng latIng float zoom) 设置地图中心点以及缩放级别 static MapStatusUp date newMapStatus(MapStatus mapStatus) 设置地图新状态 static MapStatusUp date scrollBy(int xPixel, int yPixel) 按像素移动地图中心点 static MapStatusUp date zoomBy(float amount) 根据给定增量缩放地图级别 static MapStatusUpdate zoomBy(float amount, Point focus) 根据给定增量以及给定的屏幕坐标缩放地图级别 static ManStatusUndate zoomIn() 放大地图缩放级别 static MapStatusUp date zoomOut() 缩小地图缩放级别 static MapStatusUp date zoomTo(float zoom) 设置地图缩放级别

### 其中百度地图定位主要参考我以前的代码和crazy1235 (推荐大家学习)的文章:

[android] 百度地图开发 (三).定位当前位置及getLastKnownLocation总为空问题

百度地图开发(二)之添加覆盖物 + 地理编码和反地理编码

百度地图开发(三)之地图控制 + 定位 - crazy1235

#### 需要注意的地方和核心步骤包括:

- 1.需要添加定位SDK包,在libs中添加locSDK 3.1.jar和liblocSDK3.so;
- 2.在AndroidManifest.xml文件中设置service:

#### 3.代码中通过BDLocationListener实现定位监听,具体代码如下:

```
package com.example.baidumapres;
import com.baidu.location.BDLocation;
import com.baidu.location.BDLocationListener;
import com.baidu.location.LocationClient;
import com.baidu.location.LocationClientOption;
import com.baidu.mapapi.SDKInitializer;
import com.baidu.mapapi.map.BaiduMap;
import com.baidu.mapapi.map.BitmapDescriptor;
import com.baidu.mapapi.map.BitmapDescriptorFactory;
```

```
{\tt import\ com.baidu.mapapi.map.CircleOptions;\ }_{\tt import\ com.baidu.mapapi.map.MapStatusUpdate;}
import com.baidu.mapapi.map.MapStatusUpdateFactory;
import com.baidu.mapapi.map.MapView;
import com.baidu.mapapi.map.MarkerOptions;
import com.baidu.mapapi.map.MyLocationConfiguration;
import com.baidu.mapapi.map.MyLocationConfiguration.LocationMode;
import com.baidu.mapapi.map.MyLocationData;
import com.baidu.mapapi.map.OverlayOptions;
import com.baidu.mapapi.map.Stroke;
import com.baidu.mapapi.model.LatLng;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
       //百度地图控件
       private MapView mMapView = null;
       //百度地图对象
       private BaiduMap mBaiduMap;
       //接钮 添加覆盖物
       private Button addOverlayBtn;
       //是否显示覆盖物 1-显示 0-不显示
       private int isShowOverlay = 1;
       //按钮 定位当前位置
       private Button locCurplaceBtn;
       //是否首次定位
       private boolean isFirstLoc = true;
       //定位SDK的核心类
       private LocationClient mLocClient;
       //定位图层显示模式 (普通-跟随-罗盘)
       private LocationMode mCurrentMode;
       //定位图标描述
       private BitmapDescriptor mCurrentMarker = null;
       //当前位置经纬度
       private double latitude;
       private double longitude;
       //定位SDK监听函数
       public MyLocationListenner locListener = new MyLocationListenner();
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       //在使用SDK各组件之前初始化context信息,传入ApplicationContext
       //注意该方法要再setContentView方法之前实现
       SDKInitializer.initialize(getApplicationContext());
       setContentView(R.layout.activity main);
       //获取地图控件
       mMapView = (MapView) findViewById(R.id.map view);
       addOverlayBtn = (Button) findViewById(R.id.btn_add_overlay);
       locCurplaceBtn = (Button) findViewById(R.id.btn_cur_place);
       addOverlayBtn.setEnabled(false);
       //设置地图缩放级别16 类型普通地图
       mBaiduMap = mMapView.getMap();
       MapStatusUpdate msu = MapStatusUpdateFactory.zoomTo(16.0f);
       mBaiduMap.setMapStatus(msu);
```


```
mBaiduMap.setMapType(BaiduMap.MAP_TYPE_NORMAL);
   //开启定位图层
   mBaiduMap.setMyLocationEnabled(true);
   //定位初始化
   //注意: 实例化定位服务 LocationClient类必须在主线程中声明 并注册定位监听接口
   mLocClient = new LocationClient(this);
   mLocClient.registerLocationListener(locListener);
           LocationClientOption option = new LocationClientOption();
           option.setOpenGps(true);
                                             //打开GPS
           option.setCoorType("bd09ll");
                                            //设置坐标类型
           option.setScanSpan(5000);
                                            //设置发起定位请求的间隔时间为5000ms
           mLocClient.setLocOption(option); //设置定位参数
           mLocClient.start();
                                             //调用此方法开始定位
   //Button 添加覆盖物
   addOverlayBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
       @Override
       public void onClick(View v) {
           addCircleOverlay();
       }
   });
   //Button 定位当前位置
   locCurplaceBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
       public void onClick(View v) {
           addMyLocation();
       }
   });
/**
* 定位SDK监听器 需添加locSDK jar和so文件
*/
public class MyLocationListenner implements BDLocationListener {
           @Override
           public void onReceivePoi(BDLocation location) {
           }
           @Override
           public void onReceiveLocation(BDLocation location) {
                  //mapview 销毁后不在处理新接收的位置
                  if (location == null || mBaiduMap == null) {
                          return;
                  }
                  //MyLocationData.Builder定位数据建造器
                  MyLocationData locData = new MyLocationData.Builder()
                                  .accuracy(location.getRadius())
                                  .direction(100)
                                  .latitude(location.getLatitude())
                                  .longitude(location.getLongitude())
                                  .build();
                  //设置定位数据
                  mBaiduMap.setMyLocationData(locData);
                  mCurrentMode = LocationMode.NORMAL;
                  //获取经纬度
                  latitude = location.getLatitude();
                  longitude = location.getLongitude();
```

}

```
//Toast.makeText(getApplicationContext(), String.valueOf(latitude),
Toast.LENGTH SHORT).show();
                       //第一次定位的时候,那地图中心点显示为定位到的位置
                                                                                       if (isFirstLoc) {
                               isFirstLoc = false;
                                                                                 //地理坐标基本数据结构
                               LatLng loc = new LatLng(location.getLatitude(),location.getLongitude());
                               //MapStatusUpdate描述地图将要发生的变化
                               //MapStatusUpdateFactory生成地图将要反生的变化
                               MapStatusUpdate msu = MapStatusUpdateFactory.newLatLng(loc);
                               mBaiduMap.animateMapStatus(msu);
                               To a st.make Text(get Application Context(), location.get Addr Str(),\\
                                              Toast.LENGTH_SHORT).show();
                       }
               }
       }
   /**
    * 定位并添加标注
    */
   private void addMyLocation() {
                //更新
               mBaiduMap.setMyLocationConfigeration(new MyLocationConfiguration(
                               mCurrentMode, true, mCurrentMarker));
               mBaiduMap.clear();
               addOverlayBtn.setEnabled(true);
               //定义Maker坐标点
               LatLng point = new LatLng(latitude, longitude);
               //构建Marker图标
               BitmapDescriptor bitmap = BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_marka);
               //构建MarkerOption,用于在地图上添加Marker
               OverlayOptions option = new MarkerOptions()
                       .position(point)
                   .icon(bitmap);
               //在地图上添加Marker,并显示
               mBaiduMap.addOverlay(option);
      }
   /**
    * 添加覆盖物
   private void addCircleOverlay() {
       if(isShowOverlay == 1) { //点击显示
               mBaiduMap.clear();
               isShowOverlay = 0;
           //DotOptions 圆点覆盖物
           LatLng pt = new LatLng(latitude, longitude);
           CircleOptions circleOptions = new CircleOptions();
           //circleOptions.center(new LatLng(latitude, longitude));
           circleOptions.center(pt);
                                                            //设置圆心坐标
           circleOptions.fillColor(0xAAFFFF00);
                                                            //圆填充颜色
           circleOptions.radius(250);
                                                            //设置半径
           circleOptions.stroke(new Stroke(5, 0xAA00FF00)); // 设置边框
           mBaiduMap.addOverlay(circleOptions);
       }
       else {
               mBaiduMap.clear();
               isShowOverlay = 1;
       }
   }
   @Override
   protected void onDestroy() {
```

```
mLocClient.stop();
                                                //退出时销毁定位
       mBaiduMap.setMyLocationEnabled(false);
                                                //关闭定位图层
                                                                     mMapView.onDestroy();
       mMapView = null;
        super.onDestroy();
    }
   @Override
    protected void onResume() {
       super.onResume();
       mMapView.onResume();
    @Override
    protected void onPause() {
       super.onPause();
       mMapView.onPause();
    }
}
```

运行结果如下图所示"我的位置"和"添加覆盖物":



# 四. 百度地图POI附近餐馆查找

PS: 这部分下一篇文章将详细介绍, 主要是POI附件餐馆和路线规划。

## 五. 新年祝福

最后分享自己圣诞节大学面试和新年祝福的qq说说,与君卿共勉~

《你明明可以靠才华吃饭,却偏偏要去拼颜值》

很幸运!第一次坐飞机,是为了回家那边的大学去讲课和面试;第一次穿西装,白衬衣里套了三件衣服,其中一件毛衣,别冷着自己就行;第一份圣诞老人的礼物,居然是一份讲台前当老师的承诺。

来之前,一位朋友曾问过我: "你明明可以靠才华吃饭,却偏偏要去拼颜值教书吗?"我的回答是: "我有颜值吗?哈哈,其实教书也能展现我的才华与魅力的啊!"

的确,我也可以去到一个公司,扎扎实实写代码,一个月一万四左右;也有很多创业公司找我做搜索图谱、图像处理、python、selenium。但我更期待自己在讲台前和科研实验室的情景,画面太美,不敢想。

十年后,我不知道自己会不会像春哥的老师一样,也写一篇《别了,这狗日的科研》而放弃大学?但此时此刻还是非常乐观的,至少除了科研教学外,我还会写点代码,这就饿不着;还可以写点文章博客和讲课吧。很多时候,想是一回事,说是一回事,做又是另外一回事。一辈子,又能做多少自己喜欢的事情呢?对吧!

刚刚找工作的那段时间,我看到了一句话:千里马若有人赏识,不论对错,不为输赢。我那时也希望我为一家IT公司奉献很多年,赚个几十万。但后来,我才发现最欣赏我这匹"蠢马"的伯乐,应该在大学,或许就是芸芸众生中的学子一员,或许是那个面试的领导(虽然他一直想不明白一个搞软件的男生为什么要来贵州这边的大学),再或许就是我自己的孤芳自赏吧!

《低俗小说》里面好像有这样一句话:Pride only hurts, it never helps. 有时候自尊心只会让你受伤,其他毫无用处。希望自己在大学能抹去那份傲娇,跟着心走,十年如一日的去坚持那份热情吧!毕竟短暂的激情是不值钱的,只有长久的激情才值钱。

哎!讲完课的当时,还是有一点低落,工资现在只有开发的一个零头了。痛,所以我这么多搞开发的小伙们,以后来找你们玩的时候,懂吧!哈哈,开个玩笑~这里的工作环境和方式我真心喜欢,而且又能教书!

最后用自己的博客签名结束这篇文章吧!"无知·乐观·低调·谦逊·生活"。时刻告诉自己:无知的我需要乐观的去求知,低调的底色是谦逊,而谦逊是源于对生活的通透,我们不止有工作、学习、编程,还要学会享受生活,人生何必走得这么匆忙,开心就好!fighting

新的一年自己最大的愿望就是希望成为一名大学老师,并且身体健康就好!

(By:Eastmount 2016-01-06 夜3点 http://blog.csdn.net/eastmount/)

凸 点赞 7 ☆ 收藏 🖸 分享 …



Eastmount 🥝 博客专家

发布了445 篇原创文章·获赞 5981·访问量 487万+

他的留言板

关注