装置

阴极

小面积的滴汞电极, 形成汞滴

极化电极

阳极

大面积的甘汞电极

去极化电极

基本原理

离子从溶液向电极表面的传质方式

1. 扩散id: 浓度梯度引起

2. 电迁移im: 离子在电场作用下的定向迁移

3. 对流: ic

为了让i总=id,需要消除其他两项的影响

不搅拌, ic=0;

加大量惰性电解质, im=0;

电极

为了让阳极电位不变,所以大面积去极化 滴汞电极做的很小,希望面积小电流密度大,使金属阳离子迅速被还原 同样运用三电极系统

三、滴汞电极的特点 ——为什么用滴汞电极?

- 1. 电极毛细管口处的汞滴很小,易形成浓差极化;
- 2. 汞滴不断滴落, 使电极表面不断更新, 保持扩散层厚度一致, 重复性好;
- 3. 汞电极对氢的超电位比较大——可在酸性介质中进行分析(对SCE, 其电位可负至-1.2V);
- 4. 金属与汞生成汞齐,降低其析出电位,使碱金属和碱土金属也可分析。
- 5. 受汞滴周期性滴落的影响,汞滴面积的变化使电流呈快速锯齿性变化;
- 6. 滴汞作阳极时, 因汞会被氧化, 故其电位不能超过
- +0.4 V, 即该方法不适于阴离子的测定
- 7. 易纯化,有毒。



扩散电流

id = KC

干扰电流

残余电流

- 1. 微量杂质,可通过试剂提纯,除氧,预电解解决
- 2. 充电电流, 汞滴表面积持续变化, 电容一直在变

迁移电流

加入大量惰性电解质

极谱极大

汞滴表面电流密度差异,表面各处的表面张力不同,使滴汞电极表面产生切向运动,搅拌溶液,可加入表面活性剂等

氫波

加入还原剂、通惰性气体

极谱底液极谱分析所用的介质,由支持电解质、极大抑制剂、除氧剂、缓冲剂等所组成的、不含待测物的空白电解液。

三 经典极谱法的特点和应用

1. 特点

▶灵敏度: 10⁻⁵~10⁻² mol/L

充电电流的存在影响灵敏度的进一步提高

- 可同一份溶液中测定多种成分 ΔΦ1/2 > 0.2 V
- 测定后,试样溶液成分基本不变
- > 测定速度比较慢

5~15分钟。扫描速度一般为5~15分钟/伏,获得一条 极谱曲线一般需要几十滴到一百多滴汞

> 每滴汞上的电位基本恒定,又称恒电位极谱法

2、应用

- ➤ 金属元素的测定: Cu、Pb、Cd、Zn、 W、Mo、V、Se、 Te等元素
- 数种金属离子的同时测定
- 有机物的测定,羰基、亚硝基、有机 卤化物等
- 配位化合物的配位 数和平衡常数的测 定