特点

高压、高效、高速、高灵敏度

应用: 试样范围——高沸点(分子量>400)、热不稳定有机及生化试样的高效分离分析方法。

影响分离的因素

因为流动项是液体, 所以**分子扩散项B可近似为0**, 只需考虑A项和C项

速率方程: H = A + B/u + Cu
2λdp 0 (dp² dp² df² 1/Dm 1/Ds)u
在高效液相色谱中:
——采用小粒度固定相 (3-10 μm), dp↓, H↓↓
——采用化学键合固定相 (单分子层), df↓, H↓
——采用低黏度流动相, Dm↑, H↓
——采用低流速流动相, u↓, H↓

仪器组成

进样阀、高压泵、进样阀、分离柱、检测器、记录仪

高压输液泵

压力150-350atm 要求压力平稳、脉冲小、流量稳定可调、耐腐蚀

梯度洗脱装置

分为外梯度和内梯度

进样装置

六通阀

检测器

UV、荧光、示差折光、电化学、质谱

UV

最常用,对流量和温度的波动不敏感

示差折光

通用性,但对温度变化敏感且不适用于梯度洗脱

安培传感器

检测具有电活性的物质

固定相

按材料分类

刚性固体固定相: 二氧化硅基质

硬胶固定相: 高分子聚合物

按孔隙类型分类

表面多孔型:实心玻璃珠外覆盖一层多孔材料(如硅胶)

全多孔型:由10 nm的硅胶微粒制成

流动相

要求

纯度高(色谱纯)

黏度低(如乙腈 0.65 mN.s/m2, 甲醇 0.95, 水 1.00)

稳定,不与组分反应

与检测器匹配 (紫外检测器中,溶剂的截止波长)

主要分离类型

吸附色谱 (液-固吸附色谱)

利用各组分在固定相上吸附能力不同实现分离常用于立体异构体的分离

分配色谱 (液-液分配色谱)

组分在两相间的分配系数不同而分离

化学键合相色谱

十八烷基键合硅胶

反相离子对色谱

——反相离子对色谱

如,分离有机酸,易离解,分配系数小

$$(A^-)_m + (B^+)_m = = (A^-B^+)_m$$

待测离子 反离子试剂 离子对(疏水)

$$(A^-B^+)_m == (A^-B^+)_s$$


反离子试剂:

阴离子试样: 烷基铵阳离子

表面活性剂

阳离子试样: 烷基磺酸钠阴

离子表面活性剂



1.4-氨基苯甲酸 2.3-氨基苯甲酸

3.4-羟基苯甲酸 4.3-羟基苯甲酸

5. 苯磺酸 6. 苯甲酸 7. 甲苯-4-磺酸

色谱条件: -C2 键合相

0.03 mol/L 四丁基铵+

戊醇, pH 7.4

离子交换色谱

固定相: 离子交换树脂

流动相:一定pH和离子强度的缓冲液

离子的交换反应平衡常数K (离子选择性系数) 越大, 越容易被静电吸附保留, 而难于洗脱

其中离子色谱法:


特指: 采用电导检测器的离子交换色谱

离子色谱的仪器特点:

- (1) 电导检测
- (2) 分离柱后、电导检测器前接有抑制柱,以消除流动相中大量的离子,减小电导检测的背景电流,改善检测限

离子色谱的适用范围:

无机离子、脂肪酸等小离子的分 离测定。



空间排斥色谱

凝胶为固定相,大的分子先流出

亲和色谱

6. 亲和色谱法 (Affinity chromatography)

利用生物大分子间 (如抗体/抗原、 酶/底物) 的特殊选择性作用力进行分离


固定相: 固定化抗体或酶

流动相: 缓冲液

特点: 选择性高

生物试剂昂贵

原理与一般色谱法不同



亲和色谱分离原理示意图

UPLC

突破极限压力至1000atm