## 电解分析

控制外加电压电解、控制电位电解和恒电流电解。

分解电压: 最小电压

理论电压: 算出来的电池反电动势

实际分解电压:按一定速度分解所用的实际电压

#### 极化和超电位

见之前

超电位使阳极跟正, 阴极更负

一般氧气超电位是0.72

所以实际电压还要考虑超电位和电阻(溶液电压降)

#### 电解分析方法

控制电位电解分析以实现不同离子的顺序分析

#### 控制阴极电位分析

在实际工作中,阴极和阳极的电位都会发生变化。通过外加电压方式达不到分别电解的效果。即第二种离子亦可能被还原,从而干扰测定。

因此,常以控制阴极电位的方式进行电解分析。

具体方法——三电极法

#### 三电极法

将工作电极(阴极)和参比电极放入电解池中,控制阴极电位不变。开始时,电解速度快,随着电解的进行,浓度变小,电极反应速率下降。

#### 恒电流电解法

控制电流不变,随着电解进行不断提高外加电压

特点:快、但选择性差。

# 库仑分析

通过测量在电解过程中,待测物发生氧化还原反应所消耗的电量为基础的电分析方法。

分析要求: 电流效率100%

分析依据:

$$m = \frac{M}{zF}Q$$

### 恒电位库仑分析

特点: 电解不会析出的物质也能测

阴极电位可控,干扰小

无需指示终点,但电解时间长

## 恒电流 (库伦滴定)

#### 如何保证电流效率100%

恒电流,电位总会越来越大,最后释放氧气解决方案:

#### 解决方法:

——于电解液中加入浓度较大的Ce3+作为辅助体系:

$$Ce^{3+} = Ce^{4+} + e$$

$$\varphi^0 = -1.61 \text{ V}$$

——此时Ce4+比O2先析出,而析出的Ce4+马上与Fe2+作用:

$$Ce^{4+} + Fe^{2+} = Ce^{3+} + Fe^{3+}$$

Ce<sup>4+</sup>充当了所谓的"滴定剂",即电生滴定剂,从而保持电流效率为100%。

——该法类似于Ce<sup>4+</sup>滴定Fe<sup>2+</sup>, 因此恒电流电解又称库仑滴定。

### 终点指示

化学指示剂,如加KI,用产生的I2做滴定剂,过量时与淀粉反应变蓝电位法指示终点、双铂极电流指示法

## 库仑滴定特点

## 库仑滴定特点(与常规滴定分析相比):

#### 共同点:

需终点指示、使用的反应都必须快速、完全且无副反应发生。

#### 不同点:

- 1) 库仑滴定更灵敏(比经典法低1~2数量级);
- 2) 不需标准液(省去配制、标定和贮存等过程);
- 3) 可以用不稳定滴定剂(如Cl2, Br2, Ti3+);
- 4) 电流及时间可准确获得;
- 5) 可进行微量库仑滴定(电流可变,通过电路积分求电量)。