电泳

原理:不同离子的迁移率不同

但是平板凝胶电泳分离电压低, 分离效率低、分离速度慢

如果提高电压,会剧烈电解水,且产热烧坏凝胶

毛细管电泳

2. 毛细管电泳法的特点

- 分离效率高,几十万-百万塔板数/米;
- 分离速度快;
- 分离模式多;
- 应用范围广;
- 绝对检测量小,样品用量少;
- 仪器简单,分析成本低

电渗现象

石英毛细管的表面结构和电渗流 (EOF) 的形成 形成平头流, 而不是压力的抛物线流, 提高柱效

影响电渗流因素

•与电场强度有关

$$v_{eof} = \mu_{eof} \cdot E = \mu_{eof} \, \frac{U}{L}$$

- •毛细管的材料有关
- ●与缓冲液的pH有关
- 与缓冲液的离子强度有关 浓度大,电渗流小
- 与毛细管表面的性质有关 污染后,电渗流明显减小

电渗流作用

驱动作用: 使正离子、中性分子、负离子一起向阴极迁移。 但对不同组分不具分辨能力。调节EOF,影响分离速度、柱效和分离度 毛细管内表面状态对EOF有非常大的影响,EOF的 微小变化会**显著**地影响分离和分析的重现性。

毛细管电泳的基本原理

$$\begin{split} &v = v_{ep} + v_{eof} = \left(\mu_{ep} + \mu_{eof}\right) \cdot E = \left(\mu_{ep} + \mu_{eof}\right) \frac{U}{L} \\ &\textbf{正离子, } \mathbf{v} = \mathbf{v_{ep}} + \mathbf{v_{eof}} \\ &\textbf{负离子, } \mathbf{v} = -\mathbf{v_{ep}} + \mathbf{v_{eof}} \\ &\textbf{中性分子, } \mathbf{v} = \mathbf{v_{eof}} \end{split}$$

迁移时间 t = L/v

定性分析的依据:不同的(离子)组分具有不同的迁移时间

柱效

理论塔板数高达几十万,原因:平头流,涡轮扩散、液相传质扩散可忽略;无固定相,无固相传质阻力

影响毛细管电泳分离的因素

- 1. 纵向分子扩散引起峰变宽——扩散系数,温度,扩散时间
- 2. 进样引起峰变宽 纳升级-皮升级
- 3. 焦耳热引起峰变宽 径向温度梯度 管径 散热

焦且热

当焦耳热通过毛细管壁向环境散逸时,在毛细管内部形成径向温度梯度。 径向温度梯度所造成的不良后果:

- 1. 溶液的密度不同,引起对流,使区带扩张
- 2. 溶液的黏度不同,使迁移率发生变化,区带扩张 小内径毛细管的温度梯度小,区带扩张小,柱效高。

毛细管电泳仪

毛细管、高压电源、缓冲液池和电极、进样系统、检测系统

检测系统

紫外检测: 灵敏度低 (光程短)

激光诱导荧光检测器

电化学检测器

进样系统

压力进样

电动进样:依靠电渗和电泳将组分引入毛细管,对淌度不同的离子有歧视效应

温控系统

毛细管电泳分离模式

有的时候负电荷不一定能备检测出来,因为反向迁移速度大于正向的电渗流速度


毛细管区带电泳 CZE

基本分离模式:工作电解质——缓冲溶液

pH和电压是主要变量

胶束电动毛细管色谱 MEKC

表面活性剂胶束作为流动固定相,同时分离离子性与中性组分。一般是阴离子胶束,所以会跑到后面 去



毛细管凝胶电泳 CGE

填充聚合物粘胶,多孔,亲水,不吸附蛋白质适于分离蛋白质核酸等大分子物质 第一代DNA测序特点:

- 1. 凝胶流动性差,无对流扩散
- 2. 基本无电渗流,靠电泳分离
- 3. 分子扩散和管壁吸附小

毛细管电色谱 CEC

毛细管内填充固定相,电场驱动流动相 色谱与电泳的结合,理论分离效率极高。 实际实验中,容易产生气泡,影响系统工作可靠性