IR是振动-转动光谱 纵坐标是透过率T

IR的特点

应用范围广,几乎所有有机化合物在红外区有吸收特征性,用于分子结构鉴定 定性、定量、结构分析 样品适应性广,气液固样品 不破坏样品

基本原理

产生条件

辐射应具有能满足物质产生振动跃迁所需的能量; 辐射与物质间有相互偶合作用,即振动伴随着偶极矩的变化 分子振动方程式:

$$ilde{v}=1303\sqrt{rac{k}{\mu}}$$

 μ 是折合质量,单位是相对原子质量

多原子分子的振动

两类振动形式

伸缩振动:对称和反对称伸缩(强吸收)

变形震动:摇摆、扭曲(弱吸收),剪式、面内摇摆(中等吸收)

CO2的振动模式需要记住

峰数

理论峰数>实际,原因:

- 1. 偶极矩不变化
- 2. 谱线兼并
- 3. 仪器灵敏度不够有基频峰,也有倍频、合频

峰强

瞬间偶极矩变化大,峰强键两端原子电负性差异大,峰强。

峰偏移的因素

1. 电子效应: 诱导效应:吸电子->高频

2. 共轭效应: 共轭变大、红移

3. 氢键:振动频率降低、强度增加

4. 空间:减弱共轭,蓝移;环张力增加,红外也会蓝移。4>5>6

仪器结构

色散型:光源、样品、单色器、检测器

傅里叶型:光源、干涉仪、样品室、检测器、计算机

光源

通常用惰性固体, 加热使之发出连续的红外辐射

1. Nernst灯: Zr氧化物等,高波数区强度大,稳定性好、价格高、机械强度差。

2. SiC硅碳棒:低波数光强大。坚固、发光面积大。

吸收池

玻璃、石英不透红外。用NaCI KBR制成光片

单色器

色散元件、准直镜、狭缝

狭缝宽度应可调整

狭缝窄了分辨率高但是能量低,为减少长波能量损失,通常采用**程序增减狭缝宽度的方法**

检测器

| 红外检测器 | 原理 | 构成 | 特点 |
|------------------|----------------|---|---------------------------------|
| 热电偶 | 温差热电 效应 | 涂黑金箔(接受面)连接金属(热接 点)与导线(冷接端)形成温差。 将温差转变为电位差。 | 光谱响应宽且一致性 好、灵敏度高、受热噪 音影响大 |
| 热释电检测 器 (TGS) | 半 导 体 热 电效应 | 硫酸三甘酞 (TGS) 单晶片受热,温度上升,其表面电荷减少,即 TGS 释放了部分电荷,该电荷经放大并记录。 | 扫描(中红外区只需 |
| 碲镉汞检测 器(MCT) | 光电导; 光伏效应 | 混合物 Hg _{1-x} Cd _x Te 对光的响应 | 灵敏度高、响应快、可 进行高速扫描。 |


傅里叶变换特点

扫描速度快、分辨率高、灵敏度高、重复性好

试样处理和制备方法

纯物质、不含水、浓度适中

红外分析



定量分析的优点

有许多谱带可供选择,有利于排除干扰 适用于物理和化学性质相近,而用气相色谱法进行定量分析存在困难的试样。 气体、液体、固体均可进行测定

拉曼原理

拉曼与红外的比较

红外光谱源于偶极矩变化; 拉曼光谱源于极化率(诱导偶极距)的变化

拉曼仪器结构

色散型:光源、样品池、单色器、检测器。光xie是干什么的?

光源: 激光器

样品池: 毛细管或玻璃 (因为激光器波长一般在可见光区)

单色器:双单色器,一前一后

检测器: 光电倍增管

拉曼应用

水可做溶剂