2023.09.25

Private Inheritance

```
class Base
    public:
        void bar();
       void baz();
    private:
        void foo();
    protected:
       void pro_func();
class Der : Base // private Base
    friend void gf();
    void func()
        foo(); // hatali olur
            public private ya da procted' da olsa Base sınfının
            private bölümüne erişemeyiz.
        // private kalıtım olduğu için pro_func'a erişemeyiz
        pro_func() // hatal1
    void der_bar()
        // hatalı değil erişebiliriz
        Der myder;
        Base *o =&myder;
};
void gf()
    // hatalı değil erişebiliriz
    Der myder;
    Base *o =&myder;
int main()
    Der myder;
        Base sınıfın public interfacesi Der sınıfın artık private
        interfacesindedir.
    myder.bar(); myder.baz(); // hatali olur çünkü private
    Base* p = &myder;
    Base& r = myder;
```

```
class Base
{
    public:
        virtual void vfunc();
}

class Der : private Base
{
    public:
        void vfunc()override; // geçerli public'te
}
```

Private inheritance containement için (composition) bir alternatif oluşturur.

```
// Y1 Sınıfın içinde X1 Nesnesi var
class X1 // containement
   public:
      foo();
};
class Y1
   public:
       void bar()
           mx.foo(); // yapabilir
   private:
       X1 mx; // member object
// Y2 Nesnesinin içinde X2 nesnesi var
class X2 // private inheritance
   public:
      void foo();
class Y2 : private X2 // base class object
   void bar()
       foo();
```

Private inheritance hangi zamanlarda tercih ederim:

- 1) Elemanınım sınıfını sanal fonksiyonunu doğruran override edemem.
 - Ancak private taban sınıfın sanal fonkisyonlarını override edebilirim.
- 2) Elemanınım procted bölümüne erişemem ama private taban sınıfım protected bölümüne erişebilirim.
- 3) Türemiş sınıf nesnesi olarak ben elemanımın türünden değiim Ancak türemiş sınıfın üye fonkisyonları için ve türemiş sınıfın friendleri için is relation ship var

Yani:

Der myder;

Base *o =&myder;

4) Eğer sınıfımızın bir elemanı bir empty class türünden ise bu sınıfın 1 byte olan storage ihtiyacı aligment gereği sınıf nesnesinin için de padding bytes oluşturabilir.

Ancak empty class private kalıtımı yaparsak derleyecielr EBO denilen optimazasyonu yaparak o 1 byte dahil etmezler.

```
class Empty
{
    void foo();
    void bar();
};

class Nec
{
    //8 byte cünkü alignment var
    Empty member;
    int max;
}

class Nec1 : private Empty
{
    //4 byte
    int max;
}

int main()
{
    std::cout << "sizeof(Empty) = " << sizeof(Empty) << "\n"; // 1 byte
    std::cout << "sizeof(Nec) = " << sizeof(Nec) << "\n"; // 8 byte
    std::cout << "sizeof(Nec1) = " << sizeof(Nec1) << "\n"; // 8 byte
}</pre>
```

Restricted Polymporhsim

```
class Base
{
    public:
        virtual void vfunc();
};

void foo(Base& baseref)
{
    baseref.vfunc();
}

class Der : private Base
{
    friend void f1();
};

void f1()
{
    Der myder;
    foo(myder);
}

void f2()
{
    Der myder;
    foo(myder);
}
```

Protected Inheritance (multi-level inheritance daha sık kullanılır)

```
class Base
{
    public:
        void foo();
};

class Der : protected Base
{
};

class Nec : public Der
{
    // private Base -- Der olsaydı hata olurdu ancak protected olduğu için hata
yok
    void necbar()
    {
        foo();
    };
};
```

Multiple Inheritance

Bir sınıfın birden fazla taban sınıftan tek bir türütme ile oluşturulması.

```
class Base1
    public:
        Base1(int)
             std::cout << "Base1 ctor\n";</pre>
        void foo();
class Base2
    public:
        Base2(int)
             std::cout << "Base2 ctor\n";</pre>
        void bar();
class Der : public Base1, public Base2
    // Yazılma sırasına göre hayata gelirler ama ctor'daki init sırasına göre
değil.
    // Kalıtımdaki belirtiği sıraya göre
    Der() : Base2(1), Base1(2) {};
int main()
    Der myder;
    //geçerli
    myder.foo();
    myder.bar();
    //geçerli
    Base1* p1 = &myder;
Base2* p2 = &myder;
```

```
class Base1
    public:
        Base1()
            std::cout << "Base1 ctor\n";</pre>
        int foo{};
class Base2
    public:
        Base2()
            std::cout << "Base2 ctor\n";</pre>
        void foo(int);
class Der : public Base1, public Base2
    void bar()
        //ambiguity olur. İ sim arama aşamasında bir öncelik yok
        foo(12.3);
        foo = 10;
        // ancak böyle şekilde hata vermez
        Base1::foo(12.3);
        Base2::foo(12.3);
// function overloading
void gfoo(Base1&);
void gfoo(Base2&);
void gbar(Base2&);
int main()
    Der myder;
    gbar(myder); // geçerli
    gfoo(myder); // ambiguity var
    gfoo(static_cast<Base1&>(myder));
    myder.foo() // ambiguity isim aramadan kaynaklı
    myder.Base1::foo() // hata yok
```

Diamond Formation

```
class Base
{
    public:
        void foo();
};

class Derx : public Base {};
class Dery: public Base {};
class MDer : public Derx, public Dery {};

int main
{
    MDer md;

    Base* p = &md; // ambiguous hatal1
    Base p1 = static_cast<Derx*>(&md);
    Base p2 = static_cast<Dery*>(&md);
    md.Derx::foo();
    md.Dery::foo();
}
```

```
class EDevice
    public:
        bool is_open()const;
            return m_flag;
        void turn_on()
            m_flag = true;
        void turn_off()
            m_flag = false;
    privat<u>e:</u>
        bool m_flag{};
class Printer : virtual public EDevice
    public:
        void print()
            if (is open())
                 std::cout << "printer is printing..\.n";</pre>
            else
                 std::cout << "printer cannot print device is off...\n";</pre>
class Scanner : virtual public EDevice
    public:
        void scan()
            if (is_open())
                 std::cout << "scanner is scanning..\.n";</pre>
            else
                 std::cout << "scannner cannot scam device is off...\n";</pre>
class Combo : public Scanner, public Printer {};
int main()
    Combo mydevice;
    // Eğer virtual public EDevice olarak tanımlamazsak böyle:
    mydevice.turn_on(); // ambiguity var
    mydevice.Printer::turn_on();
    mydevice.scan(); // return scanner cannot scan device is off
    mydevice.print(); // return printer is printing
    // Tek bir EDevice nesnesi oluşuyor virtual inheritance ile
    mydevice.turn on(); // ambiguity yok
    mydevice.scan(); // return scanner is scanning..
    mydevice.print(); // return printer is printing
    mydevice.turn_off();
```

```
class Base
{
    public:
        Base (const char *p)
        {
            std::cout << "Base(const char *p) p = " << p << "\n";
        }
};

class Der1 : virtual public Base
{
    public:
        Der1(int) : Base("Der\n") {};
};

class Der2 : virtual public Base
{
    public:
        Der2(int) : Base("Der\n") {};
};

class MulDer : public Der1, public Der2
{
    public:
        MulDer() : Base("Mulder"), Der1(1), Der2(2)
        {
            // Base nesnesi init etmek zorundayız
        };
};</pre>
```

RTTI (Run Time Type Information)

- dynamic_cast
- typeid
 - type_info