Introdução

Por que medir software?

- Melhorar a gerência de projetos e o relacionamento com clientes;
- Reduzir frustrações e pressões de cronograma;
- Gerenciar contratos de software;

Medida

- É a quantificação de dados em um padrão e qualidade aceitáveis (exatidão, completude, consistência, temporalidade).
- É a avaliação de uma grandeza por meio da comparação com outra grandeza da mesma espécie tomada como unidade

Métrica

Pode ser entendida como a relação entre duas medidas de grandezas iguais ou diferentes

Quanto a aplicação

- 1. **Métricas de processo**: Elas são usadas para medir a eficiência e eficácia de processos.
- 2. **Métricas de projeto**: Elas são usadas para quantificar defeitos, custos, cronograma, produtividade e estimativa para vários recursos e entregas de projeto.

Quanto a orientação

- 1. **Métricas orientadas ao tamanho**: São medidas diretas do software e do processo por meio do qual ele é desenvolvido. Alguns exemplos são: Linhas de código
- 2. **Métricas orientadas à função**: São medidas indiretas do software e do processo por meio do qual ele é desenvolvido. Concentram-se na funcionalidade ou utilidade do software. Alguns exemplos são: PF (Pontos por Função) e SOD (Speed of Delivery).

Indicador

- É uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou alvo.
- Representam informações a partir das quais é possível avaliar uma situação e sua evolução histórica
- 1. **Indicadores de resultado (lagging indicators)**: são utilizados para medir resultados passados. Monitoram o efeito e não permitem mais alterar um dado resultado.
- 2. **Indicadores de desempenho (leading indicators)**: são utilizados para indicar tendências futuras. Monitoram a causa antes do efeito e caracterizam-se pela possibilidade de alterar o curso para o alcance de um resultado.

Normalmente são especificados através de um conjunto de informações, como por exemplo:

- 1. Título do indicador
- 2. Sigla
- 3. Unidade de medida
- 4. Fonte dos dados
- 5. Período de coleta
- 6. Regra de cálculo
- 7. Forma de coleta
- 8. Meta (valores desejados)
- 9. Forma de interpretação

Exercícios

- 1) Qual a importância de medir software?
- 2) O que é uma medida?
- 3) O que é uma métrica?
- 4) Qual a diferença entre métricas de processo e de projeto?
- 5) O que é um indicador?
- 6) Qual a diferença entre indicadores de desempenho e de resultado?

Métricas em Projetos Tradicionais

Modelo Tradicional

- Também chamado de ciclo de vida clássico ou Cascata (Waterfall).
- É utilizado quando os requisitos são razoavelmente bem compreendidos, ou seja, o trabalho flui da comunicação até a implantação de um modelo razoavelmente linear

Etapas:

- 1. **Comunicação:** iniciação do projeto e levantamento de requisitos.
- 2. Planejamento: Estimativas e cronograma.
- 3. **Modelagem:** Análise e projeto do sistema.
- 4. **Construção**: Codificação e teste.
- 5. **Implantação**: Entrega, manutenção e feedback.

Tipos de métricas:

- 1. **Métricas de qualidade:** (Ex.: % de testes sem erros por mês)
- 2. **Métricas de desempenho**: (Ex.: % de andamento do cronograma)
- 3. **Métricas orientadas à função**: (Ex.: Pontos de função de um sistema)

Métricas de desempenho

- EVM: É o resultado da Análise de Valor Agregado de um projeto (EVA).
- **EVA**: É um método que permite ao gerente de projeto medir a quantidade de trabalho realmente executada em um projeto e pode ser utilizado na revisão do custo e prazo do cronograma.

O EVA é baseado em 3 medidas principais:

- 1. PV: É o planejamento de orçamento gasto em uma tarefa até a data atual.
- 2. EV: É oque foi produzido até a data atual.
- 3. AC: É oque foi gasto de orçãmento até a data atual.

As medidas PV, EV e AC combinadas geram as seguintes métricas:

- 1. **CV**: É a diferença entre o que foi produzido(**EV**) e o custo real(**AC**), se for maior que zero, o custo do projeto está abaixo do orçado.
- 2. **CPI**: É a variação entre o que foi produzido(**EV**) e o custo real(**AC**), se for maior que um, o custo do projeto está abaixo do orçado.
- 3. **SV**: É a diferença entre o que foi produzido(**EV**) e o custo planejado(**PV**), se for maior que zero, o cronograma do projeto está adiantado.
- 4. **SPI**: É a variação entre o que foi produzido(**EV**) e o custo planejado(**PV**), se for maior que um, o cronograma do projeto está adiantado.

Exercícios:

- 1) Quais são as etapas do modelo tradicional de desenvolvimento de sistemas?
- 2) Quais são os principais tipos de métricas associadas a projetos?
- 3) O que é EVM?
- 4) O que é EVA?
- 5) Quais são as 3 medidas principais do EVA?

Métricas em Projetos Ágeis

Seguem algumas ferramentas para medição do progresso ou tempo das entregas:

- 1. Burndown
- 2. Burnup
- 3. Velocity Chart
- 4. Cumulative flows (CDF)
- 5. Lead time
- 6. Lead time breakdown
- 7. Throughput
- **Burndown**: Apresenta dois eixos, onde o eixo horizontal X representa o tempo de uma sprint, e o eixo vertical Y representa o esforço em pontos de história (Story Points) necessário para completar a sprint. A redução das Story Points concluídas são representadas ao longo do tempo
- **Burnup**: Apresenta dois eixos, onde o eixo horizontal X representa o tempo de uma sprint, e o eixo vertical Y representa o esforço em pontos de história (Story Points) necessário para completar a sprint. O acúmulo das Story Points concluídas são representadas ao longo do tempo
- **Velocity Chart**: Apresenta a quantidade de pontos de história (Story Points) concluídos em cada Sprint. A velocidade da equipe é calculada pela média das Story Points concluídas em um determinado período, e pode ser utilizada para prever a quantidade de Story Points que poderão ser concluídas em uma nova Sprint.
- Cumulative flows (CDF): Apresenta dois eixos, onde o eixo horizontal representa a unidade de tempo (ex: dias, semanas, sprints, etc.), e o eixo vertical representa o número de itens (ex: total de histórias de usuário) a serem completados. As áreas pintadas representam a evolução das etapas do processo ao longo do tempo.
- Lead time: O Lead Time é o Tempo que um item demora para percorrer todo o fluxo até chegar no estado de concluído. O gráfico apresenta no eixo horizontal as atividades concluídas (Ex: User Stories) e o eixo vertical apresenta a quantidade de tempo (ex: dias) que levou para conclui-las. O gráfico demonstra o ritmo de trabalho da equipe.
- Lead time breakdown: No eixo horizontal apresenta as atividades concluídas (Ex: User Stories) e o eixo vertical apresenta a quantidade de tempo (ex: dias) que levou para conclui-las. O gráfico também detalha para cada atividade a proporção de tempo gasto em cada uma das etapas de construção. É útil para identificar quais são as principais razões para determinada atividade estar demorando para ser entregue.
- Throughput: Apresenta no eixo horizontal a unidade de tempo (Ex: Semanas) e o eixo vertical apresenta a quantidade de itens (Ex: User Stories) concluídos na unidade de tempo.

Análise de Pontos de Função

Objetivos:

- 1. Medir a funcionalidade que o usuário solicita e recebe.
- 2. Medir o desenvolvimento e a manutenção de software de forma independente da tecnologia utilizada para sua implementação.

Padronização:

- O processo de medição de pontos de função é padronizado pela **IFPUG**.
- O IFPUG é representado no Brasil pelo BFPUG.
- Outro padrão de medição de pontos de função é o NESMA.

Processo de medição:

- Deve ser simples o suficiente para minimizar o trabalho adicional envolvido no processo de medição.
- Deve ser uma medida consistente entre vários projetos e organizações, ou seja, pessoas diferentes medindo o mesmo projeto devem encontrar resultados similares.

Usuário:

• o conceito de usuário não está restrito apenas à pessoa física que usa o software. Usuário é qualquer pessoa ou coisa que interaja (envia ou receba dados) com a aplicação.

Benefícios:

- Um meio de estimar custo e recursos para o desenvolvimento e manutenção de software.
- Uma ferramenta para fundamentar a negociação de contratos.
- Apoiar os gerentes de projeto no gerenciamento de escopo de projetos.

Processo da contagem de pontos de função

- Reunir a documentação disponível, a documentação ideal deve:
 - 1. Descrever a funcionalidade entregue pelo software;
 - 2. Descrever a funcionalidade que é impactada pelo projeto de software medido.

Exemplos:

- Modelos de dados/objetos;
- 2. Diagramas de classe;
- 3. Diagramas de fluxo de dados;

- 4. Casos de uso;
- 5. Descrições procedurais;
- 6. Layout de relatório e telas;
- 7. Manuais de usuário.
- Identificar o propósito da contagem, pode ser dividida em:
 - 1. Determinar o tipo de contagem, divídidos em 3 tipos:
 - Contagem de um projeto de desenvolvimento: Mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da sua primeira instalação, além de possíveis migrações de dados.
 - Contagem de um projeto de melhoria: Mede as funções adicionadas, modificadas ou excluídas do sistema pelo projeto de melhoria, além de possíveis migrações de dados.
 - **Contagem de uma aplicação**: Mede a funcionalidade fornecida aos usuários por uma aplicação instalada

2. Determinar o escopo da contagem

- O escopo define quais funções serão incluídas na contagem, se ela abrangerá um ou mais sistemas ou apenas parte de um sistema. Assim, o escopo pode abranger:
 - Todas as funcionalidades disponíveis;
 - Apenas as funcionalidades efetivamente utilizadas pelo usuário;
 - Apenas algumas funcionalidades específicas (relatório, transações, etc.).

3. Determinar a fronteira da aplicação

- A fronteira da aplicação é a interface conceitual que delimita o software que será medido e o mundo exterior (seus usuários).
- A fronteira deve ser determinada com base no ponto de vista do usuário.
- A fronteira deve ser baseada na separação das funções conforme estabelecido pelos processos de negócio
- Em projetos de melhoria, a fronteira estabelecida no início do projeto deve estar de acordo com a fronteira já estabelecida para a aplicação sendo modificada.

Medir funções de dados

- As funções do tipo dado representam as funcionalidades fornecidas pelo sistema ao usuário para atender a suas necessidades de armazenamento de dados. São classificadas em:
 - Arquivo Lógico Interno (ALI): É um grupo logicamente relacionado de dados, reconhecido pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados mantidos através de uma ou mais transações da aplicação sendo contada. Ex: dados de entrada e saída de um trabalhador.
 - Arquivo de Interface Externa (AIE): É um grupo logicamente relacionado de dados, reconhecido pelo usuário, mantidos fora da fronteira da aplicação sendo contada. Sua principal intenção é armazenar dados referenciados através de uma ou mais transações da aplicação sendo contada. Ex: dados do trabalhador contido no sistema de controle de ponto.

Medir funções de Transação

- As funções do tipo transação representam os requisitos de processamento fornecidos pelo sistema ao usuário. São classificadas em:
 - Entrada Externa (EE): É uma transação que processa dados ou informações de controle originados de fora da fronteira da aplicação. Ex: incluir cliente, alterar cliente, excluir cliente.
 - Consulta Externa (CE): É uma transação que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Sem realização de cálculos ou manipulação nos dados.
 - Saída Externa (SE): É uma transação que apresenta dado ao usuário ou envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Com realização de cálculo ou manipulação de dados.

Calcular o tamanho funcional

- A complexidade das funções pode ser baixa, média ou alta e do tipo de dados (ALI ou AIE) é determinada pela quantidade de dois parâmetros:
 - **Tipos de Dados (TD)**: campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido, seria cada atributo de uma tabela.
 - Tipos de Registros (TR): subgrupos de dados, reconhecido pelo usuário, componente de um ALI ou AIE. a tabela reconhecida pelo usuário e as demais se tornam tipos de registro.

- A complexidade das funções do tipo transação (EE, SE e CE) é determinada pela quantidade de dois parâmetros:
 - Tipos de Dados (TD): campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido, seria cada campo da tela, grupo de botões, mensagens.
 - Arquivos Referenciados (AR): Quantidade de ALI que a transação se comunica

Fluxo para cáclulo de dados e transações

• Contagem detalhada:

- 1. Identificar se é ALI ou AIE / EE, CE, SE.
- 2. Identificar a quantidade TD e TR / TD e AR.
- 3. Identificar a complexidade baseado na quantidade de TD e TR / TD e AR.
- 4. Verificar quantos PF valem a complexidade dos dados e transações.

Contagem por estimativa:

- 1. Determinar todas as funções de todos os tipos (ALI, AIE, EE, SE, CE).
- 2. Para cada função do tipo dado (ALI, AIE) ter a sua complexidade funcional avaliada como Baixa
- 3. cada função transação (EE, SE, CE) deve ser avaliada como complexidade Média.
- 4. Verificar quantos PF valem a complexidade dos dados e transações.

• Contagem indicativa:

1. Calcular de acordo com a Fórmula = 35x (ALI) + 15x (AIE) = PF

Documentar e reportar o resultado

- O resultado final da contagem deve ser documentado, incluindo:
 - 1. A documentação utilizada na contagem
 - 2. O propósito da contagem
 - 3. O tipo da contagem
 - 4. O escopo da contagem
 - 5. A fronteira da aplicação
 - 6. A data e os participantes da contagem
 - 7. Identificação das funções de dados e transações com suas respectivas complexidades
 - 8. O total de pontos de função identificados para cada função de dados e transações