### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 -1

### Изучение электростатического поля с помощью проводящей бумаги.

## Цель работы

- 1. Экспериментальное определение формы эквипотенциальных поверхностей в моделях плоского и цилиндрического конденсаторов.
- 2. Расчет напряженности электростатического поля по найденному распределению потенциала.
- 3. Проверка теоретических предсказаний относительно координатной зависимости потенциала для обеих моделей.

## Теоретические основы лабораторной работы

Взаимодействие между неподвижными электрически заряженными телами осуществляется посредством электрического поля. При этом каждое заряженное тело создает в окружающем пространстве поле, воздействующее на другие заряженные тела, и само это тело испытывает на себе воздействие электрических полей, созданных окружающими телами. Если зарядычесточники неподвижны, то их электрическое поле стационарно, т.е. не изменяется с течением времени. Такое поле называют электростатическим. Силовой характеристикой электрического поля служит вектор его напряженности. Этот вектор в данной точке пространства определяется соотношением

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \,, \tag{1}$$

где  $\vec{F}$  — сила, действующая на неподвижный заряд q, помещенный в данную точку. Заряд q в формуле (1), с помощью которого детектируется электрическое поле, называется «пробным». Для графического изображения электростатических полей используют силовые линии. Силовыми линиями (линиями напряженности) называют линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора напряженности в этой точке. Силовые линии электростатического поля разомкнуты. Они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных зарядах (в частности, они могут уходить в бесконечность или приходить из бесконечности).

Энергетической характеристикой электрического поля является его потенциал. Потенциалом в данной точке поля называется скалярная величина

$$\varphi = \frac{W_{\pi}}{q} \quad , \tag{2}$$

где  $W_{\Pi}$  — потенциальная энергия заряда q, помещенного в данную точку. При перемещении заряда q из точки с потенциалом  $\phi_1$  в точку с потенциалом  $\phi_2$  силы электростатического поля совершают над зарядом работу

$$A = q\left(\varphi_1 - \varphi_2\right). \tag{3}$$

Геометрическое место точек, в которых потенциал имеет одинаковую величину, называется эквипотенциальной поверхностью.

Напряженность и потенциал электростатического поля связаны друг с другом соотношениями

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi$$
, (4)

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \left( \vec{E}, d\vec{l} \right). \tag{5}$$

Вектор градиента (градиент) потенциала в формуле (4) определяется через частные производные потенциала по декартовым координатам x, y, z:


grad 
$$\varphi = \vec{e}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial \varphi}{\partial z}$$
. (6)

Здесь  $\vec{e}_x$ ,  $\vec{e}_y$ ,  $\vec{e}_z$  – единичные вектора положительных направлений (орты) координатных осей Ox, Oy, Oz. Направление градиента потенциала в данной точке совпадает с направлением быстрейшего возрастания потенциала, а его величина равна быстроте изменения потенциала на единицу перемещения в этом направлении. Направление вектора  $\vec{E}$  напряженности электростатического поля в соответствии с формулой (4) противоположно направлению градиента. Следовательно, вектор напряженности направлен в сторону наибыстрейшего убывания потенциала. Кроме того, из формулы (5) следует, что вектор  $\vec{E}$  перпендикулярен к эквипотенциальной поверхности в любой ее точке.

Если известны потенциалы  $\phi_1$  и  $\phi_2$  двух точек, лежащих на одной силовой линии (см. рис.1), то средняя напряженность между этими точками вычисляется по формуле

$$E_{12} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}},\tag{7}$$

где  $l_{12}$  — длина участка силовой линии между точками. Если относительное изменение локального значения напряженности между выбранными точками невелико, то формула (7) дает значение близкое к напряженности на середине участка 1-2.



Puc.1.~AA'— эквипотенциальная поверхность с потенциалом  $\phi_1$ , BB'— с потенциалом  $\phi_2$ ; 1 и 2 — две точки одной силовой линии

В лабораторной работе исследуется пространственное распределение потенциала и напряженности электростатического поля для двух плоских моделей, в одной из которых

электростатическое поле совпадает с полем плоского конденсатора (рис. 2a), в другой – с полем цилиндрического конденсатора (рис. 2б). Внутри плоского конденсатора вдали от краев пластин электрическое поле однородно ( $\vec{E}=\mathrm{const}$ ), и потенциал равномерно возрастает при движении вдоль координатной оси x от отрицательной обкладки к положительной (рис. 2a) по формуле

$$\varphi(x) = \varphi_0 + Ex, \qquad (8)$$

где  $\phi_0$  –потенциал отрицательной пластины, E –модуль вектора электрической напряженности.




Рис.2. Схематическое изображение поля: а) плоский конденсатор; б) цилиндрический конденсатор. Тонкие сплошные линии – линии напряженности, пунктирные линии – сечения эквипотенциальных поверхностей плоскостью рисунка.

Внутри цилиндрического конденсатора модуль электрической напряженности спадает обратно пропорционально расстоянию r от оси ( $E \sim 1/r$ ), и, если внутренняя обкладка заряжена отрицательно (рис. 2б), потенциал изменяется в соответствии с формулой

$$\varphi(r) \quad \varphi_0 + \frac{U \ln \left( r/r_0 \right)}{\ln \left( r_1/r_0 \right)}, \tag{9}$$

где  $\phi_0$  — потенциал внутренней обкладки; U — разность потенциалов между обкладками;  $r_0$ ,  $r_1$  — радиусы внутренней и внешней обкладок соответственно.

#### Описание установки

Приборы и принадлежности, используемые в лабораторной работе, показаны на рисунке 3. Для питания моделей используется стабилизированный источник 1 постоянного напряжения. Для измерения потенциала – цифровой вольтметр 2 с большим внутренним сопротивлением (не менее 1Мом). Для исследования распределения потенциала в обеих моделях используется плоские планшеты 3. В каждом планшете на изолирующей жесткой подложке наклеены металлические электроды из медной фольги и слой проводящей бумаги между электродами. Для подсоединения к источнику питания, каждый планшет снабжен проводами с однополюсными вилками на концах (на рисунке не показаны). Координаты щупа на планшете, моделирующем плоский конденсатор, измеряются с помощью вертикальной шкалы самого планшета и дополнительной миллиметровой линейки 4. Планшет, моделирующий электрическое поле цилиндрического конденсатора, снабжен угловой градусной шкалой. Для определения радиальной координаты в этой модели используется своя миллиметровая линейка 4, со шкалой идущей от центра в обе стороны. В комплект также входят соединительные провода 5, и щуп 6 со скругленным концом. При выполнении работы одним из проводов 5 соединяет гнездо «\*» (общую клемму) вольтметра с клеммой «минус» источника питания, другой провод используется для подключения щупа к вольтметру.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ КАЖДАЯ ПАРА СТУДЕНТОВ, РАБОТАЮЩАЯ НА ОДНОЙ УСТАНОВКЕ, ДОЛЖНА ПРИНЕСТИ С СОБОЙ НА ЗАНЯТИЕ ДВА ЛИСТА МИЛЛИМЕТРОВОЙ БУМАГИ ФОРМАТА А4.




Рис. 3. Состав лабораторной установки:

- 1. источник постоянного напряжения;
- 2. цифровой вольтметр;
- планшеты с моделями плоского и цилиндрического конденсаторов;
- 4. миллиметровые линейки;
- 5. соединительные провода;
- 6. щуп для измерения электрического потенциала.

Бумага, используемая в моделях, имеет значительное удельное сопротивление по сравнению с удельным сопротивлением медной фольги, из которой изготовлены электроды — «обкладки» модельных конденсаторов. Токи, текущие в бумаге, не сильно искажают распределение зарядов на электродах. Поэтому величина и направление вектора напряженности между электродами оказываются такими же, как в вакууме, а распределение потенциала в модели повторяет соответствующее распределение для оригинала. Подключая вольтметр с достаточно большим входным сопротивлением к одному из электродов и к произвольной точке бумаги, мы можем измерить разность потенциалов между этой точкой и электродом. Сопротивление вольтметра должно быть велико по сравнению с сопротивлением бумаги, для того чтобы измерительный ток вольтметра не шунтировал токи в модели и не искажал распределение электрического поля.

### Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Измерение распределения потенциалов в модели плоского конденсатора

- 1. Установить на источнике питания напряжение 10 В или значение, указанное преподавателем (в пределах 5...20 В). Ограничение по току 0,1 А. Подключить к источнику планшет с моделью плоского конденсатора, так чтобы левый электрод модели был соединен с «минусом» источника, правый с «плюсом».
- 2. Установить на вольтметре режим измерения постоянного напряжения, предел измерения 20 В. Одним из дополнительных проводов соединить общую клемму вольтметра с «минусом» источника. На однополюсной вилке второго провода закрепить щуп, и

- подключить его к клемме вольтметра, предназначенной для измерения постоянного напряжения 20 В. При этом вольтметр будет показывать разность потенциалов между щупом и левым электродом модели, или просто потенциал щупа, если потенциал левого электрода принять за нуль.
- 3. На лист миллиметровой бумаги перенести в масштабе 1:1 контуры внутренних краев электродов модели и шкалу для *У* координаты на левом электроде. Включить источник питания и вольтметр. На источнике должна загореться лампочка стабилизации напряжения. Коснувшись щупом электродов, измерить их потенциалы. Надписать потенциалы на листе миллиметровой бумаги. Погрешность измерения потенциалов Δφ = 0,05 В.
- 4. Для «горизонтали» с координатой Y = 1 см, аккуратно касаясь щупом бумаги, с помощью прилагаемой линейки определить координаты X точек, потенциал которых равен 1; 2; 4; 6; 8; 9 В (значения потенциала могут изменены преподавателем). Одновременно с определением положения точек, пользуясь найденными координатами, отметить эти точки на миллиметровой бумаге, и надписать рядом с ними значение потенциала. Погрешность измерения координат принять равно  $\Delta X = \Delta Y = 1$  мм.
- 5. Повторить действия п. 4 для «горизонталей» с координатами Y = 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17 см.
- 6. Для «горизонтали» с координатой Y, заданной преподавателем, измерить потенциалы точек с координатами X = 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 см (начало отсчета координаты X край левого электрода). Результаты занести в таблицу 1. Выключить источник питания.

Таблица 1. Зависимость потенциала от координаты для модели плоского конденсатора

№ точки	1	2	3	4	5	6	7	8
Х, см								
φ, Β								

Упражнение 2. Измерение распределения потенциалов в модели цилиндрического конденсатора

- 1. Установить на источнике питания напряжение 10 В или значение, указанное преподавателем (в пределах 5...20 В). Предельный ток 0,1 А. Подключить к источнику планшет с моделью цилиндрического конденсатора, так чтобы внутренний электрод модели был соединен с «минусом» источника, внешний с «плюсом».
- 2. Сделать подключения п. 2 упр. 1. При этом вольтметр будет показывать потенциал щупа относительно внутреннего электрода.
- 3. В середине второго листа миллиметровой бумаги отметить точку, изображающую центр модели. Перенести на этот лист в масштабе 1:1 контуры границ внутреннего и внешнего электродов модели. Измерить и записать на этом же листе значения радиусов  $r_0$ ,  $r_1$  границ (погрешность измерения радиусов  $\Delta r_0 = \Delta r_1 = 1$  мм). Отметить на краю внешнего электрода точки с угловыми координатами  $\alpha = 0^\circ$ ; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315°. Включить источник питания и вольтметр. Измерить и надписать потенциалы электродов.
- 4. Для каждого из значений угловой координаты  $\alpha = 0^\circ$ ; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315°, аккуратно касаясь щупом бумаги, определить координаты r точек, потенциал которых равен 2, 4, 6, 8, 9 В (значения потенциала могут изменены преподавателем). Координаты удобно измерять с помощью прилагаемой к модели линейки. Одновременно пользуясь другой линейкой, по найденным координатам отметить точки на миллиметровой бумаге, и надписать рядом с ними значение потенциала. Погрешности измерения угловой координаты  $\Delta \alpha = 0^\circ$ , радиальной координаты  $\Delta r = 1$  мм
- 5. Для угловой координаты  $\alpha$ , заданной преподавателем, измерить потенциалы точек с координатами  $r=15;\ 18;\ 20;\ 25;\ 30;\ 35;\ 40;\ 50;\ 60;\ 80$  мм (начало отсчета координаты r- центр внутреннего электрода). Результаты занести в таблицу 2. Выключить источник питания.

Таблица 2. Зависимость потенциала от координаты для модели цилиндрического конденсатора

№ точки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r, MM										
φ, Β										

# Обработка результатов измерений

- 1. На обоих листах миллиметровой бумаги с отмеченными точками провести эквипотенциальные линии, соединив точки с равным потенциалом.
- 2. Для модели плоского конденсатора из точек с координатами X = 0, Y = 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17 см перпендикулярно к потенциальным линиям провести силовые линии от одного электрода до другого.
- 3. По формуле (7) из данных таблицы 1 вычислить среднюю напряженность электростатического поля между точками 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
- 4. Вывести формулу для расчета погрешности  $\Delta E$  и вычислить погрешности для значений, найденных в п. 3.
- 5. По данным таблицы 1 построить график зависимости  $\phi(X)$  потенциала от координаты в плоском конденсаторе (нанести точки и построить аппроксимирующую прямую).
- 6. Для модели цилиндрического конденсатора из точек на границе внутреннего электрода с угловыми координатами  $\alpha = 0^\circ$ ; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315° перпендикулярно к потенциальным линиям провести силовые линии до внешнего электрода.
- 7. По данным таблицы 2 построить график зависимости  $\varphi(r)$  потенциала от координаты в цилиндрическом конденсаторе (нанести точки и построить аппроксимирующую гладкую кривую). Определить графически угловой коэффициент наклона касательной к графику  $\varphi(r)$  в точках с координатами r=20; 40; 60; 80 мм. Найденные значения углового коэффициента, как следует из формулы (4) равны значениям напряженности при заданных r.
- 8. Вывести формулу для расчета погрешности и вычислить ее для найденных в п. 7. значений углового коэффициента.
- 9. По данным таблицы 2 заполнить таблицу 3.

Tаблица 3. Зависимость потенциала от величины  $\ln(r/r_0)$  для модели цилиндрического конденсатора

№ точки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\ln(r/r_0)$										
φ, Β										

10. По данным таблицы 3 построить график зависимости потенциала от величины  $\ln(r/r_0)$  (нанести точки и построить аппроксимирующую прямую). По формуле (9) эта зависимость должна быть прямолинейной.