

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

- **Mantenimiento de tiendas.** Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.
- **Módulos a medida.** Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...
- **Puesta al día y migraciones.** Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

MANUAL 17 · CATÁLOGO

Imágenes del producto

Subir, ordenar, portada y miniaturas

Guía de uso para PrestaShop 9.1.

Las pantallas y los ejemplos están tomados de una tienda real en funcionamiento.

Ecom Experts

ecomyseo@gmail.com

gmartos.es

Manual 17 de la colección
PrestaShop 9.1 para comerciantes

Para qué sirve esto

Las fotos son lo que vende. En una tienda física el cliente toca el producto; en la tuya solo puede mirarlo. La foto es el producto.

Y hay una segunda razón, menos evidente: **las imágenes son lo que más pesa de tu tienda**. Una ficha con ocho fotos de 4 MB cada una tarda una eternidad en abrirse, sobre todo desde el móvil, y el visitante se va antes de verla. Cuidar el peso de las fotos es lo más rentable que puedes hacer por la velocidad de la tienda.


Dónde están

Las imágenes de un producto no tienen pestaña propia: están **arriba del todo de la pestaña Descripción** de la ficha, en **Catálogo > Productos**, abriendo el producto.

The screenshot shows the PrestaShop 9.1.1 interface for editing a product. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version, and search bar. The left sidebar contains navigation links for 'Inicio', 'VENDER' (Pedidos, Catálogo, Productos, etc.), 'Clientes', 'Servicio al Cliente', 'Estadísticas', 'PERSONALIZAR' (Módulos, Diseño, Transporte, etc.), and 'CONFIGURAR' (Parámetros de la tienda). The main content area is titled 'Artículo' and shows the product 'Camiseta estampada Colibrí'. It displays the price (23,90 € excl. impuestos, 28,92 € incl. impuestos), stock status (2398 en stock), and a reference (demo_1). The 'Descripción' tab is active, showing a rich text editor with two paragraphs of text. The first paragraph describes the product as a short-sleeved organic cotton t-shirt with a hummingbird print. The second paragraph describes the 'PolyFaune' collection, inspired by traditional Japanese origami. Below the text editor, there are sections for 'Elige categorías' (with a dropdown menu set to 'Hombre'), 'Marca' (with a dropdown menu set to 'Moda Ibérica'), and 'Productos relacionados' (with a search bar). The interface also includes a 'Resumen' section with a rich text editor and a 'Descripción' section with a rich text editor.

La ficha abierta por la pestaña Descripción. Las imágenes son lo primero que aparece, encima del Resumen y de la Descripción

Es una tira de miniaturas. A la izquierda, un cuadrado de línea discontinua con un icono de cámara: ahí se sueltan las fotos nuevas. A su derecha, las que ya tiene el producto, en el orden en el que se verán en la tienda.



La tira de imágenes: la zona de soltar a la izquierda y las fotos del producto. La primera lleva la etiqueta Portada

La primera miniatura lleva escrito encima, sobre una banda oscura, la palabra **Portada**. Esa es la foto que manda, y más abajo se explica por qué.

Subir fotos

Tienes dos formas y las dos valen:

1. **Arrastrarlas** desde una carpeta de tu ordenador y soltarlas sobre el recuadro discontinuo. Puedes soltar varias de golpe.
2. **Pulsar en el recuadro** y elegir los archivos con el explorador. El enlace se llama **o selecciona archivos**.

En un producto que aún no tenga ninguna imagen, ese recuadro ocupa toda la anchura y te dice exactamente lo que hay que saber:



La zona de soltar de un producto todavía sin fotos, con el tamaño y los formatos recomendados escritos dentro

Ahí pone, con todas las letras: *Suelta las imágenes aquí, o selecciona archivos, Tamaño recomendado de 800 x 800 px para el tema predeterminado y Formato JPG, GIF, PNG o WebP*. Las dos últimas líneas contestan las dos preguntas que todo el mundo hace.

Qué tamaño y qué formato subir

- **800 x 800 píxeles.** La tienda saca de ahí todos los tamaños que necesita. Si subes una de 300 px, la ficha grande se verá borrosa: no se puede agrandar lo que no está.
- **Cuadrada de verdad.** Si mezclas fotos verticales y horizontales, el listado queda descuadrado. Recorta todo al mismo formato antes de subir.
- **JPG** para fotografías. **PNG** solo si necesitas fondo transparente: pesa mucho más.
- **Menos de 300 KB por foto.** Una foto de móvil de 5 MB no aporta ni un detalle más y multiplica por veinte lo que tarda la página. Pásalas por un compresor.

El peso es lo que más se descuida

Es la causa número uno de tiendas lentas. Una ficha con seis fotos de 4 MB son 24 MB que el visitante se tiene que descargar. Comprimir esas mismas seis fotos a 200 KB deja la ficha en 1,2 MB y no se nota ninguna diferencia a la vista.

La portada manda


La primera imagen de la tira es la **portada**, y lleva esa palabra escrita encima. No es una etiqueta decorativa: es la foto que se usa en

- el **listado de productos** de la tienda y en los resultados de búsqueda,
- los bloques de productos destacados, novedades y ofertas,
- el **carrito** y el correo de confirmación del pedido,
- lo que **Google** enseña de tu producto en sus resultados y en Google Shopping.

Es decir: la portada es la foto por la que el cliente decide si entra o no en tu ficha. Elígela con eso en la cabeza. El producto entero, bien iluminado, sobre fondo limpio, sin texto encima. Los detalles, los reversos y las fotos de ambiente van después, dentro de la ficha.

El panel de una imagen

Al pulsar sobre una miniatura se abre un panel a la derecha de la tira con todo lo que se puede hacer con esa foto.



El panel que se abre al pulsar una miniatura: la casilla de portada, la leyenda y los cuatro iconos de la esquina

De arriba abajo, esto es lo que hay:

Qué es	Para qué sirve
1 archivos seleccionados	Cuántas miniaturas tienes marcadas ahora mismo.
Seleccionar todos	Las marca todas de golpe, para borrar varias de una vez.
Usar como imagen de portada	La casilla que convierte esta foto en la portada.
Leyenda	La descripción de la foto. Es lo más importante y casi nadie lo rellena.
Guardar los ajustes de imágenes	El botón que confirma los dos campos de arriba.

En la esquina superior derecha del panel hay cuatro iconos: la lupa para verla en grande, el de reemplazar — cambia el archivo sin perder su sitio ni su leyenda—, la papelera para eliminarla y la equis para cerrar.

La leyenda: diez segundos que valen la pena

El campo **Leyenda** es una frase corta que describe lo que se ve. En la captura pone `Hummingbird printed t-shirt`, justo lo que **no** hay que dejar en una tienda española: escríbela en el idioma de tu cliente, `Camiseta estampada Colibrí en negro, vista frontal`.

PrestaShop la usa como texto alternativo de la imagen: lo lee Google y lo leen los lectores de pantalla de las personas ciegas. Pulsa después **Guardar los ajustes de imágenes**. Diez segundos por foto, y es de las pocas cosas de posicionamiento que puedes hacer tú mismo.

Cambiar el orden y cambiar la portada

El orden se cambia arrastrando: coge una miniatura por el asa de puntitos de su esquina y suéltala donde la quieras. Para la portada tienes dos caminos que hacen lo mismo, arrastrar la foto al primer puesto o pulsarla y marcar **Usar como imagen de portada** en su panel. Solo puede haber una: al marcar una foto, la que lo era antes deja de serlo.

Un orden que funciona

Portada del producto entero, foto de detalle, foto puesta o en uso, y al final la de tamaños o la del embalaje. Las tres primeras son las que casi todo el mundo mira.

Imágenes y combinaciones

Si el producto tiene combinaciones (tallas, colores), puedes decirle a cada una qué fotos le corresponden, pero eso se hace desde la pestaña **Combinaciones**: primero subes todas las fotos aquí y luego, en cada combinación, marcas las tuyas. Así, cuando el cliente elige *negro*, la ficha le enseña la camiseta negra y no la blanca. El detalle, en el manual **14**.

Las miniaturas: se configuran en otro sitio

Tú subes **una** foto por producto y PrestaShop fabrica sola varias copias en distintos tamaños: la pequeña del carrito, la mediana del listado, la grande de la ficha. A cada tamaño se le llama un **ajuste de imagen**.

Esos tamaños **no se tocan desde el producto**. Están en una pantalla aparte, en **Diseño > Ajustes de imágenes**, que se explica en el manual **74**.

ESTASHOP

9.1.1

Acceso rápido

Buscar (p. ej.: referencia de producto, nombre de cliente)

Modo depuración

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catálogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Tema y logotipo

Tema Email

Páginas

Posiciones

Ajustes de imágenes

Lista de enlaces

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parámetros de la tienda

Parámetros Avanzados

Diseño > Ajustes de imágenes

Ajustes de imágenes

Añadir nuevo tipo de imagen

Ayuda

De manera predeterminada, todos los ajustes de imágenes ya están instalados en tu tienda. No los elimine, ¡los necesitará!

Ajustes de imágenes (16)

Acciones Agrupadas

ID	Nombre	Anchura	Altura	Productos	Categorías	Marcas	Proveedores	Tiendas	Acciones	
☐	Buscar ID	Buscar nombre	Buscar anchura	Buscar altura	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Buscar
☐ 1	cart_default	125 px	125 px	✓	✗	✗	✗	✗		
☐ 2	small_default	98 px	98 px	✓	✓	✓	✓	✗		
☐ 3	medium_default	452 px	452 px	✓	✗	✓	✓	✗		
☐ 4	large_default	800 px	800 px	✓	✗	✓	✓	✗		
☐ 5	home_default	250 px	250 px	✓	✗	✗	✗	✗		
☐ 6	category_default	180 px	180 px	✗	✓	✗	✗	✗		
☐ 7	stores_default	287 px	160 px	✗	✗	✗	✗	✓		
☐ 8	default_xs	160 px	160 px	✓	✓	✓	✓	✗		
☐ 9	default_sm	216 px	216 px	✓	✓	✗	✗	✗		
☐ 10	default_md	261 px	261 px	✓	✓	✓	✓	✗		
☐ 11	default_lg	336 px	336 px	✓	✓	✗	✗	✗		
☐ 12	default_xl	400 px	400 px	✓	✗	✗	✗	✗		
☐ 13	product_main	720 px	720 px	✓	✗	✗	✗	✗		
☐ 14	category_cover	1000 px	200 px	✗	✓	✗	✗	✗		
☐ 15	product_main_2x	1440 px	1440 px	✓	✗	✗	✗	✗		
☐ 16	category_cover_2x	2000 px	400 px	✗	✓	✗	✗	✗		

1 < 1 > 1 Mostrando 1-16 de 16 (página 1 / 1) Artículos por página: 50

Opciones de generación de imágenes

Las imágenes originales de los objetos que creas casi nunca se usan; en su lugar, se usan miniaturas optimizadas. En esta sección, puedes definir el formato de las miniaturas y su calidad. La configuración más común es tener el formato base JPG/PNG y un formato moderno WebP o AVIF - el navegador elegirá el formato que más le guste. Ten en cuenta que para beneficiarse de los formatos de imagen modernos, estos deben ser compatibles con tu tema.

* Formatos de imagen a generar

☒ Base JPEG/PNG☐ WebP☐ AVIF

Elige los formatos de imagen que quieres generar. La imagen base siempre tendrá la extensión .jpg; los demás formatos tendrán .webp o .avif. Piénsalo dos veces antes de habilitarlos todos, ya que pueden doblar fácilmente el tamaño de tu tienda.

* Formato Base

☐ Usar JPEG☒ Usar PNG solo si la imagen base está en formato PNG☐ Usar PNG

Las imágenes JPEG tienen un tamaño de archivo pequeño y una calidad estándar. Las imágenes PNG tienen un tamaño de archivo mayor, mejor calidad y admiten transparencia. Ten en cuenta que, en todos los casos, estas miniaturas tendrán la extensión .jpg.

* Compresión AVIF

90

El rango de compresión va desde 0 (peor calidad, archivo más pequeño) hasta 100 (mejor calidad, archivo más grande) Recomendado: 90.

* Compresión JPEG

90

El rango de compresión va desde 0 (peor calidad, archivo más pequeño) hasta 100 (mejor calidad, archivo más grande)

Recomendado: 90.

* Compresión PNG

La compresión PNG es sin pérdidas: a diferencia de JPG, no se pierde calidad de imagen con una alta relación de compresión. Sin embargo, las fotografías se comprimen muy mal. Rango desde 0 (archivo más grande) a 9 (archivo más pequeño, descompresión más lenta). Recomendado: 7.

* Compresión WebP

El rango de compresión va desde 0 (peor calidad, archivo más pequeño) hasta 100 (mejor calidad, archivo más grande). Recomendado: 80.

* Generar imágenes basadas en un lado de la imagen de origen

* Tamaño máximo de archivo de las imágenes de personalización del producto

El tamaño máximo del archivo de imágenes que los clientes pueden subir para personalizar un producto (en bytes).

La pantalla Ajustes de imágenes, con los dieciséis tamaños que trae la tienda y las opciones de generación

En PrestaShop 9 hay **dieciséis**, bastantes más que en versiones anteriores, porque el tema que viene de serie usa los suyos: los clásicos `cart_default` (125 px), `small_default` (98 px), `medium_default` (452 px), `large_default` (800 px), `home_default` (250 px), `category_default` y `stores_default`, más `default_xs`, `default_sm`, `default_md`, `default_lg`, `default_xl`, `product_main` (720 px), `product_main_2x` (1440 px), `category_cover` y `category_cover_2x`.

Cada uno tiene su **Anchura**, su **Altura** y unas marcas que dicen dónde se usa: **Productos**, **Categorías**, **Marcas**, **Proveedores**, **Tiendas**.

Un aviso rojo lo deja claro en esa misma pantalla: *De manera predeterminada, todos los ajustes de imágenes ya están instalados en tu tienda. No los elimine, ¡los necesitará!*

Debajo, en **Opciones de generación de imágenes**, está lo que de verdad afecta al peso de la tienda:


- **Formatos de imagen a generar:** tres casillas, **Base JPEG/PNG**, **WebP** y **AVIF**. La propia pantalla avisa de que activarlas todas puede *doblar fácilmente el tamaño de tu tienda*.
- **Formato Base:** *Usar JPEG*, *Usar PNG solo si la imagen base está en formato PNG* o *Usar PNG*.
- Un campo de **compresión** por formato: **AVIF** y **JPEG** a 90, **WebP** a 80 y **PNG** a 7 —este último va al revés, de 0 a 9, y sin pérdida de calidad—.
- **Generar imágenes basadas en un lado de la imagen de origen:** *Automático (el lado más largo)*, *Anchura* o *Altura*.

WebP sí, AVIF con calma

Marcar **WebP** junto al formato base es la mejora de velocidad más barata que existe: el navegador elige el formato que entiende y las fotos pesan bastante menos. Antes de activarlo comprueba que tu tema lo admite, como avisa la propia pantalla.

Si cambias un tamaño, hay que regenerar

Aquí está el punto que hace perder tardes enteras. **Cambiar la anchura o la altura de un ajuste no cambia las fotos que ya están subidas**. Las copias antiguas siguen ahí, con el tamaño de antes. Hay que rehacerlas desde el último bloque de esa misma pantalla.



El panel Regenerar miniaturas, al final de Ajustes de imágenes, con su aviso en amarillo

Son dos campos y un botón:

- **Seleccionar imagen:** sobre qué actuar (*Todas, Productos, Categorías, Marcas, Proveedores, Tiendas*). Si solo has tocado un tamaño de producto, elige *Productos*.
- **Eliminar las imágenes anteriores:** la propia pantalla explica cuándo cambiarlo, *Selecciona "No" sólo si se agotó el tiempo de tu servidor y necesitas continuar con la regeneración*.
- **Regenerar miniaturas:** el botón negro que lo pone en marcha.

Regenerar no es gratis

El aviso amarillo de esa pantalla lo dice sin rodeos: *¡Ten cuidado! Dependiendo de las opciones seleccionadas, las miniaturas previamente cargadas manualmente pueden borrarse y reemplazarse por miniaturas generadas automáticamente. Además, regenerar las miniaturas de todas las imágenes existentes puede tardar varios minutos, tenga paciencia.* Hazlo con la tienda cerrada por mantenimiento (manual **01**) y nunca en hora punta.

Lo que se suele hacer mal

Cambiar los tamaños porque las fotos se ven mal

Casi nunca es culpa del ajuste. Si una foto se ve borrosa, lo normal es que la original fuera pequeña. Sube una de 800 x 800 y el problema desaparece sin tocar nada más.

Publicar un producto sin foto

En el listado sale como *Imagen no disponible* y en la tienda queda un hueco gris. Los packs y los productos virtuales también necesitan la suya.

Dejar la leyenda en blanco o en inglés

Es el campo que más rinde y el que más se salta. Sin él, Google no sabe qué hay en la foto y una persona ciega no se entera de nada.

Subir fotos con marcas de agua o texto encima

En la portada estorban, y muchos comparadores y Google Shopping rechazan las imágenes con texto superpuesto.

Preguntas rápidas

- **¿Cuántas fotos por producto?** Entre tres y seis. Más de ocho casi nadie las mira y la ficha se vuelve pesada.
- **¿Puedo cambiar la portada sin arrastrar?** Sí: pulsa la foto y marca **Usar como imagen de portada** en su panel.
- **¿Cómo sustituyo una foto por otra mejor?** Con el icono de reemplazar del panel. Mantiene su posición y su leyenda.
- **¿Se borra la foto original al regenerar?** No; lo que se rehace son las copias en cada tamaño.
- **¿Y si borro una imagen por error?** No hay papelera. Hay que volver a subirla.

¿Necesitas ayuda con tu PrestaShop?

En **Ecom Experts** nos dedicamos a PrestaShop: mantenemos tiendas en marcha, resolvemos incidencias, ponemos al día versiones y desarrollamos **módulos a medida** para lo que la tienda necesite y no venga de serie.

Mantenimiento de tiendas

Copias de seguridad, actualizaciones, vigilancia de errores y soporte para el día a día de la tienda.

Módulos a medida

Desarrollamos el módulo que te falta: conexiones con tu ERP, automatismos, campos propios en la ficha de producto, avisos, informes...

Puesta al día y migraciones

Actualización a las versiones 8 y 9 de PrestaShop respetando el diseño, los módulos y los datos que ya tienes.

Rendimiento y SEO técnico

Tiendas que cargan rápido, con las URL, los metadatos y los datos estructurados en orden.

Ecom Experts

Servicios, mantenimiento y módulos a medida para PrestaShop

ecomyseo@gmail.com · gmartos.es

Este manual forma parte de una colección de guías de PrestaShop 9.1 redactadas por Ecom Experts. Escríbenos y te contamos qué puede hacer tu tienda que hoy no hace.