# 《物理必修第三册》第十章 静电场中的能量 电势能和电势(第二课时)

课程基本信息								
课例编号	2020QJ11WLRJ009	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期	
课题	电势能和电势(第二课时)							
教科书	书名: 普通高中教科书《物理》必修第三册							
	出版社:人民教育出	出版日期: 2019年 7月						
教学人员								
	姓名	单位						
授课教师	周玮	北京师范大学附属中学						
指导教师	许洪发 黎红	北京师范大学附属中学						
黎红   北京市西城教育学院研修中心   教学目标								

#### 教学目标:

- 1.通过类比电场强度引入电势的概念,理解电势是从能的角度描述电场的物理量。
- 2.知道电势的相对性,了解常见的电势零点的规定方法。
- 3.会计算电场中某点电势的大小,能判断电场中两点电势的高低。

### 教学重点:


电势概念的建立

教学难点:

理解电势是描述电场的物理量

教学过程					
时间	教学环 节	主要师生活动			
1 分 钟	环节一: 明确课 程目标	上一章我们学习了静电场对电荷有力的作用。通过对电荷受到的静电力的研究,认识了电场强度这个物理量,它是描述电场的力的性质的重要物理量。 上一节我们知道电荷在电场中具有电势能,这节课就可以通过对电势能的研究 来认识另一个物理量——电势,它也是描述电场的重要物理量			
11 分 钟	环节二: 类比电 场强度, 建立电	1.回顾电场强度概念的引入: 电场强度是描述电场的一个重要物理量。我们是用什么方法定义电场强度的呢?			


势的概 念。



计算试探电荷的静电力与电荷量之比,该比值跟试探电荷无关,只与场源电荷及P点的位置有关。而且在电场的不同位置,该比值会不同。因此将该比值定义为电场强度,反映电场在各点的性质。


#### 2.在匀强电场中计算电势能与电荷量的比值

做一做:在电场强度为 E 的匀强电场中,沿电场线方向有 A、B、C 三点,A、B 与 C 的距离分别为  $I_1$  和  $I_2$ 。若规定电荷在 C 点的电势能为  $I_3$  0。计算电荷  $I_4$  与电荷+ $I_4$  与电荷+ $I_4$  不  $I_5$  不



发现规律: ①电荷在电场中某点的电势能与电荷的电荷量有关; ②电荷的电势能与电荷量之比跟电荷无关; 该比值由电场及该点在电场中的位置决定。

做一做:在正点电荷形成的电场中,将电荷量为+q的试探电荷 1 从 A 点移动到无限远处,静电力做功为 W。若规定电荷在无限远处的电势能为 0。(1)计算试探电荷 1 在 A 点的电势能与电荷量的比值;(2)若将电荷量为+nq 的试探电荷 2 放在 A 点,计算其电势能与电荷量的比值。



再次得到相同的规律: 电荷在电场中某点的电势能与电荷有关; 电荷的电势能与电荷量之比跟电荷无关。

#### 3.类比电场强度,建立电势的概念

类比用电场强度来描述静电场的力的性质,我们引入一个物理量来描述静电场的能的性质,这个物理量就是电势。


电势的定义为: 电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量之比, 叫作电场在这一点的电势。

<i>(</i> 0=	$E_{\rm p}$
$\psi$ -	a

电势的单位是伏特(V),1V=1J/C。 电势是标量,只有大小,没有方向。

#### 1.通过定义计算电势。

做一做: 匀强电场的电场强度为 E=3000N/C, A、B与 C 的距离  $L_1$ 和  $L_2$ 分别为 0.1m 和 0.04m。(1)以 C 点为零电势点,求 A、B 两点的电势;(2)以 B 点为零电势点,求 A、C 两点的电势。



#### 2.通过对计算结果的分析,进一步理解电势。

①电势具有相对性。应该先规定电场中某处的电势为 0,然后才能确定电场中其他各点的电势。应用中常常选取大地为电势零点,理论研究中选取无限远为电势零点。对于选定的零电势点,电场中不同点的电势可以为正值,也可以为负值,它的正负表示大小。

②沿着电场线方向电势逐渐降低。因为电场线是形象的描述电场的方法,沿着电场线方向电势逐渐降低,可以使我们直观的比较电场中两点电势的高低。

## 10环节三:分理解电钟势概念

#### 3. 综合运用。

想一想:如图所示,A、B、C 是孤立点电荷电场中一条电场线上的三个点,电场线的方向由 A 到 C。请你比较三点的电势高低和电场强度的大小。



分析:一定是 $\varphi_A > \varphi_B > \varphi_C$ ,可能是  $E_A > E_B > E_C$ ,也可能是  $E_A < E_B < E_C$ 。讨论在 正点电荷和负点电荷形成的电场中,电势与电场强度的不同,同时比较这两个 物理量。

做一做:一个电场中有  $A \times B$  两点,电荷量  $q_1$  为  $1 \times 10^{-9}$ C 的试探电荷放在 电场中的 A 点,具有  $-2 \times 10^{-8}$  J 的电势能; $q_2$  为  $-2 \times 10^{-9}$  C 的试探电荷放在电场中的 B 点,具有  $6 \times 10^{-8}$  J 的电势能。现把  $q_3$  为  $-4 \times 10^{-9}$  C 的试探电荷由 A 点移到 B 点,求静电力所做的功。

答案:静电力做了-4×10-8J的功。

通过这个练习,使学生认识到:如果规定了零电势点,场中同一点的电势是不变的,但是不同的电荷位于同一点具有电势能是不同的。电荷在电场中从一点移动到另一到点,通过静电力做功,电势能变化。电势能的减少量等于静电力所做的功。

其次,我们要注意对电势这一概念的理解: 电势是用电荷的电势能与电荷量的比值定义的,是用来描述电场性质的物理量。电势具有相对性,需要先规定零电势点。从直观的角度看,电场中沿电场线方向电势降低。