Livro Texto: Multithreading Applications in Win 32 – Jim Beveridge, Robert Wiener

Threads são ideais para modelar o comportamento de diversos objetos do mundo real: os atores de um programa de simulação por exemplo. Se você está simulando o funcionamento de um banco, é interessante modelar cada caixa, cliente ou outros funcionários como objetos do tipo thread. Como se implementa isto ?

Primeira tentativa:

```
class ThreadObject
{
  public:
      void StartThread();
      virtual DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID param);
private:
      HANDLE m_hThread;
      DWORD m_ThreadId;
};
```

A função ThreadFunc é virtual e assim um objeto real pode ser obtido derivando-se uma classe de ThreadObject e definindo-se a função ThreadFunc como desejado.

Programa de exemplo:

```
* BadClass.cpp

* Sample code for "Multitasking Applications in Win32"

* This is from Chapter 9, Listing 9-2

* Shows the wrong way to try and start a thread

* based on a class member function.

*

* THIS FILE IS NOT SUPPOSED TO COMPILE SUCCESSFULLY

* You should get an error on line 51.

*/
```

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <process.h>
typedef unsigned (WINAPI *PBEGINTHREADEX_THREADFUNC)(
  LPVOID lpThreadParameter
 );
typedef unsigned *PBEGINTHREADEX_THREADID;
class ThreadObject
public:
  ThreadObject();
                              // Construtor
  void StartThread();
  virtual DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID param);
  void WaitForExit();
private:
  HANDLE m_hThread;
                              // Handle para thread criada
  DWORD m ThreadId;
                              // Identificador da thread
};
ThreadObject::ThreadObject()
                              // Inicializa membros privados da classe
  m hThread = NULL;
  m ThreadId = 0;
}
void ThreadObject::StartThread() // Cria Thread
  m_hThread = (HANDLE)_beginthreadex(NULL,
               (PBEGINTHREADEX_THREADFUNC)ThreadFunc,
               0,
               0,
               (PBEGINTHREADEX THREADID)&m ThreadId);
  if (m_hThread) {
    printf("Thread launched\n");
  }
}
void ThreadObject::WaitForExit()// Espera fim da thread
  WaitForSingleObject(m_hThread, INFINITE);
  CloseHandle(m_hThread);
```

Ao tentar compilar o programa obtemos a seguinte mensagem de erro:

:\Ufmg2\BadClass\BadClass.cpp(51) : error C2440: 'type cast' : cannot convert from 'overloaded function type' to 'unsigned int ($_$ stdcall *)(void *)'

None of the functions with this name in scope match the target type

Motivo:

- Toda função membro não estática tem um parâmetro oculto.
- Este parâmetro é usado toda vez que a função acessa um membro de dado ou quando o programador utiliza o ponteiro *this* dentro da função membro.
- A função ThreadObject::ThreadFunc(LPVOID param) tem efetivamente dois parâmetros: o ponteiro *this* e *param*.

Quando o WNT cria uma nova thread ele também cria um novo stack para a nova thread. e depois recria a chamada da função no novo stack, isto é, ele deve transferir os parâmetros da nova thread para o seu stack particular. *Param* é transferido corretamente, mas *this* não é copiado. O WNT não sabe que desta vez você está criando uma função thread, para uso num ambiente orientado a objeto, e que *this* deve ser empilhado como o primeiro parâmetro.

Observações:

- Em uma função membro não estática, a palavra chave *this* é um ponteiro para o objeto pelo qual a função é chamada.
- Dada uma classe A, uma chamada à função membro A::f, por exemplo,

```
A *pa;
pa-> f(2);
poderia ser transformada em
f(pa, 2); // código gerado
```

 Assim, dentro de uma função membro, a palavra this aponta para o objeto sobre o qual a função membro foi invocada.

Bjarne Stroustrup, C++ Manual de referência comentado


A convenção de chamada WINAPI (#define WINAPI __stdcall) implica:

- Os argumentos são passados da direita para a esquerda (convenção PASCAL).
- A função chamada retira os seus próprios argumentos do stack.
- O nome decorado é formado por nome da função + @ + número de bytes dos parâmetros. Exemplo:

```
int func( int a, double b ) é decorado como: _func@12
```

Na convenção de chamada _cdecl, o stack deve ser limpo por quem chama a função.

Qual chamada de função resulta em maiores códigos para o programa principal ?



Solução para o problema:

Para iniciar um objeto thread de uma função membro:

- 1. Use uma função membro estática, que chamará a função membro desejada.
- 2. Use uma função no estilo C, que chamará a função membro desejada.

Objetivo:

Uma função auxiliar irá construir um *stack frame* correto para ser usado pela thread.

Vantagens do método 1:

A função membro estática tem acesso aos membros de dado privados e protegidos da classe.

Função membro estática:

Uma função membro estática não possui um ponteiro *this*, assim ela só pode acessar membros não estáticos de sua classe pelo uso de . ou ->.

A finalidade do uso de membros *static* é reduzir a necessidade de variáveis globais, proporcionando alternativas que são locais a uma classe.


Uma função membro ou variável *static* atua como global para membros de usa classe, sem afetar o restante de um programa. Seu nome não entra em choque com os nomes de variáveis ou funções globais nem com os nomes de outras classes.

Bjarne Stroustrup, C++ Manual de referência comentado

```
Exemplo: Programa corrigido
Estratégia 1: Função membro estática
```

```
* Member.cpp
* Sample code for "Multithreading Applications in Win32"
* This is from Chapter 9, Listing 9-3 shows how to start a thread based on
* a class member function using a static member function.
*/
// Só os .h mais básicos serão incluídos.
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <process.h>
typedef unsigned (WINAPI *PBEGINTHREADEX_THREADFUNC)(
  LPVOID lpThreadParameter
  );
typedef unsigned *PBEGINTHREADEX_THREADID;
//
// This ThreadObject is created by a thread that wants to start another
// thread. All public member functions except ThreadFunc() are called
// by that original thread. The virtual function ThreadMemberFunc() is
// the start of the new thread.
//
class ThreadObject
public:
  ThreadObject();
  void StartThread();
  void WaitForExit();
  static DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID param);
protected:
  virtual DWORD ThreadMemberFunc();
  HANDLE m_hThread;
  DWORD m_ThreadId;
};
ThreadObject::ThreadObject()
                              // Aqui nada muda
  m_hThread = NULL;
```


```
m_ThreadId = 0;
}
void ThreadObject::StartThread()
  m_hThread = (HANDLE)_beginthreadex(NULL,
    0,
    (PBEGINTHREADEX THREADFUNC) ThreadObject::ThreadFunc,
    (LPVOID)this, // passa pointer para objeto como parâmetro
    (PBEGINTHREADEX_THREADID) &m_ThreadId);
  if (m_hThread) {
    printf("Thread launched\n");
}
void ThreadObject::WaitForExit()
                                      // Aqui nada muda
  WaitForSingleObject(m_hThread, INFINITE);
  CloseHandle(m hThread);
// This is a static member function. Unlike C static functions, you only
// place the static declaration on the function declaration in the class, not on
// its implementation.
// Static member functions have no "this" pointer, but do have access rights.
DWORD WINAPI ThreadObject::ThreadFunc(LPVOID param)
  // Use the param as the address of the object
  ThreadObject* pto = (ThreadObject*)param;
  // Call the member function. Since we have a proper object pointer, even
  // virtual functions will be called properly.
  return pto->ThreadMemberFunc();
}
// This above function ThreadObject::ThreadFunc() calls this function after
// the thread starts up.
DWORD ThreadObject::ThreadMemberFunc()
// Função que desempenhará as funções da thread
{
  // Do something useful ...
```



```
Exemplo: Programa corrigido
Estratégia 2: Função membro no estilo C
                 * Member2.cpp
                 * Sample code for "Multithreading Applications in Win32"
                 * This is from Chapter 9, just after Listing 9-3.
                 * Shows how to start a thread based on a class member function using
                 * a C-style function.
                */
                // Só os .h mais básicos serão incluídos.
                #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
                #include <stdio.h>
                #include <stdlib.h>
                #include <windows.h>
                #include <process.h>
                // Work around the buggy beginthreadex() prototype
                typedef unsigned (WINAPI *PBEGINTHREADEX_THREADFUNC)(
                  LPVOID lpThreadParameter
                  ):
                typedef unsigned *PBEGINTHREADEX_THREADID;
                // Define the prototype for the function used to start the thread.
                // Função no estilo C que chamrá a função membro
                DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID param);
                class ThreadObject
                public:
                  ThreadObject();
                  void StartThread();
                  void WaitForExit();
                  // A função membro deve ser declarada como pública ou a função no
                  // estilo C não terá direitos de acessá-la.
                     virtual DWORD ThreadMemberFunc():
                protected:
                  HANDLE m hThread;
                  DWORD m ThreadId;
                };
                ThreadObject()
```

```
{
  m hThread = NULL;
  m ThreadId = 0;
void ThreadObject::StartThread()
  m_hThread = (HANDLE)_beginthreadex(NULL,
    (PBEGINTHREADEX_THREADFUNC) ThreadFunc,
    (LPVOID)this,
    (PBEGINTHREADEX_THREADID) &m_ThreadId);
  if (m_hThread) {
    printf("Thread launched\n");
  }
}
void ThreadObject::WaitForExit()
  WaitForSingleObject(m_hThread, INFINITE);
  CloseHandle(m_hThread);
}
// Esta função é chamada quando a thread inicia
DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID param)
  // Use the param as the address of the object
  ThreadObject* pto = (ThreadObject*)param;
  // Call the member function. Since we have a proper object pointer, even
  // virtual functions will be called properly.
  return pto->ThreadMemberFunc();
}
// A função ThreadFunc() chama esta função assim que a thread inicia
DWORD ThreadObject::ThreadMemberFunc()
  // Do something useful ...
  return 0;
}
void main()
  ThreadObject obj;
```

```
obj.StartThread();
obj.WaitForExit();
```



Construindo Seções críticas mais seguras

Em C++ podemos construir classes contendo objetos de sincronização. As principais vantagens são:

- Os procedimentos para inicialização e encerramento ficam encapsulados e são automaticamente chamados pelo construtor e destrutor da classe, quando o objeto é criado e deletado. Isto diminui as chances de erro do usuário.
- Para proteger um certo tipo de dados, basta criar uma nova classe contendo o tipo básico anterior e um objeto de sincronização.
- A sintaxe para ativação de uma determinada diretiva é mais simples e direta.

Exemplo: Encapsulando a diretiva critical section.

```
Class Critical Section
public:
      CriticalSection();
                         // Construtor
      ~CriticalSection(); // Destrutor
      void Enter();
                          // Entra na seção crítica
                         // Sai da seção crítica
      void Leave();
private:
      CRITICAL_SECTION m_CritSect;
};
CriticalSection::CriticalSection() {
      InitializeCriticalSection(&m_CritSect);
}
CriticalSection() {
      DeleteCriticalSection(&m_CritSect);
}
CriticalSection::Enter() {
      EnterCriticalSection(&m CritSect);
}
CriticalSection::Leave() {
      LeaveCriticalSection(&m_CritSect);
}
```

Vamos criar agora a classe string que protegerá todos os acessos a um objeto de sua classe, através de uma seção crítica.

```
Class String {
Public:
   String();
   virtual ~String();
   virtual void Set(char * str);
   int GetLength();
Private:
   CriticalSection m_Sync;
   char*
                    m_pData;
};
String::String() {
   // O construtor de m_Sync será chamado automaticamente já que se trata
   // de uma variável membro..
   n_pData = NULL;
}
String::~String() {
   m_Sync.Enter();
   delete [] m_pData;
   m_Sync.Leave();
   // O destrutor do membro de dado m_Sync será chamado
   // automaticamente
}
void String::Set(char *str) {
   m_Sync.Enter();
   delete [] m_pdata;
                           // destrói string
   m_pdata = new char[::strlen(str)+1]; // aloca novo string
   ::strcpy(m_pData, str);
                                        // copia string
   m_Sync.Leave();
}
int String::GetLength() {
   if (m_pData == NULL)
      return 0;
   m Sync.Enter();
   int len = ::strlen(m_pData);
   m_Sync.Leave();
   return len;
}
```

A partir desta classe, todos os usuários estarão utilizando a classe string com exclusão mútua, garantindo um acesso seguro aos objetos da classe.

Vamos escrever uma nova função para esta classe. A função truncate retorna um substring limitado a um certo número de caracteres.

```
Void String::Truncate(int length) {
    if (m_pData == NULL)
        return 0;
    m_Sync.Enter();
    if length >= GetLength()) { // pediu para truncar além do fim do string
        m_Sysnc.Leave();
        return;
    }
    m_pData[length] = '\0';
    m_Sync.Leave();
}
```

A desvantagem deste procedimento é que temos que realizar o procedimento correto de saída em vários pontos do programa.

Vamos criar uma nova classe onde passamos como parâmetro na criação de um objeto, um outro objeto de sincronização. O construtor e destrutor desta nova classe que chamaremos de Lock efetuarão todo o trabalho de *housekeeping*.

```
Class Lock {
public:
    Lock(CriticalSection* pCritSect);
    ~Lock();
private:
    CriticalSection* m_pCritical;
};

Lock::Lock(CriticalSection* pCritSect) {
    m_pCritical = pCritSect;
    EnterCriticalSection(m_pCritical);
}

Lock::~Lock() {
    LeaveCriticalSection(m_pCritical);
}
```

A função truncate pode ser então rescrita:

```
Void String::Truncate(int length) {
    If (m_pData == NULL)
        return 0;
    // Ao declarar uma variável do tipo Lock o construtor será chamado
    // automaticamente.
    Lock lock(&m_Sync);
    if length >= GetLength()) { // pediu para truncar além do fim do string
        // lock efetuará limpeza automaticamente
        return; }
    m_pData[length] = '\0';
    // lock efetuará limpeza automaticamente
}
```

A vantagem desta nova classe é que agora fica impossível esquecer de efetuar a limpeza, após utilizar um objeto de sincronização.

A outra vantagem como veremos a seguir será que fica mais fácil escolher que objeto de sincronização iremos utilizar numa determinada aplicação.

Como já estudamos, cada diretiva de sincronização no WNT (*CriticalSection*, Mutex e Semáforo, possui uma capacidade diferente de resolver problemas.

As vantagens e desvantagens de cada diretiva podem ser visualizadas no quadro a seguir:

Comparativo do poder de expressão das diretivas de sincronização do WNT:

	Critical Section	Mutex	Semáforo Binário
Vantagens	 Resolve todas as desvantagens do Algoritmo anterior. São diretivas de baixo overhead. 	 Permite sincronizar threads no mesmo processo ou em processos diferentes. São objetos do kernel e portanto permitem uso das instruções Wait Possibilita temporizar a espera para conquistar a seção crítica. Funções Wait avisam quando thread sair da seção crítica sem sinalizar o Mutex. 	 Possui todas as vantagens do Mutex. A thread que sinaliza o Mutex pode ser diferente da thread que realizou o Wait com sucesso.
Desvantagens	 Só funcionam para sincronizar threads dentro de um mesmo processo. Como não constituem objetos do kernel não podem ser usadas com instruções Wait, logo não permitem temporizar timeout na espera. Se a thread morrer dentro da seção crítica ou sair sem evocar LeaveCriticalSection(), a seção crítica ficará fechada para sempre. 	 Possuem overhead maior que Critical Sections. A thread que sinaliza o Mutex deve ser a mesma que realizou o Wait (proprietária do Mutex). 	 Funções Wait não retornam WAIT_ABANDONED quando uma thread apresenta problema dentro da seção crítica. Maior overhead.

Construindo Locks intercambiáveis:

Nós iremos construir uma Classe abstrata de dados denominada *LockableObject* que servirá de base para a construção de classes de dados concretas.

```
Class LockableObject {
Public:
    LockableObject() { }
    virtual ~LokableObject() { }
```

```
virtual void Lock() = 0;
virtual void Unlock() = 0;
}
```

Nós agora criaremos uma nova classe CriticalSection como derivada da classe LockableObject:

```
Class CriticalSectionV2: public LockableObject {
public:
      CriticalSectionV2();
                                        // Construtor
      virtual ~CriticalSectionV2();
                                        // Destrutor
      virtual void Lock();
                                        // Entra na seção crítica
                                        // Sai da seção crítica
      virtual void Unlock();
private:
      CRITICAL_SECTION m_CritSect;
};
CriticalSectionV2::CriticalSectionV2()
      InitializeCriticalSection(&m_CritSect);
}
CriticalSectionV2::~CriticalSectionV2()
      DeleteCriticalSection(&m_CritSect);
CriticalSectionV2::Lock()
      EnterCriticalSection(&m_CritSect);
CriticalSectionV2::Unlock()
      LeaveCriticalSection(&m_CritSect);
}
```

A classe Lock pode ser então rescrita, recebendo qualquer tipo de objeto de sincronização, ao invés de especificar que irá receber um objeto do tipo seção crítica. A função ficou muito mais genérica.

```
Class LockV2 {
public:
    Lock(LockableObject* pLokable);
```

```
~LockV2();
private:
   LokableObject* m_pLockable;
                                       // Objeto do tipo locker qualquer
};
LockV2::LockV2(LockableObjetc* pLockable) {
   m_pLockablel = pLockable;
   m pLockable->Lock();
}
Lock::~LockV2() {
   m_pLockable->Unlock();
}
Vamos rescrever a classe string baseada em nosso novo tipo de dados:
Class String V2{
Public:
   StringV2();
   virtual ~StringV2();
   virtual void Set(char * str);
   int GetLength();
Private:
   // Escolhemos objeto do tipo seção crítica como variável de locker
                          m_Lockable; // assegura limpeza automática
   CriticalSectionV2
   char*
                          m_pData;
};
StringV2::StringV2() {
   // O construtor de m_Lockable será chamado automaticamente já que se
   // trata de uma variável membro..
   n_pData = NULL;
}
StringV2::~StringV2() {
   // O programa deve se assegurar que é seguro destruir o objeto
   delete [] m_pData;
   // O destrutor de m_Lockable será chamado automaticamente
}
void StringV2::Set(char *str) {
   LockV2 localLock(&m_Lockable); // entra na seção crítica
   delete [] m_pdata;
                                       // destrói string
   m_pdata = NULL;
   m_pdata = new char[::strlen(str)+1]; // aloca novo string
   ::strcpy(m_pData, str);
                                        // copia string
```

```
// Quando o objeto sai de escopo, seu destrutor é chamado e ele
// abandona a seção crítica
}

int StringV2::GetLength() {
    LockV2 localLock(&m_Lockable); // entra na seção crítica
    if (m_pData == NULL)
        return 0;
    return ::strlen(m_pData); // sai da seção crítica
}
```

- Encapsulando os objetos de sincronização em classes, garantimos que ninguém irá acessar um dado inadvertidamente, sem exclusão mútua.
- Se ocorrer uma exceção o Win32 combinado com o C++ irá limpar o stack assegurando que todos os destrutores das variáveis alocadas sejam chamados. Com isso nenhuma seção crítica ficará trancada e nenhum objeto de sincronização deixará de ser fechado

Exercícios:

- 1. Criar a classe Mutex derivada da classe *LockableObject*.
- 2. Criar a classe Semaphore derivada da classe *LockableObject*.
- 3. Codificar a classe ListaEncadeada (*class list*, dada em sala de aula), com exclusão mútua em todo acesso à estrutura de dados. Todas as operações de inserção e remoção de nodos na lista devem estar protegidas.
- 4. Escrever uma versão orientada a objeto do exemplo 2.3 do livro texto. A thread deve ser definida como uma função membro de uma classe.