Copyright © 1997-2001 ERDAS<sup>®</sup>, Inc. All Rights Reserved.

This document represents a collaborative effort between ERDAS, Inc. and the Universidad Distrital (Bogotá, Colombia) to create the first Spanish translation of key ERDAS manuals to increase usability for ERDAS' Spanish-speaking customers. ERDAS extends its thanks to the Universidad Distrital for its help in this endeavor.

This document has been translated from its original English text; ERDAS does not assume responsibility for any errors during the translation process.



## **CAPITULO 15 - ANALISIS DE VISIBILIDAD**

## **INTRODUCCIÓN**

Una de las muchas tareas que usted puede realizar usando IMAGINE Advantage es Análisis de Visibilidad. Esta guía describe como utilizar esta herramienta de análisis.

El ánalisis de visibilidad permite que usted posicione un observador soibre un DEM en un Viewer y determiner las áreas visibles del terreno. Usted puede ajustar la altura del observador sobre el nivel del terreno o sobre el nivel del mar y establecer el rango visible.

Esta herramienta es útil para planear la localización y la altura de torres de observación o de comunicaciones. También puede ser usada para determinar areas que están dentro de zonas de recepción mala de telecomunicaciones y que son mercados potenciales de comunicaciones por cable

En esta guía, usted aprenderá a:

- iniciar un viewer Image Drape
- iniciar la herramienta de Visibilidad
- trabajar con observadores múltiples
- consultar datos y temas de la Vista

El tiempo aproximado para realizar esta guía es de 15 minutos.

## CREACIÓN DE UNA VISTA DEL TERRENO

EN ESTE EJERCICIO, USTED CREARÁ UNA VISTA DEL TERRENO Y ANALIZARÁ EL TERRENO DENTRO DE ELLA.

### Preparación

ERDAS IMAGINE deste estar corriendo y debe estar abierto un Viewer.

- 1. Haga click en el icon Open en el Viewer (o seleccione File | Open | Raster Layer).
- 2. En el diálogo Select Layer To Add, navegue al directorio <IMAGINE\_HOME>/examples.
- 3. Seleccione el archivo eldodem.img, luego haga click en el tabulador Raster Options.
- 4. En el tabulador Raster Options, asegúrese que el caja de chequeo Fit to Frame está activa.
- 5. Haga click en **OK** en el diálogo Select Layer To Add.

### Adicione la Imagen Raster

- 1. Haga click en el ícono Open nuevamente y nague al directorio <IMAGINE\_HOME>/examples.
- 2. Seleccione el archive eldoatm.img, luego haga click en el tabulador Raster Options.
- 3. En el tabulador Raster Options, asegúrese que la caja de chequeo Clear Display no esté activa.
- 4. Haga click en **OK** en el diálogo Select Layer to Add. Los dos archivos se despliegan en el Viewer.


# Inicie un Viewer Image Drape

1. En la barra de menu del Viewer que está desplegando *eldodem.img*, seleccione **Utility | Image Drape**.


Enseguida se abre el viewer Image Drape Viewer desplegando *eldodem.img*, que suministra el relieve del terreno y *eldoatm.img*, que suministra el color. Posicione el viewer Image Drape de tal manera que no cubra el primer Viewer que usted abrió. Ahora, usted puede establecer el nivel de detalle.


### Establezca el Nivel de Detalle

1. Seleccione View | LOD Control la barra de menu del viewer Image Drape. El diálogo Level Of Detail se abre.



- 2. En el campo próximo a **DEM LOD** (%), entre **100**, luego presione **Return** en su teclado.
- 3. Haga click en Apply para incrementar el nivel de detalla en el Viewer Image Drape.
- 4. Haga click en **Close** para cerrar el diálogo Level Of Detail. Sus dos viewers ahora deben aparecer de la siguiente manera:







# Inicie la herramienta Viewshed Analysis Tool

1. Haga click en el ícono **Interpreter** de la barra de íconos de IMAGINE. El menu **Image Interpreter** se abre.







2. En el menu Image Interpreter, seleccione **Topographic Analysis**. El menu **Topo Analysis** se abre.



 En el menu Topo Analysis, seleccione Viewshed. El diálogo Viewer Selection Instructions se abre.



- 4. Haga click en el Viewer que contiene **eldodem.img** y **eldoatm.img**. El diálogo **Viewshed** se abre.
- 5. En este momento, haga click en **Close** en el menu **Image Interpreter** y en el menu **Topo Analysis** para removerlos de su pantalla.




Automáticamente, aparece un marcador de observador en el centro del viewer que contiene eldodem.img.


6. En el tabulador **Function** del diálogo Viewshed, haga click en la lista popup próxima a **Output Type** para seleccionar **Multiple Viewsheds**.

### Adicione el Primer Observador


 Haga click en el tabulador Observers en el diálogo Viewshed. El tabulador Observers despliega una matriz.



- 2. Haga click en la celda de la columna **X** para entrar **471950.88**, luego presione **Return** en su teclado.
- 3. Haga click en la celda de la columna Y para entrar 4421011.47, luego presione Return en su teclado.
- 4. Haga click en **Apply** en el diálogo Viewshed. El layer viewshed se genera y se despliega en el Viewer.




5. Haga click en Create en el diálogo Viewshed. Un nuevo observador se agrega en la matriz.




The second observer is added in Row 2

presione Return en su teclado.

- 6. Haga click en la celda de la columna X del segundo observador para entrar 472474.65, luego
- 7. Haga click en la celda de la columna Y del segundo observador para entrar 4419343.08, luego presione Return en su teclado.
- 8. Haga click en Apply en el diálogo Viewshed. Un segundo layer viewshed se genera y se despliega en el Viewer.



9. Haga click en el tabulador **Function** en el diálogo Viewshed para ver la leyenda. El tabulador **Function** se abre, desplegando la leyenda de la vista del terreno.




The legend displays here, in the Function tab

Existen dos clases básicas de resultados. Viewshed produce un análisis binario de visibilidad dentro del rango especificado. En otras palabras, la imagen es codificada con colores para mostrar solamente las áreas visibles o las áreas ocultas. Height produce un mapa en colores de las areas invisibles indicando la cantidad de cambio en la altura del observador requerida par aver una zona determinada.


# Conecte los Viewers y especifique las posiciones Eye y Target

- 1. Usando su mouse, mueva el Eye de la herramienta de Posicionamiento encima de Observer 1.
- 2. Mueva el Target encima de Observer 2 en el Viewer.




A medida que usted mueve la herramienta de Posicionamiento, se actualiza la imagen 3D en el viewer Image Drape. El Observer 1 está ahora mirando hacia la posición del Observer 2.

La imagen 3D ha cambiado de posición de tal manera que el objetivo (target) está centrado en el viewer Image Drape.




3. Intercambie Eye y Target en la herramienta de Posicionamiento en el Viewer. El Observer 2 está ahora mirando la posición del Observer 1. Nuevamente, la imagen 3D rota para ajustar las posiciones Eye y Target del Viewer.



#### Grabe la Vista del Terreno

Qué se puede hacer con una vista del terreno grabada? Por ejemplo, la vista grabada puede utilizarse para crear un mapa.

1. En el diálogo Viewshed, haga click en Save. El diálogo Save Viewshed Image se abre.




- 2. En un directorio en el cual usted tenga permiso de escritura, teclee **vs\_tour.img** en la ventana **Viewshed File**.
- 3. Haga click en **OK** para cerrar el diálogo Save Viewshed Image. Un medidor de progreso Viewshed Analysis aparece mientras se graba la imagen.
- 4. Haga click en Close para cerrar el diálogo Viewshed.

### Consulta de datos Viewshed


En esta sección, se usa Raster Attribute Editor para consultar el layer viewshed en el viewer.

### Creación de Class Names para Regiones Viewshed

 Seleccione Raster | Attributes en la barra de menu del Viewer. El editor Raster Attribute Editor se abre.



- 2. Seleccione Edit | Add Class Names en la barra de menu de Raster Attribute Editor. Una nueva columna se agrega al principio de la matriz Raster Attributes.
- 3. En Row 1 de la columna Class Names, entre Perimeter, y presione Return en su teclado.
- 4. En Row 2, entre Hidden Region, y presione Return en su teclado.
- 5. En Row 3, entre Visible by One Observer, y presione Return en su teclado.
- 6. En Row 4, entre Visible by Two Observers, y presione Return en su teclado.




### Agregue una columna de Area a la Matriz

1. Ahora seleccione Edit | Add Area Column en la barra de menu de Raster Attribute Editor. El diálogo Add Area Column se abre.




2. Seleccione acres en la lista que despliega en Units y haga click en OK para cerrar el diálogo Add Area Column. La columna Area es adicionada al final de la matriz Raster Attributes.

3. Seleccione **Edit | Column Properties** en la barra de menu de Raster Attribute Editor. El diálogo **Column Properties** se abre.



- En el campo Columns, seleccione Histogram, y haga click en el botón Up cuatro veces para moverlo a la posición enseguida de la columna Color.
- 5. Ahora seleccione **Area**, y haga click en el botón **Up** hasta que ella se ubique entre **Color** e **Histogram**.
- 6. Haga click en **OK** para aplicar estos cambios a la matriz. El diálogo **Column Properties** se cierra.



7. Seleccione File | Save en el editor Raster Attribute Editor para grabar todas las ediciones realizadas a la matriz. Usted puede ahora ver el tamaño y localización de las áreas visibles y ocultas en las Vistas del Terreno.

# Consulta del Layer Viewshed

- 1. Haga click en un area dentro del Viewer. La clase correspondiente es resaltada en la matriz del diálogo Raster Attribute Editor.
- 2. Cuando termine de consultar los datos, seleccione File | Close en el editor Raster Attribute Editor para cerrar el diálogo.

### **Finalización**

- 1. Haga click en Close en el diálogo Viewshed.
- 2. Seleccione File | Close en el Viewer.
- 3. Seleccione File | Close Image Drape en el Viewer Image Drape.

Copyright © 1997–2001, ERDAS, Inc. Printed in the United States of America