# HowTo ASIX Virtualization and installations

Curs 2021-2022

Virtualization	4
Conceptes clau	4
Instal·lació de les eines de virtualització Kvm/Qemu/Libvirt	5
Requeriments	5
Instal·lació del software	5
Configurar libvirtd per ser executat com un usuari no privilegiat	5
Laboratori de pràctiques	8
Per instal·lar via HTTP	8
Per instal·lar usant netinst	8
Per instal·lar usant un DVD complert	8
Imatges Cloud	9
Altres imatges	9
Tricks: users & passwords	10
Eines virt	11
Virt-manager	12
Crear una nova màquina virtual:	12
Opcions de creació d'una nova VM	12
Passos de creació de la VM:	13
Eliminar una màquina virtual	15
Configuració hardware d'una VM	16
Pràctica-1 Virt-manager	16
Virt-install	18
Descripció	18
Opcions de configuració	18
Exemples del Man	20
Pràctica-2 Virt-install	21
Virt-shell	24
Pràctica-3 Virsh	25
qemu	26
qemu / qemu-system-x86_64	26
qemu-img	27
Pràctica-4 qemu / qemu-img Virt-clone	27 28
VII L'OIOTIO	20

Virt-image	28
Virt-convert	28
Virt-top	28
Virt-viewer	28
Virt-xml-validate	28
Configuracions de xarxa	29
Default network (NAT)	30
Private (named)	30
Isolated	30
Bridge	31
Crear / Configurar bridge en Debian	31
Instal·lacions	33
Fedora-32	34
Layout per fer particions:	34
Instal·lació Fedora-32	34
Opcions de particionat de Fedora-32: automàtic	35
Opcions de particionat de Fedora-32: Custom	36
Exemple amb LVM + Create them automatically	37
Observar les opcions de configuració manual	38
Exemple amb Standard Partition + Create them automatically	38
Exemple de creació de particions manualment (gràfic)	39
Exemple de creació de particions Btrfs	40
Exemple d'espai insuficient per a la instal·lació	41
Debian-11 <pendent></pendent>	42
Ubuntu 20 <pendent></pendent>	43

Virt-Manager	kvm / qemu / libvirt		
Vagrant			
Packer			
Ansible			
Cloud-init			
Docker			
Kubernetes			
Cloud Providers: AWS / Google			
https://wiki.debian.org/QEMU https://wiki.debian.org/QEMU https://www.linux-kvm.org/page/HOWT http://wiki.virtualsquare.org/#!tutorials/vhttps://wiki.debian.org/libvirt https://libvirt.org/manpages/virsh.html https://cloud-init.io/? ga=2.115595270.0142			
https://cloudinit.readthedocs.io/en/lates	<u>st/</u>		
Ansible: <a href="https://elpuig.xeill.net/Member">https://elpuig.xeill.net/Member</a>	s/vcarceler/asix-m06/a7		

Virtualization			

## Conceptes clau

- Para-virtualization.
- Full virtualization.
- Hipervisor
- Host / Guest
- Kvm
- Qemu
- Xen
- libvirtd

Podeu consultar entre altres les següents fonts d'informació per conèixer el significat d'aquests conceptes clau:

_	advisors consolitor com.
	☐ Wiki <u>Virtualization</u> , <u>Hypervisor</u> , <u>Kvm</u> , <u>Qemu</u> , <u>libvirt</u> ans <u>Xen</u> .
	☐ Publicació: Teoria_Virtualizacion_Contenedores.pdf, José Antonio Carrasco Díaz,
	I.E.S. Foco, Romero Vargas.

#### Conceptes clau:

- host: l'equip on està treballant l'usuari (si hi ha usuari), és a dir,el de l'alumne. En el host és on executem les ordres de virtualització i dins d'ell engeguem una a més màquines virtuals.
- guest: és la màquina virtual. El guest és la finestreta (si es visualitza gràficament) on simulem tenir un ordinador executant un sistema operatiu.
- Tecla-sortida: usualment cal prèmer ctr+alt per sortir de la finestra del guest i poder tornar a la del host. Una altra combinació usual és el control de la dreta.

## Tipus d'imatges:

- Imatges iso.
- Imatges en pens USB.
- Imatges en particions físíques.
- Imatges .img fetes amb dd d'un device. De fet es poden muntar al loop i es tractaria del mateix que el cas anterior.
- Imatges residents en fitxers de imatges de disc tipus qcow2, ova, etc

## Instal·lació de les eines de virtualització Kvm/Qemu/Libvirt

## Requeriments

Verificar que la CPU té les extensions necessàries per fer la virtualització:

- Intel processor with the Intel VT and the Intel 64 extensions.
- AMD processor with the AMD-V and the AMD64 extensions.
- svm / vmx

```
$ grep -E "svm|vmx" /proc/cpuinfo
$ lscpu | grep -E "svm|vmx"
```

Instal·lació del software

- 1) Instal·lar el software de:
  - @Virtualization
  - libvirtd
  - qemu

## Verificar que es disposa de virt-manager, qemu, libvirtd

```
[fedora]$ rpm -qa | grep -E "qemu|libvirt|virt"

[debian]$ $ dpkg -l | grep -E "qemu|virt"
```

```
$ sudo apt install qemu-system libvirt-daemon-system libvirt-clients
```

## 2) Activar el servei libvirtd permanentment

```
$ sudo systemctl enable libvirtd
$ sudo systemctl start libvirtd
$ sudo systemctl is-enabled libvirtd
$ sudo is-active libvirtd
$ sudo status libvirtd
```

Configurar libvirtd per ser executat com un usuari no privilegiat

Per tal de poder executar les eines de virtualització amb un usuari no privilegiat es configura libvirtd fent:

• Cal assignar l'usuari al grub libvirtd (creat en instal·lar el paquet)

- Modificar la configuració de libvirtd per permetre l'accés a través dels permisos de grup (/etc/libvirt/libvirtd.conf).
  - Cal descomentar la línia de la directiva: unix sock group = "libvirt"
  - Verificar la directiva: unix\_sock\_rw\_perms = "0770"

#### Verificar l'existència del grup:

```
$ grep "libvirt" /etc/group
libvirt:x:984:
$ getent group libvirt
```

#### Assignar l'usuari al grup

```
$ sudo systemctl stop libvirtd
$ usermod -a -G libvirt $(whoami)
```

## Modificar el fitxer de configuració /etc/libvirt/libvirtd.conf

```
unix_sock_group = "libvirt"
unix_sock_rw_perms = "0770"
```

Reiniciar el servei, pot ser que faci falta tancar la sessió gràfica i iniciar-la de nou per tal de que la pertinença al grup per part de l'usuari sigui efectiva:

```
$ systemctl start libvirtd
$ systemctl status libvirtd
```

#### Ara ja es pot iniciar virt-manager com un usuari no privilegiat:

```
$ virt-manager
```

#### Repàs de la configuració:

```
$ uname -a
Linux d02 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64 GNU/Linux

$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION_"11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
```

```
$ dokg -1 virt*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
||/ Name
                                      Version
                                                                     Architecture
Description
______
                                                      desktop application for managing virtual machines
Displaying the graphical console of a virtual machine
utilities to create and edit virtual machines
ii virt-manager
                      1:3.2.0-3
                                              amd64
                       7.0-2
1:3.2.0-3
ii virtinst
                                              all
```

المسمدة المسمدة	~ <b>±</b>		
dpkg -l   grep vi			
gir1.2=libvirt=glib=1.0:amd64	3.0.0-1 1.46.2-1	amd64	GObject introspection files for the libvirt-glib library
gvfs:amd64		amd64	userspace virtual filesystem - GIO module
i gvfs-backends	1.46.2-1		userspace virtual filesystem - backends
i gvfs-common	1.46.2-1	all	userspace virtual filesystem - common data files
gvfs-daemons	1.46.2-1	amd64	userspace virtual filesystem - servers
gvfs-fuse	1.46.2-1	amd64	userspace virtual filesystem - fuse server
gvfs=libs:amd64	1.46.2-1	amd64	userspace virtual filesystem - private libraries
i libgovirt-common	0.3.7-2	all	GObject-based library to access oVirt REST API (common files)
i libgovirt2:amd64	0.3.7-2	amd64	GObject-based library to access oVirt REST API
l libvirglrenderer1:amd64	0.8.2-5	amd64	virtual GPU for KVM virtualization
l libvirt-clients	7.0.0-3	amd64	Programs for the libvirt library
l libvirt-daemon	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon
i libvirt-daemon-config-network	7.0.0-3	all	Libvirt daemon configuration files (default network)
i libvirt-daemon-config-nwfilter	7.0.0-3	all	Libvirt daemon configuration files (default network filters)
l libvirt-daemon-driver-lxc	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon LXC connection driver
i libvirt-daemon-driver-qemu	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon QEMU connection driver
i libvirt-daemon-driver-vbox	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon VirtualBox connection driver
libvirt-daemon-driver-xen	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon Xen connection driver
i libvirt-daemon-system	7.0.0-3	amd64	Libvirt daemon configuration files
i libvirt-daemon-system-systemd	7.0.0-3	all	Libvirt daemon configuration files (systemd)
i libvirt-glib-1.0-0:amd64	3.0.0-1	amd64	libvirt GLib and GObject mapping library
i libvirt0:amd64	7.0.0-3	amd64	library for interfacing with different virtualization systems
Lovmf	2020.11-2	all	UEFI firmware for 64-bit x86 virtual machines
i python3-libvirt	7.0.0-2	amd64	libvirt Python 3 bindings
. virt-manager	1:3.2.0-3	all	desktop application for managing virtual machines
virt-viewer	7.0-2	amd64	Displaying the graphical console of a virtual machine
i virtinst	1:3.2.0-3	all	utilities to create and edit virtual machines

dpkg -1   grep qemu	1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1	a11	PXE boot firmware - ROM images for gemu
i libvirt-daemon-driver-gemu	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon QEMU connection driver
i qemu	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	fast processor emulator, dummy package
i qemu-system-common	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	QEMU full system emulation binaries (common
iles)			
i qemu-system-data	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	all	QEMU full system emulation (data files)
. qemu-system-gui:amd64	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	QEMU full system emulation binaries (user
nterface and audio support)			
i gemu-system-x86	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	QEMU full system emulation binaries (x86)
i gemu-utils	1:5.2+dfsq-11+deb11u1	amd64	OEMU utilities

Laboratori de pràctiques
Per poder realitzar les pràctiques i exemples convé disposar localment i a través de xarxa d'imatges d'instal·lació, màquines virtuals del Clous i altres màquines.
Per instal·lar via HTTP
☐ Fedora32 <a href="https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Everything/x86_64/os/">https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Everything/x86_64/os/</a>
☐ Debian11 <a href="http://ftp.us.debian.org/debian/dists/Debian11.2/main/installer-amd64/">http://ftp.us.debian.org/debian/dists/Debian11.2/main/installer-amd64/</a>
Ubuntu 20 <a href="http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/installer-amd64/">http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/installer-amd64/</a>
Per instal·lar usant netinst
Es tracta d'imatges ISO d'instal·lació dels sistemes operatius que no contenen tot el software d'instal·lació i per tant caben en un CD ocupant al voltant de 500MB. El procediment d'instal·lació va a buscar el software als repositoris d'internet.
Fedora 32 netinst 579M <a href="https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/30/Workstation/x86_64/is_o/Fedora-Workstation-netinst-x86_64-30-1.2.iso">https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/30/Workstation/x86_64/is_o/Fedora-Workstation-netinst-x86_64-30-1.2.iso</a>
☐ Debian 11 Bullseye netinst amd64 396M <a href="https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.1.0-amd64-netinst.iso">https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.1.0-amd64-netinst.iso</a>
Centos 8.4 boot 723M <a href="http://mirror.airenetworks.es/CentOS/8.4.2105/isos/x86_64/CentOS-8.4.2105-x86_64-boot.iso">http://mirror.airenetworks.es/CentOS/8.4.2105/isos/x86_64/CentOS-8.4.2105-x86_64-boot.iso</a>

Per instal·lar usant un DVD complert

Algunes versions de les distribucions encara es lliuren en format DVD complert que conté tot el software a instal·lar. Es tracta, però, del software en el moment de generar el DVD i

-	t queda desfassat respecte les actualitzacions. Un cop instal·lat el sistema és anable fer la actualització (per això és més pràctic usar les instal·lacions netinst).
	Ubuntu 20 <a href="https://ubuntu.com/download/desktop/thank-you?version=20.04.3&amp;architecture=amd64">https://ubuntu.com/download/desktop/thank-you?version=20.04.3&amp;architecture=amd64</a>
Imatge	es Cloud
posar e	nes virtuals fetes per les propies distribucions, són petites i lleugeres per poder-les en funcionament directament. Poden proporcionar-s een varis formats com per le: qcow2 (quemu), raw (en cru), vagrant, per a vmware, per a virtualbox, etc.
	Fedora Cloud 32 Repo: /pub/fedora/linux/releases/32/Cloud/x86_64/images https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Cloud/x86_64/images/Fedora-Cloud-Base-32-1.6.x86_64.qcow2
	Fedora images have no root/user access. Image should be modified by virt-sysprep to set the root password: virt-sysprep belongs to the libguestfs-tools package:
	\$ sudo virt-sysprep -a Fedora-name-image.qcow2root-password password:newpasswd
	Debian 11 Bullseye nocloud 297M <a href="https://cloud.debian.org/images/cloud/bullseye/latest/debian-11-nocloud-amd64.qcow2">https://cloud.debian.org/images/cloud/bullseye/latest/debian-11-nocloud-amd64.qcow2</a>
	Ubuntu Cloud Images 20.10 (usb image .IMG 549M) <a href="https://cloud-images.ubuntu.com/releases/groovy/release/ubuntu-20.10-server-cloudimg-amd64.img">https://cloud-images.ubuntu.com/releases/groovy/release/ubuntu-20.10-server-cloudimg-amd64.img</a>
Altres	imatges
	Alpine <a href="https://alpinelinux.org/downloads/">https://alpinelinux.org/downloads/</a>
	DSL Damn Small Linux Wiki en <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux">https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux</a> <a href="https://en.wikipedia.org/damnsmall/release_candidate/dsl-4.11.rc1.iso">https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux">https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux">https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux">https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux</a> <a href="https://en.wikipedia.org/damnsmall/release_candidate/dsl-4.11.rc1.iso">https://en.wikipedia.org/damnsmall/release_candidate/dsl-4.11.rc1.iso</a>
	Gparted <a href="https://downloads.sourceforge.net/gparted/gparted-live-1.3.1-1-amd64.iso">https://downloads.sourceforge.net/gparted/gparted-live-1.3.1-1-amd64.iso</a>
	Super Grub Disk https://sourceforge.net/projects/supergrub2/files/2.04s1/super_grub2_disk_2.04s1/super_grub2_disk_bybrid_2.04s1.iso/download

Debian: ☐ Debian nocloud image qcow2: User root, no password. ☐ Debian Live: user / live ☐ Debian AWS EC2: Fedora: ☐ Fedora Cloud images: usar virt-sysprep per assignar password. ☐ Fedora Live: ☐ Fedora AWS EC2 Ubuntu: ☐ Ubuntu Cloud images: ☐ Ubuntu Live: ☐ Ubuntu AWS EC2 AWS EC2 images ☐ Debian: ☐ Fedora: ☐ Centos: ☐ AWS AMI2: ec2-user ☐ Windows: Centos Windows 

Tricks: users & passwords

Eines virt			
☐ Virt-manager			
☐ Virt-install			
☐ Virt-shell			
☐ qemu-xxxx			
☐ Virt-clone			
☐ Virt-image			
☐ Virt-convert			
☐ Virt-top			
☐ Virt-viewer			
virt-alignment-scan	virt-df	virt-index-validate	virt-make-fs
virt-qemu-run virt-builder	virt-tar-in virt-diff	virt-inspector	virt-manager
virt-rescue virt-builder-repository		virt-install	virtnetworkd
virt-resize virt-cat	virtualbox virt-filesystems	virtinterfaced	virtnodedevd
virtsecretd virt-clone	virtualboxvm virt-format	virtlockd	virtnwfilterd
virt-sparsify virt-copy-in	virt-viewer virtfs-proxy-helper	virt-log	
virt-pki-validate virt-copy-out	virtstoraged virt-get-kernel	virt-xml virtlogd	virtproxyd
virt-sysprep virt-customize virt-tail	virt-xml-validate virt-host-validate	virt-ls	virtqemud

qemu-edid	qemu-img	qemu-keymap	qemu-nbd
qemu-system-i386	gemu-trace-stap	qemu-qa	qemu-io
qemu-kvm	qemu-pr-helper	qemu-system-x86_64	1

## Virt-manager

- ☐ Creació d'una nova màquina virtual
- ☐ Eliminar una màquina virtual
- ☐ Configuració hardware

## Crear una nova màquina virtual:


Opcions de creació d'una nova VM

## Opcions (1)

- Instal·lanr d'un CDROM
- Instal·lanr de xarxa via HTTP/HTTPS/FTP
- Per xarxa via PXE
- Important una imatge de disk existent

## Opcions(2)

- Instal·lanr d'un CDROM
- Instal·lant de xarxa via HTTP/HTTPS/FTP
- Important una imatge de disk existent
- Manual Install




#### Passos de creació de la VM:

#### 1. New VM


Segons el mètode d'instal·lació seleccionat cal indicar la iso a utilitzar o la URL, etc. Si no es detecta automàticament el tipus de sistema operatiu es pot indicar manualment seleccionant-ne un del desplegable.

- Si s'ha escollit instal·lar via ISO virt-manager lliga automàticament la ISO com a dispositiu CD/DVD únicament per a la primera arracada.
- <pendent> Network boot
- Si s'utilitza local install caldrà que sigui l'usuari qui configuri el macanisme d'instal·lació, si és usant un CD/DVD caldrà que en fer el reboot pensi a modificar el Boot Order, també si ha triat instal·lar via PXE.




## 2. Memory and CPU settings

 Determinar la quantitat de memporia que tindrà la VM i quantes CPUS. No usar totes les disponibles o la màquina host es quedarà sense recursos.




#### 3. Storage

- Determinar si cal o no emmagatzemament per a la VM. Per exemple si es tracta d'una màquina que executa un sistema Live no requereix de HD.
- Si cal crear un (o més) HD d'emmagatzemament es pot:
  - Crear-ne un de nou indicant la mida en GiB.
  - Seleccionar una imatge o partició d'emmagatzemament ja existent.
- qcow2: aquest és el format per defecte que s'utilitza, un format Copy On Write (per capes) dinàmic (creix a mida que es necessita).
- Atenció: observar clarament on es genera el fitxer de la imatge (qcow2) per eliminar-lo quan s'elimini la VM, és important fer neteja o ràpidament el disc queda ple!. Usualment: /var/lib/libvirt/images/nom.qcow2.



#### 4. Ready to begin

- Un cop seleccionades totes les opcions clicant a Finish es genera la VM.
- Observar la ruta on es genera el disc de emmagatzemament: /var/lib/libvirt/images/nom.gcow2.
- Observar l'opció de "Custom configuration before install" que permet configurar el hardware de la VM abans de crear-la / engegar-la.




## 5. Executar la màquina virtual, engegar-la

- Un cop feta la creació s'engega automàticament.
- A vegades pot sol·licitar si es vol activar la xarxa virtual indicant que actualment està desactivada (yes).
- Si la màquina està parada es pot engegar amb el botó de play.
- Es pot configurar el hardware de la màquina amb la màquina parada prement el botó de configuració.


## Eliminar una màquina virtual

- Per eliminar una màquina virtual simplement seleccionar-la del llistat de màquines i escollir Delete.
- Atenció: decidir si es vol eliminar el storage o no. Per defecte a l'aula es recomana que si sinó es van deixant discs virtuals que omplen el disc dir i impedeixen de funcionar correctament el sistema operatiu.



## Configuració hardware d'una VM

Es pot modificar la configuració hardware d'una VM simulant la modificació que es faria en un ordinador si se li treuen, afageixen o modifiquen components, com per exemple targetes de xarxa, unitats de disc, de CD/DVD, etc.



## Pràctica-1 Virt-manager

 01 Crear una VM amb un disc en blanc i una iso netinst de Debian i realitzar una instal·lació minimal.

- 02 Crear una VM amb un disc en blanc i instal·lar Fedora32 usant una url de HTTP com a mecanisme d'instal·lació.
- 03 Crear una VM amb un disc en blanc i instal·lar un Ubuntu complert partint de la url HTTP.
- 04 Crear una VM partint d'una imatge ja existent: debian qcow2. Assignar-li memòria, cpu, nom, decsripció.
- 05 Crear una VM partint d'una imatge ja existent tipus DSL com per exemple un alpine. Assignar-li una unitat de disc extra.
- 06 Crear una VM que engega una Live i té assignat espai d'emmagatzemament amb un disc extra.
- 07 Crear una VM basada en la imatge Cloud de Fedora32. Modificar-la amb virt-sysprep per assignar-li a root el password habitual.
- 08 Generar amb dd uma imatge raw de la partició 'minilinux' de l'aula. Generar una VM que utilitzi aquesta imatge raw.

## Virt-install

## Descripció

Amb l'eina virt-install es poden **crear màquines virtuals** des de l'entorn de comandes, sense usar l'eina gràfica virt-manager o usant-la. Crear la màquina tant pot voler dir crear una màquina partint d'una imatge ja existent com crear una màquina fent tot el procés d'instal·lació (interactivament o d manera desatesa).

#### Característiques:

- Permet crear màquines virtuals de manera desatesa, sense menús, des d'una sola comanda de text.
- La màquina virtual pot disposar d'un o més discs virtuals, devices usb i pci del host amfitrió, audio i interfícies de xarxa.
- La instal·lació del sistema operatiu en el guest es pot fer localment via cd, dvd, imatges iso o bé per xarxa via http, ftp, nfs, PXE, etc.
- Si el guest és una instal·lació desatesa (kickstart) permet crear el guest tot de manera desatesa.
- El guest s'executa com un procés en el host. No cal visualitzar-lo
- gràficament per tenir-lo engegat. Existeixen diversos mecanismes per 'visualitzar' una màquina virtual. Es pot fer via:
  - o Hipervisors: com gemu i xen.
  - VNC (Vitual Network Computing), un visualitzador d'escriptoris remots.

## Opcions de configuració

Virt-install té multitud d'opcions de configuració que permeten configurar fins al mínim detall. Es recomana consultar la seva ajuda i els exemples de la pàgina man.

\$ virt-install -help

#### Exemple d'opcions de configuració:

## Opcions generals:

- --name=NAME permet posar un nom identificador que ha de ser únic al guest.
- --ram=MEM permet indicar la quantitat de memòria en Mbytes del guest.
- --vcpus=CPUS permet indicar la quantitat de cpus del guest.
- --os-type=OS-TYPE permet indicar el tipus de sistema operatiu del guest.
- --os-variant=OS-VARIANT permet indicar el tipus concret de sistema operatiu.
- --host-device=HOST\_DEV permet adjuntar un device f\u00edsic del host en el guest.

Opcions referents al mètode d'instal·lació del sistema operatiu en el guest:

- --cdrom=CDROM indica que cal usar el device indicat (ex: /dev/sr0) o el fitxer indicat com a font de la instal·lació del sistema operatiu en el guest.
- --location permet indicar una URL d'on obtenir la font de la instal·lació.
- --pxe permet fer la instal·lació via PXE (requereix bridge de xarxa).
- --import obliga a saltar-se el pas de la instal·lació i utilitza directament el device o fitxer indicat com a virtual-disk (opcions –disk o –file) com a sistema operatiu fet.
- --livecd indica que el dispositiu d'instal·lació és un livecd.

## • Opcions d'emmagatzemament:

- --disk=DISKOPTIONS permet descriure tot allò referent a un device de disc virtual que el guest ha de tenir.
  - o El virtual-disk pot ser un fitxer o un dispositiu real. També pot ser local o compartit per xarxa.
  - Si el disc ja existeix s'utilitza. Si no existeix es crea de nou. En aquest cas és obligatori indicar la mida.
  - Els fitxers d'imatges virtuals de disc (virtual-disk) poden ser de diferents formats. Els identificats actualment són: raw, qcow2, qcow, vdi, vmsdk, etc.

#### Opcions de configuració de xarxa:

- --network=NETWORK,opcions permet descriure el o els dispositius de xarxa a usar per el guest. És a dir, descriu com serà la xarxa que lliga el guest amb el host i descriu el tipus d'interfície de xarxa virtual del guest.
- NETWORK pot prendre un dels tres valors següents que descriuen el 'tipus de xarxa' que s'estableix:
  - o bridge=BRIDGE indica que el guest usarà un brige conjuntament amb el host. Això significa que el guest té visibilitat a la xarxa externa del host, té una cara a la interfície de xarxa externa. Només es pot usar aquesta opció si el host té connexió de xarxa amb cable. Aquesta opció permet que els guest siguin servidors de xarxa i que s'hi accedeixi des de l'exterior. Per usar un bridge cal configurar-lo anteriorment en el host.
  - network=NAME crea una xarxa virtual de nom NAME. Les xarxes virtuals són xarxes internes entre el host i les màquines virtuals. Vàries màquines virtuals poden pertànyer a la mateixa xarxa interna (usar el mateix NAME).
  - Si no s'inica un nom de xarxa la xarxa usada s'anomena 'default'. El host pot fer NAT per proporcionar sortida a l'exterior dels guest de la xarxa interna. Els guest no són accessibles des de l'exterior. No poden fer de servidors. Cal usar aquesta opció si el host usa NetworkManager o usa wireless.
  - user permet usar opcions de xarxa molt limitades, s'utilitza amb quemu quan l'executa un usuari no privilegiat.
- Es poden indicar opcions que permetin descriure el tipus d'interficie de xarxa virtual a usar. Si el host té un bridge amb alguna interfície física adjunta s'utilitza el bridge. Si no s'utilitza la xarxa virtual 'default'.

#### Opcions de configuració gràfiques:

- --vnc activa en el guest un servidor vnc de manera que es pot visualitzar el guest a traves d'una connexió vnc client des de qualsevol equip, sigui el host o un altre.
- --vnc-port=xx permet indicar el port per on escolta el servei vnc del guest.
- --sdl genera una consola virtual visible en el host. Si es tanca es tanca el guest.

#### Opcions específiques només per a Full-Virtualization:

• --sound permet disposar en el guest del device de so del host.

#### Tipus de virtualització:

- --hvm indica gue cal usar Full-Virtualization.
- --paravirt indica que cal usar paravirtualització en lloc de full-virtualization.

Indicar el hipervisor a usar: --connect=HIPERVISOR (només si volem usar un diferent del visor per defecte):

- xer
- gemu:///system
- qemu:///session

## Exemples del Man

Els següents exemples són extrets de la documentació de man virt-install.

```
#1
The simplest invocation to interactively install a Fedora 29 KVM VM with recommended defaults. virt-viewer(1) will be launched to graphically interact with the VM install
# sudo virt-install --install fedora29
```

```
#2
Similar, but use libosinfo's unattended install support, which will perform the fedora29 install automatically without user intervention:

# sudo virt-install --install fedora29 --unattended
```

```
Start an SEV launch security VM with 4GB RAM, 4GB+256MiB of hard_limit, with a couple of virtio devices:
Note: The IOMMU flag needs to be turned on with driver iommu for virtio devices. Usage of --memtune is currently required
because of SEV limitations, refer to libvirt docs for a detailed explanation.
# virt-install \
        --name foo \
        --memory 4096 \
        --boot uefi \
        --machine q35 \
        --memtune hard_limit=4563402 \
        --disk size=15,target.bus=scsi \
        --import \
        --controller type=scsi,model=virtio-scsi,driver.iommu=on \
        --controller type=virtio-serial,driver.iommu=on \
        --network network=default,model=virtio,driver.iommu=on \
        --rng driver,iommu=on \
        --memballoon driver.iommu=on \
        --launchSecurity sev
```

## Pràctica-2 Virt-install

- 01 Crear una VM partint d'una imatge ja existent: debian qcow2. Assignar-li memòria, cpu, nom, decsripció.
- 02 Crear una VM partint d'una imatge ja existent: debain o DSL o Alpine. Assignar-li també una unitat de disc extra.
- 03 Crear una VM que engega una Live i té assignat espai d'emmagatzemament amb un disc extra.
- 04 Generar amb dd uma imatge raw de la partició 'minilinux' de l'aula. Generar una VM que utilitzi aquesta imatge raw.
- 05 Crear una VM amb un disc en blanc i una iso netinst de Debian i realitzar una instal·lació minimal.
- 06 Crear una VM amb un disc en blanc i una iso netinst de fedora i realitzar una instal·lació desatesa.

- 07 Generar un USB d'instal·lació de Debian planxant la so d'instal·lació al USB.
   Crear una VM amb un disc en blanc que utilitzi el USB real com a font de la instal·lació.
- 08 Crear una VM basada en la imatge Cloud de Fedora32. Modificar-la amb virt-sysprep per assignar-li a root el password habitual.
- 09 Crear una VM Windows partint de les màquines prefabricades de prova que proporciona el propi Windows.

## **Exemples d'exercicis antics**

```
#1
# Crear una màquina virtual d'un LiveCD de Fedora: imatge .iso
$ virt-install --name=LiveO1 --ram=512 --nodisks --livecd --cdrom
/fc9/vms/Fedora-14-i686-
Live-Desktop.iso

#2
# Crear una màquina virtual d'un LiveCD de Fedora: imatge d'un device USB
$ virt-install --name=LiveO3 --ram=512 --import --disk path=/dev/sdb1 &

#3
# Crear una màquina virtual partint d'un vitual-device ja existent
$ virt-install --name=winO1 --ram=512 --import --disk path=win2OO3s.img &
$ virt-install --name=linO1 --ram=512 --import --disk path=minif13-pxe-vi.img &

#4
# Crear una màquina virtual d'una imatge dd d'una partició
$ virt-install --name=linO2 --ram=512 --import --disk path=mini-linux.f13.img &

#5
# Crear una imatge virtual a partir d'un device
$ virt-install --name=devO1 --ram=512 --import --disk path=/dev/sda2 &
$ virt-install --name=devO2 --ram=512 --import --disk path=/dev/sda2 &
$ virt-install --name=devO2 --ram=512 --import --disk path=/dev/sda2 &
```

```
#6
# Crear un virtual-disk com a emmagatzemament per a un d'un Live CD
# virt-install --name=Live01 --ram=512 --livecd --cdrom Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
--disk path=free.img,size=1 &

#7
# Crear un virtual-disk nou on fer una instal·lació a partir d'una imatge Live
# virt-install --name=Live01 --ram=512 --livecd --cdrom Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
--disk path=fedora.img,size=2 &

#8
# Crear una màquina virtual amb un virtual-disk en blanc per instal·lar-hi un Fedora via
xarxa.
# virt-install --name Linux01 --ram 512 --disk path=fedora3g.img,size=3 --location
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/14/Fedora/i386/os/ &

#9
# Crear una màquina virtual usant un virtual-disk ja existent
# virt-install --name Linux02 --ram 512 --disk path=fedora.img --import
```

## Virt-shell

```
$ virsh list [--all]
$ virsh dominfo vm01
$ virsh domestate vm01
$ virsh start vm01
$ virsh restart vm01
$ virsh shutdown vm01
$ virsh destroy vm01
```

```
$ virsh suspend vm01
$ virsh resume vm01
$ virsh screenshot
$ virsh vcpuinfo
$ virsh vncdisplay
```

```
$ virsh create xml.file
$ virsh define xml.file
$ virsh undefine vm01
$ virsh dumpxml xml.file
$ virsh save vm01
$ virsh restore vm01
```

```
$ virsh attach-device
$ virsh attach-disk
$ virsh attach-interface
$ virsh net-info
$ virsh net-list
$ virsh iface-list
$ virsh iface-bridge
```

```
$ virsh snapshot create
$ virsh snapshot list
```

```
$ virsh snapshot list
$ virsh snapshot-revert
$ virsh snapshot-delete
```

## Pràctica-3 Virsh

- 01 Proveu cada una de les ordres de les taules anteriors i anoteu quin és el seu significat.
- 02 Escriu el conjunct d'ordres necessaries per:
  - o engegar una VM ja existent
  - o Ilistar la informació de la màquina
  - o Llistar la configuració XML de la màquina
  - o mostrar un screenshot de la seva pantalla
  - o Accedir a la imatge usant VNC
  - o Fer una pausa de l'execució de la màqina
  - Reanudar la màquina i fer-ne un restart
  - o Llistar la informació de xarxa de la màquina.
  - Aturar la màquina
  - o Destruir-la.
- 03 Engegar una VM i treballar amb snapshots:
  - o Crear un snapshot
  - o Fer modificacions a la màquina
  - o Crear un segon snapshoot.
  - o Fer modificacions fatals a la màquina.
  - o Revertir la màquina a l'estat corresponent al primer snapshot.

## qemu

Amb les eines de qemu es poden visualitzar les VM de manera ràpida sense engegar virt-manager.

```
qemu-edidqemu-imgqemu-keymapqemu-nbdqemu-system-i386qemu-trace-stapqemu-keymapqemu-nbdqemu-gaqemu-ioqemu-kvmqemu-pr-helperqemu-system-x86_64
```

qemu / qemu-system-x86 64

Les options de configuració més usuals són:

- Memòria
- Numero de cpus
- Dispositius de disc i de cdrom
- Dispotitius de xarxa
- Ordre de precedència de l'arrancada.

## Exemples antics:

```
#1
$ qemu -cdrom brutalix_3.0_Beta.iso -vga std -m 512 &

#2
$ qemu -hda /dev/sdb1 -vga std -m 512 &

#3
$ qemu -hda /dev/sda6 -vga std -m 512 &

#4
$ qemu -hda /dev/sda -vga std -m 512 &

#5
$ qemu -hda mini-linux.img -vga std -m 512 &

#6
$ qemu -cdrom winXP_desatesa.iso -hda zero.img -vga std -m 512 &

#7
$ qemu -cdrom brutalix_3.0_Beta.iso -hda zero.img -hdb /dev/sda6 -vga std -m 512 &

#8
$ qemu -cdrom brutalix_3.0_Beta.iso -hda rawDisc1.img -hdb qcow2Disc1.img -vga std -m
```

## qemu-img

Eina per crear i gestionar imatges, permet entre altres:

- Crear imatges de disk.
- Modificar imatges.
- Convertir formats.
- Xequeig d'imatges.
- Mostrar informació de les imatges.
- Snapshots. Instantànies de les imatges.

## Exemples antics:

```
#1
$ qemu-img create -f raw rawDisc1.img 500M
#2
$ qemu-img info rawDisc1.img
#3
$ qemu-img create -f qcow2 qcow2Disc1.img 500M
```

## Documentació:

- Qemu Read the docs: gemu-img
- Man page (man)
- Qemu-img for windows

## Pràctica-4 qemu / qemu-img

- 01 xx
- Xxx
- Xxx

Virt-clone		
Virt-image		
Virt-convert		
Virt-top		
Virt-viewer		
Virt-xml-validate		

Configuracions de xarxa						
	Default network (NAT)					
	] Private (named)					
	] Isolated					
	] Bridge					
•	KVM Networking <u>Documentation</u>					

Default r	network (NA <sup>-</sup>	Γ)		
Private (	named)			
Isolated				

## Bridge

#### Funcionament d'un bridge:

- Crear una interfície bridge
- Afegir una (o més) interfície física al bridge
- Configurar el bridge, en especial perquè NetworkManager no fastiguegi!

#### Ordres relacionades:

```
# Debian
apt-get install bridge-utils
brctl show
ip link add
```

#### Documentació:

- How to use bridged networking with libvirt and KVM <a href="https://linuxconfig.org/how-to-use-bridged-networking-with-libvirt-and-kvm">https://linuxconfig.org/how-to-use-bridged-networking-with-libvirt-and-kvm</a>
- Create and Configure Bridge Networking For KVM in Linux (computingforgeeks)
- KVM Networking

## Crear / Configurar bridge en Debian

#### Procediment:

- Crear la interfície bridge br0
- Afegir la interfície eth0 (eno1) al bridge. En aquest punt pot perdre la ip i perdre la condifuració.
- Editar /etc/network/interfaces
  - Modificar l'entrada de etho (eno1) per que sigui configurada manualment i no a través de network manager (iface eno1 inet manual).
  - Afegir l'entrada del bridge, que s'activi automàticament en iniciar el sistema (auto bro).
  - També que rebi la configuració via dhcp (iface br0 inet dhcp)
  - I finalment indicar que el bridge està format per la interfíicie eno1 (bridge ports eno1). Reiniciar el servei de xarxa
- Verificar l'estat del bridge
- Reiniciar el host per verificar que en successives arrancades el sistema utilitza el bridge. Atenció que això generarà que a l'escriptori a la zona de notificacions (dalt a la dreta) mostri que la xarxa està unmanaged, perquè el networkManager no controla la eno1.

```
apt-get install bridge-utils

ip link add br0 type bridge
ip lnk set enol master br0

cp /etc/network/interfaces /etc/network/myinterfaces.bk

cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface enol inet manual

auto br0
iface br0 inet dhcp
bridge_ports enol
bridge_stp off

systemctl restart networking
systemctl status networking
brctl show
```

Instal·lacions		
☐ Fedora-32		
☐ Debian-11		
☐ Ubuntu-20		

## Fedora-32


## Layout per fer particions:

- Tot en una sola, sense swap
- Partició arrel (/) i partició swap.
- Recomanat: /boot, / (arrel), swap
- Amb homes: /boot, / (arrel), /home, swap
- Altres punts de muntatge: /boot, /home, /var, /run, etc

## Instal·lació Fedora-32

- Components generals: installation-language, keyboard, language, source (closest mirror), software (minimal)
- Particionat: automàtic
- Característiques: 325 paquets, 5-10 min, 300MiB
- reboot, atenció a eliminar ara el device de CD, ja no cal, però no eliminar el fitxer .iso associat.
- Ordres a verificar: loadkeys es, df -h, lsbl, mount






Opcions de particionat de Fedora-32: automàtic

- automàtic
  - o genera una partició /dev/vda1 de /boot
  - o una partició /dev/vda de la que en fa un LVM un anomenat
    - fedora-root que és la / (arrel)
    - fedora-swap que és la partició swap


```
[root@localhost ~]# lsblk
                 MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
sr0
                          1 1024M 0 rom
                  11:0
                 252:0
                          0
                                6G Ø disk
лla
⊸vda1
                 252:1
                          0
                                16 0 part /boot
 -vda2
                 252:2
                          0
                                5G
                                    0 part
   -fedora-root 253:0
                          0
                             4.4G
                                    0 lvm
Lfedora-swap 253:1
[root@localhost ~]# _
                                            [SWAP]
                          0 616M
                                    0 lvm
```




## Opcions de particionat de Fedora-32: Custom

#### Custom


- Permet generar-les automàticament (clicar per observar què passa i estudiar quina és la configuració que genera)
- Partition schema:
  - LVM Utilitza volums lògics
  - LVM Thin provisioning
  - Btrfs Sustema de fitxers Btrf
  - Standard Partition (opció a usar per fer-les nosaltres manualment)





## Exemple amb LVM + Create them automatically

- /boot (standard partition)
- / (arrel) un LVM anomenat fedora-root
- swap un LVM anomenat fedora-swap



## Observar les opcions de configuració manual

#### Globals:

- Available espace
- o Total Space
- + (per crear noves particions)
- (per eliminar una partició existent)
- o @ reload storage (per recarregar la configuració de disc)
- Reset all (elimina tot el que s'ha configurat i comença de nou)
- Storage device selected (mostra quins dispositius hi ha)

#### vda1


- Mount Point
- Desired Capacity
- Device Type ( + Encrypt)
- File system
- o Label
- Update settings (desar els canvis)


#### • Tricks:

- o Observeu que cal modificar alguna cosa per poder fer el update settings.
- o En tot moment podeu fer el rescan i tornar a començar o el reset all.
- Practiqueu diferents tipus de particionat sense fer la instal3lació realment.
   Fins i tot podeu desar-los formatant el disc (si és virtual, amb els reals de l'aula no!).
   Podem fer els accept changes i després NO fer la instal·lació.
   El disc dur no es formata realment fins al procés d'instal·lació.
- Observar des de la consola (F2 de Send key) les particions amb les ordres fdisk -l, Isblk, blkid (F6 per tornar a la consola gràfica amb Send key).

Exemple amb Standard Partition + Create them automatically

- /boot (/dev/vda1)
- / (arrel) (/dev/vda3)
- swap (/dev/vda2)






Exemple de creació de particions manualment (gràfic)

- Si es selecciona que es vol fer una configuració Custom i les particions de tipus Standard Partition es poden usar els botons + i per crear particions.
- Observar que per crear una nova partició cal indicar:
  - Mount point
  - Capacity
- El Mount Point es pot indicar manualment però n'hi ha uns quants de ja predefinits:


0 /

- o /boot
- o /home
- o /var
- swap
- o Biosboot
- També es pot anar a la consola (F2 amb Send key) i crear allà manualment les particions. Un cop fetes en tornar a la sessió gràfica (F6) cal fer el Rescan del disc.




## Exemple de creació de particions Btrfs

- /home de tipus Brtfs
- / (arrel) de tipus Brtfs
- /boot (standard partition)
- swap (standard partition)



## Exemple d'espai insuficient per a la instal·lació

• En aquest exemple podem veure que en intentar fer una instal·lació Workstation en lloc de minimal es queixa de que li falten 6 GiB més (en total en requereix +12 GiB).



# Debian-11 <pendent>

## Debian-11 Bullseye

- Practicar el procediment d'instal·lació de Debian-11
  Observar les opcions de particionat automatiques i manuals.

# Ubuntu 20 <pendent>