HowTo ASIX Virtualization and installations

Curs 2021-2022

Virtualization	1
Conceptes clau	
Instal·lació de les eines de virtualització Kvm/Qemu/Libvirt	
Requeriments	F
Instal·lació del software	F
Configurar libvirtd per ser executat com un usuari no privilegiat	F
	_
Laboratori de pràctiques	8
Per instal·lar via HTTP	8
Per instal·lar usant netinst	3
Per instal·lar usant un DVD complert	8
Imatges Cloud	S
Altres imatges	9
Live Imatges	10
Tricks: users & passwords	10
Eines virt (1)	12
Virt-manager	12
Crear una nova màquina virtual:	13
Opcions de creació d'una nova VM	13
Passos de creació de la VM:	13
Eliminar una màquina virtual	16
Configuració hardware d'una VM	17
Pràctica-1 Virt-manager	17
Virt-install	19
Descripció	19
Opcions de configuració	19
Exemples del man	21
Exemples d'exercicis antics	22
Exemples de funcionament	23
Pràctica-2 Virt-install	27
Virt-shell	28
Quadre d'ordres principals	28
Descripció general	29
Funcionalitat general bàsica:	29

Obtenir informació general del domini	31
Attach: afegir elements a una VM	33
Snapshots d'una VM	35
Pràctica-3 Virsh	36
Taua d'ordres de virsh (crazy)	36
qemu	40
qemu / qemu-system-x86_64	40
qemu-img	40
Pràctica-4 qemu / qemu-img	41
Configuracions de xarxa	42
Default network (NAT)	43
Private (named)	43
Isolated	43
Bridge	44
Crear / Configurar bridge en Debian	44
Crear / Configurar bridge en Fedora	45
Eines virt (2)	47
Virt-clone	48
Virt-image	48
Virt-convert	48
Virt-top	48
Virt-viewer	48
Virt-xml-validate	48
Instal·lacions	49
Fedora-32	50
Layout per fer particions:	50
Instal·lació Fedora-32	50
Opcions de particionat de Fedora-32: automàtic	51
Opcions de particionat de Fedora-32: Custom	52
Exemple amb LVM + Create them automatically	53
Observar les opcions de configuració manual	54
Exemple amb Standard Partition + Create them automatically	54
Exemple de creació de particions manualment (gràfic)	55
Exemple de creació de particions Btrfs	56
Exemple d'espai insuficient per a la instal·lació	57
Debian-11	58
Ubuntu 20 <pendent></pendent>	97

Virt-Manager	kvm / qemu / libvirt
Vagrant	
Packer	
Ansible	
Cloud-init	
Docker	
Kubernetes	
Cloud Providers: AWS / Google	
https://wiki.debian.org/QEMU https://wiki.debian.org/QEMU https://www.linux-kvm.org/page/HOWT http://wiki.virtualsquare.org/#!tutorials/vhttps://wiki.debian.org/libvirt https://libvirt.org/manpages/virsh.html https://cloud-init.io/? ga=2.115595270.0142	
https://cloudinit.readthedocs.io/en/lates	<u>st/</u>
Ansible: https://elpuig.xeill.net/Member	s/vcarceler/asix-m06/a7

Virtualization			

Conceptes clau

- Para-virtualization.
- Full virtualization.
- Hipervisor
- Host / Guest
- Kvm
- Qemu
- Xen
- libvirtd

Podeu consultar entre altres les següents fonts d'informació per conèixer el significat d'aquests conceptes clau:

_	advisors consolitor com.
	☐ Wiki <u>Virtualization</u> , <u>Hypervisor</u> , <u>Kvm</u> , <u>Qemu</u> , <u>libvirt</u> ans <u>Xen</u> .
	☐ Publicació: Teoria_Virtualizacion_Contenedores.pdf, José Antonio Carrasco Díaz,
	I.E.S. Foco, Romero Vargas.

Conceptes clau:

- host: l'equip on està treballant l'usuari (si hi ha usuari), és a dir,el de l'alumne. En el host és on executem les ordres de virtualització i dins d'ell engeguem una a més màquines virtuals.
- guest: és la màquina virtual. El guest és la finestreta (si es visualitza gràficament) on simulem tenir un ordinador executant un sistema operatiu.
- Tecla-sortida: usualment cal prèmer ctr+alt per sortir de la finestra del guest i poder tornar a la del host. Una altra combinació usual és el control de la dreta.

Tipus d'imatges:

- Imatges iso.
- Imatges en pens USB.
- Imatges en particions físíques.
- Imatges .img fetes amb dd d'un device. De fet es poden muntar al loop i es tractaria del mateix que el cas anterior.
- Imatges residents en fitxers de imatges de disc tipus qcow2, ova, etc

Instal·lació de les eines de virtualització Kvm/Qemu/Libvirt

Requeriments

Verificar que la CPU té les extensions necessàries per fer la virtualització:

- Intel processor with the Intel VT and the Intel 64 extensions.
- AMD processor with the AMD-V and the AMD64 extensions.
- svm / vmx

```
$ grep -E "svm|vmx" /proc/cpuinfo
$ lscpu | grep -E "svm|vmx"
```

Instal·lació del software

- 1) Instal·lar el software de:
 - @Virtualization
 - libvirtd
 - qemu

Verificar que es disposa de virt-manager, qemu, libvirtd

```
[fedora]$ rpm -qa | grep -E "qemu|libvirt|virt"

[debian]$ $ dpkg -l | grep -E "qemu|virt"
```

```
$ sudo apt install qemu-system libvirt-daemon-system libvirt-clients
```

2) Activar el servei libvirtd permanentment

```
$ sudo systemctl enable libvirtd
$ sudo systemctl start libvirtd
$ sudo systemctl is-enabled libvirtd
$ sudo is-active libvirtd
$ sudo status libvirtd
```

Configurar libvirtd per ser executat com un usuari no privilegiat

Per tal de poder executar les eines de virtualització amb un usuari no privilegiat es configura libvirtd fent:

• Cal assignar l'usuari al grub libvirtd (creat en instal·lar el paquet)

- Modificar la configuració de libvirtd per permetre l'accés a través dels permisos de grup (/etc/libvirt/libvirtd.conf).
 - Cal descomentar la línia de la directiva: unix sock group = "libvirt"
 - Verificar la directiva: unix_sock_rw_perms = "0770"

Verificar l'existència del grup:

```
$ grep "libvirt" /etc/group
libvirt:x:984:
$ getent group libvirt
```

Assignar l'usuari al grup

```
$ sudo systemctl stop libvirtd
$ usermod -a -G libvirt $(whoami)
```

Modificar el fitxer de configuració /etc/libvirt/libvirtd.conf

```
unix_sock_group = "libvirt"
unix_sock_rw_perms = "0770"
```

Reiniciar el servei, pot ser que faci falta tancar la sessió gràfica i iniciar-la de nou per tal de que la pertinença al grup per part de l'usuari sigui efectiva:

```
$ systemctl start libvirtd
$ systemctl status libvirtd
```

Ara ja es pot iniciar virt-manager com un usuari no privilegiat:

```
$ virt-manager
```

Repàs de la configuració:

```
$ uname -a
Linux d02 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64 GNU/Linux

$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION_"11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
```

```
$ dokg -1 virt*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
||/ Name
                                      Version
                                                                     Architecture
Description
______
                                                      desktop application for managing virtual machines
Displaying the graphical console of a virtual machine
utilities to create and edit virtual machines
ii virt-manager
                      1:3.2.0-3
                                              amd64
                       7.0-2
1:3.2.0-3
ii virtinst
                                              all
```

المسمدة المسمدة	~ ±		
dpkg -l grep vi			
gir1.2=libvirt=glib=1.0:amd64	3.0.0-1 1.46.2-1	amd64	GObject introspection files for the libvirt-glib library
gvfs:amd64		amd64	userspace virtual filesystem - GIO module
i gvfs-backends	1.46.2-1		userspace virtual filesystem - backends
i gvfs-common	1.46.2-1	all	userspace virtual filesystem - common data files
gvfs-daemons	1.46.2-1	amd64	userspace virtual filesystem - servers
gvfs-fuse	1.46.2-1	amd64	userspace virtual filesystem - fuse server
gvfs=libs:amd64	1.46.2-1	amd64	userspace virtual filesystem - private libraries
i libgovirt-common	0.3.7-2	all	GObject-based library to access oVirt REST API (common files)
i libgovirt2:amd64	0.3.7-2	amd64	GObject-based library to access oVirt REST API
l libvirglrenderer1:amd64	0.8.2-5	amd64	virtual GPU for KVM virtualization
l libvirt-clients	7.0.0-3	amd64	Programs for the libvirt library
l libvirt-daemon	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon
i libvirt-daemon-config-network	7.0.0-3	all	Libvirt daemon configuration files (default network)
i libvirt-daemon-config-nwfilter	7.0.0-3	all	Libvirt daemon configuration files (default network filters)
l libvirt-daemon-driver-lxc	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon LXC connection driver
i libvirt-daemon-driver-qemu	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon QEMU connection driver
i libvirt-daemon-driver-vbox	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon VirtualBox connection driver
libvirt-daemon-driver-xen	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon Xen connection driver
i libvirt-daemon-system	7.0.0-3	amd64	Libvirt daemon configuration files
i libvirt-daemon-system-systemd	7.0.0-3	all	Libvirt daemon configuration files (systemd)
i libvirt-glib-1.0-0:amd64	3.0.0-1	amd64	libvirt GLib and GObject mapping library
i libvirt0:amd64	7.0.0-3	amd64	library for interfacing with different virtualization systems
Lovmf	2020.11-2	all	UEFI firmware for 64-bit x86 virtual machines
i python3-libvirt	7.0.0-2	amd64	libvirt Python 3 bindings
. virt-manager	1:3.2.0-3	all	desktop application for managing virtual machines
virt-viewer	7.0-2	amd64	Displaying the graphical console of a virtual machine
i virtinst	1:3.2.0-3	all	utilities to create and edit virtual machines

dpkg -1 grep qemu	1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1	a11	PXE boot firmware - ROM images for gemu
i libvirt-daemon-driver-gemu	7.0.0-3	amd64	Virtualization daemon QEMU connection driver
i qemu	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	fast processor emulator, dummy package
i qemu-system-common	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	QEMU full system emulation binaries (common
iles)			
i qemu-system-data	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	all	QEMU full system emulation (data files)
. qemu-system-gui:amd64	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	QEMU full system emulation binaries (user
nterface and audio support)			
i gemu-system-x86	1:5.2+dfsg-11+deb11u1	amd64	QEMU full system emulation binaries (x86)
i gemu-utils	1:5.2+dfsq-11+deb11u1	amd64	OEMU utilities

Laboratori de pràctiques
Per poder realitzar les pràctiques i exemples convé disposar localment i a través de xarxa d'imatges d'instal·lació, màquines virtuals del Clous i altres màquines.
Per instal·lar via HTTP
☐ Fedora32 https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Everything/x86_64/os/
☐ Debian11 http://ftp.us.debian.org/debian/dists/Debian11.2/main/installer-amd64/
☐ Ubuntu 18 Bionic http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/installer-amd64/
Per instal·lar usant netinst
Es tracta d'imatges ISO d'instal·lació dels sistemes operatius que no contenen tot el software d'instal·lació i per tant caben en un CD ocupant al voltant de 500MB. El procediment d'instal·lació va a buscar el software als repositoris d'internet.
☐ Fedora 32 netinst 579M https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/30/Workstation/x86_64/iso/Fedora-Workstation-netinst-x86_64-30-1.2.iso
☐ Debian 11 Bullseye netinst amd64 396M https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.1.0-amd64-netinst.iso
☐ Centos 8.4 boot 723M http://mirror.airenetworks.es/CentOS/8.4.2105/isos/x86_64/CentOS-8.4.2105-x86_64-boot.iso

Per instal·lar usant un DVD complert

Algunes versions de les distribucions encara es lliuren en format DVD complert que conté tot el software a instal·lar. Es tracta, però, del software en el moment de generar el DVD i

per tant queda desfasat respecte les actualitzacions. Un cop instal·lat el sistema és recomanable fer l'actualització (per això és més pràctic usar les instal·lacions netinst).
☐ Ubuntu 20 https://ubuntu.com/download/desktop/thank-you?version=20.04.3&architecture=amd64
Imatges Cloud
Màquines virtuals fetes per les pròpies distribucions, són petites i lleugeres per poder-les posar en funcionament directament. Poden proporcionar-s een varis formats com per exemple: qcow2 (qemu), raw (en cru), vagrant, per a vmware, per a virtualbox, etc.
☐ Fedora Cloud 32 Repo: /pub/fedora/linux/releases/32/Cloud/x86_64/images https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Cloud/x86_64/images/Fedora-Cloud-Base-32-1.6.x86_64.qcow2
Fedora images have no root/user access. Image should be modified by virt-sysprep to set the root password: virt-sysprep belongs to the libguestfs-tools package:
\$ sudo virt-sysprep -a Fedora-name-image.qcow2root-password password:newpasswd
☐ Debian 11 Bullseye nocloud 297M https://cloud.debian.org/images/cloud/bullseye/latest/debian-11-nocloud-amd64.qcow2
☐ Ubuntu Cloud Images 20.10 (usb image .IMG 549M) https://cloud-images.ubuntu.com/releases/groovy/release/ubuntu-20.10-server-cloudimg-amd 64.img
Altres imatges
☐ Alpine https://alpinelinux.org/downloads/
DSL Damn Small Linux Wiki en https://en.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux https://distro.ibiblio.org/damnsmall/release_candidate/dsl-4.11.rc1.iso
☐ Gparted https://downloads.sourceforge.net/gparted/gparted-live-1.3.1-1-amd64.iso
☐ Super Grub Disk

https://sourceforge.net/projects/supergrub2/files/2.04s1/super_grub2_disk_2.04

Live Imatges
Fedora 30 Libe Workstation https://archives.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/releases/30/Workstation/x86_64/iso/Fedora-Workstation-Live-x86_64-30-1.2.iso
□ Debian Live Images https://www.debian.org/CD/live/ https://cdimage.debian.org/debian-cd/current-live/amd64/iso-hybrid/debian-live-11.2. 0-amd64-standard.iso
Tricks: users & passwords
Debian:
 □ Debian nocloud image qcow2: User root, no password. □ Debian Live: user / live □ Debian AWS EC2:
Fedora:
☐ Fedora Cloud images: usar virt-sysprep per assignar password.☐ Fedora Live:☐ Fedora AWS EC2
Ubuntu:
☐ Ubuntu Cloud images:☐ Ubuntu Live:☐ Ubuntu AWS EC2
AWS EC2 images
 □ Debian: □ Fedora: □ Centos: □ AWS AMI2: ec2-user □ Windows:

Centos

Windows	

	virt-index-validate	virt-make-fs
	virt-inspector	virt-manager
	virt-install	virtnetworkd
ms	virtinterfaced	virtnodedevd
	virtlockd	virtnwfiltero
elper	virt-log	
	virt-xml	virtproxyd
ate		
date	virt-Is	virtqemud
qemu-ga	qemu-io	
	elper l ate date qemu-keyn qemu-ga	virt-inspector virt-install ms virtinterfaced virtlockd elper virt-log virt-xml l virtlogd ate date virt-ls qemu-keymap qemu-nbd

☐ Configuració hardware

Crear una nova màquina virtual:


Opcions de creació d'una nova VM

Opcions (1)

- Instal·lanr d'un CDROM
- Instal·lanr de xarxa via HTTP/HTTPS/FTP
- Per xarxa via PXE
- Important una imatge de disk existent

Opcions(2)

- Instal·lanr d'un CDROM
- Instal·lant de xarxa via HTTP/HTTPS/FTP
- Important una imatge de disk existent
- Manual Install




Passos de creació de la VM:

1. New VM


Segons el mètode d'instal·lació seleccionat cal indicar la iso a utilitzar o la URL, etc. Si no es detecta automàticament el tipus de sistema operatiu es pot indicar manualment seleccionant-ne un del desplegable.

- Si s'ha escollit instal·lar via ISO virt-manager lliga automàticament la ISO com a dispositiu CD/DVD únicament per a la primera arracada.
- <pendent> Network boot
- Si s'utilitza local install caldrà que sigui l'usuari qui configuri el macanisme d'instal·lació, si és usant un CD/DVD caldrà que en fer el reboot pensi a modificar el Boot Order, també si ha triat instal·lar via PXE.




2. Memory and CPU settings

 Determinar la quantitat de memporia que tindrà la VM i quantes CPUS. No usar totes les disponibles o la màquina host es quedarà sense recursos.



3. Storage

- Determinar si cal o no emmagatzemament per a la VM. Per exemple si es tracta d'una màquina que executa un sistema Live no requereix de HD.
- Si cal crear un (o més) HD d'emmagatzemament es pot:
 - Crear-ne un de nou indicant la mida en GiB.
 - Seleccionar una imatge o partició d'emmagatzemament ja existent.
- qcow2: aquest és el format per defecte que s'utilitza, un format Copy On Write (per capes) dinàmic (creix a mida que es necessita).
- Atenció: observar clarament on es genera el fitxer de la imatge (qcow2) per eliminar-lo quan s'elimini la VM, és important fer neteja o ràpidament el disc queda ple!. Usualment: /var/lib/libvirt/images/nom.qcow2.



4. Ready to begin

- Un cop seleccionades totes les opcions clicant a Finish es genera la VM.
- Observar la ruta on es genera el disc de emmagatzemament: /var/lib/libvirt/images/nom.gcow2.
- Observar l'opció de "Custom configuration before install" que permet configurar el hardware de la VM abans de crear-la / engegar-la.




5. Executar la màquina virtual, engegar-la

- Un cop feta la creació s'engega automàticament.
- A vegades pot sol·licitar si es vol activar la xarxa virtual indicant que actualment està desactivada (yes).
- Si la màquina està parada es pot engegar amb el botó de play.
- Es pot configurar el hardware de la màquina amb la màquina parada prement el botó de configuració.


Eliminar una màquina virtual

- Per eliminar una màquina virtual simplement seleccionar-la del llistat de màquines i escollir Delete.
- Atenció: decidir si es vol eliminar el storage o no. Per defecte a l'aula es recomana que si sinó es van deixant discs virtuals que omplen el disc dir i impedeixen de funcionar correctament el sistema operatiu.



Configuració hardware d'una VM

Es pot modificar la configuració hardware d'una VM simulant la modificació que es faria en un ordinador si se li treuen, afageixen o modifiquen components, com per exemple targetes de xarxa, unitats de disc, de CD/DVD, etc.



Pràctica-1 Virt-manager

 01 Crear una VM amb un disc en blanc i una iso netinst de Debian i realitzar una instal·lació minimal.

- 02 Crear una VM amb un disc en blanc i instal·lar Fedora32 usant una url de HTTP com a mecanisme d'instal·lació.
- 03 Crear una VM amb un disc en blanc i instal·lar un Ubuntu complert partint de la url HTTP.
- 04 Crear una VM partint d'una imatge ja existent: debian qcow2. Assignar-li memòria, cpu, nom, decsripció.
- 05 Crear una VM partint d'una imatge ja existent tipus DSL com per exemple un alpine. Assignar-li una unitat de disc extra.
- 06 Crear una VM que engega una Live i té assignat espai d'emmagatzemament amb un disc extra.
- 07 Crear una VM basada en la imatge Cloud de Fedora32. Modificar-la amb virt-sysprep per assignar-li a root el password habitual.
- 08 Generar amb dd uma imatge raw de la partició 'minilinux' de l'aula. Generar una VM que utilitzi aquesta imatge raw.

Virt-install

Descripció

Amb l'eina virt-install es poden **crear màquines virtuals** des de l'entorn de comandes, sense usar l'eina gràfica virt-manager o usant-la. Crear la màquina tant pot voler dir crear una màquina partint d'una imatge ja existent com crear una màquina fent tot el procés d'instal·lació (interactivament o d manera desatesa).

Característiques:

- Permet crear màquines virtuals de manera desatesa, sense menús, des d'una sola comanda de text.
- La màquina virtual pot disposar d'un o més discs virtuals, devices usb i pci del host amfitrió, audio i interfícies de xarxa.
- La instal·lació del sistema operatiu en el guest es pot fer localment via cd, dvd, imatges iso o bé per xarxa via http, ftp, nfs, PXE, etc.
- Si el guest és una instal·lació desatesa (kickstart) permet crear el guest tot de manera desatesa.
- El guest s'executa com un procés en el host. No cal visualitzar-lo
- gràficament per tenir-lo engegat. Existeixen diversos mecanismes per 'visualitzar' una màquina virtual. Es pot fer via:
 - o Hipervisors: com gemu i xen.
 - VNC (Vitual Network Computing), un visualitzador d'escriptoris remots.

Opcions de configuració

Virt-install té multitud d'opcions de configuració que permeten configurar fins al mínim detall. Es recomana consultar la seva ajuda i els exemples de la pàgina man.

\$ virt-install -help

Exemple d'opcions de configuració:

Opcions generals:

- --name=NAME permet posar un nom identificador que ha de ser únic al guest.
- --ram=MEM permet indicar la quantitat de memòria en Mbytes del guest.
- --vcpus=CPUS permet indicar la quantitat de cpus del guest.
- --os-type=OS-TYPE permet indicar el tipus de sistema operatiu del guest.
- --os-variant=OS-VARIANT permet indicar el tipus concret de sistema operatiu.
- --host-device=HOST_DEV permet adjuntar un device f\u00edsic del host en el guest.

Opcions referents al mètode d'instal·lació del sistema operatiu en el guest:

- --cdrom=CDROM indica que cal usar el device indicat (ex: /dev/sr0) o el fitxer indicat com a font de la instal·lació del sistema operatiu en el guest.
- --location permet indicar una URL d'on obtenir la font de la instal·lació.
- --pxe permet fer la instal·lació via PXE (requereix bridge de xarxa).
- --import obliga a saltar-se el pas de la instal·lació i utilitza directament el device o fitxer indicat com a virtual-disk (opcions –disk o –file) com a sistema operatiu fet.
- --livecd indica que el dispositiu d'instal·lació és un livecd.

• Opcions d'emmagatzemament:

- --disk=DISKOPTIONS permet descriure tot allò referent a un device de disc virtual que el guest ha de tenir.
 - o El virtual-disk pot ser un fitxer o un dispositiu real. També pot ser local o compartit per xarxa.
 - Si el disc ja existeix s'utilitza. Si no existeix es crea de nou. En aquest cas és obligatori indicar la mida.
 - Els fitxers d'imatges virtuals de disc (virtual-disk) poden ser de diferents formats. Els identificats actualment són: raw, qcow2, qcow, vdi, vmsdk, etc.

Opcions de configuració de xarxa:

- --network=NETWORK,opcions permet descriure el o els dispositius de xarxa a usar per el guest. És a dir, descriu com serà la xarxa que lliga el guest amb el host i descriu el tipus d'interfície de xarxa virtual del guest.
- NETWORK pot prendre un dels tres valors següents que descriuen el 'tipus de xarxa' que s'estableix:
 - o bridge=BRIDGE indica que el guest usarà un brige conjuntament amb el host. Això significa que el guest té visibilitat a la xarxa externa del host, té una cara a la interfície de xarxa externa. Només es pot usar aquesta opció si el host té connexió de xarxa amb cable. Aquesta opció permet que els guest siguin servidors de xarxa i que s'hi accedeixi des de l'exterior. Per usar un bridge cal configurar-lo anteriorment en el host.
 - network=NAME crea una xarxa virtual de nom NAME. Les xarxes virtuals són xarxes internes entre el host i les màquines virtuals. Vàries màquines virtuals poden pertànyer a la mateixa xarxa interna (usar el mateix NAME).
 - Si no s'inica un nom de xarxa la xarxa usada s'anomena 'default'. El host pot fer NAT per proporcionar sortida a l'exterior dels guest de la xarxa interna. Els guest no són accessibles des de l'exterior. No poden fer de servidors. Cal usar aquesta opció si el host usa NetworkManager o usa wireless.
 - user permet usar opcions de xarxa molt limitades, s'utilitza amb quemu quan l'executa un usuari no privilegiat.
- Es poden indicar opcions que permetin descriure el tipus d'interficie de xarxa virtual a usar. Si el host té un bridge amb alguna interfície física adjunta s'utilitza el bridge. Si no s'utilitza la xarxa virtual 'default'.

Opcions de configuració gràfiques:

- --vnc activa en el guest un servidor vnc de manera que es pot visualitzar el guest a traves d'una connexió vnc client des de qualsevol equip, sigui el host o un altre.
- --vnc-port=xx permet indicar el port per on escolta el servei vnc del guest.
- --sdl genera una consola virtual visible en el host. Si es tanca es tanca el guest.

Opcions específiques només per a Full-Virtualization:

• --sound permet disposar en el guest del device de so del host.

Tipus de virtualització:

- --hvm indica gue cal usar Full-Virtualization.
- --paravirt indica que cal usar paravirtualització en lloc de full-virtualization.

Indicar el hipervisor a usar: --connect=HIPERVISOR (només si volem usar un diferent del visor per defecte):

- xer
- qemu:///system
- qemu:///session

Exemples del man

Els següents exemples són extrets de la documentació de man virt-install.

```
#1
The simplest invocation to interactively install a Fedora 29 KVM VM with recommended defaults. virt-viewer(1) will be launched to graphically interact with the VM install # sudo virt-install --install fedora29
```

```
#2
Similar, but use libosinfo's unattended install support, which will perform the fedora29
install automatically without user intervention:
# sudo virt-install --install fedora29 --unattended
```

```
#6
Start serial QEMU ARM VM, which requires specifying a manual kernel.
```

```
Start an SEV launch security VM with 4GB RAM, 4GB+256MiB of hard_limit, with a couple of virtio devices:
Note: The IOMMU flag needs to be turned on with driver iommu for virtio devices. Usage of --memtune is currently required
because of SEV limitations, refer to libvirt docs for a detailed explanation.
# virt-install \
        --name foo \
        --memory 4096 \
        --boot uefi \
        --machine q35 \
        --memtune hard_limit=4563402 \
        --disk size=15,target.bus=scsi \
        --import \
        --controller type=scsi,model=virtio-scsi,driver.iommu=on \
         --controller type=virtio-serial,driver.iommu=on \
        --network network=default,model=virtio,driver.iommu=on \
        --rng driver,iommu=on \
        --memballoon driver.iommu=on \
        --launchSecurity sev
```

Exemples d'exercicis antics

```
#1
# Crear una màquina virtual d'un LiveCD de Fedora: imatge .iso
$ virt-install --name=LiveO1 --ram=512 --nodisks --livecd --cdrom
/fc9/vms/Fedora-14-i686-
Live-Desktop.iso

#2
# Crear una màquina virtual d'un LiveCD de Fedora: imatge d'un device USB
$ virt-install --name=LiveO3 --ram=512 --import --disk path=/dev/sdb1 &

#3
# Crear una màquina virtual partint d'un virtual-device ja existent
$ virt-install --name=winO1 --ram=512 --import --disk path=win2OO3s.img &
$ virt-install --name=linO1 --ram=512 --import --disk path=minif13-pxe-vi.img &

#4
# Crear una màquina virtual d'una imatge dd d'una partició
$ virt-install --name=linO2 --ram=512 --import --disk path=mini-linux.f13.img &

#5
# Crear una imatge virtual a partir d'un device
$ virt-install --name=devO1 --ram=512 --import --disk path=/dev/sda2 &
$ virt-install --name=devO2 --ram=512 --import --disk path=/dev/sda &
```

```
#6
# Crear un virtual-disk com a emmagatzemament per a un d'un Live CD
# virt-install --name=Live01 --ram=512 --livecd --cdrom Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
--disk path=free.img,size=1 &
#7
# Crear un virtual-disk nou on fer una instal·lació a partir d'una imatge Live
```

```
# virt-install --name=Live01 --ram=512 --livecd --cdrom Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
--disk path=fedora.img,size=2 &

#8
# Crear una màquina virtual amb un virtual-disk en blanc per instal·lar-hi un Fedora via
xarxa.
# virt-install --name Linux01 --ram 512 --disk path=fedora3g.img,size=3 --location
http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/14/Fedora/i386/os/ &

#9
# Crear una màquina virtual usant un virtual-disk ja existent
# virt-install --name Linux02 --ram 512 --disk path=fedora.img --import
```

Exemples de funcionament

```
$ virt-install --name=alpine --ram=2048 --nodisks --livecd
--cdrom=alpine-standard-3.15.0-x86_64.iso
$ virsh dominfo alpine
            1
Td:
Nombre:
             alpine
            04a655aa-31c0-4fbf-8243-75be095fce23
Tipo de sistema operatuvo: hvm
Estado: ejecutando CPU(s): 1
CPU(s):
Hora de la CPU: 5,3s
Memoria máxima: 2097152 KiB
Memoria utilizada: 2097152 KiB
Persistente: si
Autoinicio:
             desactivar
Guardar administrado: no
Modelo de seguridad: none
DOI de seguridad: 0
$ virsh list --all
Id Nombre Estado
______
1
     alpine ejecutando
```

```
$ virt-install -name debian11 --import --memory 2048 --vcpus 2 --os-variant debian10 --disk
debian-11-nocloud-amd64-20220121-894.qcow2 &
$ virsh list
Id Nombre Estado
______
1
      alpine ejecutando
      debian11 ejecutando
2
$ virsh dominfo debian10
Nombre:
             debian11
             fdc0562d-0ab1-493a-8a11-8ac5e2d4aaf7
UUITD:
Tipo de sistema operatuvo: hvm
Estado: ejecutando
CPU(s):
Hora de la CPU: 61,3s
Memoria máxima: 2097152 KiB
Memoria utilizada: 2097152 KiB
Persistente: si
Autoinicio:
             desactivar
Guardar administrado: no
Modelo de seguridad: none
DOI de seguridad: 0
```

```
$ virt-install --name debian-live --memory 2048 --disk size=4 --vcpus 2 --os-type GNU/Linux
--os-variant debian10 --livecd --cdrom debian-live-10.9.0-amd64-gnome.iso &
[3] 7746
Ś
Starting install...
Allocating 'debian-live.qcow2' 4.0 GB 00:00:00
$ virsh list
Td Name
                   State
_____
     alpine running debian10 running
    debian10
    debian-live running
$ virsh dominfo debian-live
              QeDian-live
dbf39a97-276f-438b-8504-881a12dc758a
hvm
running
Id:
Name:
UUID:
OS Type:
State:
               2
3.1s
CPU(s):
CPU time:
              2097152 KiB
Max memory:
Used memory:
               2097152 KiB
Persistent:
               yes
               disable
Autostart:
Managed save:
                no
Security model: selinux
Security DOI: 0
Security label: unconfined_u:unconfined_r:svirt_t:s0:c28,c640 (permissive)
# find / -name debian-live.qcow2 -ls 2> /dev/null
 6685027 840 -rw----- 1 ecanet ecanet
                                                 4295884800 Mar 2 17:50
/home/ecanet/.local/share/libvirt/images/debian-live.qcow2
$ ls -lh ~/.local/share/libvirt/images/debian-live.qcow2
-rw----. 1 ecanet ecanet 4.1G Mar 2 17:50
/home/ecanet/.local/share/libvirt/images/debian-live.gcow2
$ tree ~/.local/share/libvirt
/home/ecanet/.local/share/libvirt
L- images
     — debian-live.qcow2
```

```
$ virsh shutdown debian-live
Domain debian-live is being shutdown
$ virsh shutdown debian10
Domain debian10 is being shutdown
$ virsh shutdown alpine
Domain alpine is being shutdown
$ virsh list --all
Id Name
                   State
                _____
    a⊥pine
debian10
                   running
2
                   running
    debian-live shut off
$ virsh destroy alpine
Domain alpine destroyed
$ virsh destroy debian10
Domain debian10 destroyed
$ virsh list --all
                   State
Td Name
```

```
alpine
     alpine shut off
debian-live shut off
debian10 shut off
    debian10
$ virsh start alpine
Domain alpine started
$ virsh list
Id Name State
4 alpine running
$ virsh domdisplay alpine
spice://127.0.0.1:5900
$ virt-viewer alpine
$ virsh destroy alpine
Domain alpine destroyed
$ virsh undefine alpine
Domain alpine has been undefined
$ virsh undefine debian10
Domain debian10 has been undefined
$ virsh undefine debian-live
Domain debian-live has been undefined
$ virsh list --all
Id Name State
$ ls ~/.local/share/libvirt/images/debian-live.gcow2
/home/ecanet/.local/share/libvirt/images/debian-live.qcow2
$ rm ~/.local/share/libvirt/images/debian-live.qcow2
```

```
virt-install --name fedora-netinst --memory 2048 --vcpus 2 --os-type GNU/Linux --os-variant
fedora30 --disk size=4,path=/var/tmp/fedora.qcow2 --cdrom
Fedora-Workstation-netinst-x86_64-30-1.2.iso
Starting install...
Allocating 'fedora.qcow2' | 4.0 GB 00:00:00
# 1s -1h /var/tmp/fedora.qcow2
-rw----. 1 ecanet ecanet 4.1G Mar 2 18:20 /var/tmp/fedora.qcow2
$ virsh list --all
Id Name
    fedora-netinst running
$ virsh shutdown fedora-netinst
Domain fedora-netinst is being shutdown
$ virsh list --all
Id Name
                     State
- fedora-netinst shut off
$ virsh undefine fedora-netinst
Domain fedora-netinst has been undefined
```

```
#5
$ virt-install --name gparted --memory 2048 --disk /var/tmp/fedora.qcow2 --vcpus 2
--os-type GNU/Linux --os-variant debian10 --livecd --cdrom gparted-live-1.2.0-1-amd64.iso
--boot cdrom &
$ virsh destroy gparted
```

```
Domain gparted destroyed

$ virsh undefine gparted

Domain gparted has been undefined
```

```
#6
$ virt-install --name fedora-desatesa --memory 2048 --vcpus 2 --os-type GNU/Linux
--os-variant fedora32 --disk /var/tmp/fedora.qcow2 --install fedora32 --unattended &
[1] 11214
Using fedora32 --location
https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/32/Server/x86 64/os
Starting install...
WARNING Using unattended profile 'desktop'
                                                                        | 10 MB
Retrieving file vmlinuz...
00:00:01
Retrieving file initrd.img...
                                                                        I 74 MB
00:00:09
$ virsh list
Id Name
                      State
1 fedora-desatesa running
$ virsh destroy fedora-desatesa
Domain fedora-desatesa destroyed
$ virsh undefine fedora-desatesa
Domain fedora-desatesa has been undefined
```

```
$ osinfo-query os
$ osinfo-query os | grep ubuntu
$ virt-install --name ubuntu-http --memory 2048 --vcpus 2 --os-type GNU/Linux --os-variant
ubuntu20.04 --disk /var/tmp/fedora.gcow2 --location
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/installer-amd64/ &
[1] 12028
Starting install...
Retrieving file linux...
                                                                          | 7.9 MB
00:00:00
Retrieving file initrd.gz...
                                                                          | 45 MB
00:00:00
$ virsh list
Id Name
                  State
    ubuntu-http running
$ virsh destroy ubuntu-http
Domain ubuntu-http destroyed
$ virsh undefine ubuntu-http
Domain ubuntu-http has been undefined
```

```
#8
$ virt-install --name win10 --memory 2048 --vcpus 2 --os-type windows --os-variant win10
--disk /var/tmp/fedora.qcow2 --cdrom Win10_21H2_EnglishInternational_x64.iso

Starting install...
$ virsh destroy win10
Domain win10 destroyed

$ virsh undefine win10
Domain win10 has been undefined
```

Pràctica-2 Virt-install

- 01 Crear una VM partint d'una imatge ja existent: debian qcow2. Assignar-li memòria, cpu, nom, descripció.
- 02 Crear una VM partint d'una imatge ja existent: debian o DSL o Alpine. Assignar-li també una unitat de disc extra.
- 03 Crear una VM que engega una Live i té assignat espai d'emmagatzemament amb un disc extra.
- 04 Generar amb dd uma imatge raw de la partició 'minilinux' de l'aula. Generar una VM que utilitzi aquesta imatge raw.
- 05 Crear una VM amb un disc en blanc i una iso netinst de Debian i realitzar una instal·lació minimal.
- 06 Crear una VM amb un disc en blanc i realitzar una instal·lació desatesa de Fedora32.
- 07 Generar un USB d'instal·lació de Debian planxant la iso d'instal·lació al USB.
 Crear una VM amb un disc en blanc que utilitzi el USB real com a font de la instal·lació.
- 08 Crear una VM basada en la imatge Cloud de Fedora32. Modificar-la prèviament amb virt-sysprep per assignar-li a root el password habitual.
- 09 Crear una VM Windows partint de les màquines prefabricades de prova que proporciona el propi Windows.

Virt-shell

Quadre d'ordres principals

```
$ virsh list [--all]
$ virsh dominfo vm01
$ virsh domestate vm01
$ virsh start vm01
$ virsh reboot vm01
$ virsh shutdown vm01
$ virsh destroy vm01
$ virsh undefine vm01
$ virsh autostart
```

```
$ virsh suspend vm01
$ virsh resume vm01
$ virsh screenshot
$ virsh vcpuinfo
$ virsh vncdisplay
$ virsh domdisplay
```

```
$ virsh create xml.file
$ virsh define xml.file
$ virsh undefine vm01
$ virsh dumpxml xml.file
$ virsh save vm01
$ virsh restore vm01
```

```
$ virsh attach-device
$ virsh attach-disk
$ virsh attach-interface
$ virsh net-info
$ virsh net-list
$ virsh iface-list
$ virsh iface-bridge
```

```
$ virsh snapshot create
$ virsh snapshot list
$ virsh snapshot-revert
$ virsh snapshot-delete
```

Descripció general

Amb virsh es pot governar el funcionament de les VM, la seva configuració els snapshots i molts altres aspectes. En especial permet també editar fàcilment el XML de la definició de les VM.

Les VM no tenen perquè visualitzar-se, poden estar engegades per funcionar com a servidors 'headless'. Es pot accedir a la consola / escriptori amb eines d'accés remot com spice o vncviewer a través de les utilitats virt-viewer i la informació de virtsh domdisplay.

☐ 14. Managing guest virtual machines with virsh (Red Haat Documentation)
 ☐ Computing for geeks virsh sheet

Funcionalitat general bàsica:

list [--all]

llistar

start

engegar una VM que estava aturada.

reboot

Fer un reboot de la VM.

shutdown

aturar la VM (no sempre es deixa).

destroy

atrurar la VM obligatòriament. La VM però continua existint i no se'n pot crear una de nova amb el mateix nom. Amb start es pot tornar engegar. És equivalent a fer stop de la màquina.

undefine

eliminar definitivament la VM, eliminant la seva configuració (el XML). No s'eliminen els seus dispositius de disc.

autostart

engega la VM automàticament en iniciar-se el servei del libvirtd, en general en engegar el host amfitrió.

```
#1
$ virt-install --name=alpine --ram=2048 --nodisks --livecd
--cdrom=alpine-standard-3.15.0-x86_64.iso
$ virsh dominfo alpine
Id: 1
```

```
Nombre:
             alpine
              04a655aa-31c0-4fbf-8243-75be095fce23
UUID:
Tipo de sistema operatuvo: hvm
Estado: ejecutando
CPU(s):
Hora de la CPU: 5,3s
Memoria máxima: 2097152 KiB
Memoria utilizada: 2097152 KiB
Persistente: si
Autoinicio:
              desactivar
Guardar administrado: no
Modelo de seguridad: none
DOI de seguridad: 0
$ virsh list --all
Id Nombre Estado
     alpine ejecutando
$ virsh destroy alpine
Domain alpine destroyed
$ virsh list
 Id Name State
_____
$ virsh dominfo alpine
Td:
Name:
Name: alpi
UUID: 5e28
OS Type: hvm
State: shut
               5e2843f3-2a59-4c7b-a10e-cc07a25f869b
                shut off
CPU(s): 1
Max memory: 2097152 KiB
Used memory: 2097152 KiB
Persistent: yes
Autostart: disable
Autostart:
Managed save:
               no
Security model: selinux
Security DOI:
```

Per visualitzar VM que estan engegades s'utilutzen clients d'escriptori remot i ordres com:

virt-viewer

obre un client d'escriptori remot per accedir a la consola / escriptori de la VM. Tancar el virt-viewer no tanca la màquina, només el visar (quan tanques la tele no deixen de fer les notícies!).

virsh domdisplay

mostra la informació d'accés d'escriptori remot de la VM.

virsh dominfo

Mostra informació de la màquina virtual, una decsripció general del domini.

Obtenir informació general del domini

Les màquines virtuals que es creen s'anomene dominis i la seva indormació s'emmagatzema en format XML. Aquestes són algunes de les ordres per obtenir informació:

dominfo

Mostra informació general descriptiva del domini

domstat

Indica l'estat de la VM (running, paused, shut-down)

domstats

Mostra estadístiques del domini, de la VM.

domuuid

Mostra el UUID identificador úniq del domini (de la VM).

domdisplay

Mostra la informació necessària per accedir a la VM amb un client d'escriptori remot, la url i port.

vcpu

Mostra informació de les vcpu.

vcpuinfo

Mostra informació més detallada de les cpu.

vcpupin

Informació de les cpu.

dumpxml

Fa un volcat per stdout complert de la condifuració XML de la màquina virtual.

screenshot

Desa una imatge (una foto, un screnshot o captura de pantalla) del que mostra l'escriptori de la VM.

suspend

Posa la VM en pausa.

resume

Reanuda l'execució d'una VM que s'havia posat en pausa anteriorment.

```
#3
$ virt-install --name=alpine --ram=2048 --nodisks --livecd
--cdrom=alpine-standard-3.15.0-x86_64.iso
$ virsh dominfo alpine
           1
Id:
Nombre:
              alpine
UUID:
              04a655aa-31c0-4fbf-8243-75be095fce23
Tipo de sistema operatuvo: hvm
Estado: ejecutando
CPU(s):
              1
Hora de la CPU: 5,3s
Memoria máxima: 2097152 KiB
Memoria utilizada: 2097152 KiB
Persistente: si
Autoinicio:
              desactivar
Guardar administrado: no
Modelo de seguridad: none
DOI de seguridad: 0
$ virsh domstate alpine
running
$ virsh domuuid alpine
e3d35363-4bf6-46c1-bba5-24b250fd449d
$ virsh domstats alpine
Domain: 'alpine'
 state.state=1
 state.reason=1
 cpu.cache.monitor.count=0
 balloon.current=2097152
 balloon.maximum=2097152
 balloon.swap_in=0
 balloon.swap_out=0
 balloon.major_fault=0
 balloon.minor fault=4185
  balloon.unused=1946048
 balloon.available=2029900
 balloon.usable=1875112
 balloon.last-update=1646247217
  balloon.disk caches=20988
  balloon.hugetlb pgalloc=0
 balloon.hugetlb_pgfail=0
 balloon.rss=365192
  vcpu.current=1
  vcpu.maximum=1
  vcpu.0.state=1
  vcpu.0.time=4880000000
  vcpu.0.wait=0
  net.count=1
  block.count=1
 block.O.name=hda
 block.O.path=/home/images/alpine-extended-3.15.0-x86 64.iso
 block.0.backingIndex=1
  block.O.rd.reqs=14496
 block.0.rd.bytes=158083294
 block.0.rd.times=382876239
 block.0.wr.reqs=0
 block.0.wr.bytes=0
 block.0.wr.times=0
 block.0.fl.reqs=0
 block.0.fl.times=0
 block.0.allocation=0
 block.O.capacity=689963008
 block.0.physical=689967104
$ virsh domdisplay alpine
spice://127.0.0.1:5900
```

```
#4
$ virsh vcpu alpine
```

```
vcpucount vcpuinfo vcpupin
$ virsh vcpucount alpine
        config
live
maximum
maximum
         config
live
current
                          1
current
$ virsh vcpuinfo alpine
CPU:
State:
               running
CPU time:
              5.5s
CPU Affinity: yyyy
$ virsh vcpupin alpine
VCPU CPU Affinity
0
```

```
#5
$ virsh screenshot alpine
Screenshot saved to alpine-2022-03-02-20:00:25.ppm, with type of
image/x-portable-pixmap

$ virsh domstate alpine
running
$ virsh suspend alpine
Domain alpine suspended
$ virsh domstate alpine
paused

$ virsh resume alpine
Domain alpine resumed
$ virsh domstate alpine
running
```

Attach: afegir elements a una VM

- Devices
- Disk
- Interfaces

```
#6
$ virsh attach-device
$ virsh attach-disk
```

\$ virsh attach-interface

```
#8
# virsh attach-disk {vm-name} \
--source /var/lib/libvirt/images/{img-name-here} \
--target vdb \
--persistent
```

```
$ virsh attach-disk alpine --source /var/tmp/fedora.qcow2 --target vdb --persistent
Disk attached successfully
$ virsh domstats alpine
Domain: 'alpine'
 state.state=1
  state.reason=1
  cpu.cache.monitor.count=0
 balloon.current=2097152
 balloon.maximum=2097152
 balloon.swap_in=0
 balloon.swap_out=0
 balloon.major_fault=0
balloon.minor_fault=4708
 balloon.unused=1950364
 balloon.available=2029868
 balloon.usable=1879456
 balloon.last-update=1646249978
 balloon.disk caches=20988
 balloon.hugetlb_pgalloc=0
 balloon.hugetlb pgfail=0
 balloon.rss=356236
 vcpu.current=1
  vcpu.maximum=1
 vcpu.0.state=1
  vcpu.0.time=4520000000
  vcpu.0.wait=0
 net.count=1
 block.count=2
 block.0.name=hda
 block.O.path=/home/images/alpine-extended-3.15.0-x86 64.iso
 block.0.backingIndex=2
 block.O.rd.reqs=14496
 block.0.rd.bytes=158083294
  block.0.rd.times=245459947
```

```
block.0.wr.regs=0
 block.0.wr.bytes=0
 block.0.wr.times=0
 block.0.fl.reqs=0
 block.0.fl.times=0
 block.0.allocation=0
 block.O.capacity=689963008
 block.O.physical=689967104
 block.1.name=vdb
 block.1.path=/var/tmp/fedora.qcow2
 block.1.backingIndex=1
 block.1.rd.reqs=147
 block.1.rd.bytes=3772928
 block.1.rd.times=3135642
 block.1.wr.reqs=0
 block.1.wr.bytes=0
 block.1.wr.times=0
 block.1.fl.reqs=0
 block.1.fl.times=0
 block.1.allocation=0
 block.1.capacity=4295884800
 block.1.physical=864256
$ virsh detach-disk alpine --target vdb
Disk detached successfully
```

```
#10
$ cat disc.xml
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2' cache='none'/>
   <source file='/var/tmp/fedora.qcow2'/>
   <target dev='hdb'/>
</disk>
$ virsh destroy alpine
Domain alpine destroyed
$ virsh attach-device alpine --config disc.xml
Device attached successfully
$ virsh attach-device alpine --config disc.xml
Device attached successfully
$ virsh domstats alpine
Domain: 'alpine'
 state.state=5
  state.reason=2
 balloon.current=2097152
 balloon.maximum=2097152
 vcpu.current=1
 vcpu.maximum=1
 block.count=2
 block.O.name=hda
 block.O.path=/home/images/alpine-extended-3.15.0-x86 64.iso
 block.O.allocation=689967104
 block.0.capacity=689963008
block.0.physical=689963008
 block.1.name=hdb
 block.1.path=/var/tmp/fedora.qcow2
 block.1.allocation=864256
 block.1.capacity=4294967296
 block.1.physical=4295884800
$ virsh undefine alpine
Domain alpine has been undefined
```

Snapshots d'una VM

```
#11
$ virsh snapshot create
$ virsh snapshot list
$ virsh snapshot-revert
$ virsh snapshot-delete
```

```
#12
$ virsh list
 Id Name
               State
1 debian10 running
$ virsh snapshot-
snapshot-create snapshot-current snapshot-dumpxml snapshot-info snapshot-create-as snapshot-delete snapshot-edit snapshot-list
                                                              snapshot-parent
snapshot-revert
$ virsh snapshot-create-as --domain test --
               --disk-only
--atomic
                                  --halt
                                                    --memspec
--no-metadata
                 --quiesce
--description
                 --diskspec
                                 --live
                                                    --name
                --reuse-external
--print-xml
$ virsh snapshot-create-as --domain debian10 --name "debian10-snap01" --description
"my first snapshot"
Domain snapshot debian10-snap01 created
$ virsh snapshot-list debian10
Name
                 Creation Time
                                             State
_____
 debian10-snap01 2022-03-02 21:13:43 +0100 running
$ virsh snapshot-info --domain debian10 --snapshotname debian10-snap01
        debian10-snap01
Name:
Domain:
               debian10
Current:
               yes
State:
               running
Location:
               internal
Parent:
               0
Children:
Descendants:
               0
Metadata:
              yes
$ virsh snapshot-create-as --domain debian10 --name "debian10-snap02" --description
"my second snapshot"
Domain snapshot debian10-snap02 created
$ virsh snapshot-info --domain debian10 --snapshotname debian10-snap02
         debian10-snap02
Name:
Domain:
               debian10
              yes
running
Current:
State:
Location:
               internal
Parent:
               debian10-snap01
Children:
               0
Descendants:
              yes
Metadata:
$ virsh snapshot-list debian10
            Creation Time
debian10-snap01 2022-03-02 21:13:43 +0100 running
 debian10-snap02 2022-03-02 21:15:37 +0100 running
```

```
#13
$ virsh snapshot-info --domain debian10 --current

Name: debian10-snap02

Domain: debian10

Current: yes
```

```
State:
                running
Location: internal Parent: debian10-snap01 Children: 0
Descendants:
                0
Metadata:
                 yes
$ virsh snapshot-revert --domain debian10 --snapshotname debian10-snap01 --running
$ virsh snapshot-info --domain debian10 --current
                 debian10-snap01
Domain:
                debian10
Current:
               yes
running
internal
State:
Location:
Parent:
Children:
Descendants:
                 1
Metadata:
                 yes
```

```
#14
$ virsh snapshot-delete --domain debian10 --snapshotname debian10-snap02
Domain snapshot debian10-snap02 deleted
$ virsh snapshot-list debian10
      Creation Time State
debian10-snap01 2022-03-02 21:13:43 +0100 running
$ virsh snapshot-info --domain debian10 --current
         debian10-snap01
debian10
Name:
Domain:
Current:
             yes
             running
internal
State:
Location:
Parent:
Children:
              0
Descendants: 0
              yes
Metadata:
$ virsh snapshot-delete --domain debian10 --snapshotname debian10-snap01
Domain snapshot debian10-snap01 deleted
$ virsh snapshot-list debian10
Name Creation Time State
_____
$ virsh snapshot-info --domain debian10 --current
error: Domain snapshot not found: the domain does not have a current snapshot
```

Pràctica-3 Virsh

- 01 Proveu cada una de les ordres de les taules anteriors i anoteu quin és el seu significat.
- 02 Escriu el conjunct d'ordres necessaries per:
 - o Engegar una VM ja existent
 - o Llistar la informació de la màquina
 - Llistar la configuració XML de la màquina
 - Mostrar un screenshot de la seva pantalla
 - Accedir a la imatge usant un client d'escriptori remot
 - o Fer una pausa de l'execució de la màgina

- Reanudar la màquina i fer-ne un restart
- Llistar la informació de xarxa de la màquina.
- Aturar la màquina
- Destruir-la.
- 03 Engegar una VM i treballar amb snapshots:
 - Crear un snapshot
 - Fer modificacions a la màquina
 - o Crear un segon snapshoot.
 - Fer modificacions fatals a la màquina.
 - Revertir la màquina a l'estat corresponent al primer snapshot.

Taua d'ordres de virsh (crazy)

```
restore a domain from a saved state in a file
resume a domain
save a domain state to a file
redefine the YML for a domain's saved state file
saved state domain information in YML
edit YML for a domain's saved state file
show/set scheduler parameters
take a screenshot of a current domain console and store it into a file
show/set scheduler parameters
take a screenshot of a current domain console and store it into a file
smanipulate authorized SSR keys file for given user (via agent)
set the user password inside the domain
change maximum memory limit
change memory allocation
change number of virtual CPUs
gracefully shutdown a domain
start a (previously defined) inactive domain
suspend a domain
try console
undefine a domain
update device from an XML file
domain vego conveyu information
control or query domain vepu affinity
oncontrol or query domain mulator affinity
vnc display
query or modify state of vcpu in the quest (via agent)
                                                                                                                                                                                                      restore
resume
                                                                                                                                                                                              restore
resume
save
save
save
save
save
save
save-image-dumponl
save-image-dumponl
save-image-dumponl
save-image-dumponl
save-image-dumponl
save-image-dumponl
save-image-dumponl
ser-sakeys
set-lifecyle-action
set-user-sakeys
set-user-password
setnawmem
setvopus
shutdown
start
setrem
setvepus
shutdown
start
undefine
u
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       control or query comain emulator artinity vinc display 
query or modify state of vcpu in the guest (via agent) 
attach/detach vcpu or groups of threads 
set the threshold for block-threshold event for a given block device or it's backing chain element 
query informancion about the guest (via agent)
            Domain Monitoring (help keyword 'monitor')
domblkerror
domblkinfo
domblklist
domblkstat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Show errors on block devices domain block device gize information list all domain blocks get device block stats for a domain domain control interface state get link state of a virtual interface feet network interfaces addresses for a running domain list all domain virtual interfaces get network interfaces state for a domain domain information detailed interfaces attain formation detailed interfaces attained on the domain state of the domain s
                                                                                                                                                                                          domblkstat
domcontrol
domif-getlink
domifaddr
domiflist
domifstat
dominfo
dommemstat
domstate
domstate
domtime
list
Host and Hypervisor (help keyword 'host')
allocpages
capabilities
cpu-baseline
cpu-compare
cpu-models
domcapabilities
freecell
fr
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Manipulate pages pool size capabilities
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Manipulate pages pool size capabilities compute baseline CPU capabilities compute baseline CPU of CPU and CPU described by an XML file CPU models and compare host CPU with a CPU described by an XML file CPU models described by a CPU and compute the computer of the compu
    Checkpoint (help keyword 'checkpoint')
checkpoint-create
checkpoint-create-as
checkpoint-delete
checkpoint-delete
checkpoint-delete
checkpoint-delete
checkpoint-list
checkpoint-list
checkpoint-list
checkpoint-list
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Create a checkpoint from XML
Create a checkpoint from a set of args
Delete a domain checkpoint
Dump XML for a domain checkpoint
edit XML for a checkpoint
checkpoint information
List checkpoints for a domain
Get the name of the parent of a checkpoint
        Interface (help keyword 'interface')
iface-begin
iface-bridge
iface-commit
iface-destroy
iface-destroy
iface-destroy
iface-destroy
iface-destroy
iface-mac
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               create a snapshot of current interfaces settings, which can be later committed (iface-commit) or restored (iface-rollback) create a bridge device and attach an existing network device to it contains made shall be a start by the contained of the restore point of the contained of the restored point of the contained of the restored point of the contained of the co
                                                                                                                                                                                          iface-list
iface-mac
iface-name
iface-rollback
iface-start
iface-unbridge
iface-undefine
    Network Filter (help keyword 'filter')
mefilter-define
nefilter-define
nefilter-define
nefilter-list
nefilter-undefine
nefilter-inding-create
nefilter-binding-delete
nefilter-binding-delete
nefilter-binding-dumpanl
nwfilter-binding-list
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   define or update a network filter from an XML file network filter information in XML edit XML configuration for a network filter list network filters undefine a network filter create a network filter binding from an XML file delete a network filter binding modelete a network filter binding with the filter binding with the filter binding with the filter bindings and the filter bindings with the filter bindings with the filter bindings
    Networking (help keyword 'network')
net-autostart
net-cautostart
net-define
net-define
net-define
net-define
net-duppleases
net-duppml
net-edit
net-event
net-event
net-event
net-event
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               autostart a network

create a network from an XML file

define an inactive persistent virtual network or modify an existing persistent one from an XML file

print lease info for a given network

network information in XML

delt XML configuration for a network

Network Events

network information

list network

convert a network UUID to network name

convert a network uUID to network configuration

convert a network and network

undefine a persistent network

underfine a persistent network

underfine a persistent network

underfine a network name to network UUID

list network ports

create a network ports

create a network port from an XML file

network port information in XML

delete the specified network port
                                                                                                                                                                                                  net-ist
net-name
net-start
net-undefine
net-update
net-upidate
net-port-list
net-port-create
net-port-dumpxml
net-port-delete
            Node Device (help keyword 'nodedev')
nodedev-create
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   create a device defined by an XML file on the node destroy (stop) a device on the node detach node device from its device driver node device device from its device driver node device details in XML enumerate devices on this host reattach node device to its device driver reset node device.

Node Device Events
                                                                                                                                                                                              nodedev-create
nodedev-destroy
nodedev-detach
nodedev-dumpxml
                                                                                                                                                                                                  nodedev-dumpxmi
nodedev-list
nodedev-reattach
nodedev-reset
nodedev-event
    Secret (help keyword 'secret')
secret-define
secret-dumpunl
secret-event
secret-value
secret-list
secret-value
secret-value
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               define or modify a secret from an XML file
secret attributes in XML
Secret Events
Output a secret value
list secrets
set a secret value
undefine a secret
            Snapshot (help keyword 'snapshot')
snapshot-create
snapshot-create-as
snapshot-current
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Create a snapshot from XML
Create a snapshot from a set of args
Get or set the current snapshot
```

```
magnifich-dispend
magnifich-dispend
magnifich-dispend
magnifich-parent
magnifich-magnifich
m
```

qemu

Amb les eines de qemu es poden visualitzar les VM de manera ràpida sense engegar virt-manager.

```
    qemu-edid
    qemu-img
    qemu-keymap
    qemu-nbd

    qemu-system-i386
    qemu-trace-stap

    qemu-ga
    qemu-io
    qemu-kvm
    qemu-pr-helper

    qemu-system-x86_64
```

qemu / qemu-system-x86_64

Les options de configuració més usuals són:

- Memòria
- Numero de cpus
- Dispositius de disc i de cdrom
- Dispotitius de xarxa
- Ordre de precedència de l'arrancada.

Exemples antics:

```
#1
$ qemu -cdrom brutalix_3.0_Beta.iso -vga std -m 512 &

#2
$ qemu -hda /dev/sdb1 -vga std -m 512 &

#3
$ qemu -hda /dev/sda6 -vga std -m 512 &

#4
$ qemu -hda /dev/sda -vga std -m 512 &

#5
$ qemu -hda mini-linux.img -vga std -m 512 &

#6
$ qemu -cdrom winXP_desatesa.iso -hda zero.img -vga std -m 512 &

#7
$ qemu -cdrom brutalix_3.0_Beta.iso -hda zero.img -hdb /dev/sda6 -vga std -m 512 &

#8
$ qemu -cdrom brutalix_3.0_Beta.iso -hda rawDisc1.img -hdb qcow2Disc1.img -vga std -m
```

qemu-img

Eina per crear i gestionar imatges, permet entre altres:

- Crear imatges de disk.
- Modificar imatges.

- Convertir formats.
- Xequeig d'imatges.
- Mostrar informació de les imatges.
- Snapshots. Instantànies de les imatges.

Exemples antics:

```
#1
$ qemu-img create -f raw rawDisc1.img 500M

#2
$ qemu-img info rawDisc1.img

#3
$ qemu-img create -f qcow2 qcow2Disc1.img 500M
```

Documentació:

- Qemu Read the docs: gemu-img
- Man page (man)
- Qemu-img for windows

Pràctica-4 qemu / qemu-img

- 01 xx
- Xxx
- Xxx

Configuracions de xarxa			
	Default network (NAT)		
	Private (named)		
] Isolated		
] Bridge		
•	KVM Networking <u>Documentation</u>		

Default netv	vork (NAT)		
Private (nar	ned)		
Isolated			

Bridge

Funcionament d'un bridge:

- Crear una interfície bridge
- Afegir una (o més) interfície física al bridge
- Configurar el bridge, en especial perquè NetworkManager no fastiguegi!

Configurar un bridge implica fer canvis en la configuració de xarxa del host. Cal crear una nova interfície de tipus bridge que és qui tindrà realment l'adreça IP. Aquesta configuració IP del bridge pot sre estàtica o dinàmica via DHCP. Crear la interfície bridge és fa diferent segons siguin sistemes d'una distribució o d'una altra.

Cal configurar el bridge perquè s'engegi automàticament en iniciar el sistema (si es vol així) i per incloure la interfície de xarxa ethernet o les interfícies que es requereixin. Això implica que ara la interfície de xarxa ethernet ja no té assignada una adreça IP i no n'ha de tenir, perquè és part del bridge.

Documentació:

- How to use bridged networking with libvirt and KVM https://linuxconfig.org/how-to-use-bridged-networking-with-libvirt-and-kvm
- Create and Configure Bridge Networking For KVM in Linux (computingforgeeks)
- KVM Networking

Crear / Configurar bridge en Debian

Procediment:

- Crear la interfície bridge br0
- Afegir la interfície eth0 (eno1) al bridge. En aquest punt pot perdre la ip i perdre la condifuració.
- Editar /etc/network/interfaces
 - Modificar l'entrada de etho (eno1) per que sigui configurada manualment i no a través de network manager (iface eno1 inet manual).
 - Afegir l'entrada del bridge, que s'activi automàticament en iniciar el sistema (auto bro).
 - També que rebi la configuració via dhcp (iface br0 inet dhcp)
 - I finalment indicar que el bridge està format per la interf\(\)icie eno1
 (\(\begin{align} bridge_ports eno1\)\)). Reiniciar el servei de xarxa
- Verificar l'estat del bridge
- Reiniciar el host per verificar que en successives arrancades el sistema utilitza el bridge. Atenció que això generarà que a l'escriptori a la zona de notificacions (dalt a

la dreta) mostri que la xarxa està unmanaged, perquè el networkManager no controla la eno1.

```
apt-get install bridge-utils
ip link add br0 type bridge
ip link set eno1 master br0
ip link show master br0
cp /etc/network/interfaces /etc/network/myinterfaces.bk
cat /etc/network/interfaces
 auto lo
  iface lo inet loopback
  iface enol inet manual
  auto br0
  iface br0 inet dhcp
   bridge_ports eno1
   bridge_stp off
systemctl restart networking
systemctl status networking
brctl show
```

Si es vol configurar el bridge (o una interfície) amb valors estàtics en debian es fa configurant el fitxer /etc/network/interfaces amb els valors concrets:

```
# /etc/network/interfaces
# exemple interface enol estàtica

iface enol static
   address 192.168.200.2
   broadcast 192.168.200.255
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.200.1

# /etc/network/interfaces
# exemple interface bridge br0 estàtica

iface br0 static
   bridge_ports enol
   address 192.168.200.2
   broadcast 192.168.200.255
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.200.1
```

Crear / Configurar bridge en Fedora

Procediment:

- Directori de configuració de xarxa: /etc/sysconfig/network-scripts
- Verificar que es disposa del paquet network-scripts.
- Crear la interfície del bridge creant un fitxer ifcfg-br0 amb la seva configuració.
- Modificar la contiguració de la interfície ethernet per assignar-la al bridge.
- Reiniciar la xarxa

```
dnf install network scripts
# Exemple amb bridge amb adreça estàtica
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0
 DEVICE=br0
 TYPE=Bridge
 BOOTPROTO=none
 IPADDR=192.168.0.90
 GATEWAY=192.168.0.1
 NETMASK=255.255.255.0
 ONBOOT=yes
 DELAY=0
 NM_CONTROLLED=0
# Exemple amb bridge amb adreça dinàmica
 DEVICE=br0
 TYPE=Bridge
 BOOTPROTO=dhcp
 ONBOOT=yes
 DELAY=0
 NM CONTROLLED=0
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1
 TYPE=ethernet
 BOOTPROTO=none
 NAME=eno1
 DEVICE=enp0s29u1u1
 ONBOOT=yes
 BRIDGE=br0
 DELAY=0
 NM_CONTROLLED=0
systemctl enable --now network
```

Eines virt (2)		
☐ Virt-clone		
☐ Virt-image		
☐ Virt-convert		
☐ Virt-top		

virt-alignment-scan	virt-df	virt-index-validate	virt-make-fs
virt-qemu-run	virt-tar-in		
virt-builder	virt-diff	virt-inspector	virt-manager
virt-rescue	virt-tar-out		
virt-builder-repository	virt-edit	virt-install	virtnetworkd
virt-resize	virtualbox		
virt-cat	virt-filesystems	virtinterfaced	virtnodedevd
virtsecretd	virtualboxvm		
virt-clone	virt-format	virtlockd	virtnwfilterd
virt-sparsify	virt-viewer		
virt-copy-in	virtfs-proxy-helper	virt-log	
virt-pki-validate	virtstoraged	virt-xml	
virt-copy-out	virt-get-kernel	virtlogd	virtproxyd
virt-sysprep	virt-xml-validate		
virt-customize	virt-host-validate	virt-ls	virtqemud
virt-tail			

Virt-clone		
Virt-image		
Virt-convert		
Virt-top		
Virt-viewer		
Virt-xml-validate		

Instal·lacions		
☐ Fedora-32		
☐ Debian-11		
☐ Ubuntu-20		


Fedora-32


Layout per fer particions:

- Tot en una sola, sense swap
- Partició arrel (/) i partició swap.
- Recomanat: /boot, / (arrel), swap
- Amb homes: /boot, / (arrel), /home, swap
- Altres punts de muntatge: /boot, /home, /var, /run, etc

Instal·lació Fedora-32

- Components generals: installation-language, keyboard, language, source (closest mirror), software (minimal)
- Particionat: automàtic
- Característiques: 325 paquets, 5-10 min, 300MiB
- reboot, atenció a eliminar ara el device de CD, ja no cal, però no eliminar el fitxer .iso associat.
- Ordres a verificar: loadkeys es, df -h, Isbl, mount






Opcions de particionat de Fedora-32: automàtic

- automàtic
 - o genera una partició /dev/vda1 de /boot
 - o una partició /dev/vda de la que en fa un LVM un anomenat
 - fedora-root que és la / (arrel)
 - fedora-swap que és la partició swap


```
[root@localhost ~]# lsblk
               MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
                 11:0
sr0
                         1 1024M 0 rom
                252:0
                         0
                              6G Ø disk
∕da
–∨da1
                252:1
                         0
                              16 0 part /boot
 -vda2
                252:2
                        0
                              5G
                                  0 part
   -fedora-root 253:0
                         0
                           4.4G
                                  0 lvm
   fedora-swap 253:1
                         0
                           616M
                                  0 l∨m
                                         [SWAP]
[root@localhost ~1# _
```




Opcions de particionat de Fedora-32: Custom

Custom


- Permet generar-les automàticament (clicar per observar què passa i estudiar quina és la configuració que genera)
- Partition schema:
 - LVM Utilitza volums lògics
 - LVM Thin provisioning
 - Btrfs Sustema de fitxers Btrf
 - Standard Partition (opció a usar per fer-les nosaltres manualment)





Exemple amb LVM + Create them automatically

- /boot (standard partition)
- / (arrel) un LVM anomenat fedora-root
- swap un LVM anomenat fedora-swap



Observar les opcions de configuració manual

Globals:

- Available espace
- o Total Space
- + (per crear noves particions)
- (per eliminar una partició existent)
- o @ reload storage (per recarregar la configuració de disc)
- Reset all (elimina tot el que s'ha configurat i comença de nou)
- Storage device selected (mostra quins dispositius hi ha)

vda1


- Mount Point
- Desired Capacity
- Device Type (+ Encrypt)
- File system
- o Label
- Update settings (desar els canvis)


• Tricks:

- o Observeu que cal modificar alguna cosa per poder fer el update settings.
- o En tot moment podeu fer el rescan i tornar a començar o el reset all.
- Practiqueu diferents tipus de particionat sense fer la instal3lació realment.
 Fins i tot podeu desar-los formatant el disc (si és virtual, amb els reals de l'aula no!).
 Podem fer els accept changes i després NO fer la instal·lació.
 El disc dur no es formata realment fins al procés d'instal·lació.
- Observar des de la consola (F2 de Send key) les particions amb les ordres fdisk -l, Isblk, blkid (F6 per tornar a la consola gràfica amb Send key).

Exemple amb Standard Partition + Create them automatically

- /boot (/dev/vda1)
- / (arrel) (/dev/vda3)
- swap (/dev/vda2)






Exemple de creació de particions manualment (gràfic)

- Si es selecciona que es vol fer una configuració Custom i les particions de tipus Standard Partition es poden usar els botons + i per crear particions.
- Observar que per crear una nova partició cal indicar:
 - Mount point
 - Capacity
- El Mount Point es pot indicar manualment però n'hi ha uns quants de ja predefinits:


0 /

- o /boot
- o /home
- o /var
- swap
- o Biosboot
- També es pot anar a la consola (F2 amb Send key) i crear allà manualment les particions. Un cop fetes en tornar a la sessió gràfica (F6) cal fer el Rescan del disc.




Exemple de creació de particions Btrfs

- /home de tipus Brtfs
- / (arrel) de tipus Brtfs
- /boot (standard partition)
- swap (standard partition)



Exemple d'espai insuficient per a la instal·lació

• En aquest exemple podem veure que en intentar fer una instal·lació Workstation en lloc de minimal es queixa de que li falten 6 GiB més (en total en requereix +12 GiB).




Debian-11

Debian-11 Bullseye


- Practicar el procediment d'instal·lació de Debian-11
- Observar les opcions de particionat automàtiques i manuals.


\$ qemu-system-x86_64 -m 4096 -hda disk.img -cdrom ../debian-11.1.0-amd64-netinst.iso -boot once=d














































































```
Machine View

GNU GRUB version 2.04-20

*Debian GNU/Linux
Advanced options for Debian GNU/Linux
Fedora 30 (Thirty) (on /dev/sda1)

Advanced options for Fedora 30 (Thirty) (on /dev/sda1)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands before booting or `c' for a command-line.
```

```
Machine View

Debian GNU/Linux 11 debian tty1

debian login: root

Password Millian Silo.0-9-smd64 Will SMF Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

Linux debian 5.10.0-9-smd64 Will SMF Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO NARRARNIY, to the extent permitted by sponlicable in 98 sponlic
```

Ubuntu 20 <pendent>