



智能设备教研室



ViewHolder作用



SmartRefreshLayout简介

基本用法





- ➤ ListView配合自定义Adapter显示数据
 - 布局中设置ListView控件
 - 设计Item子布局
 - 自定义Adapter并重写getView()等方法
 - 加载子布局页面及控件
 - 给控件绑定数据



不使用ViewHolder的情况

```
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
      加载布局
   convertView = LayoutInflater. from(context). inflate (R. layout. layout_item, root: null);
   ImageView headImg = convertView.findViewBvId(R.id.header):
   TextView nick = convertView.findViewById(R.id. nick);
   TextView content = convertView.findViewById(R.id. content);
     绑定数据
   Map item = (Map) list.get(position);
   if("boy".equals(item.get("sex").toString())) {//boy
                                   (率低下,如何提高性能?
   nick. setText(item.get("nick").toString());
   content. setText(item.get("content"). toString());
     返回item对象
   return convertView;
```



不使用ViewHolder的情况

```
if(null == convertView) {
    convertView = LayoutInflater. from(context). inflate(R. layout. layout_item, root: null);
}

ImageView headImg = convertView.findViewById(R. id. header);
TextView nick = convertView.findViewById(R. id. nick);
TextView content = convertView.findViewById(R. id. content);
```

是否从根本上提升了性能呢?



ViewHolder的作用

> 缓存View,避免重复创建。

```
static class ViewHolder{
    ImageView headerImg;
    TextView nickName, content;
}
```

```
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
   ViewHolder holder = null:
   if (null == convertView) {
         加载布局
       convertView = LayoutInflater. from(context). inflate(R. layout. layout item, root: null);
         关联ViewHolder
                                                    给缓存的ViewHolder对象绑定数据
       holder = new ViewHolder():
                                                  Map item = (Map) list.get(position);
       holder. headerImg = convertView. find
                                                  if("boy".equals(item.get("sex").toString())) {//boy
       holder.nickName = convertView.findV
                                                      holder. headerImg. setImageResource (R. mipmap. boy);
       holder.content = convertView.findVi
                                                  else{
         缓仔ViewHolder对象
                                                      holder. headerImg. setImageResource (R. mipmap. girl);
       convertView. setTag(holder);
    }e1se
                                                  holder.nickName.setText(item.get("nick").toString());
         获取缓存的ViewHolder对象
                                                  holder.content.setText(item.get("content").toString());
       holder = (ViewHolder) convertView.g
                                                    返回item对象
                                                  return convertView;
      给缓存的ViewHolder对象绑定数据
```



- ▶ 通常出现在适配器中。
- > 缓存数据,配合ListView等容器控件使用。
- ▶ 快速设置值,从而提升性能。



ViewHolder作用

SmartRefreshLayout简介



基本用法













- > 智能刷新控件
- ▶ 功能
 - 下拉刷新
 - 上拉加载更多
- > 支持嵌套
- > 智能控制



- > 特点:对下拉刷新功能进行系统的拆分、组合
 - RefreshLayout 下拉的基本功能,包括布局测量、滑动事件处理、参数设定等等
 - RefreshContent 对不同内容的统一封装,包括判断是否可滚动、 回弹判断、智能识别
 - RefreshHeader 下拉头部的实现和显示
 - RefreshFooter 上拉底部的实现和显示

参考: https://segmentfault.com/a/1190000010066071



- ➤ 4种下拉刷新样式(com.scwang.smartrefresh.layout.header)
 - BezierRadarHeader
 - ClassicsHeader
 - FalsifyHeader
 - TwoLevelHeader
- ➤ 3种上拉加载样式(com.scwang.smartrefresh.layout.footer)
 - BallPulseFooter
 - ClassicsFooter
 - FalsifyFooter



更多下拉刷新方式

> SmartRefreshHeader

BezierCircleHeader.java
DeliveryHeader.java
DropboxHeader.java
FlyRefreshHeader.java
FunGameBattleCityHeader.java
FunGameHitBlockHeader.java
MaterialHeader.java
PhoenixHeader.java
StoreHouseHeader.java
TaurusHeader.java
WaterDropHeader.java
WaveSwipeHeader.java



ViewHolder作用

SmartRefreshLayout简介

基本用法







- > 导入依赖
 - implementation 'com.scwang.smartrefresh:

SmartRefreshLayout:1.1.0-alpha-12'

- ➤ 在XML布局中添加智能刷新控件
 - com.scwang.smartrefresh.layout.SmartRefreshLayout
- > 设计刷新头、刷新尾的样式
- > 添加事件监听器
 - setOnLoadMoreListener
 - setOnRefreshListener



➤ 在XML布局中添加智能刷新控件

```
<com. scwang. smartrefresh. layout. SmartRefreshLayout</pre>
    android:id="@+id/refreshLayout"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="match parent"
    app:srlEnableFooterFollowWhenLoadFinished="true"
    app:srlEnableScrollContentWhenLoaded="true">
</com. scwang. smartrefresh. layout. SmartRefreshLayout>
```



▶ 设置刷新样式(方法一:全局方式)

```
public class App extends Application {
 static {//static 代码段可以防止内存泄露
  //设置全局的Header构建器
  SmartRefreshLayout.setDefaultRefreshHeaderCreator(
                                   new DefaultRefreshHeaderCreator() {
    public RefreshHeader createRefreshHeader(Context context,
                                                 RefreshLayout layout) {
      //全局设置主题颜色
      layout.setPrimaryColorsId(R.color.colorPrimary, android.R.color.white);
      return new ClassicsHeader(context);
```



▶ 设置刷新样式(方法一:全局方式)

```
//设置全局的Footer构建器
SmartRefreshLayout.setDefaultRefreshFooterCreator(
                              new DefaultRefreshFooterCreator() {
 RefreshFooter createRefreshFooter(Context context,
                              RefreshLayout layout) {
    //指定为经典Footer,默认是 BallPulseFooter
    return new ClassicsFooter(context).setDrawableSize(20);
```



➤ 设置刷新样式(方法二:XML方式)

```
<LinearLayout ·····>
    <com. scwang. smartrefresh. layout. SmartRefreshLayout</p>
        <com. scwang. smartrefresh. header. BezierCircleHeader</pre>
             android:layout width="match parent"
             android:layout_height="wrap_content" />
        <ListView</pre>
        Com. scwang. smartrefresh. layout. footer. ClassicsFooter
            android:layout_width="match parent"
             android:layout height="wrap content"
             app:srlClassicsSpinnerStyle="Translate" />
    </com. scwang. smartrefresh. layout. SmartRefreshLayout>
 /LinearLayout>
```

注意:app属性,需添加命名空间xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto



➤ 设置刷新样式(方法三:Java方式)

注意:三种样式优先级 Java方式 > XML方式 > 全局方式



自定义刷新头样式

 $<\!com.scwang.smartrefresh.layout.SmartRefreshLayout\\$

.....>

< Image View

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center"
android:src="@mipmap/img"/>



<ListView>

</com.scwang.smartrefresh.layout.SmartRefreshLayout>



自定义刷新头样式

<com.scwang.smartrefresh.layout.SmartRefreshLayout</pre>

.....>

<pl.droidsonroids.gif.GifImageView
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="150dp"
 android:scaleType="centerCrop"
 android:src="@mipmap/eat"/>



注意:加载gif格式的动态图片,需添加依赖 implementation 'pl.droidsonroids.gif:android-gif-drawable:1.2.3' / com.sewang.smartichesh.ayout.smartichesh.ayout/



附录: SmartRefreshLayout主要属性方法

- setPrimaryColorsId(R.color.colorPrimary, android.R.color.white);//设置主题颜色
- ➤ setDragRate(0.5f);//显示手指下拉高度
- ➤ setReboundDuration(300);//回弹动画时长(毫秒)
- setHeaderHeight(100);//Header标准高度(显示下拉高度>=标准 高度 触发刷新)
- > setHeaderMaxDragRate(2);//最大Header显示下拉高度
- > setEnableRefresh(true);//是否启用下拉刷新功能
- > setEnableLoadMore(false);//是否启用上拉加载功能



附录: SmartRefreshLayout主要属性方法

- ➤ finishRefresh();//结束刷新
- ➤ finishLoadMore();//结束加载
- ➤ finishRefresh(3000);//延迟3000毫秒后结束刷新
- ➤ finishLoadMore(3000);//延迟3000毫秒后结束加载
- ➤ finishRefresh(false);//结束刷新(刷新失败)
- ➤ finishLoadMore(false);//结束加载(加载失败)
- ➤ finishLoadMoreWithNoMoreData();//完成加载并标记没有更多数据 1.0.4
- > autoRefresh(400),autoLoadMore(400);//延迟400ms后刷新、加载



附录: SmartRefreshHeader主要属性方法

```
header.setTextTimeMarginTop(10);//设置时间文字的上边距(dp单位)
header.setTextTimeMarginTopPx(10);//同上-像素单位(1.1.0版本删除)
header.setEnableLastTime(true);//是否显示时间
header.setFinishDuration(500);//设置刷新完成显示的停留时间(设为0可以关闭停留功能)
header.setDrawableSize(20);//同时设置箭头和图片的大小(dp单位)
header.setDrawableArrowSize(20);//设置箭头的大小(dp单位)
header.setDrawableProgressSize(20);//设置图片的大小(dp单位)
header.setDrawableMarginRight(20);//设置图片和箭头和文字的间距(dp单位)
header.setDrawableSizePx(20);//同上-像素单位
header.setArrowBitmap(bitmap);//设置箭头位图(1.1.0版本删除)
header.setArrowDrawable(drawable);//设置箭头图片
header.setArrowResource(R.drawable.ic arrow);//设置箭头资源
header.setProgressBitmap(bitmap);//设置图片位图(1.1.0版本删除)
header.setProgressDrawable(drawable);//设置图片
header.setProgressResource(R.drawable.ic_progress);//设置图片资源
```



附录: SmartRefreshFooter主要属性方法

```
header.setTextTimeMarginTop(10);//设置时间文字的上边距(dp单位)
header.setTextTimeMarginTopPx(10);//同上-像素单位(1.1.0版本删除)
header.setEnableLastTime(true);//是否显示时间
header.setFinishDuration(500);//设置刷新完成显示的停留时间(设为0可以关闭停留功能)
header.setDrawableSize(20);//同时设置箭头和图片的大小(dp单位)
header.setDrawableArrowSize(20);//设置箭头的大小(dp单位)
header.setDrawableProgressSize(20);//设置图片的大小(dp单位)
header.setDrawableMarginRight(20);//设置图片和箭头和文字的间距(dp单位)
header.setDrawableSizePx(20);//同上-像素单位
header.setArrowBitmap(bitmap);//设置箭头位图(1.1.0版本删除)
header.setArrowDrawable(drawable);//设置箭头图片
header.setArrowResource(R.drawable.ic arrow);//设置箭头资源
header.setProgressBitmap(bitmap);//设置图片位图(1.1.0版本删除)
header.setProgressDrawable(drawable);//设置图片
header.setProgressResource(R.drawable.ic_progress);//设置图片资源
```



附录: Header属性

name	format	description
srlPrimaryColor	color	主题颜色
srlAccentColor	color	强调颜色
srlDrawableArrow	drawable	箭头图片
srlDrawableProgress	drawable	转动图片
srlClassicsSpinnerStyle	enum	变换样式:Translate(平行移动)、Scale(拉伸形变)、FixedBehind(固定在背后)
srlSpinnerStyle	enum	变换样式: srlClassicsSpinnerStyle的全部、FixedFront (固定在前面或全屏)
srlFinishDuration	int	动画结束时,显示完成状态停留的时间(毫秒)
srlEnableLastTime	boolean	是否显示上次更新时间 (默认true)
srl Drawable Margin Right	dimension	图片相对右边文字的距离(默认20dp)
srlTextTimeMarginTop	dimension	更新时间相对上面标题的距离(默认2dp)
srlTextSizeTitle	dimension	标题文字大小(默认16sp)
srlTextSizeTime	dimension	时间文字大小(默认12sp)



附录: Header方法

name	format	description
setPrimaryColor	color	主题颜色
setAccentColor	color	强调颜色
setArrowDrawable	drawable	设置箭头图片
setProgressDrawable	drawable	设置转动图片
setArrowBitmap	bitmap	设置箭头图片(V1.1.0版本删除)
setProgressBitmap	bitmap	设置转动图片(V1.1.0版本删除)



附录: Header方法

setArrowResource	int	设置箭头图片
setProgressResource	int	设置转动图片
setSpinnerStyle	enum	变换样式:参考属性srlSpinnerStyle
setClassicsSpinnerStyle	enum	变换样式:参考属性srlClassicsSpinnerStyle
setFinishDuration	int	设置动画结束时,显示完成状态停留的时间(毫秒)
setEnableLastTime	boolean	是否显示上次更新时间 (默认true)
setTextSizeTitle	dimension	标题文字大小 (默认16sp)
setTextSizeTime	dimension	时间文字大小 (默认12sp)
setLastUpdateText	string	手动设置更新时间,将不会自动更新时间



- ▶ 更过属性和方法参考:
 - https://github.com/scwang90/SmartRefreshLayout/blob/master/art/md_property.md





Thank You!

