





Android教研室





丁盟

qq: 2622885094





- 覆盖物介绍

 - 标注覆盖物
 - 几何图形覆盖物
 - 文字覆盖物
 - 地形图图层覆盖物
- 弹出窗覆盖物





覆盖物介绍

❖ 所有叠加或覆盖到地图的内容,我们统称为地图 覆盖物。如文本、标注、几何图形、信息窗口等。











- ❖ 在地图上添加覆盖物,一般需要以下几个步骤:
 - 定义坐标点,有可能是一个,有可能是多个(比如: 多边形覆盖物)。
 - 2. 构造OverlayOptions(地图覆盖物选型基类)。
 - 3. 在地图上添加覆盖物。
 - 4. 添加相应的监听事件。



覆盖物介绍 - 坐标点

- Class LatLng
 - 地理坐标基本数据结构。



覆盖物介绍 - 地图上添加覆盖物

❖在地图上添加覆盖物通过BaiduMap类的 addOverlay()方法。

// 向地图添加一个 Overlay

Overlay addOverlay(OverlayOptions options)

Parameters:

options - 将要添加的 overlay 选项

Returns:

被添加的 overlay 对象



覆盖物介绍 - 覆盖物选项类

❖ 想要在地图上添加覆盖物需要一个OverlayOptions类型的参数, OverlayOptions本身是一个抽象类, 想要添加覆盖物则必须实例化其子类。

OverlayOptions

ArcOptions	弧线构造选项类
CircleOptions	创建圆的选项类
DotOptions	创建圆点的选项类
GroundOverlayOptions	地形图图层选型类
MarkerOptions	标注覆盖物选型类
PolygonOptions	多边形选型类
PolylineOptions	折线选型类
TextOptions	文本选型类



覆盖物介绍 - 地图覆盖物类

❖ 通过BaiduMap类的addOverlay()方法可以获得一个Overlay对象, Overlay是一个抽象类, 所有地图覆盖物的

基类。

Overlay

Arc	弧线类
Circle	圆类
Dot	点类
GroundOverlay	图层类
Marker	标注类
Polygon	多边形类
Polyline	折线类
Text	文本类



- **夏盖物介绍**
 - 标注覆盖物
 - 几何图形覆盖物
 - 文字覆盖物
 - 地形图图层覆盖物
- 弹出窗覆盖物





标注覆盖物 - 标注覆盖物选项类

❖ Class MarkerOptions - 标注覆盖物选项类

MarkerOptions alpha (float alpha)	设置 marker 覆盖物图标的透明度,取值为[0,1],默认1.0,若超出范围则默认为1.0
MarkerOptions draggable(boolean draggable)	设置 marker 是否允许拖拽,默认不可拖拽
MarkerOptions icon(BitmapDescriptor icon)	设置 marker 覆盖物的图标
MarkerOptions perspective (boolean perspective)	设置是否开启 marker 覆盖物近大远小效果,默认开启
MarkerOptions position (LatLng position)	设置 marker 覆盖物的位置坐标
MarkerOptions rotate(float rotate)	设置 marker 覆盖物旋转角度, 逆时针
MarkerOptions title(java.lang.String title)	设置 marker 覆盖物的标题
MarkerOptions visible(boolean visible)	设置 marker 覆盖物的可见性

标注覆盖物 - bitmap 描述信息工厂类

❖ Class **BitmapDescriptorFactory -** bitmap 描述信息工厂类

注意:在使用该类方法之前请确保已经调用了

SDKInitializer.initialize(Context) 函数以提供全局 Context 信息

static BitmapDescriptor fromAsset (java.lang.String assetName)	根据资源名称创建bitmap描述信息
static BitmapDescriptor fromAssetWithDpi(java.lang.String assetName)	根据资源名称和dpi创建bitmap描述信息,根据不同设备的dpi,对asset下图片等比例缩放
static BitmapDescriptor fromBitmap(Bitmap image)	根据 Bitmap 创建描述信息
static BitmapDescriptor fromFile (java.lang.String fileName)	根据应用程序私有文件夹里包含文件的文件名 创建 bitmap 描述信息
static BitmapDescriptor fromPath (java.lang.String absolutePath)	根据文件绝对路径创建 bitmap 描述信息
static BitmapDescriptor fromResource(int resourceld)	根据资源 Id 创建 bitmap 描述信息
static BitmapDescriptor fromView (View view)	根据一个 View 创建 Bitmap 描述信息, 当 view 为 null 时返回 null

标注覆盖物 ❖示例代码

```
// 定义Maker坐标点
LatLng point = new LatLng(39.915, 116.404);
// 构建Marker图标
BitmapDescriptor bitmap = BitmapDescriptorFactory
               .fromResource(R.drawable.flag);
// 构建MarkerOption,用于在地图上添加Marker
OverlayOptions option = new MarkerOptions()
               .position(point)// 设置marker的位置
               .icon(bitmap); // 必须设置marker图标
//在地图上添加Marker , 并显示
Marker marker = (Marker)mBaiduMap.addOverlay(option);
```



* 设置监听方法

- > static interface BaiduMap.OnMarkerClickListener
 - 地图 Marker 覆盖物点击事件监听接口
- > static interface BaiduMap.OnMarkerDragListener
 - 地图 Marker 覆盖物拖拽事件监听接口



> 设置点击事件监听

```
// 调用BaiduMap对象的setOnMarkerClickListener方法设置marker点击
事件的监听
mBaiduMap.setOnMarkerClickListener(new OnMarkerClickListener()
{
    public boolean onMarkerClick(Marker marker) {
        // 点击处理
    }
});
```



> 设置拖拽事件监听


```
// 调用BaiduMap对象的setOnMarkerDragListener方法设置marker拖拽事
件的监听
mBaiduMap.setOnMarkerDragListener(new OnMarkerDragListener() {
   public void onMarkerDrag(Marker marker) {
       // 拖拽中
   public void onMarkerDragEnd(Marker marker) {
       // 拖拽结束
   public void onMarkerDragStart(Marker marker) {
       // 开始拖拽
```

> 示例代码

```
mBaiduMap.setOnMarkerClickListener(new BaiduMap
        .OnMarkerClickListener() {
    @Override
    public boolean onMarkerClick(Marker marker) {
        final LatLng latLng = marker.getPosition();
        Toast.makeText(MainActivity.this,
                       latLng.toString(),
                       Toast.LENGTH_SHORT)
                       .show();
        return false;
```



> 运行效果





- **夏盖物介绍**
 - 标注覆盖物
 - **几何图形覆盖物**
 - 文字覆盖物
 - 地形图图层覆盖物
- 弹出窗覆盖物





几何图形覆盖物

❖ 地图SDK提供多种结合图形覆盖物,利用这些图形,可帮助构建更加丰富多彩的地图应用。目前提供的几何图形有:点(Dot)、折线(Polyline)、弧线(Arc)、圆(Circle)、多边形(Polygon)。

DotOptions	创建圆点的选项类
PolylineOptions	折线选型类
ArcOptions	弧线构造选项类
CircleOptions	创建圆的选项类
PolygonOptions	多边形选型类



几何图形覆盖物 - 圆点的选项类

❖ Class **DotOptions** - 创建圆点的选项类

DotOptions center(LatLng center)	设置圆点的圆心坐标
DotOptions color(int color)	设置圆点的颜色
DotOptions extraInfo(Bundle extraInfo)	设置圆点的额外信息
DotOptions radius(int radius)	设置圆点的半径,单位:像素,默认为5px
DotOptions visible(boolean visible)	设置圆点是否可见
DotOptions zIndex (int zIndex)	设置圆点的 zIndex



几何图形覆盖物 - 折线覆盖物选项类

❖ Class PolylineOptions - 创建折线覆盖物选项类

PolylineOptions color(int color)	设置折线颜色
PolylineOptions colorsValues(java.util.List <java.lang.integer> colors)</java.lang.integer>	设置折线每段的颜色值
PolylineOptions dottedLine(boolean dottedLine)	设置折线是否虚线
PolylineOptions extraInfo (Bundle extraInfo)	设置折线额外信息
PolylineOptions points (java.util.List <latlng> points)</latlng>	设置折线坐标点列表
PolylineOptions visible (boolean visible)	设置折线可见性
PolylineOptions width(int width)	设置折线线宽 , 默认为 5 , 单位:像素
PolylineOptions zIndex (int zIndex)	设置折线 zIndex

更多方法请查阅百度地图API帮助文档



几何图形覆盖物 - 弧线覆盖物选项类

❖ Class ArcOptions - 创建弧线覆盖物选项类

ArcOptions color(int color)	设置弧线的颜色
ArcOptions extraInfo(Bundle extraInfo)	设置弧线的额外信息
ArcOptions points (LatLng start, LatLng middle, LatLng end)	设置弧线的起点、中点、终点 坐标
ArcOptions visible(boolean visible)	设置弧线是否可见
ArcOptions width(int width)	设置弧线的线宽
ArcOptions zIndex (int zIndex)	设置弧线的 zIndex



几何图形覆盖物 - 圆覆盖物选项类

❖ Class CircleOptions - 创建圆覆盖物选项类

CircleOptions center(LatLng center)	设置圆心坐标
CircleOptions radius(int radius)	设置圆半径
CircleOptions extraInfo(Bundle extraInfo)	设置圆额外信息
CircleOptions fillColor(int color)	设置圆填充颜色
CircleOptions stroke(Stroke stroke)	设置圆边框信息
CircleOptions visible(boolean visible)	设置圆是否可见
CircleOptions zIndex (int zIndex)	设置圆 zIndex 信息



几何图形覆盖物 - 多边形覆盖物选项类

❖ Class PolygonOptions - 创建多边形覆盖物选项类

PolygonOptions extraInfo(Bundle extraInfo)	设置多边形额外信息
PolygonOptions fillColor(int color)	设置多边形填充颜色
PolygonOptions points (java.util.List <latlng> points)</latlng>	设置多边形坐标点列表
PolygonOptions stroke (Stroke stroke)	设置多边形边框信息
PolygonOptions visible(boolean visible)	设置多边形可见性
PolygonOptions zIndex (int zIndex)	设置多边形 zIndex



几何图形覆盖物 - 示例: 多边形覆盖物

```
// 定义多边形的五个顶点
LatLng pt1 = new LatLng(40.115,
                               116.404);
LatLng pt2 = new LatLng(39.915,
                               116.104);
LatLng pt3 = new LatLng(39.715, 116.304);
LatLng pt4 = new LatLng(39.715, 116.504);
LatLng pt5 = new LatLng(39.915, 116.704);
List<LatLng> pts = new ArrayList<LatLng>();
pts.add(pt1); pts.add(pt2); pts.add(pt3);
pts.add(pt4); pts.add(pt5);
// 构建用户绘制多边形的Option对象
OverlayOptions polygonOption = new PolygonOptions()
    .points(pts).stroke(new Stroke(5, 0xAA00FF00))
   .fillColor(0xAAFFFF00);
// 在地图上添加多边形Option,用于显示
mBaiduMap.addOverlay(polygonOption);
```

几何图形覆盖物 - 示例: 多边形覆盖物

> 运行效果





几何图形覆盖物 - 示例: 折线覆盖物

```
// 构造折线点坐标
List<LatLng> points = new ArrayList<LatLng>();
points.add(new LatLng(39.965,116.404));
points.add(new LatLng(39.925,116.454));
points.add(new LatLng(39.955,116.494));
points.add(new LatLng(39.905,116.554));
points.add(new LatLng(39.965,116.604));
// 构建分段颜色索引数组
List<Integer> colors = new ArrayList<>();
colors.add(Integer.valueOf(Color.BLUE));
colors.add(Integer.valueOf(Color.RED));
colors.add(Integer.valueOf(Color.YELLOW));
colors.add(Integer.valueOf(Color.GREEN));
OverlayOptions polyline = new PolylineOptions().width(20)
                .colorsValues(colors).points(points);
// 添加在地图中
mBaiduMap.addOverlay(polyline);
```



几何图形覆盖物 - 示例: 折线覆盖物

> 运行效果





- **夏盖物介绍**
 - 标注覆盖物
 - 几何图形覆盖物
 - 文字覆盖物
 - 地形图图层覆盖物
- 弹出窗覆盖物



文字覆盖物

❖ 文字,在地图中也是一种覆盖物,开发者可利用相关的接口,快速实现在地图上书写文字的需求。



文字覆盖物

❖ Class **TextOptions** - 创建文字覆盖物选项类

TextOptions align(int alignX, int alignY)	设置文字覆盖物对齐方式,默认居中对齐
TextOptions bgColor(int bgColor)	设置文字覆盖物背景颜色
TextOptions extraInfo (Bundle extraInfo)	设置文字覆盖物额外信息
TextOptions fontColor(int color)	设置文字覆盖物字体颜色,默认黑色
TextOptions fontSize(int size)	设置文字覆盖物字体大小
TextOptions position (LatLng position)	设置文字覆盖物地理坐标
TextOptions rotate(float rotate)	设置文字覆盖物旋转角度,逆时针
TextOptions text(java.lang.String text)	设置文字覆盖物的文字内容
TextOptions typeface(Typeface typeface)	设置文字覆盖物字体
TextOptions visible(boolean visible)	设置文字覆盖物可见性
TextOptions zIndex (int zIndex)	设置文字覆盖物 zIndex

文字覆盖物

> 示例代码

```
// 定义文字所显示的坐标点
LatLng llText = new LatLng(39.86923, 116.397428);
// 构建文字Option对象,用于在地图上添加文字
OverlayOptions textOption = new TextOptions()
       .bgColor(0xAAFFFF00)
       .fontSize(32)
       .fontColor(0xFFFF00FF)
       .text("河北师范大学软件学院")
       .rotate(-30)
       .position(llText);
// 在地图上添加该文字对象并显示
mBaiduMap.addOverlay(textOption);
```



- **夏盖物介绍**
 - 标注覆盖物
 - 几何图形覆盖物
 - 文字覆盖物
 - 地形图图层覆盖物 《《《
- 弹出窗覆盖物





❖ 地形图图层 (GroundOverlay) 又可叫做图片图层,即开发者可 在地图的指定位置上添加图片。 该图片可随地图的平移、缩放、 旋转等操作做相应的变换。该图 层是一种特殊的Overlay,它位 于底图和底图标注层之间(即该 图层不会遮挡地图标注信息)。



地形图图层覆盖物

Class GroundOverlayOptions

- 创建 ground 覆盖物的选项类

	-
GroundOverlayOptions image(BitmapDescriptor image)	设置 Ground 覆盖物的图片信息
GroundOverlayOptions positionFromBounds(LatLngBounds bounds)	设置 Ground 覆盖物的位置信息, 设置西南与东北坐标范围
GroundOverlayOptions transparency (float transparency)	设置 Ground 覆盖物透明度
GroundOverlayOptions visible(boolean visible)	设置 Ground 覆盖物的可见性
GroundOverlayOptions zIndex (int zIndex)	设置 Ground 覆盖物的 zIndex
GroundOverlayOptions extraInfo (Bundle extraInfo)	设置 Ground 覆盖物的额外信息



地形图图层覆盖物

> 示例代码

```
// 定义Ground显示的图片
BitmapDescriptor bdGround = BitmapDescriptorFactory
               .fromResource(R.drawable.box);
// 定义Ground覆盖物选项
OverlayOptions ooGround = new GroundOverlayOptions()
               .positionFromBounds(bounds)
               .image(bdGround)
               .transparency(0.8f);
// 在地图中添加Ground覆盖物
mBaiduMap.addOverlay(ooGround);
```



- 覆盖物介绍
 - 标注覆盖物
 - 几何图形覆盖物
 - 文字覆盖物
 - 地形图图层覆盖物
- 弹出窗覆盖物








弹出窗覆盖物

❖ 在百度地图上可以添加一种可以 弹出的覆盖物(InfoWindow), 弹出的窗口布局可以自定义,开 发者可利用此接口,构建具有更 强交互性的地图页面。





❖ 构造方法一:


InfoWindow(View view, LatLng position, int yOffset)

view - InfoWindow 展示的 view

position - InfoWindow 显示的地理位置

yOffset - InfoWindow Y 轴偏移量

通过传入的 view 构造一个 InfoWindow, 此时只是利用该view生成一个Bitmap绘制在地图中, 只能做显示用, 没有响应事件。



❖ 构造方法二:

```
InfoWindow(BitmapDescriptor bd,
          LatLng position,
          int yOffset,
          InfoWindow.OnInfoWindowClickListener listener)
       - InfoWindow 展示的bitmap
     bd
     position - InfoWindow 显示的地理位置
     yOffset - InfoWindow Y 轴偏移量
     listener - InfoWindow 点击监听者
```

通过此构造方法,可以添加点击事件监听。



> 点击事件监听接口

弹出窗覆盖物 > 示例代码 - Part 1



➤ 示例代码 - Part 2

```
// Infowindow点击事件
InfoWindow.OnInfoWindowClickListener
infoWindowClickListener
        = new InfoWindow.OnInfoWindowClickListener() {
   @Override
    public void onInfoWindowClick() {
        // 隐藏InfoWindow
        mBaiduMap.hideInfoWindow();
```

弹出窗覆盖物

> 示例代码 - Part 3

```
// 创建Infowindow
LatLng point = new LatLng(39.915, 116.404);
InfoWindow infoWindow
    = new InfoWindow(bitmapDescriptor,
                     point,
                     -47,
                     infoWindowClickListener);
  显示InfoWindow
mBaiduMap.showInfoWindow(infoWindow);
```



弹出窗覆盖物







Thank You!

