

Android源生AR应用开发

第三讲 着色器与坐标映射





目录



- 1 着色器
- 2 坐标映射



- ❖着色器(Shader)其实就是一段执行在GPU上的程序,此程序使用OpenGL ES SL语言来编写。它是一个描述顶点或像素特性的简单程序。在OpenGL ES中常用的Shader有两种:
 - ➤ 顶点着色器 (Vertex Shader)
 - ▶片元着色器 (Fragment Shader)



❖顶点着色器(Vertex Shader)

对于发送给GPU的每一个Vertex(顶点),都要执行一次 Vertex Shader。其功能是把每个顶点在虚拟空间中的三维 坐标变换为可以在屏幕上显示的二维坐标,并带有用于zbuffer的深度信息。Vertex Shader可以操作的属性有:位 置、颜色、纹理坐标,但是不能创建新的顶点。



- ❖ Vertex Shader主要完成以下工作:
 - ▶基于点操作的矩阵乘法位置变换
 - ▶根据光照公式计算每点的color值
 - ▶生成或者转换纹理坐标



❖在顶点着色器阶段至少应输出位置信息的内建变量: gl_Position。

❖gl_Position: 变换后的顶点的位置,用于后面的固定的裁剪等操作。所有的顶点着色器都必须写这个值。



❖顶点着色器可用的内置变量如下表:

名称	类型	描述
gl_Color	vec4	输入属性-表示顶点的主颜色
gl_SecondaryColor	vec4	输入属性-表示顶点的辅助颜色
gl_Normal	vec3	输入属性-表示顶点的法线值
gl_Vertex	vec4	输入属性-表示物体空间的顶点位置
gl_MultiTexCoordn	vec4	输入属性-表示顶点的第n个纹理的坐标
gl_FogCoord	float	输入属性-表示顶点的雾坐标
gl_Position	vec4	输出属性-变换后的顶点的位置,用于后面的固定的裁剪等操作。所有的顶点着色器都必须写这个值。



名称	类型	描述
gl_ClipVertex	vec4	输出坐标,用于用户裁剪平面的裁剪
gl_PointSize	float	点的大小
gl_FrontColor	vec4	正面的主颜色的varying输出
gl_BackColor	vec4	背面主颜色的varying输出
gl_FrontSecondary Color	vec4	正面的辅助颜色的varying输出
gl_BackSecondary Color	vec4	背面的辅助颜色的varying输出
gl_TexCoord[]	vec4	纹理坐标的数组varying输出
gl_FogFragCoord	float	雾坐标的varying输出

着色器 - 片元着色器



❖片元着色器 (Fragment Shader)

片元着色器计算每个像素的颜色和其它属性。通过应用 光照值、凹凸贴图,阴影,镜面高光,半透明等处理来计算 像素的颜色并输出。它也可改变像素的深度(z-buffer)或在 多个渲染目标被激活的状态下输出多种颜色。一个 Fragment Shader不能产生复杂的效果,因为它只在一个像 素上进行操作,而不知道场景的几何形状。。

着色器 - 片元着色器



❖片元着色器可用的内置变量如下表:

名称	类型	描述
gl_Color	vec4	包含主颜色的插值只读输入
gl_SecondaryColor	vec4	包含辅助颜色的插值只读输入
gl_TexCoord[]	vec4	包含纹理坐标数组的插值只读输入
gl_FogFragCoord	float	包含雾坐标的插值只读输入
gl_FragCoord	vec4	只读输入,窗口的x,y,z和1/w
gl_FrontFacing	bool	只读输入,如果是窗口正面图元的一部分,则这 个值为true

着色器 - 片元着色器



名称	类型	描述
gl_PointCoord	vec2	点精灵的二维空间坐标范围在(0.0, 0.0)到(1.0, 1.0)之间,仅用于点图元和点精灵开启的情况下。
gl_FragData[]	vec4	使用glDrawBuffers输出的数据数组。不能与gl_FragColor结合使用。
gl_FragColor	vec4	输出的颜色用于随后的像素操作
gl_FragDepth	float	输出的深度用于随后的像素操作,如果这个值没 有被写,则使用固定功能管线的深度值代替。



❖变量修饰符

在 GLSL 中,实际有三种标签可以赋值给我们的变量:

- > Uniforms
- > Attributes
- Varyings



❖Uniforms 是一种外界和你的着色器交流的方式。

Uniforms 是为在一个渲染循环里不变的输入值设计的。如果你正在应用茶色滤镜,并且你已经指定了滤镜的强度,那么这些就是在渲染过程中不需要改变的事情,你可以把它作为 Uniform 输入。 Uniform 在顶点着色器和片段着色器里都可以被访问到。



❖ Attributes 仅仅可以在顶点着色器中被访问。Attribute 是在随着每一个顶点不同而会发生变动的输入值,例如顶点的位置和纹理坐标等。顶点着色器利用这些变量来计算位置,以它们为基础计算一些值,然后把这些值以 Varyings 的方式传到片段着色器。



❖ Varying 在顶点着色器和片段着色器都会出现。 Varying 是 用来在顶点着色器和片段着色器传递信息的,并且在顶点着 色器和片段着色器中必须有匹配的名字。数值在顶点着色器 被写入到 Varying , 然后在片段着色器被读出。被写入 Varying 中的值,在片段着色器中会被以插值的形式插入到 两个顶点直接的各个像素中去。



- ❖着色器的一般使用流程如下:
 - ① 创建着色器:glCreateShader
 - ② 指定着色器源代码字符串:glShaderSource
 - ③ 编译着色器: glCompileShader
 - ④ 创建着色器可执行程序:glCreateProgram
 - ⑤ 向可执行程序中添加着色器:glAttachShader
 - ⑥ 链接可执行程序: glLinkProgram



int glCreateShader(int type);

创建一个指定类型的着色器

type:

- ➤ GLES20.GL_VERTEX_SHADER: 顶点着色器
- ➤ GLES20.GL_FRAGMENT_SHADER:偏远着色器



将源码添加到着色器

shader:着色器索引

str:着色器源码字符串



void glCompileShader(int shader);

编译着色器

shader:着色器索引



int glCreateProgram();

创建一个OpenGL ES渲染程序



将编译好的着色器添加到渲染程序

program:着色程序索引

shader:着色器索引



void glLinkProgram(int program);

链接渲染程序

program:着色程序索引

目录



- 1 着色器
- 2 坐标映射

坐标映射





❖在Android设备上显示图形的一个基本问题是它们的屏 幕在大小和形状上可以变化。OpenGL ES假设一个正方 形,统一的坐标系,并且默认情况下,愉快地将这些坐 标绘制到通常的非方形屏幕上,就好像它是完全正方形 的。这些坐标如何实际映射到实际的典型设备屏幕上, 为了解决这个问题,可以应用OpenGL投影模式和相机 视图来转换坐标,用来保证图形在任何显示器上具有正 确的比例。

坐标映射



❖下图显示了左侧OpenGL框架所采用的统一坐标系,以 及实际映射到右侧横向方向的典型设备屏幕的情况。





坐标映射 - 相机视图



❖想想你手机的摄像头,它的位置不同,朝向不同,对同一个事物拍摄得到的画面肯定是不同的,OpenGL ES中的摄像头和我们日常生活中的摄像头是一样的道理。

坐标映射 - 相机视图




- ❖在Opengl中摄像头包含三部分的信息:
 - ① 摄像头的位置 , 在三维空间中用 X Y Z表示
 - ② 摄像头的镜头的指向,这里即观察的物体的坐标,一般选取物体的Center坐标(通过摄像头的位置与观察的物体的坐标可以确定一个向量,这个向量就可以决定观察的方向)
 - ③ 摄像头的UP方向,摄像机顶端的指向

坐标映射 - 相机视图




❖下面的人眼观察物体的图示更容易帮助我们理解,可以看出摄像机的位置,朝向,UP方向有很多不同的组合,对于不同的组合观察同一物体会得到不同的结果。



坐标映射 - 投影模式



❖生活中观察物体,会有近大远小的效果,透视投影即为了产生这种效果,和美术中的透视是一个概念。




坐标映射 - 投影模式



- ❖其中,视点指摄像机的位置,近平面指距离视点较近的垂直于观察方向的平面,视景体又叫做视锥体为椎台形区域。
- ❖透视投影的投影线互不平行,相较于视点,因此对于同样尺寸的物体,在近处投影出来大,在远处投影出来小,由此产生近大远小的效果。

坐标映射 - 投影模式







#