

性能测试

--性能测试工具JMeter使用—场景设计和运行

目录



- ■场景设计
- ■场景运行
 - GUI方式运行
 - 非GUI方式运行





- 回顾LoadRunner中场景的设置
 - 目标场景
 - Group
 - Scenario
 - Real-world schedule (真实场景模式)
 - Basic shedule





- ■目标场景
 - Thread Group中设置
 - 添加Aggregate Report (聚合报告)
 - 预期结果与实际结果对比




- LoadRunner中Group方式,可以设置多少数量的用户做某个操作,或 多少百分比的用户做某些操作
- 在JMeter中如何实现设置一部分用户做A操作,一部分用户做B操作, 一部分用户做C操作.....




- 加多个Thread Group, 每个Thread Group设置计划设置的虚拟用户数
- If控制器配合线程迭代计数函数(\${__counter(true,)}) 来控制
 - 实现每次调用计数器都会产生一个新值,从1开始每次累加1
 - true: 针对每个虚拟用户是独立的
 - false: 所有虚拟用户是公用的
- 举例: A, B, C三种类型的操作, 30%的情况执行A操作, 20%的情况执行B操作, 50%情况执行C操作, 加入脚本共迭代10次, 如何设置?





- \${___counter(true,)}%5==0
- \${__counter(true,)}%2==0






three5



场景设计—实例

■ 10%用户做登录, 20%用户浏览帖子, 50%用户发帖, 20%用户回

帖






- Scenario
 - 多长时间内启动多少线程

■ 使用Thread Group设置项进行

- 线程持续运行多长时间







■ 举例:

- 10秒钟内启动100个线程
- 线程持续运行5分钟时间

目录




- ■场景设计
- 场景运行
 - GUI方式运行
 - 非GUI方式运行



■ GUI方式

- 视窗运行,即可以看到运行界面方式



河北解范太学软件学院 Software College of Hebei Normal University

- 什么是非GUI方式
 - 在命令窗口通过命令行的方式运行场景,没有图形界面
- ■为什么使用非GUI方式
 - GUI方式会占用更多的系统资源
 - 影响负载量的增加
 - · 响应时间增加(GUI方式本身占用一定时间)
 - 性能测试自动化时更容易控制
 - 非视窗(如: Linux)系统下命令方式运行更方便



- JMeter非GUI运行的命令
 - 前提:系统环境变量设置jmeter_home,环境变量值是JMeter中bin 所在的路径
 - 命令: java –jar %JMETER_HOME%\bin\ApacheJMeter.jar –n –t
 %JMETER_HOME%\script\login.jmx –l E:\performtest\result.jtl\
 - java –jar:运行某个JAR文件
 - %JMETER_HOME%bin: ApacheJMeter.jar所在的目录
 - -n:非GUI方式运行



- -t: 要运行的jmeter脚本
- -1:记录测试结果到文件,指定地址与名称,可以是相对路径,也可以 是绝对路径
- %JMETER_HOME%\script\login.jmx: 要执行的文件路径和名称

河北海范太学软件学院 Software College of Hebei Normal University

非GUI方式运行

· -r:开启远程负载机,远程负载机列表在jmeter.properties中指定

```
# Remote hosts and RMI configuration

# Remote hosts - comma delimited

# Remote_hosts=127.0.0.1,192.168.1.12

# remote_hosts=localhost:1099,localhost:2010

# RMI port to be used by the server (must start rmiregistry with same port)

# server_port=1099
```

• -1: 记录测试结果到文件,指定文件目录与名称,可以是相对路径,也可以是绝对路径




- 其他常用参数
 - -R: 开启远程负载机, 可以指定负载机IP
 - -X: 停止远程执行
 - -h:调出帮助



- jmeter –n –t d:\demo\test.jmx –l d:\result\test.jtl –R 192.168.1.100:1099,192.168.1.101:1099 –X
 - 使用非GUI模式在远程主机192.168.1.100和192.168.1.101主机上运行 test.jmx这个脚本,并将测试结果存入test.jtl文件内,脚本运行完自 动退出远程主机
 - 注意: 需要在远程主机上开启jmeter-server.bat文件



- 生成的jtl文件怎样查看
 - 使用监听器打开文件,即可查看



内容总结



- ■场景设计
- ■非GUI方式运行
 - 什么是非GUI方式运行
 - 为什么使用非GUI方式运行
 - 怎样使用非GUI方式运行
 - 命令
 - 各参数含义
 - 生成的结果文件怎样查看





Question