# MongoDB 分片

李焕贞

河北师范大学软件学院


## 本章大纲

- >分片的介绍
- >分片成员的介绍
- >分片策略
- >分片管理

#### 什么是分片

分片是一种数据分布在多台机器上的方法,Mongodb 使用分片来支持具有非常大的数据集和高吞吐量的操作

的部署。



### |搭建分片集群环境

注意: rs.initiate()

1、三台分片服务器搭建复制集rs

```
mongod --shardsvr --replSet rs2 --dbpath=shard1\ --port 21001
mongod --shardsvr --replSet rs2 --dbpath=shard2\ --port 21002
mongod --shardsvr --replSet rs2 --dbpath=shard3\ --port 21003
选择一台创建复制集
rs. initiate()
rs. add("127. 0. 0. 1:21001")
rs. add("127. 0. 0. 1:21002")
2、开启config服务器 , mongos要把mongod之间的配置放到config服务器里
面。
命令为:
        mongod --configsvr --replSet rsa --dbpath=config\ --
port 20000
```

### I搭建分片集群环境

- 3、开启mongos服务器 。同时指定config服务器。
- 命令为: mongos --configdb rsa/127.0.0.1:20000 --port
- 20001
- 4、登录mongos服务器并把副本集加到分块中: sh. addShard("rs2/127.0.0.1:21001")
- 5、对整个数据库进行分片
- sh. enableSharding( "databaseName")
- 6、对集合进行哈希分片
- sh. shardColletion("test.user", {age:"hashed"})
- 7、查看分片信息
- sh. status()

## Shard Key

为了将一个集合的所有文档进行分片,mongodb通过shard key进行数据集的分割。

- shard key必须是集合的索引
- ●一个集合只能有一个shard key
- shard key可以由一个或多个key组成

#### Chunk

MongoDB将分片后的数据存在chunk中。

MongoDB通过shard cluster balance (分片集群 平衡器)将chunk移到不同的shard节点上。

## Shard Key

分片的优势:


读写、存储容量、高可用性

### ■在分片前需要考虑


- •业务的复杂性规划
- •执行和维护服务的可用性
- ●避免广播查询

#### 分片和未分片集合


- •一个数据库可以有一个分片的集合,也可以有未分
  - 片的集合
- •分片集合被划分和分布在集群
- 不同的shard节点中
- ●未分片集合存储在主shard节点中
- ●每个数据库都有自己的主shard节点



#### 连接分片集群




#### 分片策略-哈希分片



在创建哈希分片之前,先对shard key创建哈希索引

sh. shardCollection( "database. collectio
n", { <field> : "hashed" } )

#### 分片策略-范围分片



sh. shardCollection( "database. collection
", { <shard key> } )

# 本章大纲

- >分片的介绍
- >分片成员的介绍
- >分片策略
- >分片管理

#### ■分片成员


- <u>shard</u>: Each shard contains a subset of the sharded data. Each shard can be deployed as a <u>replica set</u>.
- mongos: The mongos acts as a query router, providing an interface between client applications and the sharded cluster.
- <u>config servers</u>: Config servers store metadata and configuration settings for the cluster. As of MongoDB 3.4, config servers must be deployed as a replica set (CSRS).

#### 分片成员


MongoDB通过配置分片集群来支持分片,一个分片集群包括以下三个组件:分片(shard),查询路由(mongos),配置服务器(config servers):

- 分片: 用来存储数据, 为了提供系统可用性和数据一致性, 一个生产环境的分片集群, 通常每个分片是一个副本集。
- 查询路由: 指客户端应用访问每个分片的路径。
- 配置服务器:存储集群的元数据,这些数据包含了集群数据集到各分片的 映射关系。查询路由就是通过这些元数据到特定的分片上执行指定的数据 操作。

#### 生产环境



## ■开发环境



#### Shard

一个Shard节点包含有分片集群中数据的一个子集 所有子集加在一起,就是集群的全部数据 主节点存放所有的数据库中未分片的集合的数据

## Iconfig servers

配置服务器存储了分片集群的元数据 元数据体现为分片集群内的所有数据和部件的状态和组织结构 元数据包括每一个节点和块范围的列表 副本集:

- 不能有仲裁节点
- 不能有延迟节点
- 必须要创建索引

### mongos

缓存了config server的数据

数据库发生迁移或者添加新shard节点时,mongos会更新config server的缓存

Results
mongos

Shard A Shard B Shard C


Collection (shard key x)

# 本章大纲

- >分片的介绍
- >分片成员的介绍
- >分片策略
- >分片管理


### 哈希分片

哈希分片就是对目前所有节点的哈希值分布 初始化一个空集合的时候,会默认对所有节点上分配两 个空数据块



### 范围分片

依据业务,实际的shard节点数,进行指定键的范围划分



# 本章大纲

- >分片的介绍
- >分片成员的介绍
- >分片策略
- >分片管理

## ■数据块的管理

```
默认chunk大小是64M,可以手动修改use config db.settings.save({__id:"chunksize", value: <sizeInMB>})
```

# Iconfig server的迁移

- 1、启动一个新实例
- mongod --configsvr --replSet rsb --

dbpath=config1\ --port 40000

- 2、添加新实例
- rs.add()
- 3、关闭故障实例
- 4、移出故障实例
- rs.remove()

## ■常用语句

sh.enableSharding("databaseName")开启数据库的分片 sh.shardCollection("test.user", {age:"hashed"})

sh.addShard() 添加Shard节点
sh.status()查看分片信息
https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/sh
.shardCollection/index.html