# **SMIX M07 - UF2**

# PRACTICA 2 SERVIDOR SFTP EN LINUX

EDUARD LARA

Para que se pueda comprobar y verificar la autoría de la practica por parte del alumno, se debe de realizar uno de los siguientes pasos, para de esta manera poder identificar correctamente al usuario:

Opcion a. Crea un usuario sudoer (administrador) con el nombre del alumno, en la maquina virtual Linux. Después cámbiate a este usuario. sudo adduser nombrealumno sudo usermod -aG sudo nombrealumno su nombrealumno → Tambien se puede hacer de forma grafica

Opción b. Cambia el nombre del equipo Linux a PC\_NOMBRE ALUMNO hostnamectl set-hostname PC-NOMBRE ALUMNO

Paso 1. SFTP requiere SSH, por tanto debemos instalar este software instalado en la UF4:

#### sudo apt install ssh

Paso 2. Agrega las siguientes 5 líneas al final del fichero de configuración de SSH:

#### sudo nano /etc/ssh/sshd\_config

```
Modificat
                     /etc/ssh/sshd config
  GNU nano 4.8
 override default of no subsystems
                        /usr/lib/openssh/sftp-server
Subsystem
                sftp
 Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
        X11Forwarding no
        AllowTcpForwarding no
        PermitTTY no
        ForceCommand cvs server
Match group sftp
ChrootDirectory /home
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
ForceCommand internal-sftp
```

Estas directivas
permitirán a los
usuarios del grupo
sftp acceder a sus
directorios de inicio a
través de SFTP, pero
les niega el acceso
SSH normal, por lo
que nunca podrán
acceder a un shell.

Paso 3. Reinicia el servicio SSH para que los nuevos cambios tomen efecto:

#### sudo systemctl restart ssh

Paso 4. Crea un nuevo grupo de usuarios SFTP, a los cuales se les garantizará el acceso mediante el servicio sudo addgroup sftpSFTP.

sudo addgroup sftp

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo addgroup sftp
S'està afegint el grup 'sftp' (GID 1001)...
Fet.
smx2@PC-JDA:~$
```

Paso 5. Crea un nuevo usuario sftpuser. Agrégalo al grupo sftp.

```
sudo useradd -m sftpuser -g sftp
```

Paso 6. ¿En que fichero se muestra esta correspondencia?

```
bind:x:127:134::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
sshd:x:128:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
sftpuser:x:1001:1001::/home/sftpuser:/bin/sh
smx2@PC-JDA:~$
```

Paso 7. Indica un password para el nuevo usuario creado sftpuser: sudo passwd sftpuser

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo passwd sftpuser
Nova contrasenya de :
Torneu a escriure la nova contrasenya de :
passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament
smx2@PC-JDA:~$
```

Paso 8. Concede acceso completo al usuario sftpuser en su propio directorio home, pero deniega el accesso al resto de usuarios.

sudo chmod 700 /home/sftpuser/

Paso 9. Conectate al servidor localmente:

sftp sftpuser@127.0.0.1

```
smx2@PC-JDA:~$ sftp sftpuser@127.0.0.1
The authenticity of host '127.0.0.1 (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:IZqpMwLKwh9yy7LEvpxLrrMxTXY8zfgpmkfl2v9reJk.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '127.0.0.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
sftpuser@127.0.0.1's password:
Connected to 127.0.0.1.
sftp>
```

Paso 10. ¿Cuál es el directorio de entrada?

#### pwd, Is

Paso 11. Navega hacia el directorio home del usuario, alli es donde tiene permisos.

#### cd

Paso 12. Allí confirma que tienes permisos y crea un nuevo directorio llamado sftp-test

#### mkdir


- Paso 13. Configura la dirección IP del equipo Linux en la red interna 192.168.1.1. Prueba una de las dos siguientes opciones:
- a. ifconfig enp0s8 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
- b. Modifica el fichero /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
   Para aplicar después: sudo netplan apply


Paso 14. Arranca una máquina cliente Windows 10 en el VirtualBox o VMware. El equipo debe de tener dos interfaces, una en NAT y otra en Red Interna, que estara en la misma red del servidor FTP-SFTP.

Red							
Adaptador 1	Adaptador 2	Adaptador 3	Adaptador 4				
✓ Habilitar adaptador de red							
Conectado a: NAT			•				
Nombre:				7			
Avanzadas							


Red									
Adaptador 1	Adaptador 2		Adaptador 3	Adaptador 4					
✓ Habilitar adaptador de red									
Conecta	do a:	Red intern	▼						
Non	nbre:	intnet	~						
Avanza	adas								
1									

Paso 15. Configura la tarjeta de red con una dirección IP del rango del servidor, por ejemplo 192.168.1.100. Comprueba que funciona el ping entre Servidor FTP-SFTP de Linux y el equipo Windows 10.







## Paso 16. Descarga e instala el programa Winscp en el equipo windows




#### Paso 17. Conectate con los siguientes parametros al servidor SFTP:






Paso 18. Intenta subir fichero en el directorio de entrada. ¿Es posible?

¿Qué pasa?



Paso 19. En que carpeta se tienen permisos para realizar la subida:



Paso 20. Realiza un GET (descarga de un fichero del servidor) desde WinSCP.

Paso 21. Visualiza el fichero subido en la carpeta del servidor SFTP

```
smx2@PC-JDA:/home$ sudo -i
root@PC-JDA:~# pwd
/root
root@PC-JDA:~# cd /home/sftpuser/
root@PC-JDA:/home/sftpuser# ls
'VNC-Viewer-6.22.826-Windows (1).exe'
root@PC-JDA:/home/sftpuser#
```