

→ Redes de Computadores: Capítulo 1

- Internet é composta por bilhões de dispositivos conectados (hosts = endereços IP)
- Redes são conjuntos de dispositivos, routers, links geridos por provedores.
- A internet possui infraestrutura que providenciam serviços para aplicações de programação para distribuir aplicações:
 - "Hooks" permitem que aplicações se liguem e utilizem o serviço de transporte da internet para envio/receção de dados
 - Protocolos definem o formato, ordem de mensagens enviadas e recebidas entre entidades de rede assim como as ações a tomar em transmissão de mensagens e recibos.
- O network edge tem hosts (clientes e servidores) que enviam pacotes de dados
 - O host recebe uma mensagem da aplicação e divide-a em fragmentos mais pequenos, pacotes, com comprimento de 1 byte
 - Transmite o pacote à taxa de transmissão R, também conhecida como taxa de transmissão do enlace, capacidade do enlace ou largura de banda do enlace

$$\frac{\text{packet}}{\text{transmission delay}} = \frac{\text{time needed to transmit 1-bit}}{\text{packet into Links}} = \frac{1\text{bit}}{R(\text{bit/sec})}$$

- O internet core é uma rede de routers interligados que move pacotes que estão a chegar do router's input link para um output link apropriado
- Packet-switching (comutação de pacotes) os hosts dividem em pacotes. O network encaminha esses pacotes de um origem dos pacotes até ao seu destino.
 - Packet transmission delay demora 1/4 segundos a 1 segundo
 - Store and forward: o pacote deve estar completo, isto é, não pode ser dividido antes de poder ser transmitido
- Queuing ocorre quando os pacotes chegam mais depressa do que conseguem ser enviados
 - Se o rate de chegada (bps) excede o rate de transmissão, pacotes vão ficar em queue à espera de enunciatórios. Os pacotes podem ser perdidos (dropped) se a memória (buffer) estiver cheia

RC

- **Circuit Switching:** recursos fírm-a-fim são alocados para a "chamada" entre a origem e o destino. Estes recursos são dedicados, ou seja, não há perda para garantir o desempenho. Um segmento fica com o mesmo fornecedor.
- FDH
- TDM
- **Packet loss:** os pacotes formam uma queue nos buffers à espera de serem transmitidos. O comprimento da fila aumenta quando a taxa de chegada ao enlace excede a capacidade de enlace à medida que a fila de pacotes cresce. Quando a memória ^{para armazenar os pacotes} é esgotada, um pacote que chega a uma fila cheia é descartado (lost). O pacote perdido pode ser transmitido pelo nó anterior, pelo sistema terminal de origem ou, ~~ou~~ não ser transmitido.
- **Throughput (largura de banda útil):** taxa (em bits por unidade de tempo) a qual os bits estão a ser enviados de um emissor até um receptor.
 - $R_s < R_c \Rightarrow \text{Throughput} = R_s$
 - $R_s > R_c \Rightarrow \text{Throughput} = R_c$
 - O throughput é limitado pela parte mais lenta. A rede só pode transportar mais, mas se aquele que estiver mais lento decide quanto é que os bits são enviados
 - No segundo caso ($R_s > R_c$) ~~podemos~~ temos um bottleneck link. Mesmo que inicialmente o remetente tenta enviar a R_s , a rede só consegue entregar os dados a R_c . O resto é descartado ou fica em queue.
- **Traceroute:** fornece uma medida da atraso desde a origem até cada roteador longo do caminho fírm-a-fim da internet até ao seu destino.

• Dados
• Fonctionnement

→ Redes de Computadoras: Capítulo 4

- O transporte de segmentos de um host de envio para um host receptor
 - Sender encapsula os segmentos em datagramas e passa-os à link layer
 - Receiver entrega os segmentos à transport layer protocol
 - Os roteadores examinam o cabeçalho de todos os datagramas IP que o atravessam e mapeiam os datagramas do input porto para output porto para transferir os datagramas ao longo do caminho fornecido
 - Forwarding: mover pacotes do input link do roteador para o output link apropriado
 - Routing: determina o caminho que deve ser seguido pelos pacotes de uma determinada origem até um determinado destino
 - Data plane: função local, por roteador. Determina roteador input port e encaminhado (forwarded) para
 - Control Plane: determina como um datagrama é tratado desde a origem até ao destino. Duas abordagens implementadas nos roteadores: software defined network
 - O modelo best-effort não oferece garantias em termos de entrega, banda larga disponível para o fluxo fixa por
 - É um mecanismo bastante simples; a provisão adequada de largura de banda permite que aplicações temporais tenham um desempenho "suficientemente bom" na maioria das vezes; serviços distinguindo-se na application-layer permitem fornecer serviços a partir de múltiplas localizações; o controle da congestão entre serviços "elásticos" ajuda a manter o desempenho
 - Network-links têm um MTU (maximum transfer unit) - o maior tamanho possível de uma trama a ser transmitida
 - Datagramas IP's grandes são fragmentados dentro da rede, um datagrama pode tornar-se vários sempre que necessário, os seus fragmentos apenas são agrupados quando chegam ao destino.
 - Os campos do cabeçalho IP (identifier, flags, fragment offset) são usados para identificar fragmentos relacionados
 - O endereço IP é um identificador de 32-bit associado a cada host ou roteador interface

- Parte do endereço identifica o network (ou subnet) e outra parte identifica o host. Subnet mask - dispositivo com mesma subnet com bits de grande ordem comuns; Host-part - bits de baixa ordem que iniciam. Subnet part - dispositivo com mesma subnet com bits de grande ordem comuns; Host-part - bits de baixa ordem que iniciam.
- Endereço IP baseado em classes (Classful) é o esquema original baseado no RFC 791. Os primeiros bits identificam a classe dos endereços (indicada)
- Endereço IP sem classes (Classless) não considera os bits iniciais para a identificação de classe, é usada uma máscara de rede de 32 bits para determinar o endereço de rede. Permite agregação o que aumenta a eficiência de routing (CIDR). A agregação reduz o tamanho dos tabelos de routing ao agrupar conjuntos de endereços de rede adjacentes
- Subnet é uma interface de dispositivos que conseguem chegar todos os outros sem passar por um roteador intermedium.
 - Permite uma melhor organização do espaço de endereçamento
 - Permite estabelecer níveis hierárquicos para o routing
 - Reduz o espaço de endereçamento para interfaces de host, pois alguns dos endereços iniciais não podem ser usados como máscaras firm
 - Requer uma gestão adicional de endereçamento

- No Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), o objetivo é o host obter dinamicamente um endereço IP do network router quando se junta à rede.
 - Pode renover o endereço que está a utilizar
 - Permite a reutilização de endereços
 - Suporta utilizações móveis que saem e entram na rede
- O host envia uma mensagem de DHCP discover em broadcast; o DHCP responde com uma DHCP offer;
 - I
 - host pede um endereço IP, DHCP request; o DHCP envia um endereço IP, DHCP ack (podemos saltar os dois primeiros passos se um cliente quiser usar (re-use) um endereço IP antigo)
- O DHCP pode fornecer mais do que apenas o endereço IP atribuído: o endereço do roteador de primeira call (first hop) para o cliente; nome e endereço IP do servidor DNS; máscara de rede

• sub-rede
 • sub-rede
 • classificação
 • dispositivo

- Routers e hosts mantêm uma tabela de IP forwarding que inclui:
 - 1º coluna - IP endereço destino
 - 2º coluna - Endereço IP da interface host do próximo salto
 - 3º coluna - metróm
 - ultima coluna - Id de interface da interface local de link layer
 - outros colunas (dependem de SO e da implementação) - flags, volume de tráfego, métricas, etc
- O encaminhamento de pacotes para o próximo salto é decidido baseado no endereço de destino do pacote depois de atraficá-lo para a interface correspondente.
- Considera o endereço IP a.b.c.d/m como X.Y (network.id).host.id)
- A máscara m é usada para extrair o endereço da rede (ou network) X
- Procura na tabela de encaminhamento a entrada que mais corresponde a X. Se X é local, entrega XY caso contrário, usa X para determinar o próximo salto.
- Se X não estiver na tabela, a rota de entrada default ou 0.0.0.0 é usada uma vez que corresponde a todos os destinos possíveis.
- A rota de entrada default tem uma prioridade mais baixa que as outras entradas da tabela. Permite reduzir o tamanho da tabela de encaminhamento ao custo de menos control.
- O **Static Routing** é baseado em rotas definidas manualmente ou pré-definidas num ficheiro de configuração
 - Reduz o network traffic já que nenhuma publicidade de rotas acontece
 - Esquema simples que não é capaz de lidar com mudanças na topologia do network.
- O **Dynamic routing**, os routers enviam publicidade aos vizinhos
 - Aumenta o network traffic devido aos anúncios periódicos ou link changes
 - Esquema flexível capaz de adaptar a mudanças na topologia do network ou falhas nos routers
- O processo de encaminhamento em redes IP permite que um pacote de dados se aproxime, da interface de destino, sendo que a decisão de encaminhamento é tomada embora os equipamentos de rede passem o pacote para terceiros considerando o conjunto de endereços de rede ou sub-rede de destino

- **NAT**: todos os dispositivos de rede local partilham um endereço IPv4 de ponto de vista exterior
 - todos os datagramas que saem do network local têm o mesmo endereço NAT IP de origem, mas diferentes números de portos de origem
 - Todos os dispositivos num rede local têm um endereço IP "privado" de 32-bit que apenas pode ser usado internamente
 - Se é preciso um endereço IP do provedor ISP para todos os dispositivos
 - Podemos mudar o endereço de host em network local e sem modificar o mundo exterior
 - Podemos mudar de ISP sem mudar os endereços da network local
 - Dispositivos dentro da rede local não são diretamente acessíveis ou visíveis para o mundo exterior

• Um NAT sente deves:

- datagramas de saída: substituir o endereço IP de origem pelo endereço NAT IP
- lembrar-se de todos os pares de tradução (IP → NAT IP)
- datagramas de entrada: substituir o NAT IP address nos campos de destino como corresponde ao endereço IP gerado na tabela NAT.

-
- O protocolo IPv4 funciona como o modelo "best effort" e envia todos os pacotes. Cada fragmento tem o seu próprio cabeçalho IP e um campo "fragment offset" que indica a posição da carga útil no pacote original e um bit "more fragments" para indicar se ainda veio mais fragmentos. A reconstrução completa só é feita no destino, mas deve ser reconstruído num roteador por ex.
 - O TCP é um protocolo de transporte da pilha TCP/IP que funciona na camada 4 (transporte) do OSI

- O protocolo ICMP opera no nível protocolo de rede ainda que as mensagens ICMP sejam encapsuladas em pacotes IP

→ Redes de Comunicações - Capítulo 6


- A link layer (camada de ligação) tem a responsabilidade de transferir datagrama de um nó (host/nóter) para outro nó fisicamente adjacente através de um link (canal de comunicação) (exemplos: switches) (redes locais LANs)).
- Um datagrama é transferido por protocolos de ligação diferente em diferentes ligações. Cada protocolo de ligação fornece diferentes serviços.
- Implementação da link layer é obrigatória em todos os dispositivos (hosts) que pretendem ligar-se à rede. É implementado on-chip ou na network interface card (NIC). Este conecta-se aos system buses do host. É uma combinação de hardware, software e firmware (frame).
- Quando dois infraestruturas comunicam, o lado emissor encapsula o datagrama numa trama e adiciona bits de verificação de erro, transferência fiável de dados, controlo de fluxo. O lado receptor verifica trama, transferência fiável, controlo de fluxos, extraí o datagrama e passa-o para a camada superior no lado receptor.
- Os protocolos podem não detectar alguns erros e conexão de erros.
- O parity checking pode detectar e transmitir.

• Este nível protocolo liga define mecanismos e funcionalidades empregados de comunicação direta entre interface por forma a serem suportados vários tipos de tecnologias e diferentes físicas de interligação.

- Internet checksum tenta detectar erros nos dados UDP segmentos como uma sequência de 16 bit inteiros; o segmento é adicionado para obter checksum e é colocado no campo de checksum do UDP. O receptor computa o checksum do segmento recebido e verifica se é igual → se for igual não há erros, nem se for igual, há erros.

- Cyclic Redundancy check (CRC) - detetar de erros mais poderoso. O sender computa n CRC bits, R divididos de forma a que $\langle D, R \rangle$ seja divisível por G. O receptor sabe G e se o resto der ≠ 0 → erro!

- D: databit
- G: bit pattern of $n+1$ bits



• Multiple Access Protocol

- Canal de broadcast partilhado único
- Mais ou menos transmissões simultâneas por nós pode causar interferência. → ocorre colisão se um nó recebe dois ou mais mensagens ao mesmo tempo
- é utilizado um algoritmo distribuído para determinar como os nós partilham o canal i.e.谁什么时候可以发送
- A comunicação sobre qual nó de canal tem de usar o próprio canal, mas existe mecanismo de handover
- os endereços MAC do layer 2 são de maior comprimento do que os endereços IPv4
- Os protocolos Mac têm três classes principais:
 - dividir o canal em partes mais pequenas de um modo: channel partitioning
 - acesso aleatório: o canal não é dividido em colisões
 - Taking turns: os nós "tiram" turnos,

• TDMA (time division multiple access) - o acesso aos canais é em "turnos", cada um recebe um slot de comprimento fixo, aqueles que não forem usados

• FDMA (frequency division multiple access) - o espectro de canal é dividido em bandas de frequência, cada um com uma faixa de frequência fixa, tempo de transmissão não utilizada nos furos

• Unslotted ALOHA: mais simples, sem sincronização. Quando um nó tem um quadro para enviar, transmite imediatamente; a probabilidade de colisão aumenta na ausência de sincronização (eficiência 18%)

• Slotted ALOHA: todos os frames têm o mesmo tamanho, o tempo é dividido em slots de tamanho igual e os nós começam apenas a transmitir no inicio de um slot, estão sincronizados, uma colisão é detectada por todos os nós (eficiência 37%)

• Quando um nó obtém uma nova frame transmite-a no próximo slot

- se houver colisão o nó pode enviar o frame no próximo slot

- se houver colisão o nó retransmite o frame em cada slot subsequente com a probabilidade p de sucesso.

- **Vantagens:** um único nó pode transmitir continuamente à taxa total do canal; alternativa descentralizada (não há os rótulos dos nodos e é que precisam de estação sincronizadas); simples
- **Desvantagens:** colisões desperdiçam slots (slots ociosos)
- **CSMA simples:** se o canal for dedicado como ocorre transmite o pacote inteiro, se o canal for dedicado como ocupador adia a transmissão: não se interfere os outros!
- **CSMA/CD:** os colisões são detectadas em pouco tempo, os transmissões em colisão são suspensas que reduz o desperdício do canal; a detecção de colisões é fácil em ligações com fio e difícil em ligações sem fio: o conversor educado
- **Ainda podem ocorrer colisões no CSMA mesmo que este utilize meio. Atrasos de propagação significa que dois nodos podem mal se ouvir ao começar a transmitir. Quando há colisões, o tempo de transmissão do pacote inteiro é desperdiçado. A distância e o atraso de propagação são importantes em determinar a probabilidade de colisão.**
- O CSMA/CD reduz a quantidade de tempo desperdiçado nas colisões porque a transmissão é abortada assim que a colisão é detectada.
- **Algoritmo Ethernet CSMA/CD**
 1. Ethernet recebe o datagrama da network layer (camada de rede)
 2. Se a ethernet executa o canal:
 - Vozes (Silencioso) começa a transmitir a frame
 - Ruivosa espera que fique silencioso e a
 - ~~3. Se detectar outra transmissão enquanto~~
 3. Se transmissão a frame inteira nem colisões - feito!
 4. Se detectar outra transmissão enquanto está a enviar: abortar e enviar jam signal.
 5. Depois de abortar, insere binary (exponential) backoff:
 - Depois de m-ésima colisão, escolhe um K aleatório entre $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$

a ethernet espera $K * 512$ bits Times e retorna ao passo 2.

 - mais colisões \rightarrow maior intervalo de backoff

• As metodologias de partilha do meio de transmissão com deteção de perturbação (CSMA) são utilizadas tanto em tecnologias de rede-sem-fios como em tecnologias de redes-sem-fios.

"Taking turns" MAC protocols

- Partilham o canal de forma eficiente e justa sobre alta carga mas é insuficiente sob baixa carga; há outros mecanismos, a largura da banda é só alocada mesmo que tenha apenas 1 ms de utilização.
- Os protocolos MAC de acesso aleatórios eficientes sobre baixa carga, desvantagem só para utilizadores com alta carga há sobre carga de colisões
- **Polling** - O controlador centralizado controla outros nós a transmitir por turnos. Preocupações: sobrelocação de polling, latência, ponto único de falha (bluetooth usa polling)

Tooken passing: a mensagem de token de controlo é passada explicitamente de um nó para outro (sequencialmente). O nó só transmite enquanto detém o token. Preocupações: sobrelocação de token, latência é ponto único de falha

-
- MAC (ou LAN ou físico ou Ethernet) Adress é usado localmente para transferir uma marca (frame) de uma interface para outra interface à qual está fisicamente ligada. Tem 48 bits (máscara broadcast)
 - Cada interface tem um endereço MAC único de 48 bits. Atribuição dos endereços MAC é feita pelo IEEE
 - É um endereço flat (portabilidade) pode mover-se de uma LAN para outra sem alterar o endereço
 - ARP (Address Resolution Protocol) é um protocolo da camada de ligação (link layer) que serve para mapear um endereço IP (network layer) para um endereço MAC numa rede local (LAN)

Ethernet \oplus amateur radio

- **bus** - todos os nodos partilham domínio de endereço (podem colidir entre si)
 - **switched** - um switch (da camada layer) no centro, cada "fala" com um portador (separado)

1 modes não coabrem uns com os outros

- * A interface de enlace encapsula o datagrama IP num trama ethernet

- **precedente** é usado para sincronizar os relojes, renden clock natos (7 bytes com o padrão 10101010)
 - **endereços**: 6 bytes para o endereço MAC de origem, 6 bytes para o endereço MAC do destino
 - se o adaptador receber uma frame com endereço de destino a combinar com o seu endereço de broadcast (e.g ARP packet), passa a data em frame ao network layer protocol (caso contrário, descarta o frame)
 - **Type**: indica protocolos da camada superior (principalmente IP) usado para demultiplex no receptor
 - **CRC**: cyclic redundancy check at receiver, se for detectado erro no frame é dropped.
 - A Ethernet é ~~som ligada~~ é **full-duplex** e ~~som ligada~~ **connectionless**.
 - **connectionless**: não é estabelecido ligação entre NICs de envio e de receção
 - **unreliable**: NICs de envio não enviam ACKs ou NAKs para o NIC de envio
 - data em dropped frames só é recuperada se o MIB inicial tiver um protocolo alto como TCP
 - caso contrario é dropped e perdida.
 - Ethernet MAC protocoli unslotted CSMA/CD com binary backoff

- Ethernet switch
- O switch é um dispositivo link-layer, além de fornecer uma rede.
- Guarda e encaminha frames Ethernet
- Examina endereços MAC recebidos, selecionando o frame para um ou mais endereços. Envia o frame e para ser encaminhado em segmento utiliza CSMA/CD para aceder ao segmento.
 - Transponente, o host não tem conhecimento dos switches
 - plug and play, self-learning (os switches não precisam de ser configurados)
- Host também tem uma ligação dedicada e direta ao switch.
 - O switch armazena em buffer os frames.
 - O protocolo Ethernet divide em cada incoming link entradas onde há colisões, full duplex e cada link tem seu próprio domínio de colisão.
 - Três de A para A' e de B para B' podem ser transmitidos simultaneamente sem colisões, mas A para A' e C para A' não pode acontecer simultaneamente.
 - Cada switch tem a sua própria switch table, cada entrada tem:
 - MAC address do host, interface to which host, time stamp
- O switch aprende qual host pode ser alcançado a partir de determinados interfaces.
 - Quando uma frame é recebida o switch aprende a localização de quem a emitiu e guarda a informação numa switch table.
- Quando uma frame é recebida por um switch:
 1. Regista a lista de entrada + MAC address do host ~~destinatário~~ que emitiu
 2. Procura na tabela o MAC address do destino
 3. If { encontrou a entrada para o destino ~~destinatário~~
 - then }
 - if { o destino está no mesmo segmento de onde o frame veio
 - then drop frame
 - else encaminha o frame para a interface correspondente na tabela
 - else flood } encaminha o quadro para todos os interfaces exceto pra aquela de onde veio }

- **Switches vs routers**

- ambos possuem store and forward

- routers: implementam layer 3

- switches: link layer devices

- ambos ~~possuem~~ têm forwarding tables

- routers: computa a tabela com algoritmo de routing, IP ~~MAC~~ addresses

- switches: aprende a forwarding table com MAC e MAC addresses

- **VLANs**

- **VLANs** - switches com suporte para VLAN podem ser configurados para definir múltiplas LANs virtuais sobre uma única LAN física

- Um comutador (switch) interliga vários portos (links) numa topologia em estrela que simula o comportamento de uma topologia clássica de barramento partilhado (bus)

Redes de Computadores: Capítulo 7

• Base station

- tipicamente conectado a uma rede com fios
- responsável por enviar pacotes entre network com fios e hosts sem fios na "área"

• Wireless link

- tipicamente usado para conectar dispositivos móveis à base station, e também como um backbone link
- protocolos de acesso múltiplo coordenam o link de acesso
- vários transmission rates, distâncias e bandas de frequência

• Infrastructure mode

- A base station conecta os dispositivos móveis à rede com fios
- handoff: dispositivo móvel muda de base station que fornece a conexão à rede com fios

• Ad Hoc mode

- não base stations
- móveis só podem transmitir para outros móveis dentro da cobertura da ligação
- móveis organizam-se numa rede e se comunicam entre si

- O sinal de rádio (wireless) perde potência à medida que se propaga

- multipath propagation: o sinal de rádio reflete-se em objetos como o chão, instruções, chega ao destino a tempos ligeiramente diferentes.

- Coherence time: quantidade de tempo que o bit está presente no canal para ser recebido.

- Influencia a ~~max~~ transmission rate máxima já que coherence times não conseguem ultrapassar

- Inversamente proporcional à frequência → a velocidade do receptor.

- Interferência de outras fontes nas frequências da rede wireless como motores e outros aparelhos
- O SNR (signal-to-noise ratio) quanto maior mais fácil é extrair sinal do ruído
- SNR vs BER tradeoff:越大越容易增加信噪比 → aumenta o SNR → diminui o erro
- O SNR pode mudar com a mobilidade adaptando dinamicamente à corrente friaca

• 802.11 LAN Architecture

- Um wireless host comunica com uma base station (base station = access point/AP)
- Basic Service Set (BSS) (aka "cell") no infrastructure mode contém:
 - wireless host
 - access point (AP): base station
 - ad-hoc mode: hosts only
- Extended Service Set (ESS) inclui uma ou mais BSS

• As transmissões Wi-Fi podem cobrir até quatro campos de endereço MAC

• 802.11 channels

- Espaço é dividido em canais a diferentes frequências.
- Pode haver interferência se o canal escolhido for o mesmo

• 802.11 Association

- O host que chega deve associar-se a um AP
 - Scans canais e envia os beacon frames que contêm APs chamador SSID e o seu Mac Address.
 - Seleciona o AP com quem irá associar e realiza uma autenticação antes da associação
- Depois (tipicamente) corre DHCP para obter o IP dentro da subnet do AP

• Passive scanning

- Beacon frames enviados pelo AP → é enviado um association request frame do H1 para um AP selecionado
- Association response frame enviado do AP para H1

• Active Scanning

- Probe request frame broadcast transmitido pelo H1 → Probe Response frames enviados pelos APs → Association Request frame enviada do H1 para o AP selecionado → Association Response frame enviado do AP selecionado para o H1

- 802.11: multiple access
- É complicado detectar colisões no enlace de dados ou colisão como protocolo CSMA/CA (Collision Avoidance)
- 802.11 Sender
 - Se o canal estiver ocupado para o DIFS então transmite o frame completo assim (no CD)
 - se não houver nenhum ACK após 2, aumenta o intervalo de Random backoff
 - caso contrário, transmite bem sucedida
 - Se perceber o canal ocupado então comece um random backoff time
 - tempo cresce enquanto o canal estiver ocioso
 - quando o tempo acabar volta a sentir o canal
- 802.11 Receiver
 - Se a frame for recebida OK devolve o ACK depois do SIFS (ACK necessário claramente ao problema do terminal escondido)
 - O receptor reserva o canal para data frames com pequenos pacotes de reserva
 - O receptor envia um pequeno request-to-send (RTS) para a base Station (BS) com CSMA (RTSs pedem colisão bins com os outros mas eles são pequenos)
 - A base station (BS) broadcasta clear-to-send (CTS) em resposta ao RTS
 - CTS é enviado por todos os outros nodos. O sender transmite a data frame e os outros estão definidos para transmitir

- Quando nas redes Wi-Fi (802.11) não usadas brancas RTT e CTR, o débito máximo de informação diminui substancialmente ainda que diminuam eventuais colisões
- Se dois APs estiverem a operar canais diferentes então não interferem um com o outro mesmo que estejam no alcance um do outro