

AppModule — raíz: monta el cimient; los dominios (catálogo, ventas, caja...) se agregan encima

ConfigF1 ✓	Shared KernelF3 ✓	Platform / TenancyF4 ✓	AuthF5 ✓
config/ · validación de entorno (fail-fast) · ConfigModule global	shared/domain/ · Money (Decimal, nunca float) · puertos Clock · IdGenerator shared/infrastructure/ · SystemClock · UuidIdGenerator · DomainError base	platform/tenancy/ · TenantContext (AsyncLocalStorage) · TenantInterceptor (global) · extensión Prisma \$extends (auto-filtro empresaId, fail-closed) platform/database/ · PrismaService (adapter pg) · withTenant() → SET LOCAL	auth/domain/ · puertos: UserRepository, PasswordHasher, TokenService · Permiso (RBAC por permiso) auth/application/ · LoginUseCase · RefreshUseCase auth/infrastructure/ · JWT · scrypt · guards · UserRepository en memoria (temporal)

Regla hexagonal (desde el cimient):

- domain/

puro: entidades, VOs, puertos (interfaces). No importa Nest ni Prisma.
- application/

casos de uso que orquestan puertos.
- infrastructure/

adapters: Prisma, JWT, HTTP, controllers.

Transversal (seguro por defecto): guards globales + interceptor



F6 — pendiente (cierra el cimient):

modelos Prisma del núcleo tenant (empresaId @map) · migración inicial · políticas RLS + rol de app sin BYPASSRLS · seed empresa/usuario demo · PrismaUserRepository (reemplaza el adapter en memoria de auth)