



## Despliegue de Aplicaciones Web

Tema 0: Introducción a los servicios en red

## Cuaderno de Actividades








## **Actividades**

- 1) Vamos a comenzar creando una máquina virtual que cumpla con las siguientes característica:
  - Nombre de la máquina Virtual: Server1 Alias (por ejemplo: "Server1 MAGarcía)
  - Debe de estar optimizada para la instalación de Ubuntu Server 64bits
  - Memoria RAM: 2GiB (siempre que el sistema lo permita)
  - Disco Duro: 10GiB reservado dinámicamente
  - Adaptador de red 1: Deberá de pertenecer a la misma red que la del ordenador anfitrión.
  - Adaptador de red 2: Deberá de pertenecer a una red independiente (daw) y sin visión de la red del aula.
- 2) Crear la máquina virtual que actuará como cliente. Las características de la nueva máquina serán las indicadas a continuación:
  - Nombre de la máquina Virtual: Client1 Alias (por ejemplo: "Client1 MAGarcía)
  - Debe de estar optimizada para la instalación de Ubuntu 64bits
  - Memoria RAM: 1GiB (siempre que el sistema lo permita)
  - Disco Duro: 10GiB reservado dinámicamente
  - Adaptador de red 1: Deberá pertenecer a la misma red independiente que el server1.
- 3) Utilizando la ISO de Ubuntu Server 20.04LTS, realiza la instalación del sistema en la máquina "Server1 Alias" con las siguientes características:
  - Distribución del teclado: Español
  - No instalar/configurar proxy, instantáneas (snaps) ni SSH (son las opciones que vienen por defecto)
  - Usar disco completo para la instalación.
  - Nombre: Escribe tu nombre completo
  - Nombre del servidor: server1
  - Nombre de usuario: alias (por ejemplo magarcia)
- 4) Utilizando la ISO de Raspberry PI, realiza la instalación del sistema en la máquina "Client1 Alias" con las siguientes características:
  - Distribución del teclado: Español
  - Usar disco completo para la instalación e instalar todos los ficheros en la misma partición
- 5) Configura el servidor "Server1-Alias", para que tenga la siguiente configuración de red:
  - Adaptador de red 1: Recibirá lo configuración dinámicamente con una IP de la red del aula
  - Adaptador de red 2: Asignaremos manualmente la siguiente configuración:

IP: 172.16.1.10/16DNS: Las de Google

o Puerta de enlace: No tiene



- 6) Instala el servidor de DHCP en "Server1-Alias", y configúralo para que cumpla las siguientes especificaciones:
  - Sólo atenderá peticiones del servicio por la Interfaz2 (172.16.1.10)
  - Asignará a los clientes la siguiente configuración de red:
    - IP: Una entre la 172.16.1.100 y 172.16.1.120 /16
    - DNS: La IP de Server1-Alias
    - Puerta de enlace: La IP de Server1-Alias
    - Tiempos de concesión por defecto y máximo: 10mintos y media hora respectivamente
  - ⇒ Comprueba que "client1-Alias" recibe todos los parámetros indicados anteriormente.
- 7) Añade una nueva tarjeta de red a "client1-Alias" con el mismo tipo de adaptador y configura el servidor DHCP para que le reserve la IP 172.16.1.200.

8) Añade una nueva tarjeta a "server1-Alias" del mismo tipo que la Interfaz2 y permite que el servidor DHCP también atienda peticiones por ella. La configuración de red para esta nueva tarjeta será:

IP: 172.16.2.10/16DNS: Las de GooglePuerta de enlace: No tiene

IMPORTANTE: Dicha interfaz está en una red diferente llamada smr

- 9) Añade una nueva tarjeta de red a "client1-Alias" con el mismo tipo de adaptador pero en la red smr y configura el servidor DHCP para que le asigne una configuración de red con las siguientes características:
  - IP: Una entre la 172.16.2.100 y 172.16.2.120 /16
  - DNS: La IP de Server1-Alias
  - Puerta de enlace: La IP de Server1-Alias
  - Tiempos de concesión por defecto y máximo: 10mintos y media hora respectivamente

