关于电感的伏安特性

区艺锋

下图是一个电路的示意图,画出了电源内部和外电路中的一段导体。




图 1: 电路示意图

在这个电路中, 微分形式的欧姆定律写为

$$\boldsymbol{j} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{K}) \tag{1}$$

E 指的是恒定电场的场强(恒定电场与静电场有着相同的性质),K 指的是这个电路中的电 源所产生的非静电场强。

在外电路对(1)式进行积分,选取图中的线元 dl 方向(选取线元方向相当于规定坐标系)

$$\int_{out} \frac{\mathbf{j}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l} = \int_{out} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{out} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l}$$
 (2)

$$IR = U + 0 (3)$$

其中, R 为外电路总电阻, U 为路端电压。

在电源内部对(1)式进行积分

$$\int_{in} \frac{\mathbf{j}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l} = \int_{in} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{in} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l}$$

$$Ir = -U + E$$
(5)

$$Ir = -U + E \tag{5}$$

其中,r 为电源内阻,E 为电源电动势。由恒定电场的环路定理 $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_{out} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + \int_{in} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_{out} \mathbf{E}$ 0,所以 $\int_{in} {m E} \cdot \mathrm{d}{m l} = - \int_{out} {m E} \cdot \mathrm{d}{m l} = - U$,也就是说电源内部由恒定电场带来的电势差的大小 等于路端电压。

将 (3) 式和 (5) 式相加即得全电路欧姆定律 E = I(R+r), 这是众所周知的。

现在来关注一下 (5) 式,<u>若电源内阻 r=0</u>,那么就可以得到 U=E,即电源内部由恒定电场带来的电势差大小等于电源电动势,同时显而易见的在电源内部恒定电场的场强 **E** 方向与电源的非静电场强 **K** 方向相反。有这个结论就可以分析电感的伏安特性了。

假如有下图这样的情况




图 2: 电流变化率的一种情况

电流 i 沿图 2中的方向流动,且电流的变化率 $\frac{d}{dt}$ 也沿着这个方向(其实电流的方向对这里问题的分析没有什么用,只是因为直接说电流的变化率太突兀,所以标出了电流的方向)。根据法拉第电磁感应定律(或楞次定律,因为所产生的非静电场强 K 的方向与线圈的绕向无关,用楞次定律可以更快地得出下面一句话的结论),电感产生的非静电场强 K 沿图 2中的方向(这里电感产生的非静电场即涡旋电场)。

如果将电感视为理想电感,即忽略线圈的电阻,根据前面下划线的结论,则电感中似稳电场(似稳电场与恒定电场有着相同的性质)的场强 E 方向与电感产生的非静电场强 K 方向相反,且由似稳电场带来的电势差 u_L 的大小与电磁感应产生的电动势 e 的大小相等。

如果电流的变化率 di 调转,各物理量则有下图所示的方向。




图 3: 电流变化率的另一种情况

可以看出,无论电流的变化率 $\frac{di}{dt}$ 沿什么方向,电感中似稳电场的场强 E 方向都与电流的变化率方向相同。

因此可以引入电感中似稳电场带来的电势差 u_L (也就是平时用的电压)与电流 i 的关联 参考方向,如下图。

如果电流的变化率方向与图 4中所选的电流参考方向相同,则 $\frac{di}{dt} > 0$ 。根据之前的分析,电感中似稳电场的场强 E 方向与电流的变化率方向相同。因此,在图 4中所选的电压参考方




图 4: 电感中似稳电场带来的电势差 u_L 与电流 i 的关联参考方向

向下,似稳电场带来的电势差 $u_L > 0$ 。可以看出,这种情况下 u_L 和 $\frac{di}{dt}$ 同号。通过同样的分析可得,在图 4的关联参考方向下,若 $\frac{di}{dt} < 0$,则会有 $u_L < 0$,两者也是同号的。也就是说,**在图 4的关联参考方向下,** $\frac{di}{dt}$ 与 u_L 的数值是相对正号的。

根据法拉第电磁感应定律,可以计算 u_L 的大小

$$|u_L| = |e|$$

$$= L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$(6)$$

$$(7)$$

其中,e 是电磁感应产生的电动势。再根据 $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ 与 u_L 的数值相对正号,则

$$u_L = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{8}$$

(8) 式即电感的伏安特性公式,在图 4所规定的关联参考方向下成立。