



Panduan Lengkap Sistem BBQIU

Seluruh divisi dalam satu buku

BBQIU Grill, Suki & Eatery

Untuk: **Arsip, pemilik, dan pelatihan staf baru.** Simpan di dekat tempat kerja Anda.

Daftar Isi

1. Peta Sistem — bagaimana pesanan mengalir	3
2. Enam Aturan Emas WAJIB DIBACA	4
3. Pelanggan Memesan Lewat QR Meja	6
4. Kasir KASIR	9
5. Uang Harian — Omzet & Pengeluaran KASIR	14
6. Dapur DAPUR	18
7. Waiter WAITER	20
8. Antrian Tunggu WAITER	22
9. Reservasi & Pra-pesanan WAITER	23
10. Gudang, Stok & Produksi GUDANG	25
11. Admin — Menu, Harga, Diskon ADMIN	29
12. Dashboard Owner & Biaya Tetap OWNER	32
13. Mencetak Struk 58mm	34
14. Kalau Ada Masalah	36
15. Ringkasan Satu Halaman	38

Cara membaca buku ini

Buku ini sudah disaring untuk peran Anda — semuanya perlu dibaca. Mulailah dari bab Aturan Emas; itu bagian yang paling sering menyelamatkan.

Arti tanda dalam buku ini


Kotak merah = kesalahan yang merugikan uang atau bikin pelanggan marah. Baca pelan-pelan.

Kotak hijau = tips supaya kerja lebih cepat.

Kotak biru = penjelasan tambahan, boleh dilewati kalau sedang buru-buru.

1. Peta Sistem

Semua yang terjadi di restoran mengalir lewat satu jalur ini. Kalau Anda paham gambar di bawah, sisa buku ini cuma detailnya.



Titik paling sering macet: langkah 2 ke 3

Dapur langsung melihat pesanan begitu tamu mengirimnya — tidak perlu menunggu pembayaran. Yang wajib diingat justru di ujung: **tekan Tutup Bill** setelah tamu bayar dan pergi, kalau tidak mejanya dianggap masih terisi.

2. Enam Aturan Emas

Berlaku untuk semua staf. Enam hal ini yang paling sering bikin rugi kalau dilanggar.

1 — Bill wajib ditutup sebelum meja dipakai tamu lain

Dapur langsung memasak begitu pesanan masuk — tamu bayar saat mau pulang, seperti restoran pada umumnya. Justru karena itu **menutup bill jadi langkah yang tidak boleh terlewat**.

Bill yang lupa ditutup membuat mejanya dianggap masih terisi selamanya, dan tagihan tamu berikutnya bisa menempel ke bill tamu sebelumnya. Biasakan tekan **Tutup Bill** begitu tamu pergi.

2 — QR meja hanya untuk tamu yang duduk di meja itu

Jangan pernah mengirim QR meja ke pelanggan yang belum datang. Pesanannya akan masuk ke tagihan tamu yang sedang duduk di meja tersebut. Untuk pemesanan jauh hari, gunakan **Reservasi** yang punya QR sendiri.

3 — Menu habis: batalkan itemnya, jangan batalkan seluruh bill

Di Kasir ada tombol ✕ di tiap baris menu. Pakai itu. Membatalkan seluruh bill lalu input ulang membuat laporan penjualan kacau dan memakan waktu.

4 — Diskon dipasang SEBELUM dibayar

Setelah bill ditandai lunas, kode promo tidak bisa dipasang lagi. Tanyakan kode promo saat pelanggan datang ke kasir, bukan setelah uang diterima.

5 — Satu meja = satu bill

Pelanggan yang menambah pesanan dari QR meja yang sama otomatis masuk ke bill yang sedang berjalan. Anda tidak perlu menggabungkan apa pun secara manual.

6 — Bahan yang dibuat sendiri dicatat lewat Produksi, bukan Barang Datang

Barang Datang hanya untuk barang yang benar-benar baru datang dari supplier. Bahan yang dibuat sendiri dari bahan lain — misalnya daging gelondongan diiris jadi porsi — dicatat lewat tab  **Produksi**, supaya bahan mentahnya ikut berkurang otomatis.

Kalau ragu

Lebih baik bertanya ke atasan daripada menebak. Hampir semua kesalahan di sistem ini bisa diperbaiki — kecuali bill yang sudah ditutup dan uang yang sudah telanjur diterima salah jumlah.

3. Barcode Meja & Layar Pelanggan

Bagian ini perlu dipahami semua staf, karena pelanggan akan bertanya.

Pelanggan tidak memesan sendiri lewat barcode

Pesanan dicatat **staf**. Barcode meja gunanya supaya tamu bisa **memanggil waiter** dan **melihat pesannya sendiri** — bukan untuk memesan. Jangan menyuruh tamu "scan lalu pesan sendiri".

Urutannya di lapangan


- 1 **Tamu didudukkan** di mejanya.
- 2 Kasir buka **Input Order** → **1. Pilih Meja**, ketuk mejanya. Meja yang billnya belum ditutup tidak bisa diketuk.
- 3 Layar langsung pindah ke **2. Barcode Meja**. Tekan  **Cetak Barcode Meja**, taruh kertasnya di meja tamu.
- 4 Tekan **Lanjut ke Menu** →, lalu catat pesannya di **3. Menu & Keranjang**.

Kenapa barcode disisipkan di tengah, bukan di akhir

Barcode itu satu-satunya cara tamu memanggil waiter dari mejanya. Kalau langkahnya ditaruh setelah order jadi, kasir yang sedang buru-buru melewatkannya — dan tamu baru sadar tidak bisa memanggil siapa pun justru ketika sudah butuh sesuatu.

Ada juga tombol  **Lihat yang dilihat tamu** di layar yang sama, untuk memastikan barcodenya benar sebelum dicetak.

Yang dilihat tamu setelah scan



Isinya cuma dua hal

- 1 **Panggil waiter** — empat tombol cepat (minta bantuan, tambah pesanan, minta air/sendok, mau bayar), atau tamu menulis sendiri permintaannya.
- 2 **Daftar pesanan meja itu** — nama menu, jumlah, varian, catatan, dan status dapurnya.

Status yang muncul di tiap item

Minta air / sendok

Mau bayar

Pesan permintaan (mis. minta tambah arang, tisu, sambal)

Panggil Saja

Pesanan Anda

6 porsi

karubi

Grill

Sedang dimasak

x2

Sate ayam

Siap diantar

x3

Menunggu diproses	baru masuk
Sudah masuk dapur	struk tercetak
Sedang dimasak	dikerjakan
Siap diantar	tunggu waiter
Sudah diantar	selesai

Layarnya menyegarkan diri sendiri, jadi pesanan tambahan langsung ikut muncul tanpa tamu perlu memuat ulang.

Layar ini tidak menampilkan harga — dan itu disengaja

Harga hanya muncul di **nota dari kasir**. Diskon, kode promo, dan PB1 baru dihitung saat bill ditutup, jadi angka apa pun yang tampil di HP tamu sebelum itu pasti berbeda dengan tagihan sebenarnya.

Kalau tamu menghitung sendiri dari layar HP-nya, yang meladeni perdebatan adalah waiter — orang yang justru tidak memegang bill. Karena itu angkanya tidak dikirim ke HP tamu sama sekali.

Pertanyaan yang sering muncul

Tamu bertanya	Jawab
"Kok tidak bisa pesan dari sini?"	Pesanan dicatat staf. Tekan Tambah pesanan , waiter datang membawa daftar menu.
"Kok tidak ada harganya?"	Rincian harga ada di nota. Kalau mau tahu total sementara, tekan Mau bayar — kasir yang menyebutkan angkanya.
"Pesanan saya belum muncul."	Layarnya menyegarkan sendiri. Kalau lewat semenit masih kosong, berarti pesanannya belum tercatat — panggil waiter.
"Saya scan tapi tertulis QR tidak valid."	Barcodenya dari meja lain atau meja itu dinonaktifkan. Cetak ulang dari layar kasir.

Jangan kirim barcode meja lewat WhatsApp

Barcode meja hanya untuk ditaruh di meja. Kalau dikirim ke orang di luar restoran, dia bisa melihat pesanan tamu yang sedang duduk di meja itu dan memanggil-manggil waiter dari jauh.

4. Kasir

Buka: halaman **Kasir** · perlu PIN kasir

Dapur berjalan sendiri begitu pesanan masuk. Tugas kasir ada di ujung: menerima uang, memasang promo sebelum dibayar, dan menutup bill supaya mejanya bebas untuk tamu berikutnya.

Tampilan satu tagihan

Halaman Kasir — tab Aktif

#24 · Meja 7

Belum bayar

open Kasir

2× karubi  GRILL

Rp 70.000 ✕

1× Teh

Rp 7.000 ✕

~~1× Sate cumi~~

batal: bahan habis

~~Rp 10.000~~

Total

Rp 84.700

Kode promo / diskon

Pakai

+ Tambah Pesanan ke Meja Ini

Tandai Lunas

Tutup Bill

Batal

Tugas harian, urut dari yang paling sering

A. Menerima pembayaran

- 1 Cari tagihan mejanya di tab **Aktif** — bisa lewat kotak pencarian: nomor meja, nama, atau isi pesanannya.
- 2 Kalau pelanggan punya **kode promo**, masukkan dulu di kolom **Kode promo** lalu tekan **Pakai**. Total langsung berubah.
- 3 Terima uang sesuai total yang tampil.
- 4 Tekan **Tandai Lunas**, lalu **Tutup Bill** begitu tamu pergi.

Kode softopening25 — 25%, tapi tidak untuk semua

Yang dipotong hanya item **à la carte Grill & Steamboat** (daging, seafood, sayur, jamur, bakso, dan sejenisnya).

Tidak ikut diskon: semua **Sate / Shao Kao, Nasi, Minuman, Kuah, dan Paket**.

Kalau tamu bertanya kenapa satenya tidak berkurang, itu jawabannya — bukan sistem yang salah hitung.

Nota menulis potongan di tiap barisnya. Baris yang kena promo diberi keterangan *Diskon 50%* tepat di bawah harganya; baris yang tidak kena tidak diberi keterangan apa pun. Tunjukkan notanya kalau tamu ragu.

Promo tidak bisa dipasang setelah lunas

Urutannya selalu: **promo dulu → baru terima uang → baru Tandai Lunas**. Kalau terbalik, sistem menolak dan Anda harus mengembalikan uang secara manual.

B. Pembayaran QRIS

Pelanggan bayar lewat QRIS di HP-nya, lalu menekan "Saya sudah bayar". Bill akan bertanda 🛎 **Klaim bayar — cek app bank**.

Itu belum berarti lunas. Cek mutasi di aplikasi bank dulu. Kalau uangnya benar masuk, baru tekan **Tandai Lunas**.

C. Tamu menambah pesanan di tengah makan

Ini yang paling sering terjadi. **Jangan buat order baru** — pakai tombol di kartu billnya.

- 1 Cari tagihan mejanya di tab **Aktif**.
- 2 Tekan **+** **Tambah Pesanan ke Meja Ini** (tombol paling atas di kartu itu).
- 3 Layar pilih menu terbuka dengan **meja sudah terkunci** — tidak perlu dan tidak bisa dipilih ulang.
- 4 Ketuk menunya, lalu tekan **Tambahkan ke Bill**.
- 5 Cetak struk dapur dari layar yang muncul.

Struk dapur hanya memuat tambahannya

Yang tercetak cuma pesanan tambahan ini, bukan seluruh isi bill — dapur tidak akan memasak ulang yang tadi sudah jadi. Di kepala struk tertulis **PESANAN TAMBAHAN ke-2** (atau ke-3, dan seterusnya).

Kenapa mejanya dikunci

Salah meja di sini berarti tagihan menempel ke tamu lain, dan biasanya baru ketahuan saat tamu itu mau bayar. Karena itu tombol ini selalu menempel pada bill yang Anda

tekan, bukan pada meja yang Anda pilih.

C1. Kalau billnya sudah terlanjur ditandai lunas

Tombolnya tetap bisa dipakai, dan akan muncul peringatan kuning. Setelah tambahannya disimpan, status bill **kembali jadi belum bayar** dan muncul tanda:

 **Sudah bayar Rp 230.450 · tagih sisa Rp 45.000**

Jadi Anda hanya perlu menagih **selisihnya** — bukan menghitung ulang dari nol, dan bukan pula melewatkannya.

C2. Tamu pindah meja

Tekan  **Pindah Meja** di kartu billnya, lalu pilih meja tujuan. Seluruh isi tagihan ikut pindah — tidak perlu input ulang apa pun.

Meja yang **sudah punya bill** ditandai **terisi** dan tidak bisa dipilih. Itu disengaja: kalau satu meja punya dua bill, pesanan tambahan yang dikirim dari QR meja itu bisa menempel ke tagihan tamu yang salah.

Struk dapur yang sudah tercetak tetap menulis meja lama

Kertas yang sudah keluar tidak bisa ikut berubah. Kalau makanannya belum keluar, **beri tahu dapur** supaya tidak salah antar.

D. Menu habis — batalkan satu item

- 1 Tekan tombol  di baris menu yang habis.
- 2 Isi alasannya, misalnya *bahan habis*.
- 3 Isi nama atau inisial Anda.

Total otomatis dihitung ulang, stok bahannya dikembalikan, dan item hilang dari layar dapur supaya tidak terlanjur dimasak. Pemilik menerima notifikasi.

E. Membatalkan seluruh tagihan (void)

Hanya untuk kasus pelanggan batal total. Wajib isi alasan, nama petugas, **dan foto wajah**. Ini pengaman anti-kecurangan, bukan formalitas.

Jangan pakai void untuk membatalkan satu menu

Kalau cuma satu menu yang habis, pakai tombol ✕ per item. Void seluruh bill menghapus semua data pesanan dan harus input ulang dari nol.

F. Menutup tagihan

Setelah pelanggan selesai dan sudah bayar, tekan **Tutup Bill**. Mejanya otomatis dianggap kosong dan bisa dipakai tamu berikutnya.

Bill yang lupa ditutup bikin meja "terisi" selamanya

Sistem antrian menghitung meja terisi dari bill yang masih terbuka. Kalau lupa menutup, meja itu tidak akan pernah ditawarkan ke antrian meski fisiknya kosong. Biasakan tutup bill begitu pelanggan pergi.

G. Input pesanan — tiga langkah, jangan dilompati

Semua pesanan masuk lewat sini; tamu tidak memesan sendiri. Buka tab **Input Order**:

- 1. Pilih Meja** — semua meja tampil sebagai kartu dengan tanda **kosong** atau **terisi #24**. Yang terisi tidak bisa diketuk.
- 2. Barcode Meja** — terbuka otomatis begitu meja diketuk. Tekan  **Cetak Barcode Meja**, taruh di meja tamu, lalu **Lanjut ke Menu →**.
- 3. Menu & Keranjang** — ketuk menunya, lalu **Buat Order**.

Untuk printer 58mm, pakai tombol RawBT

Di halaman cetak barcode ada tiga tombol. Yang benar untuk printer bluetooth 58mm adalah **Cetak ke Printer 58mm (RawBT)** — QR-nya keluar 41mm dan pasti bisa discan.

Tombol **Cetak lewat browser** menyerahkan halamannya ke Android, dan Android memperkecil halaman itu agar muat — QR-nya pernah keluar cuma 13mm dan tidak terbaca kamera HP mana pun. Pakai itu hanya kalau mencetak ke printer kertas biasa.

Barcode dulu, pesanan belakangan

Barcode itu satu-satunya cara tamu memanggil waiter dari mejanya. Kalau langkahnya ditaruh di akhir, kasir yang sedang buru-buru melewatkannya — dan tamu baru sadar

tidak bisa memanggil siapa pun ketika sudah butuh sesuatu.

Meja terisi tidak bisa dipilih di sini

Untuk menambah pesanan ke meja yang sedang jalan, pakai **+ Tambah Pesanan** di kartu billnya (bagian C). Kalau satu meja punya dua bill hidup, pesanan tambahan bisa menempel ke tagihan tamu yang salah.

H. Mencari nota lama

Di atas daftar bill ada kotak pencarian. Bisa dicari dari **nomor nota, nomor meja, nama pemesan, atau isi pesanannya** — tamu biasanya ingat salah satu dari itu, bukan nomor notanya.

Tiap kartu bill juga menampilkan waktunya: **Hari ini 19:32, Kemarin 21:05**, atau tanggal lengkap untuk nota yang lebih lama. Pakai itu saat mencocokkan nota dengan setoran.

Pencarian tidak rewel

Huruf besar-kecil dan tanda baca diabaikan, dan urutan katanya bebas. Mengetik “karubi slice” tetap menemukan “karubi (slice)”, dan “small karubi” menemukan “karubi small”. Kotak pencarian yang sama ada di daftar menu, stok, meja, reservasi, dan promo.

Arti tanda-tanda di halaman Kasir

Tanda	Artinya
Belum bayar	Belum ada uang diterima.
Lunas	Sudah dibayar penuh. Tinggal tekan Tutup Bill saat tamu pergi.
 Klaim bayar	Pelanggan mengaku sudah transfer. Cek mutasi dulu sebelum menandai lunas.
 Sudah bayar ... tagih sisa ...	Bill ini sudah dibayar, lalu tamunya menambah pesanan. Tagih sisanya saja , sesuai angka di badge.
 Reservasi ber-DP	Tamu reservasi yang sudah bayar DP. Sisa tagihannya tertulis di badge itu.

Kebiasaan yang menyelamatkan

Sebelum tutup toko, lihat tab **Aktif**: bill yang masih tertinggal di situ berarti ada meja yang lupa ditutup, atau tamu yang pergi tanpa membayar. Dua-duanya lebih mudah diurus malam itu juga daripada besok pagi.

5. Uang Harian — Omzet & Pengeluaran

Buka: **Kasir** →  **Omzet & Biaya** dan  **Pengeluaran**

Dua tab ini menjawab satu pertanyaan yang dulu harus ditanyakan ke pemilik: *hari ini masuk berapa, keluar berapa, sisa berapa?*

A. Melihat omzet

Tab  **Omzet & Biaya**. Ada tiga tombol cepat — **Hari ini**, **Kemarin**, **Bulan ini** — atau pilih tanggal sendiri di kolom Dari dan Sampai.

 **Kasir — tab Omzet & Biaya**

Hari ini

Kemarin

Bulan ini

Omzet (lunas)
Rp 4.280.000
37 transaksi

Biaya tetap
Rp 850.000
Rp 850.000/hari × 1 hari

Pengeluaran operasional
Rp 310.000
kas kecil

Sisa
Rp 3.120.000
omzet – total biaya

CARA PEMBAYARAN

QRIS (21 transaksi)
Tunai / Kasir (16 transaksi)

Rp 2.640.000
Rp 1.640.000

Kenapa tidak ada margin atau laba di sini?

Angka margin butuh harga beli bahan, dan itu bukan urusan kasir. Halaman ini sengaja hanya menampilkan uang yang masuk dan keluar. Margin dan HPP ada di Dashboard Owner.

Membaca angkanya

Angka	Artinya
Omzet (lunas)	Uang yang benar-benar sudah diterima. Bill yang belum dibayar tidak dihitung.

QRIS vs Tunai	Pemisahan ini yang Anda pakai saat menghitung uang di laci. Angka Tunai/Kasir harus cocok dengan fisik uangnya.
Pengeluaran operasional	Total kas kecil hari itu — token listrik, parkir, bensin, dan sejenisnya.
Biaya tetap	Gaji dan sewa per bulan, dibagi jumlah hari buka. Diatur pemilik; kasir hanya melihat totalnya.
Sisa	Omzet dikurangi seluruh biaya. Hijau berarti untung hari itu, merah berarti rugi.

Tagihan belum bayar muncul terpisah

Kalau ada bill yang belum lunas, akan tertulis catatan kuning: *“# 2 tagihan belum dibayar senilai Rp 180.000 — belum masuk hitungan omzet.”* Itu pengingat, bukan kesalahan sistem. Urus tagihannya sebelum tutup toko.

B. Mencatat pengeluaran hari ini

Tab 💰 **Pengeluaran**. Setiap uang yang keluar dari laci dicatat di sini, sekecil apa pun.

- 1 Pilih jenisnya dengan menekan salah satu tombol: **Listrik · Gas · Air · Parkir · Bensin · Belanja dapur · Kebersihan · Lainnya**.
- 2 Isi nominalnya.
- 3 Tulis keterangan singkat, misalnya *token listrik 100rb*.
- 4 Foto notanya kalau diminta, lalu simpan.

Foto nota hanya wajib di atas Rp 50.000

Untuk pengeluaran kecil seperti parkir Rp 2.000, foto tidak diminta — labelnya berubah jadi (*opsional*). Aturannya dilonggarkan dengan sengaja: kalau setiap recehan harus difoto, ujungnya tidak ada yang dicatat sama sekali, dan itu jauh lebih merugikan daripada satu nota parkir yang tidak berfoto.

Yang tidak dicatat tidak pernah ada

Uang yang keluar tanpa dicatat akan muncul sebagai selisih laci saat tutup kasir, dan Anda yang harus menjelaskannya. Catat langsung saat uangnya keluar, jangan menunggu akhir shift.

Memilih jenis pengeluaran yang benar

Jenis inilah yang membuat rekap **Pengeluaran per Jenis** berguna. Kalau semuanya diisi “Lainnya”, pemilik tidak bisa tahu bulan ini listrik naik atau bensin yang membengkak.

Jenis	Contoh
Listrik	Token listrik, tagihan PLN
Gas	Isi ulang tabung gas
Air	Tagihan PDAM, air galon
Parkir	Parkir saat belanja, retribusi
Bensin	Bensin motor untuk belanja atau antar
Belanja dapur	Beli bahan mendadak di pasar
Kebersihan	Sabun, tisu, plastik sampah

Lainnya	Yang benar-benar tidak masuk kategori mana pun
---------	--

Belanja bahan: catat di sini atau di Stok?

Kalau yang dibeli adalah **bahan yang ada di daftar stok**, catat masuknya lewat **Stok** → 📦 **Barang Datang** supaya stoknya ikut bertambah. Tab Pengeluaran ini untuk uang yang keluar tapi tidak menambah stok apa pun.

6. Dapur

Buka: halaman **Kitchen Display** · perlu PIN dapur

Layar ini menyegarkan sendiri tiap 5 detik. Anda tidak perlu me-refresh. Tekan 🔔 **Aktifkan Suara** sekali di awal shift supaya ada bunyi saat pesanan baru masuk.

Membaca kartu pesanan

Kitchen Display

#24 · Meja 7 🕒 4m 12s

Lunas Belum dicetak

Shaokao
SHAO KAO
2x Usus ayam 🔍 goreng dulu Ready
1x Sate kangkung Ready

Maincourse
GRILL & STEAMBOAT
2x karubi 🔥 GRILL Ready
KUAH
1x Mala Ready

Arti tiap tanda

Tanda	Artinya
Shaokao / Maincourse / Bar	Station yang mengerjakan. Kalau tablet Anda khusus satu station, pakai tombol saringan di atas.
SHAO KAO / GRILL & STEAMBOAT / KUAH	Kelompok jenis masakan di dalam station itu. Semua sate digabung jadi satu "SHAO KAO" — tidak dipisah per harga.
🔥 GRILL / 🍲 STEAMBOAT	Pilihan pelanggan: mau dibakar atau direbus.
🔍 goreng dulu	Digoreng dulu baru dibakar. Sayur & jamur tidak bertanda ini, kecuali jamur enoki.

tambahan ke-2	Pesanan susulan dari meja yang sama. Ini pesanan baru, bukan yang tadi terlewat.
4m 12s	Lama pesanan menunggu. Kuning lewat 10 menit, merah lewat 20 menit.
Reservasi • DP	Tamu reservasi ber-DP. Dikerjakan seperti biasa; sisa tagihan diurus kasir.

Cara kerja

- 1 Pesanan muncul + bunyi** begitu tamu mengirimnya — tidak menunggu pembayaran.
- 2 Cetak struk station** lewat tombol di bawah kartu kalau butuh kertas di area masak.
- 3 Masak sesuai kelompoknya.** Perhatikan tanda 🔍 goreng dulu dan 🔥/🍲.
- 4 Tekan Ready** begitu satu item matang.
- 5 Tekan Served** setelah diantar ke meja. Item hilang dari layar.

Pesanan tidak muncul di layar?

Cek dulu ke kasir apakah notanya memang ada. Kalau notanya ada tapi tidak muncul di sini, kemungkinan seluruh itemnya sudah pernah ditandai selesai.

Struk yang sama tercetak dua kali?

Perhatikan tulisan **PESANAN TAMBAHAN ke-2** di kepala struk. Itu artinya pesanan susulan — **hanya isi struk itu** yang perlu dimasak, bukan seluruh isi tagihan. Kalau tidak ada tulisan itu, berarti memang pesanan pertama.

7. Waiter

Buka: halaman **Waiter** · perlu PIN waiter

Halaman Waiter punya enam tab. Tekan  **Aktifkan Suara** di awal shift — tanpa itu Anda tidak akan dengar panggilan meja.

Tab	Dipakai untuk
 Bill Meja	Melihat isi tagihan tiap meja dan mencetak notanya langsung di meja saat tamu minta bill.
 Panggilan	Meja yang menekan tombol panggil waiter.
 Antrian	Tamu menunggu meja saat penuh. (Bab 7)
 Reservasi	Pemesanan meja untuk hari lain. (Bab 8)
Meja & QR	Cetak QR meja, atur kapasitas kursi.
Ketersediaan Menu	Tandai menu habis / tersedia lagi.

Menjawab panggilan meja

- 1 Terdengar bunyi dan suara "Meja 5 memanggil waiter". Kartunya muncul di tab Panggilan.
- 2 Datangi mejanya.
- 3 Kembali, tekan  **Sudah ditangani** supaya panggilannya hilang dari daftar.

Menandai menu habis

Buka tab **Ketersediaan Menu**, cari menunya lewat kotak pencarian, lalu tekan **Tandai Habis**. Menu itu langsung hilang dari daftar pesan pelanggan.

Kalau bahannya sudah ada lagi, cari menu yang sama dan tekan **Tandai Tersedia**.

Kenapa tertulis "stok bahan belum diinput"?

Artinya stok gudang memang belum pernah diisi, bukan bahannya habis. Selama belum diisi, sisa porsi tidak bisa dihitung otomatis dan Anda perlu menandai habis secara manual.

Mencetak QR meja

Tab **Meja & QR** → tombol  **Cetak Semua QR Meja**, atau **Cetak QR** pada satu meja saja.

Di tab yang sama ada kolom **Kapasitas kursi** per meja. Isi angkanya — sistem antrian memakai ini untuk mencocokkan rombongan dengan meja yang muat.

QR meja ≠ QR antrian ≠ QR reservasi

QR meja ditempel di meja. **QR antrian** ditempel di pintu masuk. **QR reservasi** dikirim lewat WhatsApp ke tamu tertentu. Ketiganya tidak boleh tertukar.

Bill Meja — mencetak nota di meja

Tamu minta bill sambil masih duduk? Tidak perlu bolak-balik ke kasir.

- 1 Buka tab  **Bill Meja**, cari mejanya (bisa lewat kotak pencarian).
- 2 Periksa isinya bersama tamu — semua item dan totalnya tampil di kartu.
- 3 Tekan  **Cetak Nota**, lalu **Cetak ke Printer 58mm (RawBT)**.

Waiter tidak bisa menandai lunas

Di tab ini **tidak ada** tombol Tandai Lunas, Tutup Bill, maupun Batalkan — dan itu disengaja. Menerima uang adalah pekerjaan kasir. Kalau semua orang bisa menandai lunas dari tabletnya, tidak ada lagi satu orang yang bertanggung jawab atas isi laci saat angkanya tidak cocok.

Antar tamunya ke kasir, atau bawa uangnya ke kasir untuk dicatat.


Nota yang dicetak di meja belum berarti lunas

Struk ini untuk diperlihatkan ke tamu, bukan bukti pembayaran. Statusnya akan tertulis **BELUM BAYAR** sampai kasir menandainya.

8. Antrian Tunggu

Halaman **Waiter** → tab  **Antrian**

Dipakai saat semua meja penuh. Tamu tidak perlu berdiri menunggu — mereka memantau dari HP sendiri.



Yang perlu Anda lakukan

- 1 **Pantau tab Antrian.** Ada bunyi saat pendaftar baru masuk.
- 2 **Saat ada meja kosong,** lihat antrian paling depan. Sistem hanya menampilkan meja yang benar-benar kosong dan muat untuk rombongan itu.
- 3 **Pilih mejanya,** tekan  **Panggil.** Layar HP tamu langsung berubah jadi "MEJA ANDA SIAP" disertai getar.
- 4 **Kalau tamu punya nomor WA,** tekan juga  **Kabari via WA** — WhatsApp terbuka dengan pesan siap kirim, tinggal tekan kirim.
- 5 **Saat tamu datang,** tekan  **Sudah duduk.**
- 6 **Kalau lewat 10 menit tidak datang,** kartunya jadi merah. Tekan **Tidak datang** dan lanjut ke antrian berikutnya.

Tamu yang belum bisa dikasih meja

Tekan  **Kabari hampir giliran** supaya mereka bersiap mendekat. Ini mengurangi tamu yang hilang saat gilirannya tiba.

Perkiraan waktu tunggu

Sistem menghitung sendiri dari meja yang sedang terpakai. Ditampilkan sebagai rentang ("sekitar 35–50 menit") karena menjanjikan angka pasti lalu meleset jauh lebih bikin marah.

9. Reservasi & Pra-pesanan

Halaman **Waiter** → tab July 17 **Reservasi**

Untuk tamu yang memesan meja jauh hari, biasanya lewat WhatsApp. Tamu bisa sekaligus memilih menunya dari rumah.

Alurnya

- 1 **Tamu WhatsApp Anda** minta reservasi.
- 2 **Isi formulir** di tab Reservasi: nama, no. WA, jumlah orang, tanggal, jam, rencana meja, dan **DP** kalau sudah diterima.
- 3 **Tekan**  **Kirim link via WA.** WhatsApp terbuka dengan pesan lengkap berisi detail reservasi dan link — tinggal tekan kirim.
- 4 **Tamu buka link**, melihat detail reservasinya, dan bisa **memilih menu dari rumah**.
- 5 **Hari-H tamu datang:** pilih meja yang benar-benar kosong saat itu, tekan  **Tamu datang**.
- 6 **Pesanannya langsung masuk dapur** kalau sudah ada DP. Sisa tagihan ditagih kasir saat selesai makan.

Jangan kirim QR meja untuk reservasi

Gunakan **hanya** link dari tombol Kirim link via WA. Kalau Anda mengirim QR meja, pesanan tamu itu akan masuk ke tagihan tamu yang sedang duduk di meja tersebut hari ini.

Meja reservasi **TIDAK** dikunci

Meja yang dipilih saat booking cuma **rencana**. Meja itu tetap boleh dipakai tamu lain sampai reservasinya benar-benar datang. Kalau hari-H mejanya terpakai, tinggal pilih meja lain — pra-pesananannya ikut pindah sendiri.

Tampilan kartu reservasi

July 17 Tab Reservasi

Budi Santoso

Terjadwal

Senin, 10 Agustus · 19:00 · 6 orang

Meja rencana: 7 sedang dipakai tamu lain

Pra-pesanan Rp 850.000 · DP Rp 200.000 · **sisanya Rp 650.000**



Buka link



Kirim link via WA



Catat DP

Pilih meja ▾



Tamu datang

Tidak datang

Tentang DP

Kondisi	Yang terjadi
Reservasi ada DP	DP tercatat di bill; sisanya ditagih kasir saat tamu selesai.
Reservasi tanpa DP	Sama seperti tamu biasa — seluruh tagihan dibayar di akhir.
Tamu tidak datang	Tekan Tidak datang. Pra-pesanannya tidak pernah dimasak dan tidak memotong stok, jadi tidak ada kerugian bahan.

Pra-pesanan belum menyentuh apa pun

Selama tamu belum datang, pra-pesanan **tidak** muncul di dapur, **tidak** masuk laporan penjualan, dan **tidak** memotong stok. Semua baru berjalan setelah Anda menekan "Tamu datang".

10. Gudang & Stok

Buka: halaman **Stok** · perlu PIN gudang

Dua lapis bahan — ini kunci memahami semuanya



Menu tidak punya stok sendiri

Sisa porsi yang tampil ke waiter dihitung dari **bahan siap pakai** dibagi kebutuhan resep. Jadi kalau habis produksi, yang Anda tambahkan adalah bahan siap pakainya — bukan menunya.

Mencatat barang datang

Tab 📦 **Barang Datang**. Cari barangnya, tekan + sebanyak yang datang, boleh banyak barang sekaligus, lalu simpan. Selesai.

Tab ini **hanya untuk barang dari supplier**. Bahan yang Anda buat sendiri jangan dicatat di sini.

Jangan catat hasil produksi sebagai barang datang

Kalau daging gelondongan diiris jadi porsi lalu dicatat lewat Barang Datang, daging itu tercatat dua kali — sekali sebagai gelondongan, sekali sebagai potongan. Stok kelihatan lebih banyak dari kenyataan. Gunakan tab Produksi.

Produksi — mengubah bahan mentah jadi bahan siap pakai

Contoh: mengiris daging jadi porsi karubi, atau membuat bumbu dari beberapa bahan.

Sekali saja: atur resep produksinya

- 1 Buka **Stok** → 🔍 **Produksi** → ⚙️ **Atur Resep Produksi**.
- 2 Pilih **bahan hasil**, misalnya *karubi (Maincourse)*.
- 3 Tambahkan **bahan mentahnya**, misalnya *US Karubi*, dengan takaran **1,15** — artinya butuh 1,15 gram gelondongan untuk menghasilkan 1 gram potongan siap pakai. Selisihnya adalah tulang dan lemak yang terbuang.

Cukup diatur sekali. Setelah itu produksi tinggal isi jumlah.

Setiap kali produksi — isi per porsi, bukan per gram

Dapur berpikir “hari ini kita produksi 5 porsi karubi small”, bukan “150 gram”. Jadi isikan seperti itu saja; sistem yang mengalikan.

- 1 Buka **Stok** → 🔍 **Produksi** → 🔍 **Catat Produksi**.
- 2 Cari bahan hasilnya, misalnya *karubi (Maincourse)*. Kolomnya bisa diketik — tidak perlu menggulir daftar bahan yang panjang.
- 3 Tekan **Hitung dari porsi menu**.
- 4 Pilih menunya, misalnya *karubi small · 30 gram/porsi*.
- 5 Isi **jumlah porsi**: 5.
- 6 Layar menampilkan hitungannya: **5 porsi × 30 gram = 150 gram**. Periksa sebentar apakah masuk akal, lalu tekan **Simpan Produksi**.

 **Stok** → 🔍 **Catat Produksi**

Bahan yang dihasilkan
karubi (Maincourse) · gram

Hitung dari porsi menu

Isi langsung (gram)

Menu yang diproduksi
karubi small · 30 gram/porsi

Jumlah porsi

5 porsi × 30 gram = **150 gram** masuk stok **karubi (Maincourse)**.

SETELAH DISIMPAN, STOK CUKUP UNTUK

karubi small	5 porsi
karubi	1 porsi

Satu langkah, dua akibat

Sekali simpan, stok bahan jadi **bertambah** dan bahan mentahnya **berkurang** otomatis. Tidak ada langkah kedua yang bisa terlupa.

Kenapa stoknya tetap disimpan dalam gram?

Karena satu bahan dipakai beberapa menu dengan takaran berbeda: **karubi (Maincourse)** dipakai menu “karubi” (100 g) dan “karubi small” (30 g). Kalau stoknya disimpan “5 porsi”, sistem tidak tahu porsi yang mana. Gram adalah satu-satunya angka yang tidak membingungkan — porsi hanyalah cara mengetiknya.

Itu juga sebabnya panel “**stok cukup untuk berapa porsi**” menampilkan beberapa menu sekaligus: angka-angka itu **berbagi stok yang sama**. Kalau karubi small terjual, sisa porsi karubi biasa ikut turun.

Mencatat serpihan potong

Di daftar bahan mentah ada dua kolom: **Dipakai sebenarnya** dan **Serpihan terbuang**.

Kolom	Diisi apa
Dipakai sebenarnya	Berat gelondongan yang benar-benar diambil dari kulkas. Kosongkan kalau pas sesuai resep. Berat daging tidak pernah persis sama, jadi isi angka timbangannya.
Serpihan terbuang	Tulang, lemak, dan ujung potongan yang dibuang. Bagian dari angka di atas, bukan tambahan — stok tidak dipotong dua kali.

Inilah cara menemukan gramasi yang benar

Setelah disimpan, muncul kotak 📏 **Rendemen produksi barusan**: berapa yang dipakai, berapa jadinya, berapa persen rendemennya, dan **takaran sebenarnya** kali ini.

Kalau angka takaran itu terus-terusan beda dari resep, ubah resepnya di ⚙️ Atur Resep Produksi. Perkiraan stok akan makin tepat tiap kali Anda meluruskannya.

Jangan ubah resep karena sekali meleset

Satu potongan yang kebetulan banyak tulangnya bukan alasan mengubah takaran. Tunggu tiga sampai lima kali produksi, lalu pakai angka yang paling sering muncul.

Bahan frozen yang cuma dipotong

Bakso, chikuwa, salmon ball, dan beef patty juga lewat Produksi — prosesnya sederhana: satu biji dibagi jadi beberapa bagian sebelum disajikan.

Saat mengatur resepnya, tekan pilihan **“1 bahan dibagi jadi ___”** lalu isi angkanya: bakso sapi dibelah dua isi **2**, beef patty dipotong empat isi **4**. Sistem yang menghitung takarannya — Anda tidak perlu menghitung $1 \div 2$ sendiri.

Bahan yang tidak dipakai menu apa pun

Untuk bumbu curah dan sejenisnya, pilihan **“Hitung dari porsi menu”** tidak muncul — isi saja langsung dalam satuannya. Itu normal.

Tugas rutin lainnya

Tab	Untuk apa
Daftar Stok	Lihat sisa semua bahan, ubah harga beli, atur stok minimum.
 Opname Massal	Hitung fisik lalu samakan angkanya. Lakukan rutin — ini satu-satunya cara memperbaiki stok yang sudah meleset.
+ Barang	Daftarkan bahan baru.
 Supplier	Daftar pemasok.

Stok minus itu wajar, tapi harus diluruskan

Sistem sengaja mengizinkan stok minus supaya pesanan pelanggan dan produksi tidak pernah tertolak gara-gara catatan belum lengkap. Angka minus artinya: bahan ini terpakai tapi belum pernah dicatat masuk. Perbaiki lewat Opname.

11. Admin — Menu, Harga, Diskon

Buka: halaman **Admin** · perlu PIN admin

PIN Admin jangan disamakan dengan PIN staf lain

Halaman ini menampilkan harga beli bahan dan HPP. Kalau PIN-nya sama dengan PIN waiter, semua waiter bisa melihat margin keuntungan Anda.

Mengubah menu & harga

Tab **Menu** → tekan  **Edit** pada menu yang ingin diubah. Bisa ubah nama, harga, kategori, station, deskripsi, foto, dan sisa porsi harian.

Diskon khusus satu menu

Di daftar menu ada kolom **Diskon** __%. Ketik angkanya, klik di luar kolom, langsung tersimpan. Menu berdiskon diberi tanda hijau.

Diskon ini **otomatis berlaku** tanpa kode apa pun — pelanggan pesan, saat bayar sudah terpotong. Kosongkan kolomnya untuk mematikan.

Kode promo

Tab  **Promo**. Isi kode, persentase, keterangan, lingkup, dan masa berlaku.

Lingkup	Artinya
Semua menu	Semua item kena diskon.
Kategori tertentu	Hanya kategori yang dipilih.
Semua kecuali kategori tertentu	Misalnya semua kecuali Minuman.

Tanggal berakhir dikosongkan = berlaku sampai Anda menekan Nonaktifkan.

Mengecualikan menu tertentu

Di bawah pilihan lingkup ada kotak **Kecualikan menu tertentu**. Ketik nama menunya, lalu klik untuk menandai. Menu yang ditandai **tidak ikut didiskon** walau kategorinya kena.

Ini perlu karena kategori tidak selalu rapi. Di kategori *Grill & Steamboat* ada **Nasi** dan ada **Paket** — dua-duanya bukan item à la carte, jadi keduanya dikecualikan dari promo **softopening25**.

Periksa isi kategori sebelum bikin promo

Diskon yang tanpa sengaja mengenai paket adalah kerugian yang paling sulit dilacak: nominalnya besar, tidak ada yang protes, dan baru terlihat saat laporan bulanan. Buka daftar menu kategori itu dulu, baru tentukan pengecualiannya.

Mengunci satu menu dari semua promo

Menu yang terkunci diberi tanda merah  **terkunci dari promo** di sebelah namanya. **Baca keadaannya dari tanda itu, bukan dari tombolnya.**

Tombol di bawahnya menyebutkan *perbuatan*, bukan keadaan:  **Kunci dari promo** berarti menu itu sekarang masih bisa kena promo, dan  **Izinkan kena promo** berarti sekarang terkunci. Membuka kunci selalu ditanya dulu.

Menu yang terkunci **tidak akan pernah** kena kode promo — bukan cuma promo yang ada sekarang, tapi juga semua promo yang dibuat nanti.

Pakai ini untuk **paket** dan menu harga khusus: harganya sudah dipotong di muka, jadi kalau kena promo lagi menjadi jual rugi. Terkunci otomatis untuk semua menu yang namanya memuat **paket**, plus **Nasi**.

Setiap kali menambah menu paket, kunci dulu

Bedanya dengan daftar pengecualian di halaman promo: pengecualian hanya berlaku untuk satu promo itu saja, jadi promo berikutnya harus ingat mengecualikannya lagi. Tombol  melekat pada menunya dan tidak bisa lupa.

Ini bukan aturan teoretis. Pada promo soft opening 50%, Paket value set dan Paket suki small ikut terpotong 39 porsi — Rp 1.365.000 — dan tidak ada satu pun tamu yang protes, karena bagi mereka itu memang untung.

Sekali waktu kuncinya juga pernah terbuka sendiri karena tombolnya ditekan satu per satu sekadar untuk memeriksa. Sesudah promo besar dibuat, **lihat sekali lagi daftar menunya** dan pastikan paket masih bertanda merah.

Promo yang sedang berjalan

Kode	Isi
MERDEKA50	Hanya 17 Agustus 2026. 50% untuk item à la carte kategori Grill & Steamboat . Tidak berlaku untuk Shao Kao (semua Sate), Nasi & Snack, Minuman, Kuah, Nasi, dan Paket. Di luar tanggal itu kodenya ditolak sendiri oleh sistem.
softopening25	25% untuk item à la carte kategori Grill & Steamboat saja. Tidak berlaku untuk Shao Kao (semua Sate), Nasi & Snack, Minuman, Kuah, Nasi, dan Paket.
yuyya25	25% untuk saudara & rekanan. Lingkupnya sama persis dengan softopening25 — hanya item à la carte.

Diskon tidak ditumpuk

Kalau sebuah menu sudah punya diskon 30% lalu pelanggan memakai kode promo 50%, yang dipakai **50%** — bukan 80%. Selalu diambil yang paling besar, tidak pernah dijumlahkan.

Resep — supaya stok terpotong otomatis

Tekan  **Resep** pada sebuah menu, lalu daftarkan bahan dan takarannya. Setiap kali menu itu dipesan, bahan-bahan tersebut otomatis berkurang.

Menu tanpa resep = stok tidak berkurang

Penjualannya tetap tercatat, tapi bahannya tidak dipotong dan tidak masuk hitungan HPP. Menu baru yang belum diberi resep akan diam-diam merusak laporan biaya Anda.

Menu yang digoreng dulu

Pada menu shaokao ada tombol  **Goreng dulu: YA / TIDAK**. Sekali tekan langsung berubah. Yang bertanda YA akan muncul dengan penanda di layar dapur dan struk.

Meja & QR

Tab **Meja & QR**: tambah meja, atur area dan kapasitas kursi, cetak QR meja, dan cetak **QR Antrian** untuk pintu masuk.

12. Dashboard Owner

Buka: halaman **Owner** · perlu PIN owner

Menyegarkan sendiri tiap 15 detik. Semua angka dihitung otomatis dari transaksi — tidak ada input manual.

Angka	Artinya
Omzet (lunas)	Uang yang benar-benar sudah diterima. Bill belum bayar tidak dihitung.
Total order	Jumlah transaksi hari ini.
HPP (estimasi)	Biaya bahan, dihitung dari resep × harga beli terakhir. Menu tanpa resep tidak dihitung.
Margin Kotor	Omzet dikurangi HPP. Belum termasuk gaji, sewa, listrik.
Void / Batal	Titik paling rawan kebocoran. Periksa ini tiap hari.
Penjualan per Station	Sebaran omzet antara Shaokao, Maincourse, dan Bar.
Stok Menipis	Bahan yang perlu segera dibelanjakan.
 Kinerja Dapur	Rata-rata waktu dari pesanan masuk sampai selesai.

Tiga hal yang layak dicek tiap tutup toko

1. Ada void tidak? Siapa yang melakukan dan alasannya apa?
2. Masih ada bill terbuka? Kalau ada, berarti ada meja yang lupa ditutup.
3. Ada stok minus? Berarti ada barang masuk yang belum dicatat.

Kenapa HPP kadang terlihat terlalu kecil

Karena hanya menu yang sudah punya resep yang ikut dihitung. Semakin lengkap resepnya, semakin akurat angka margin Anda.

Biaya Tetap Bulanan

Kartu ini tempat Anda memasukkan gaji karyawan, sewa tempat, dan langganan bulanan lainnya. Tekan **Kelola** untuk membukanya.

- 1 Isi **jumlah hari buka per bulan**. Kalau libur seminggu sekali, isi 26. Kalau buka tiap hari, isi 30.
- 2 Tambahkan tiap pos biaya: nama (mis. *Gaji koki*, *Sewa tempat*) dan nominalnya **per**

bulan.

- 3 Sistem membagi totalnya dengan hari buka, hasilnya jadi beban harian.

Contoh: total biaya tetap Rp 25.500.000 per bulan ÷ 30 hari buka = **Rp 850.000 per hari**. Angka inilah yang muncul di halaman Kasir dan ditambahkan ke pengeluaran operasional hari itu menjadi **total biaya**.

Kasir hanya melihat totalnya, bukan rinciannya

Rincian gaji per orang tidak pernah muncul di halaman Kasir — yang tampil hanya satu angka beban harian. Karena itu biaya tetap dikelola dari halaman Owner, bukan dari Kasir.

Nonaktifkan, jangan dihapus

Kalau seorang karyawan berhenti, tekan **Nonaktifkan** — bukan Hapus. Pos yang dinonaktifkan berhenti dihitung tapi riwayatnya tetap terbaca kalau suatu saat Anda perlu menengok ke belakang.

Pembagian rata itu penyederhanaan yang disengaja

Gaji dan sewa tidak benar-benar keluar tiap hari — dibagi rata supaya Anda bisa melihat apakah omzet satu hari menutup biayanya. Untuk laporan pajak atau akuntansi resmi, tetap pakai pengeluaran yang sesungguhnya, bukan angka pembagian ini.

13. Mencetak Struk 58mm

Berlaku untuk nota pelanggan maupun struk dapur.

Jangan pakai “Cetak lewat browser” untuk printer bluetooth

Itu hampir selalu gagal, dan itu **bukan kerusakan printer Anda**. Penjelasannya ada di bawah. Untuk printer bluetooth 58mm, pakai tombol **RawBT**.

Tiga tombol cetak — dan kapan memakainya

Tombol	Dipakai kapan
Cetak ke Printer 58mm (RawBT)	Ini yang normal dipakai sehari-hari. Untuk semua printer struk bluetooth. Perlu aplikasi RawBT terpasang sekali di HP/tablet itu.
Cetak via Bluetooth langsung	Tanpa aplikasi tambahan, tapi hanya jalan pada printer model BLE. Kalau printer Anda tidak muncul di daftar, berarti bukan modelnya — pakai RawBT.
Cetak lewat browser / PDF	Untuk printer kabel biasa, atau kalau Anda ingin menyimpan nota jadi PDF / mengirimnya ke pelanggan.

Menyiapkan RawBT — sekali saja per perangkat

- 1 Nyalakan printer, lalu pasangkan (*pair*) lewat menu **Bluetooth** di HP/tablet seperti biasa.
- 2 Pasang aplikasi **RawBT** dari Play Store — gratis.
- 3 Buka RawBT sekali, masuk ke pengaturan printer, pilih printer 58mm Anda dari daftar perangkat bluetooth yang sudah dipasangkan.
- 4 Coba fitur **test print** di dalam RawBT. Kalau kertas keluar, berarti sudah siap.
- 5 Kembali ke sistem BBQIU, tekan **Cetak ke Printer 58mm (RawBT)**. Mulai sekarang cukup satu sentuhan tiap mau mencetak.

Cukup satu perangkat yang disiapkan

Biasanya hanya tablet kasir dan tablet dapur yang perlu dipasang RawBT. Perangkat lain tidak perlu, karena tidak mencetak apa-apa.

Kenapa cetak lewat browser tidak bisa?

Android hanya mau mencetak ke printer yang terdaftar sebagai *print service*. Printer struk bluetooth yang dipasangkan lewat menu Bluetooth biasa **tidak** terdaftar di sana — jadi dialog cetak hanya menawarkan “Simpan sebagai PDF”, atau gagal saat mencoba mengubah halaman jadi gambar. Tombol RawBT tidak menggambar halaman sama sekali; dia mengirim perintah cetak langsung ke printer, jadi tidak ada yang bisa gagal di tengah jalan.

Kalau cetakan bermasalah

Gejala	Cara mengatasi
Tekan tombol RawBT, tidak terjadi apa-apa	Aplikasi RawBT belum terpasang di perangkat itu. Pasang dari Play Store.
RawBT terbuka tapi kertas tidak keluar	Printer belum dipilih di dalam RawBT, atau printernya mati / kehabisan kertas / bluetooth-nya putus. Coba test print dari dalam RawBT dulu.
“Tidak ada printer dipilih”	Anda menutup dialog pemilihan printer pada tombol Bluetooth langsung. Tekan lagi dan pilih printernya.
Printer tidak muncul di daftar Bluetooth langsung	Printer Anda model Bluetooth Classic, bukan BLE. Pakai tombol RawBT — itu memang jalurnya.
Cetakan terpotong di tengah	Printer terlalu jauh atau baterainya lemah. Dekatkan perangkat ke printer, isi daya, lalu cetak ulang.
Huruf keluar jadi karakter aneh	Laporkan ke pemilik beserta merek dan model printernya — tabel karakter printer itu perlu disesuaikan sekali di sistem.

Struk dapur yang dicetak ulang

Semua station tercetak dalam satu kali kirim, dengan potongan di antaranya. Jangan menekan tombol cetak dua kali karena kertas station kedua belum keluar — tunggu dulu sampai selesai, kalau tidak dapur akan menerima dua salinan dan memasak dua kali.

14. Kalau Ada Masalah

Urut dari yang paling sering terjadi.

Gejala	Penyebab & cara mengatasi
Pesanan tidak muncul di layar dapur	Cek apakah notanya ada di halaman Kasir. Kalau ada tapi tidak muncul di dapur, kemungkinan seluruh itemnya sudah ditandai selesai. Kalau notanya tidak ada sama sekali, pesanannya gagal terkirim — input ulang lewat Kasir.
Pelanggan tidak bisa buka menu setelah scan	Kalau muncul halaman login Vercel, berarti proteksi situs masih aktif dan harus dimatikan oleh pemilik di pengaturan Vercel. Kalau muncul "Meja tidak ditemukan", QR-nya milik meja yang sudah dihapus — cetak ulang dari Meja & QR.
Tombol + di menu tidak bisa ditekan	Menu itu punya batas porsi harian dan sudah habis. Admin bisa menambah lewat kolom sisa porsi, atau kosongkan supaya tak terbatas.
Satu meja punya dua tagihan	Terjadi kalau tagihan pertama sudah lunas lalu pelanggan pesan lagi — itu wajar dan benar. Kalau dua-duanya belum lunas, laporkan ke pemilik.
Kode promo ditolak	Baca pesannya: sudah kedaluwarsa, belum mulai berlaku, sedang dinonaktifkan, atau bill sudah lunas. Kode tidak bisa dipasang setelah pembayaran diterima.
PIN tidak bisa masuk	Layar PIN akan menampilkan catatan konfigurasi di bawah tombol Masuk, misalnya "memakai STAFF_PIN". Tunjukkan tulisan itu ke pemilik.
Struk dapur mencetak semua menu lagi	Perhatikan tulisan "PESANAN TAMBAHAN ke-2" di kepala struk. Kalau ada, hanya isi struk itu yang perlu dimasak.
Stok bahan jadi bertambah tapi mentahnya tidak berkurang	Bahan itu belum punya resep produksi. Atur di Stok →  Produksi →  Atur Resep Produksi .
Sisa porsi tertulis "belum diinput"	Stok gudang memang belum pernah diisi. Bukan kerusakan. Isi lewat halaman Stok.
Stok bahan minus	Bahan terpakai tapi belum dicatat masuk. Perbaiki lewat Opname Massal.
Meja kelihatan terisi padahal kosong	Ada bill yang lupa ditutup. Buka Kasir, cari tagihan meja itu, tekan Tutup Bill.
Suara notifikasi tidak bunyi	Tekan  Aktifkan Suara di pojok kanan atas. Browser tidak mengizinkan bunyi sebelum ada sentuhan. Ulangi tiap kali halaman dibuka ulang.

WhatsApp tidak terbuka saat tekan tombol 	WhatsApp belum login di perangkat itu, atau nomor tamu tidak diisi. Tombol memang tidak muncul kalau nomornya kosong.
Printer bluetooth 58mm error saat mencetak	Anda memakai tombol Cetak lewat browser . Itu memang tidak bisa untuk printer bluetooth. Pakai tombol Cetak ke Printer 58mm (RawBT) — lihat bab Mencetak Struk.
Meja yang baru ditambahkan seperti tidak ada	Coba ketik nomornya di kotak pencarian daftar meja. Kalau ketemu berarti dia ada, hanya letaknya tidak seperti yang Anda kira.
Menu tidak ketemu saat dicari	Ketik satu kata saja dulu, misalnya “karubi” bukan “karubi slice besar”. Di bawah kotak pencarian tertulis berapa hasil yang cocok dari total — kalau tertulis “Tidak ada yang cocok”, memang menunya tidak ada.
Produksi disimpan tapi jumlah porsinya terasa salah	Periksa menu yang dipilih saat mencatat produksi. “karubi” butuh 100 gram per porsi, “karubi small” hanya 30 gram — memilih menu yang salah membuat jumlah gramnya meleset tiga kali lipat.

Yang TIDAK bisa dibatalkan

Beberapa hal bersifat final untuk menjaga laporan keuangan tetap benar:

- Bill yang sudah **ditutup** — item dan diskonnya tidak bisa diubah lagi
 - Bill yang sudah **lunas** — kode promo tidak bisa dipasang
 - Pesanan yang sudah **dimasak** — bahannya sudah terpakai walau itemnya dibatalkan
- Kalau terlanjur salah, catat kejadiannya dan laporkan ke pemilik untuk dikoreksi manual. Jangan mencoba menutupi dengan void.

Sebelum menyerah, coba tiga hal ini

1. Refresh halaman (tarik ke bawah di HP, atau tekan F5 di komputer).
2. Tutup dan buka lagi halamannya.
3. Cek koneksi internet — sistem ini butuh internet untuk semua hal.

Ringkasan Satu Halaman

Boleh difotokopi dan ditempel di dekat kasir dan dapur.

Alur normal

Tamu duduk → Kasir pilih meja → **cetak barcode meja** → catat pesanan
→ Dapur langsung melihat pesanan → masak → tekan Ready
→ Antar ke meja → tekan Served
→ Pelanggan pulang → **Kasir tekan TUTUP BILL**

Enam aturan emas

1. Tutup bill begitu tamu pergi, kalau tidak mejanya dianggap terisi
2. Cetak barcode meja *sebelum* mencatat pesanan — itu satu-satunya cara tamu memanggil waiter
3. Menu habis → batalkan itemnya saja (tombol ✕), bukan seluruh bill
4. Diskon dipasang sebelum uang diterima
5. Satu meja satu bill — pesanan tambahan otomatis bergabung
6. Bahan buatan sendiri lewat Produksi, bukan Barang Datang

Kalau bingung

Tanya atasan. Hampir semua kesalahan bisa diperbaiki, kecuali bill yang sudah ditutup dan uang yang sudah telanjur salah jumlah.

BBQIU Grill, Suki & Eatery — Panduan Penggunaan Sistem
Perbarui buku ini setiap ada perubahan cara kerja.