暑期培训——进程间的通信

qit

July 7, 2018

1 进程&线程的基本概念

1.1 讲程

进程可以理解成在os上执行的一个程序的实例。

比如,我们在PC上开启一个浏览器、word这都是开启了一个个进程。

1.2 线程

线程可以理解为我们一个任务中的子任务,也即一个进程中的多个"子进程"。

比如,我们在开启word的时候,他可以同时进行打字、自动排版、拼音 检查、字数统计等多个任务。即一个word进程下的4个子线程。

1.3 CPU

CPU的一个核心上只能在一个时间片上执行一个进程中的一个线程。对于一个单核心CPU的PC,他仍能同时开启多个进程,每个进程下有多个线程,实现的方法就是由操作系统os进行控制调度,让各个线程在CPU上轮流进行执行,每个线程执行的时间很短,让人感觉上所有任务在同时进行。

对于n个核心的CPU、他就能够在硬件上真的做到n个线程并行执行。

但是需要注意的是,对于这种调用是要占用一些时间的,对于计算密集型(时间消耗花费在CPU上)的任务,频繁的切换线程是一件很不划算的事情,CPU的速度是非常快的。对于IO密集型(时间消费花费在和硬盘的IO)的任务,切换线程得到的收益一般会高于不切换线程造成的IO等待。

1.4 并行&并发

并行 多个线程/进程在时间上同步执行。如我们有4个进程,每个进程执行10s,那么并行执行这4个进程,则4个进程在4s后同时执行完。


并发 多个线程/进程交替执行。如我们一个单核CPU,并发执行4个进程,每个进程执行10s,那么4个进程在大于40s后执行完(由于进程的切换)。

1.5 程序在CPU中的执行方式

以C语言为例,首先我们的C语言的代码,会被编译器编译成一条条的汇编指令,汇编指令直接是对CPU中各个寄存器和Memory进行的操作。汇编指令被汇编器专程一条条由01组成的机器码,被我们的CPU识别并执行。

当我们执行一个程序的时候,首先这个程序对应的机器码会被载入到内存中(简单的情况,不考虑如虚拟内存等技术),之后CPU一条一条的执行这些机器码,即是在执行这个程序。

需要注意的是 我们的在C语言中的一条命令,如Mem[i+1]=Mem[i]+2对应的汇编语言,可能并不只1条。对于MIPS,会对应5条汇编。但是os在进行线程/进程间的切换的时候,是在执行一定数目的机器码之后进行的切换。因此有可能会出现我们的某一条指令在执行了一半之后os就把我们的这个线程挂起并执行其他线程去了,在涉及到相同内存的IO的时候,会造成一些诡异的问题,需要我们设计来避免这种情况的出现。(进程间通信)



2 多进程

2.1 多进程 调用函数

2.1.1 多进程编程

按照我们之前的理解,一个进程就是一个任务。而我们的一个任务,一般是以一个函数的形式出现(内部的一个任务),或者是可以通过调用一个bash命令来实现(一个外部的任务)。

2.1.2 内部任务

- 1. from multiprocessing import Process import os
- **2.** p=Process(target=target_func,args=traget_func_args) 实例化了一个进程类,这个进程会去执行target_func这个函数,同时target_func_args是作为参数传递给这个函数的。
- 3. p.start() 启动这个进程

- 4. p.join()等待这个进程的结束,没结束就一直阻塞。
- 5. os.pid()返回调用这个命令的线程的pid。

2.1.3 多个内部任务

- 1. from multiprocessing import Pool
- **2.** p=Pool(n) 创建了一个容纳n个进程的进程池。
- 3. p.apply_async(targtet=target_func_i,args=arg_i) 把第i个要执行的目标函数和他的参数放入p中,并开始执行。 放入的进程数目可以超过n,超过n之后,后放入的目标函数会先等待之前先放入的目标函数执行完之后,才会继续执行。即n代表了最多有开启n个进程同时执行。
- 4. p.close() 不能继续再向p中放入进程了
- **5.** p.join() 等待所有进程执行完毕 在执行p.join()前必须先执行p.close()

2.1.4 外部任务

- 1. import subprocess
- 2. subprocess.call(bash) 会执行相应的bash命令。
- 3. 在写脚本的时候,十分有用。在需要的时候自学其他API。

3 多线程

3.1 python下多线程

- 1. import subprocess
- 2. t=threading.Thread(target=target_fun,args=target_args)创建一个线程实例执行target_function,并且把target_args传递给这个function。
- **3.** t.start() 开始执行
- **4.** t.join() 阻塞,等到t执行完毕。

3.2 C++下多线程

与平台相关, linux下使用pthread库, 自学相应API。

3.3 GIL锁

Python的解释器执行代码时,有一个GIL锁: Global Interpreter Lock, 任何Python线程执行前,必须先获得GIL锁,然后,每执行100条字节码,解释器就自动释放GIL锁,让别的线程有机会执行。这个GIL全局锁实际上把所有线程的执行代码都给上了锁,所以,多线程在Python中只能交替执行,即使100个线程跑在100核CPU上,也只能用到1个核。因此使用官方python解释器的多线程无法并行执行。

4 进程/线程间通信

4.1 producer-consumer

无论是多进程还是多线程,如果他们试图读写同一块内存,那么他们就会出现数据竞争(data race)。需要进行进程间的通信,防止data race的发生。

将即将读写共享内存的线程称为即将进入临界区的线程。

之后以producer-consumer模型来分析data race的问题。

4.1.1 producer-consumer

producer 向一块size为N的buffer中写入数据,每次写的数据的size为1, buffer满后将无法写入。

consumer 从一块size为N的buffer中读取数据,每次读的数据的size为1,buffer空后将无法读取。

4.2 忙等待(禁止使用)

忙等待指的是这样一种实现,当一个线程进入临界区之前,需要先 判断他能否进入临界区,采用一个循环来不停的判断,直到其他线程 退出临界区,条件改变,就能退出循环,这个线程可以进入临界区。

```
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N
                                          /* number of processes */
                                          /* whose turn is it? */
int turn;
int interested[N];
                                          /* all values initially 0 (FALSE) */
void enter_region(int process);
                                          /* process is 0 or 1 */
{
                                          /* number of the other process */
     int other;
                                          /* the opposite of process */
     other = 1 - process;
     interested[process] = TRUE;
                                          /* show that you are interested */
     turn = process;
                                          /* set flag */
     while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
}
void leave_region(int process)
                                          /* process: who is leaving */
{
     interested[process] = FALSE;
                                          /* indicate departure from critical region */
}
```

问题: 忙等待非常的占用CPU时间,正在忙等待的程序会让CPU负荷达到100%,会对运行在该CPU上的其他线程造成不好的影响。

4.3 sleep and wakeup(禁止使用)

相比于忙等待在无法进入进入临界区时,不断通过循环来判断,sleep和wakeup是使线程在无法进入临界区的时候sleep,并且在能够进入临界区的时候被其他线程唤醒。

相比于忙等待的优点,就在于忙等待非常的占用CPU时间,正在忙等待的程序会让CPU负荷达到100%,会对运行在该CPU上的其他线程造成不好的影响。

```
void producer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                       /* repeat forever */
           item = produce_item();
                                                       /* generate next item */
                                                       /* if buffer is full, go to sleep */
           if (count == N) sleep();
                                                       /* put item in buffer */
           insert_item(item);
                                                       /* increment count of items in buffer */
           count = count + 1:
           if (count == 1) wakeup(consumer);
                                                      /* was buffer empty? */
     }
}
void consumer(void)
     int item:
     while (TRUE) {
                                                       /* repeat forever */
           if (count == 0) sleep();
                                                       /* if buffer is empty, got to sleep */
                                                      /* take item out of buffer */
           item = remove_item();
                                                      /* decrement count of items in buffer */
           count = count - 1;
           if (count == N - 1) wakeup(producer);
                                                      /* was buffer full? */
           consume_item(item);
                                                       /* print item */
     }
}
```

4.3.1 问题:

- 1. CPU执行consumer, 读取到count为0。
- 2. CPU切换至producer, producer向buffer中写入一个data, count+=1, 并且producer wakeup了consumer。但由于此时consumer并没有真的sleep,

这个wakeup信号失效。

- 3. CPU切换至consumer, consumer判断count为0, 进入sleep。
- 4. CPU只能执行producer, producer最终填满了buffer, 进入sleep。
- 5. 造成了死锁!

4.3.2 问题的成因:

问题的成因就在于,我们自己实现的进程间通信,由于一些关键操作上并不是原子执行,比如consumer在读取conunt,判断count和sleep这应该是一个不可分的原子操作,才不会出现问题。

在之前的忙等待实现中, 也可能出现这种问题, 造成死锁。

因此,实现进程间的通信,一定要使用库函数。库函数能够保证一些关键操作上是原子执行,不会出现问题。

4.4 信号量

4.4.1 信号量的介绍

信号量是一个用来计数的非负整数,他有两个操作,down操作和up操作,并且在初始化一个信号量的时候能够赋予一个非负初值。

up操作会使信号量+=1。

down操作会首先检查信号量是否为0,如果为0,会挂起当前线程;如果不为0,则会使信号量-=1。

down操作保证了检查数值、修改变量值以及可能发生的sleep都是不可分割的院子操作。

此外,一旦一个进程在访问一个信号量,会保证其他进程无法访问这个信号量(通过屏蔽了当前CPU的中断(不切换进程),并且通过TSL/XCHG汇编指令锁死了访问这个信号量的内存总线)。

以上两个操作保证了,如果我们的信号量使用得当,不会出现像之前那 种由于进程调度造成的诡异的死锁。

当信号量经过up操作,其值由0变为1之后,操作系统会唤醒一个挂起在这个信号量上的线程,如果有多个,也只唤醒一个。当被唤醒的线程成功的down了之后,信号量再次变为0。

4.4.2 用信号量解producer-consumer

```
#define N 100
                                                 /* number of slots in the buffer */
typedef int semaphore;
                                                 /* semaphores are a special kind of int */
semaphore mutex = 1;
                                                 /* controls access to critical region */
semaphore empty = N;
                                                 /* counts empty buffer slots */
                                                 /* counts full buffer slots */
semaphore full = 0;
void producer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                 /* TRUE is the constant 1 */
          item = produce_item();
                                                 /* generate something to put in buffer */
                                                 /* decrement empty count */
          down(&empty);
                                                 /* enter critical region */
          down(&mutex);
                                                 /* put new item in buffer */
          insert_item(item);
          up(&mutex);
                                                 /* leave critical region */
                                                 /* increment count of full slots */
          up(&full);
}
void consumer(void)
     int item;
     while (TRUE) {
                                                 /* infinite loop */
                                                 /* decrement full count */
          down(&full);
                                                 /* enter critical region */
          down(&mutex);
          item = remove_item();
                                                 /* take item from buffer */
          up(&mutex);
                                                 /* leave critical region */
          up(&empty);
                                                 /* increment count of empty slots */
          consume_item(item);
                                                 /* do something with the item */
     }
}
```

4.4.3 问题

需要注意的是,并不是说使用了信号量就不会出现死锁,信号量只是保证了在逻辑合理的情况下不出现死锁。

在上述代码中,如果我们把先down(&mutex)后down(&empty)。考虑这种情况,buffer中已经满了,现在CPU在执行producer,producer先down了一次mutex,并且成功拿到了锁,之后再down empty,发现已经满了,empty为0,producer被挂起。CPU执行consumer,尝试down mutex,但此时mutex已经为0,down失败,consumer被挂起。发生了死锁。

4.5 互斥量和条件变量

4.6 互斥量的介绍

互斥量又称互斥锁,可以认为是只有0和1两个值的信号量。

两个基本操作, lock和unlock。

在lock时,会先判断mutex的值是否为0,如果为0则挂起当前线程,如果为1则将mutex的值修改为1。

unlock, 在使用正确的情况下, 只有拿到mutex的线程才会执行unlock, unlock操作后, mutex的值会变为1。

pthread库中,有一个trylock方法,该方法会先判断mutex的值是否为0,如果不为0,则将mutex的值设置为0并继续执行;如果为0,则返回一个错位代码,而不是阻塞线程,给了调用者一定的灵活性。

4.7 条件变量的介绍

有两个基本的方法, cond_wait和cond_signal。

如果对一个线程执行了一个条件变量cond的cond_wait的方法,那么这个 线程会挂起,直到出现信号把他唤醒。

如果对一个线程执行了同一个条件变量的cond_signal,那么他将唤醒一个挂起在这个条件变量上的线程。

4.8 用互斥量和条件变量解producer-consumer

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#define MAX 1000000000
                                                /* how many numbers to produce */
pthread_mutex_t the_mutex;
                                                /* used for signaling */
pthread_cond_t condc, condp;
                                                /* buffer used between producer and co
int buffer = 0;
void *producer(void *ptr)
                                                /* produce data */
     int i;
     for (i= 1; i \le MAX; i++) {
          pthread_mutex_lock(&the_mutex);
                                                /* get exclusive access to buffer */
          while (buffer != 0) pthread_cond_wait(&condp, &the_mutex);
                                                /* put item in buffer */
          buffer = i;
                                                /* wake up consumer */
          pthread_cond_signal(&condc);
          pthread_mutex_unlock(&the_mutex); /* release access to buffer */
     pthread_exit(0);
}
                                                /* consume data */
void *consumer(void *ptr)
     int i:
     for (i = 1; i \le MAX; i++) {
          pthread_mutex_lock(&the_mutex);
                                                /* get exclusive access to buffer */
          while (buffer == 0) pthread_cond_wait(&condc, &the_mutex);
          buffer = 0;
                                                /* take item out of buffer */
          pthread_cond_signal(&condp);
                                                /* wake up producer */
          pthread_mutex_unlock(&the_mutex); /* release access to buffer */
     pthread_exit(0);
}
```

4.9 队列

可以认为是封装好了的一个读写公共内存+有进程间通信保护的一个队列。

4.9.1 python中的Queue

- 1. from multiprocessing import Queue
- **2.** q=Queue() 创建一个队列
- **3.** q.put(elemets) 向队列中加入一个元素
- **4.** q.get(bool) 从队列中读取一个元素,如果队列为空的时候,如果bool为true,则会阻 塞到get成功;如果bool为false,则会trow 一个error出来。