Arquiteturas Paralelas e Distribuídas

Programação com variáveis compartilhadas

Eduardo Furlan Miranda

Baseado em: MAZIERO, C. A. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. 2019.

Coordenação entre tarefas

- Sistemas complexos envolvem tarefas interdependentes
 - Destaca a complexidade dos sistemas com múltiplas tarefas
 - Enfatiza a necessidade de cooperação entre as tarefas
- Tarefas precisam cooperar, comunicar e coordenar
 - Sublinha a importância da comunicação entre tarefas
 - Ressalta a necessidade de ações coordenadas para resultados consistentes


O Problema da Concorrência

- Concorrência: acesso simultâneo a recursos compartilhados
 - Define concorrência como acessos simultâneos
 - Enfatiza o compartilhamento de recursos como causa de problemas
- Pode levar a inconsistências nos dados ou no estado do recurso
 - Indica que a concorrência pode gerar dados inconsistentes
- Um exemplo é o acesso simultâneo a uma conta bancária

Uma aplicação concorrente

```
void depositar (long * saldo, long valor) {
    (*saldo) += valor;
}
```

- A função faz parte de um sistema amplo de gestão de contas em um banco
- Caso 2 clientes em terminais diferentes tentem depositar valores na mesma conta ao mesmo tempo, existirão duas tarefas t1 e t2 acessando os dados da conta de forma concorrente



Condições de disputa (corrida)

race conditions

- Caso o depósito da tarefa t1 execute integralmente antes ou depois do depósito efetuado por t2, não há problema
- No entanto, caso as operações de depósito de t1 e de t2 se entrelacem, podem ocorrer interferências entre ambas, levando a resultados incorretos, ex.:
 - um dos depósitos é perdido
 - o que depositou por último fica sendo "o que valeu"
- Ocorre com tarefas acessam de forma concorrente recursos compartilhados (variáveis, áreas de memória, arquivos abertos, etc.)
 - são erros dinâmicos, ou seja, erros que não aparecem no código fonte e que só se manifestam durante a execução

- Erros dessa natureza não se manifestam a cada execução, mas apenas quando certos entrelaçamentos ocorrerem
- Uma condição de disputa poderá permanecer latente no código durante anos, ou mesmo nunca se manifestar
- A depuração pode ser muito complexa
- Por isso, é importante conhecer técnicas que previnam a ocorrência de condições de disputa

Condições de Bernstein (1966)

- Dadas duas tarefas, t1 e t2, com R(ti) representando o conjunto de variáveis lidas por ti e W(ti) o conjunto de variáveis escritas por ti, as tarefas podem executar em paralelo (t1 || t2) se e somente se as seguintes três condições forem atendidas
 - R(t1) n W(t2) = Ø: significa que a tarefa t1 não pode ler nenhuma variável que seja escrita pela tarefa t2. Em outras palavras, t1 não pode ler dados que t2 está modificando
 - R(t2) n W(t1) = Ø: similarmente, a tarefa t2 não pode ler nenhuma variável que seja escrita pela tarefa t1. Ou seja, t2 não pode ler dados que t1 está modificando
 - W(t1) n W(t2) = Ø: significa que as tarefas t1 e t2 não podem escrever na mesma variável simultaneamente. Ambas não podem tentar modificar os mesmos dados

- Um ponto importante evidenciado pelas condições de Bernstein é que as condições de disputa somente ocorrem se pelo menos uma das operações envolvidas for de escrita
- Acessos de leitura concorrentes às mesmas variáveis respeitam as condições de Bernstein e portanto não geram condições de disputa entre si

Seções (ou regiões) críticas

 Trechos de código que acessam dados compartilhados em cada tarefa, onde podem ocorrer condições de disputa. Ex.:

```
    (*saldo) += valor; (do código anterior)
```

 A várias seções críticas podem ser relacionadas entre si ou não (caso manipulem dados compartilhados distintos)

Exclusão mútua

- Dado um conjunto de regiões críticas relacionadas, apenas uma tarefa pode estar em sua seção crítica a cada instante, excluindo o acesso das demais
- Diversos mecanismos podem ser definidos para garantir a exclusão mútua
 - Todos eles exigem que o programador defina os limites (início e o final) de cada seção crítica

- Dada uma seção crítica csi, podem ser definidas as primitivas
 - enter(csi): para que uma tarefa indique sua intenção de entrar na seção crítica csi
 - bloqueante: caso uma tarefa já esteja ocupando a seção crítica csi, as demais tarefas que tentarem entrar deverão aguardar até que a primeira libere a csi através da primitiva leave(csi)
 - leave(csi): para que uma tarefa que está na seção crítica csi informe que está saindo da mesma

Exclusão mútua

somente uma tarefa pode estar dentro da seção crítica em cada instante

Espera limitada

 uma tarefa que aguarda acesso a uma seção crítica deve ter esse acesso garantido em um tempo finito

Independência de outras tarefas

- A decisão sobre o uso de uma seção crítica deve depender somente das tarefas que estão tentando entrar na mesma
- Outras tarefas, que no momento não estejam interessadas em entrar na região crítica, não podem influenciar sobre essa decisão

- Independência de fatores físicos
 - A solução deve ser puramente lógica e não depender da velocidade de execução das tarefas, de temporizações, do número de processadores no sistema ou de outros fatores físicos

Inibição de interrupções


- Solução simples para a implementação da exclusão mútua
 - impedir as trocas de contexto dentro da seção crítica
 - reativar ao sair da seção crítica
- Raramente é usada
 - preempção por tempo ou por recursos deixa de funcionar
 - se "travar" n\u00e3o tem como sair
 - i/o deixa de funcionar
 - só funciona em uma única cpu (sistemas monoprocessados)

A solução trivial

 Usar uma variável busy para indicar se a seção crítica está livre ou ocupada

```
int busy = 0;
void enter() {
    while (busy) {};
    busy = 1;
}
void leave() {
    busy = 0;
}
```

- Porém, não funciona: o teste da variável busy e sua atribuição são feitos em momentos distintos
 - caso ocorra uma troca de contexto entre (while (busy) {};) e (busy = 1),
 pode ocorrer uma condição de disputa envolvendo a variável busy
 - (while (busy) {};) e (busy = 1) formam uma seção crítica



Espera Ocupada

(busy wait)

- Teste contínuo de uma condição
 - Ex.: (while (busy) {};) acaba consumindo processamento

Alternância de uso

- cada tarefa aguarda seu turno de usar a seção crítica, em uma sequência circular: t0 → t1 → t2 → · · · → tn-1 → t0
- garante a exclusão mútua entre as tarefas e independe de fatores externos
- não atende os demais critérios: caso uma tarefa ti não deseje usar a seção crítica, todas as tarefas tj com j > i ficarão impedidas de fazê-lo, pois a variável turno não evoluirá

Algoritmo de Peterson (1981)

- Diversas generalizações para n > 2 tarefas podem ser encontradas na literatura
 - a mais conhecida delas o algoritmo do padeiro, proposto por Leslie Lamport (1974)

- Tenta garantir também o critério de espera limitada,
 - porém pode falhar em arquiteturas que permitam execução fora de ordem
- Nesse caso, é necessário incluir uma instrução de barreira de memória logo antes do laço while