Arquiteturas Paralelas e Distribuídas

Programação de processos, sincronização e monitores

Eduardo Furlan Miranda

Baseado em: MAZIERO, C. A. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. 2019.

Processos 2/13

 Tarefa: é a unidade básica de atividade dentro de um sistema operacional, e podem ser implementadas de várias formas, ex.: processos, e threads

- Processos: são contêineres de recursos isolados entre si pelos mecanismos de proteção do hardware, e possuem áreas de memória, contexto e descritores, separados
- Threads: um processo pode conter uma ou mais threads, cada uma executando seu próprio código e compartilhando recursos com as demais threads localizadas no mesmo processo

Mecanismos de sincronização

- Semáforos
- Mutexes
- Variáveis de condição
- Monitores

 Mecanismo de coordenação eficiente e flexível para o controle da exclusão mútua entre n tarefas, entre outros usos

- É o mais utilizado na construção de aplicações concorrentes
 - De forma explícita, ou como base na construção de mecanismos de coordenação mais abstratos, como os monitores
- Pode ser visto como uma variável composta s que contém uma fila de tarefas, inicialmente vazia, e um contador inteiro
- Operações atômicas (apenas uma thread executa a operação por vez, evita condições de disputa): down(s), up(s), init

 Podem ser usados para o controle da exclusão mútua em seções críticas

- Para tal, basta usar down(s) para solicitar acesso a uma seção crítica e up(s) para liberá-la
 - O semáforo s deve ser inicializado com um elemento para que somente uma tarefa consiga entrar na seção crítica de cada vez

• Ex.:

os demais threads rodando este código, fazem a chamada a down(s) e ficam aguardando

```
1: procedure pown(t, s)
       s.counter \leftarrow s.counter - 1
2:
       if s.counter < 0 then
3:
                                        8: procedure UP(s)
           append (t, s.queue)
4:
                                               s.counter \leftarrow s.counter + 1
                                        9:
           suspend (t)
5:
                                               if s.counter \leq 0 then
                                       10:
       end if
6:
                                                   u = first (s.queue)
                                       11:
7: end procedure
                                                   awake (u)
                                       12:
                                               end if
                                       13:
                                       14: end procedure
t: tarefa que invocou a
operação
                                       15: procedure INIT(s, v)
s: semáforo, contendo um
                                               s.counter \leftarrow v
                                       16:
contador (s.counter) e
uma fila (s.queue)
                                               s.queue \leftarrow []
                                       17:
v: inicializa o contador
                                       18: end procedure
(ex.: 1)
```

 Eficiência: as tarefas que aguardam o semáforos são suspensas e não consomem processador; quando o semáforo é liberado, somente a primeira tarefa da fila de semáforos é acordada

- Ordem: a fila de tarefas do semáforo obedece uma política FIFO, garantindo que as tarefas receberão o semáforo na ordem das solicitações
- Independência: somente as tarefas que solicitaram o semáforo através da operação down(s) são consideradas na decisão de quem irá obtê-lo

Mutexes 8/11

 São semáforos simplificados na qual o contador só assume dois valores possíveis: livre (1) ou ocupado (0)

```
#include <pthread.h>
// inicializa uma variável do tipo mutex, usando um struct de atributos
int pthread mutex init (pthread mutex t *restrict mutex,
               const pthread_mutexattr_t *restrict attr);
// destrói uma variável do tipo mutex
int pthread mutex destroy (pthread mutex t *mutex);
// solicita acesso à seção crítica protegida pelo mutex;
// se a seção estiver ocupada, bloqueia a tarefa
                                                                          POSIX
int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex);
// solicita acesso à seção crítica protegida pelo mutex;
// se a seção estiver ocupada, retorna com status de erro
int pthread mutex trylock (pthread mutex t *mutex);
// libera o acesso à seção crítica protegida pelo mutex
int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex);
```

t: tarefa que invocou a operação c: variável de condição m: mutex associado à condição

- Uma tarefa aguarda uma condição através do operador wait(c), ficando suspensa enquanto espera
- Outra tarefa usa signal(c) para acordar a primeira
- broadcast(c): acorda todas que estão esperando
- unlock(m): libera o mutex, permitindo que outras tarefas acessem o recurso compartilhado


```
procedure WAIT(t, c, m)
   append (t, c.queue)
   unlock (m)
   suspend (t)
   lock (m)
end procedure
procedure signal(c)
   u = first (c.queue)
   awake(u)
end procedure
```

```
procedure BROADCAST(c)
    while c.queue ≠ [ ] do
    u = first (c.queue)
    awake (u)
    end while
end procedure
```

Monitores 10/11

 Ao usar semáforos ou mutexes, é necessário identificar explicitamente os pontos de sincronização em seu programa

- Uma rotina esquecendo de liberar um semáforo, cria um problema
- Se esquecer de requisitar um semáforo, também cria problema
- Monitor: requisita e libera a seção crítica de forma transparente



```
monitor conta {
    string numero ;
    float saldo = 0.0;
    float limite;
    void depositar (float valor) {
        if (valor >= 0)
            conta->saldo += valor;
        else
            error ("erro: valor negativo\n");
    void retirar (float saldo) {
    if (valor >= 0)
        conta->saldo -= valor;
    else
        error ("erro: valor negativo\n");
```