ФИТ НГУ, курс Основы ООП, осенний семестр

Задача №3. Интерфейсы. Наследование. Шаблон проектирования «фабричный метод»..

Требуется реализовать приложение Workflow Executor.

Workflow – вычислительная схема, состоящая из набора вычислительных блоков и связей между ними. Программе подается workflow, описанный в файле.

В данной задаче рассматривается единственный тип workflow – линейный, т.е. конвейер.

Список блоков, используемых в схеме (набор блоков расширяем):

- 1. readfile <filename> считывание текстового файла в память, целиком. Вход — отсутствует, выход — текст.
- 2. writefile <filename> запись текста в файл.

Вход – текст, выход – отсутствует.

3. grep <word> — выбор из входного текста строк, разделенных символами переноса строки, содержащих заданное слово <word>.

Вход – текст, выход – текст.

4. sort – лексикографическая сортировка входного набора строк.

Вход – текст, выход – текст.

5. replace <word1> <word2> — замена слова <word1> словом <word2> во входном тексте.

Вход – текст, выход – текст.

6. dump <filename> - сохранить пришедший текст в указанном файле и передать дальше.

Вход – текст, выход – текст.

Формат входного файла:

```
desc # описание блоков схемы
id1 = block1
id2 = block2
...
idN = blockN
csed
idA -> idB -> idC -> ... -> idZ # описание структуры схемы
```

Где:

- desc, csed ключевые слова, ограничивающие раздел описания блоков workflow.
- id1 ... idN целые, неотрицательные, неповторяющиеся числа.
- block1 ... blockN блоки из списка блоков, с обязательными параметрами.
- idA, idB ... idZ числа, принадлежащие множеству id1...idN. Могут повторяться, длина конвейера неограничена.
- -> ключевое слово, обозначающее связь вычислительных узлов.

Пример файла Workflow:

workflow.txt

```
desc
1 = readfile in_file.txt
2 = writefile out_file.txt
3 = sort
10 = replace word1 word2
csed
1 -> 3 -> 10 -> 3 -> 2
```

Ограничения на вычислительную схему:

- 1. Блоки должны содержать нужное количество параметров.
- 2. Узлы схемы должны корректно соединяться, то есть тип данных на входе узла должен совпадать с типом данных предыдущего узла. Это означает, что чтение/запись файлов не может быть в середине схемы.

Методические указания по реализации задачи:

- 1. Разбор конфигурационного файла должен быть реализован в отдельном классе.
- 2. Создать интерфейс Worker. Классы представляющие блоки должны его реализовывать.
- 3. Создание блока нужно реализовать посредством шаблона проектирования «фабричный метод» (Фабричный метод (шаблон проектирования) Википедия)).
- 4. Аргументы блоку нужно передавать в виде списка, блок сам должна уметь интерпретировать свои аргументы
- 5. Для обработки ошибок и исключительных ситуаций нужно использовать механизм исключений С++. Нужно разработать иерархию исключений, которые будут выбрасывать блоки при исполнении.
- 6. Текст блоку должен передаваться в виде строки или массива строк и возвращаться из блока в таком же виде.

При сдаче задания продемонстрировать несколько рабочих и несколько нерабочих workflow.