

Программный комплекс для проведения ГИА в ППЭ

АРМ ГИА-11 В ППЭ.

МОДУЛЬ «ПЕЧАТЬ В АУДИТОРИИ»

(версия 26.1.2)

Руководство пользователя

Технология печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ

Проведение устной части ЕГЭ по иностранному языку

Москва 2026

Основные изменения

В версии **26.1.2** внесены следующие основные изменения:

- ✓ автоматический выбор единственного токена в окне проверки токена;
- ✓ исключена тестовая страница из протокола печати ЭМ при проведении устной части иностранных языков;
- ✓ уточнен состав поддерживаемых операционных систем:
 - АЛБТ Образование 10.4, 11.0;
 - ASTRA Linux 1.8.4 (базовая);
 - ОС МЭШ 12.

Содержание

1 Введение.....	6
2 Особенности установки ПО	8
2.1 Требования к техническому и аппаратному обеспечению	8
2.2 Требования к программному обеспечению	10
2.2.1 Требования к установке операционной системы.....	10
2.3 Состав дистрибутива	10
2.4 Предварительные действия перед установкой.....	10
2.5 Рекомендуемые настройки.....	11
3 Начало работы	12
3.1 Запуск АРМ	12
3.1.1 Нештатная ситуация. На компьютере отсутствует КриптоПро	12
3.1.2 Нештатная ситуация. Операционная система или ее версия не поддерживается	13
3.1.3 Нештатная ситуация. Запуск на виртуальной машине.....	13
3.2 Первоначальный ввод информации о ППЭ.....	14
3.3 Страница «Управление экзаменами».....	15
3.3.1 Меню	16
3.3.2 Сохранение сведений о работе ПО	17
3.4 Настройка оборудования.....	19
3.4.1 Настройка печати	19
4 Создание модуля	23
4.1 Нештатные ситуации в ходе загрузки интернет-пакета.....	25
4.2 Нештатная ситуация. Замена интернет-пакета	26
5 Подготовка модуля к экзамену.....	28
5.1 Аудитория.....	29
5.2 Тестовая печать	30
5.3 Токен	32
5.4 Протокол готовности	33
5.5 Акт готовности	34
6 Проведение экзамена с использованием модуля.....	35
6.1 Загрузка и активация ключа доступа к ЭМ, чтение ЭМ	35
6.1.1 Нештатные ситуации при загрузке ключа доступа к ЭМ	39
6.1.2 Нештатные ситуации в ходе активации ключа доступа к ЭМ	43
6.1.3 Код 301. Нештатная ситуация в ходе чтения ЭМ.....	44
6.2 Печать ЭМ	45

6.2.1	Дополнительная печать ИК.....	50
6.2.2	Нештатная ситуация. ИК, доступные для печати, закончились.....	52
7	Завершение экзамена	53
7.1	Экзамен не проводился, резервный модуль	56
8	Завершение работы	60

Термины и сокращения

Сокращение, условное обозначение	Расшифровка сокращения, условного обозначения
USB	Universal Serial Bus, последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ГИА	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ИК	Индивидуальный комплект, включающий в зависимости от предмета бланк регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов №2 лист 1 и лист 2, КИМ, контрольный лист
Интернет-пакет	Интернет-пакет с ЭМ, полученный для проведения экзамена
КЕГЭ	Единый государственный экзамен по информатике в компьютерной форме
КИМ	Контрольные измерительные материалы
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ППЭ	Пункт проведения экзамена
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
Токен	Защищенный флеш-накопитель, используемый членом ГЭК для активации ключа доступа к ЭМ и формирования защищенного пакета с электронными образами бланков участников (при наличии) и форм ППЭ
ЭМ	Экзаменационные материалы

1 Введение

Для проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в ППЭ используется единое программное обеспечение «АРМ ГИА-11 в ППЭ» (далее – АРМ), включающее набор модулей. В зависимости от предмета могут быть созданы модули разного типа, определяющего их назначение:

- **Печать и сканирование в аудитории** – модуль предназначен для печати полных комплектов ЭМ, воспроизведения заданий по аудированию при проведении письменных экзаменов по иностранным языкам, а также сканирования бланков участников и аудиторных форм ППЭ по окончании экзамена. Для использования модуля требуется наличие подключенных устройств для печати и сканирования. Модуль может использоваться для всех предметов за исключением устных экзаменов по иностранным языкам.
- **Печать в аудитории** – модуль предназначен для печати бланков регистрации при проведении устных экзаменов по иностранным языкам.
- **Сканирование в штабе** – модуль предназначен для сканирования форм ППЭ, а также бланков участников и аудиторных форм ППЭ при проведении устных экзаменов по иностранным языкам или в случае, если сканирование бланков в аудитории не может быть выполнено. Для использования модуля требуется наличие подключенного устройства для сканирования. Модуль может использоваться для всех предметов.
- **Запись устных ответов** – модуль предназначен для проведения устных экзаменов по иностранным языкам. Для использования модуля требуется наличие подключенной аудиогарнитуры. Модуль может использоваться одновременно с модулем «Печать в аудитории» в случае проведения экзамена в ППЭ на дому.
- **Проведение КЕГЭ** – модуль предназначен для проведения экзамена по информатике в компьютерной форме. Модуль может использоваться одновременно с модулем «Печать и сканирование в аудитории» в случае проведения экзамена в ППЭ на дому.

В настоящей инструкции описаны основные действия, выполняемые в модуле «Печать в аудитории» (далее – модуль) техническим специалистом, членом ГЭК и организатором в аудитории подготовки при подготовке и проведении ЕГЭ.

Технический специалист проводит необходимые действия в рамках технической подготовки, контроля готовности аудитории к проведению экзамена, подготовки и завершения экзамена в день проведения экзамена.

Член ГЭК обеспечивает активацию загруженного ключа доступа к ЭМ.

Организатор в аудитории подготовки в день проведения экзамена выполняет печать ЭМ (бланков регистрации).

2 Особенности установки ПО

2.1 Требования к техническому и аппаратному обеспечению

Для работы модуля оборудование должно удовлетворять следующим требованиям, приведенным в таблице.

Таблица 2.1 Требования к техническому и аппаратному обеспечению

Компонент	Конфигурация
Процессор	Количество ядер: от 4
Оперативная память	От 8 Гбайт; доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): от 4 Гбайт.
Свободное дисковое пространство	от 20 Гбайт на начало экзаменационного периода
Прочее оборудование	Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Звуковая карта (<i>обязательно для модуля «Печать и сканирование в аудитории» при проведении письменных экзаменов по иностранным языкам и для модуля «Запись устных ответов»</i>). Аудиоколонки (<i>обязательно для модуля «Печать и сканирование в аудитории» при проведении письменных экзаменов по иностранным языкам</i>). Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин.
Локальный лазерный принтер	<i>Обязательно для обеспечения печати ДБО №2 и модулей «Печать в аудитории», «Печать и сканирование в аудитории».</i>

Компонент	Конфигурация
<i>(использование сетевого принтера, бездрайверной печати не допускается)</i>	Формат: А4. Тип печати: черно-белая. Технология печати: лазерная. Размещение: настольный. Скорость черно-белой печати (обычный режим, А4): не менее 25 стр./мин. Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. Объем лотка для печати: от 250 листов
Локальный сканер поддерживающий общедоступный интерфейс сканирования SANE (Scanner Access Now Easy) <i>(использование сетевого сканера не допускается)</i>	<i>Обязательно для модулей «Печать и сканирование в аудитории», «Сканирование в штабе».</i> Формат бумаги: не менее А4. Разрешение сканирования: поддержка режима 300 dpi. Цветность сканирования: черно-белый, оттенки серого. Тип сканера: поточный, односторонний, с поддержкой режима сканирования ADF: автоматическая подача документов. Допускается использование МФУ, технические характеристики которого удовлетворяют требованиям к принтеру и сканеру.
Аудиогарнитура	<i>Обязательно для модуля «Запись устных ответов».</i> Тип: гарнитура с микрофоном; Крепление микрофона: подвижное (не «на проводе»), микрофон должен находиться на расстоянии от 1 до 2 см перед ртом говорящего; Тип акустического оформления: закрытого типа; Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие; Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера; Длина провода: не менее 2 м; Чувствительность микрофона: не более — 60 дБ (т.е. число чувствительности должно быть меньше 60); Направленность микрофона: нет; Микрофон с шумоподавлением: нет.

2.2 Требования к программному обеспечению

Для корректной работы АРМ необходимо соблюдать требования к программному обеспечению, указанные в таблице.

Таблица 2.2. Требования к конфигурации программного обеспечения

Компонент	Конфигурация
Операционная система	- АЛБТ Образование 10.4, 11.0 - ASTRA Linux 1.8.4 (базовая) - ОС МЭШ 12
Драйвера (в случае подключения соответствующего оборудования)	Драйвер используемого принтера (использование бездрайверной печати не допускается) Драйвер используемого аудиооборудования
Дополнительное ПО	КриптоПро CSP 5.0.13003

2.2.1 Требования к установке операционной системы

В процессе установки операционной системы:

- ✓ используйте предложенные по умолчанию настройки;
- ✓ укажите имя компьютера, не имеющее русских букв, это имя будет использоваться как имя суперпользователя (sudo), например, gia_001;
- ✓ укажите имя пользователя, под которым будет выполняться вход в систему, не имеющее русских букв, например, gia_user.

2.3 Состав дистрибутива

Модуль «Печать в аудитории» предоставляется в составе дистрибутива «АРМ ГИА-11 в ППЭ».

Дистрибутив ПО «АРМ ГИА-11 в ППЭ» представляет собой исполняемый файл запуска установки ПО «**GIA11_PPE.***», включающий номер версии.

2.4 Предварительные действия перед установкой

Перед установкой АРМ необходимо:

- ✓ осуществить проверку технических характеристик компьютера (ноутбука) на соответствие минимальным требованиям;
- ✓ установить операционную систему из числа поддерживаемых (см. 2.2 Требования к программному обеспечению), если не была установлена ранее;
- ✓ установить КриптоПро CSP;

- ✓ установить драйверы оборудования с учетом назначения компьютера (ноутбука):
 - драйвер принтера;
 - драйвер сканера (предварительно обновив в операционной системе пакеты SANE);
 - драйвер аудиооборудования.

Для установки АРМ

1. Запустите установочный пакет «GIA11_PPE.*», соответствующий используемой версии операционной системы.
2. Следуйте рекомендациям установщика.

Важно! Необходимо дождаться установки **всех** дополнительных программных средств и строго следовать указаниям установщика.

2.5 Рекомендуемые настройки

На компьютере необходимо выполнить следующие настройки операционной системы:

- ✓ отключить переход в спящий режим;
- ✓ отключить выключение дисплея;
- ✓ отключить включение экранной заставки;
- ✓ отключить блокировку компьютера;
- ✓ отключить звуковые оповещения.

В настройках принтера (драйвера принтера) необходимо выполнить настройки (состав настроек может отличаться для каждого принтера (драйвера принтера)):

- ✓ отключить режим экономии тонера;
- ✓ отключить переход принтера в спящий режим;
- ✓ отключить двустороннюю печать (если установлена по умолчанию);
- ✓ отключить опцию «Уместить на странице» (при наличии);
- ✓ установить размер носителя А4.

Перед началом настройки аудиооборудования необходимо:

- ✓ убедиться в работоспособности устройств воспроизведения штатными средствами операционной системы;
- ✓ отключить все неиспользуемые устройства;
- ✓ установить устройством по умолчанию устройство воспроизведения, которое планируется использовать при проведении экзамена.

3 Начало работы

3.1 Запуск АРМ

Для начала работы с АРМ:

1. Нажмите «**Приложения**», в поисковой строке введите «АРМ ГИА-11» и выберите пункт «АРМ ГИА-11 в ППЭ» среди найденных приложений.

В результате будет выполнен запуск АРМ.

Важно! Перед запуском АРМ убедитесь в отсутствии на компьютере действующих сетевых подключений. Работа с АРМ при наличии сетевых подключений, включая Wi-Fi соединения запрещена.




Рис. 3.1. Предупреждение о наличии сетевого подключения

3.1.1 Нештатная ситуация. На компьютере отсутствует КристоПро

Данная ошибка может возникнуть в случае, если на компьютере с установленным приложением отсутствуют компоненты КристоПро.




Рис. 3.2. На компьютере отсутствуют компоненты КристоПро

При возникновении данного сообщения:

- убедитесь, что запуск приложения выполняется на компьютере с установленными компонентами КристоПро, при необходимости, установите КристоПро CSP.

3.1.2 Нештатная ситуация. Операционная система или ее версия не поддерживается

Данная ошибка может возникнуть в случае, если на компьютере с установленным приложением, операционная система или ее версия не соответствует требованиям.



Рис. 3.3. Операционная система или ее версия не поддерживается

При возникновении данного сообщения:

- убедитесь, что запуск приложения выполняется на компьютере с поддерживаемой версией операционной системой, при необходимости, установите версию операционной системы, которая соответствует требованиям.

3.1.3 Нештатная ситуация. Запуск на виртуальной машине

Данная ошибка может возникнуть в случае, если установленное приложение запускается на виртуальной машине. Работа АРМ ГИА-11 в средах виртуализации не поддерживается.




Рис. 3.4. Запуск на виртуальной машине

При возникновении данного сообщения:

- убедитесь, что запуск приложения выполняется **на физическом компьютере** с поддерживаемой версией операционной системой, при необходимости, установите операционную систему на физическое оборудование.

3.2 Первоначальный ввод информации о ППЭ

После первого запуска ПО открывается страница «Сведения о ППЭ», обеспечивающая ввод информации о ППЭ и настраиваемом АРМ.

Ввод первичной информации о ППЭ является обязательной первоначальной процедурой, выполняемой в процессе настройки АРМ.

Для настройки АРМ:

1. На странице «Сведения о ППЭ» введите сведения о регионе, коде ППЭ, коде МСУ и номере компьютера, на котором установлен модуль.

Важно! Проконтролируйте, что поля «**Регион**» и «**Код ППЭ**» заполнены верно, значения из этих полей будут впечатаны в бланки участников.

2. Подтвердите корректность установленного системного времени.
3. Нажмите «**Сохранить**» для сохранения введенных сведений.

Рис. 3.5. Страница «Сведения о ППЭ»

В результате откроется страница «Управление экзаменами».

Важно! Изменение настроек АРМ допускается только до проведения первого экзамена в любом из модулей АРМ.

Для изменения настроек АРМ:

1. Нажмите «Сведения о ППЭ» на панели инструментов.

В результате откроется страница «Сведения о ППЭ».

2. Внесите необходимые изменения в настройки АРМ и нажмите «Сохранить».

В результате откроется окно с предупреждением об удалении существующих модулей экзаменов.

3. Нажмите «Продолжить» для продолжения действия и удаления всех модулей.

В результате все существующие модули экзаменов будут удалены.

3.3 Страница «Управление экзаменами»

После сохранения первичной информации о ППЭ и при последующих запусках АРМ открывается страница «Управление экзаменами», обеспечивающая функции создания нового или выбора существующего модуля для проведения экзамена.




Рис. 3.6. Страница «Управление экзаменами»

1. Информационный блок

В данном блоке выводится информация о ППЭ и текущее системное время.

2. Меню

Меню для перехода между страницами и кнопки для доступа к настройкам АРМ и оборудования.

Сведения о работе ПО. Формирование архива с технической информацией, необходимой для изучения нештатных ситуаций.

О программе. Просмотр сведений о версии программы.




Рис. 3.7. Окно «О программе»

3. Модули проведения экзамена

Список модулей проведения экзамена, созданных в АРМ.

Добавить. Для создания нового модуля проведения экзамена в АРМ используйте кнопку «Добавить».

Продолжить. Для продолжения работы с созданным модулем используйте кнопку «Продолжить» в соответствующей строке списка модулей.

Показать прошедшие экзамены. Используйте переключатель для отображения в списке модулей экзаменов, которые уже прошли.

3.3.1 Меню

Панель меню предназначена для перехода между страницами АРМ, а также для быстрого доступа к общим настройкам АРМ и используемого оборудования.

Для сворачивания/раскрытия панели меню предусмотрена специальная кнопка.




Рис. 3.8. Меню свернуто

В меню доступны следующие инструменты для настройки:



Сведения о ППЭ. Изменение информации о коде региона, коде ППЭ, коде МСУ и номере компьютера.



Пакет сертификатов. Загрузка пакета сертификатов специалистов РЦОИ.



Принтер. Настройка и проверка локально подключенного принтера, который предполагается использовать для печати ЭМ при проведении экзамена.



Воспроизведение звука. Настройка и проверка устройства аудиовоспроизведения, которое предполагается использовать для проведения письменных экзаменов по иностранным языкам.



Сканер. Настройка и проверка локально подключенного сканера, который предполагается использовать для сканирования ЭМ по окончании экзамена.



Аудио (ввод и вывод). Настройка и проверка аудиогарнитуры, которую предполагается использовать для проведения устных экзаменов по иностранным языкам.



Папка и ПО для КЕГЭ. Настройка рабочей папки и регистрация ПО, предоставляемого участнику при проведении экзамена по информатике в компьютерной форме.

Важно! Панель меню доступна на всех этапах подготовки и проведения экзамена.

Если соответствующая настройка не выполнялась, то рядом с соответствующей кнопкой будет отображаться индикатор в виде красного восклицательного знака.

В случае изменения настроек они будут применены в существующих и в новых модулях.

Не требуется выполнять настройки, которые не будут использоваться в соответствующих модулях.

3.3.2 Сохранение сведений о работе ПО

В случае возникновения нештатной ситуации в АРМ при обращении в службу поддержки может потребоваться предоставить информацию о работе ПО.

Для формирования архива со сведениями о работе ПО:

1. В меню нажмите «Сведения о работе ПО» или, если меню свернуто, нажмите  соответствующую кнопку и в подменю выберите пункт «Сведения о работе ПО».




Рис. 3.9. Дополнительная информация при свернутом меню

2. В открывшемся диалоговом окне выберите папку на флеш-накопителе и нажмите «Сохранить».
3. Дождитесь появления уведомления о сохранении файла.




Рис. 3.10. Сообщение об успешном сохранении сведений о работе ПО

4. Средствами операционной системы выполните безопасное извлечение флеш-накопителя.
- Важно!** *Небезопасное извлечение флеш-накопителя может привести к повреждению файла.*

В результате в выбранной папке на флеш-накопителе будет создан архив, имя файла имеет вид:

PP_ПППП_NNN_GIA11_PPE_LOG_ГТГГММДД_ччммсс.zip

где

PP – код региона;

ПППП – код ППЭ;

NNN – номер компьютера, на котором находится ПО;

ГТГГММДД_ччммсс – дата и время формирования архива.

Важно! *Дополнительно к сформированному архиву приложите скриншоты с описанием нештатной ситуации.*

3.4 Настройка оборудования

В настоящем разделе описаны настройки, которые могут потребоваться при использовании модуля «Печать в аудитории».

3.4.1 Настройка печати

Для проверки и настройки локально подключенного принтера:

1. В меню нажмите «**Принтер**».



В результате откроется окно «**Настройка печати**».

Рис. 3.11. Окно «Настройка печати»

2. В окне «**Настройка печати**» в выпадающем списке «**Принтер**» выберите принтер, который предполагается использовать для печати ЭМ при проведении экзамена.

В результате кнопка «**Напечатать**» станет доступна.

- 2.1. Для обновления выпадающего списка принтеров используйте кнопку «**Обновить список принтеров**».



Важно! Если не обнаружено ни одного локального принтера, подключенного к компьютеру:

- ✓ проверьте правильность подключения принтера к компьютеру;
- ✓ проверьте, что на компьютер корректно установлены драйвера и сопутствующее ПО, необходимые для работы принтера;
- ✓ проверьте правильность добавления принтера в параметрах печати операционной системы;
- ✓ при необходимости замените принтер.

3. Для контроля качества печати выбранного принтера нажмите «**Напечатать**».

В результате на печать будет отправлена тестовая страница, появятся кнопки для подтверждения качества печати.

Настройка печати

Принтер

При смене выбранного принтера необходимо выполнить тестовую печать повторно

Pantum_P2500W

Тестовая страница

Оцените качество печати в соответствии с инструкциями на напечатанной странице

1. ГРАНИЦА ПЕЧАТИ

Тестовая страница

Имя принтера: Pantum_P2500W

№ компьютера: 001

Время печати: 01.01.2026 10:00:00

2. ЗНАКОМЕСТА

3. РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ

4. ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ

25% 20% 15% 10% 5%

Оцените качество печати тестовой страницы.

Убедитесь, что QR-код, горизонтальный и вертикальный штрих-код, розетки, а также текст соответствуют инструкциям и рисункам рядом с ними и легко читаются.

За тестом должны быть четко видны все детали, однако не должно быть никаких искажений. Размеры должны быть равномерно распределены, и их качество не должно быть низким.

Будет сделано.

1. ГРАНИЦА ПЕЧАТИ – Убедитесь, что по всем сторонам листа видна рамка, принадлежащая тестовой СТРАНИЦЕ ПЕЧАТИ.

2. ЗНАКОМЕСТА – Убедитесь, что в каждой области четко видны контуры и все детали, принадлежащие тестовой странице.

3. РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ – Убедитесь, что каждый из пяти паттернов имеет равномерный и четкий вид.

4. ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ – Убедитесь, что все пять оттенков серого хорошо различимы.

5. РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕЧАТИ – Убедитесь, что печать равномерно распределена по всему листу.

5. РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕЧАТИ

1. ГРАНИЦА ПЕЧАТИ

На принтер отправлена тестовая страница для проверки качества печати принтера

Тестовая страница напечатана корректно?

Нет

Да

Необходимо выполнить печать тестовой страницы и оценить качество печати

Отменить

Сохранить

Рис. 3.12. Окно «Настройка печати». Тестовая страница направлена на печать

Для увеличения или уменьшения изображения тестовой страницы, воспользуйтесь кнопками

и

соответственно.

20

Важно! При каждом изменении принтера контроль качества печати, включая проверку границ печати и тестовую печать ЭМ, должен быть выполнен заново.

3.1. Убедитесь, что на напечатанном листе со всех сторон видна рамка, проходящая за текстом «ГРАНИЦА ПЕЧАТИ».

- Если указанная рамка частично или полностью не видна, то следует нажать кнопку «**Нет**» в окне «**Настройка печати**».

Важно! Если рамка для проверки границ печати частично или полностью не видна, следует проверить корректность подачи бумаги из лотка принтера на печать, и если бумага подается корректно, то **используемый принтер необходимо заменить**.

3.2. Убедитесь, что на напечатанном листе в выделенной области «ЗНАКОМЕСТА» чётко видны области ячеек, аналогичных заполняемым на бланках.

- Если в выделенной области «ЗНАКОМЕСТА» области ячеек частично или полностью не видны, то следует нажать кнопку «**Нет**» в окне «**Настройка печати**».

3.3. Убедитесь, что на напечатанном листе в области «РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ» каждый из пяти паттернов имеет равномерный и легко читаемый узор.

- Если в области «РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ» паттерны частично или полностью не видны, то следует нажать кнопку «**Нет**» в окне «**Настройка печати**».

3.4. Убедитесь, что на напечатанном листе в области «ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ» отчётливо видны все пять оттенков серого.

- Если в выделенной области «ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ» пять оттенков серого частично или полностью не видны, то следует нажать кнопку «**Нет**» в окне «**Настройка печати**».

3.5. Убедитесь, что на напечатанном листе в области «РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕЧАТИ» печать выполнена равномерно.

- Если в области «РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕЧАТИ» печать выполнена не равномерно, присутствуют белые или тёмные полосы по листу, то следует нажать кнопку «**Нет**» в окне «**Настройка печати**».

4. Если рамка «ГРАНИЦА ПЕЧАТИ» полностью видна, в выделенной области «ЗНАКОМЕСТА» чётко видны области ячеек, в области «РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ» каждый из пяти паттернов имеет равномерный и легко читаемый узор, в области «ЯРКОСТЬ ПЕЧАТИ» отчётливо видны все пять оттенков серого, в области «РАВНОМЕРНОСТЬ ПЕЧАТИ» печать выполнена равномерно, то в окне «**Настройка печати**» следует нажать кнопку «**Да**».

В результате кнопка «**Сохранить**» станет доступна.

4 Создание модуля

Важно! Для создания нового модуля необходимо получить файл интернет-пакета для соответствующего экзамена.

Для создания нового модуля «Печать в аудитории»:

1. На странице «Управление экзаменами» нажмите «Добавить».

В результате откроется окно «Добавление модуля».




Рис. 4.1. Окно «Добавление модуля», интернет-пакет не выбран

2. В окне «Добавление модуля» в выпадающем списке «Интернет-пакет» выберите интернет-пакет *устного экзамена по иностранным языкам* из числа ранее загруженных в АРМ или загрузите новый, используя кнопку «Загрузить».
 - Для загрузки нового интернет-пакета в открывшемся диалоговом окне выберите файл интернет-пакета для загрузки и нажмите «Открыть».
 - ✓ В случае успешной загрузки в выпадающем списке «Интернет-пакет» будет отображена информация о дате экзамена, коде и наименовании предмета из загруженного интернет-пакета.
 - ✓ При возникновении проблемы в процессе загрузки выбранного интернет-пакета причина ошибки будет указана под выпадающим списком «Интернет-пакет».
3. Выберите модуль для добавления, отметив соответствующий флажок «Печать в аудитории», и нажмите «Создать».

Добавление модуля

Выберите интернет-пакет или загрузите новый

Интернет-пакет

31.12.2030 | 29 - Английский язык (устный) ▼

Загрузить

Интернет-пакет успешно загружен

Используемый интернет-пакет: Internet_EM_EGE_90_20301231_29-АНГ_20251226_160733.ipem

Выберите тип модуля

☒ Печать в аудитории

☐ Запись устных ответов

☐ Сканирование в штабе

Отменить **Создать**

Рис. 4.2. Окно «Добавление модуля», выбран интернет-пакет устного экзамена

Важно! Модуль «*Печать в аудитории*» доступен только для устных экзаменов по иностранным языкам. Для печати и сканирования полных комплектов ЭМ по письменным экзаменам и бланков регистрации для проведения КЕГЭ предусмотрен модуль «*Печать и сканирование в аудитории*», а для сканирования бланков регистрации устных экзаменов по иностранным языкам – модуль «*Сканирование в штабе*».

В результате на странице «Управление экзаменами» появится строка с новым модулем «Печать в аудитории», соответствующим дате и предмету выбранного интернет-пакета:

- **Дата** – дата экзамена.
- **Предмет** – предмет экзамена.
- **Аудитория** – номер аудитории, для которой настроен модуль, отсутствует если модуль является резервным.
- **Резерв** – признак резервного модуля.
- **Тип модуля** – тип настроенного модуля.
- **ОВЗ** – признак модуля для участников с ОВЗ (при проведении устных экзаменов по иностранным языкам или КЕГЭ).
- **Статус** – текущий этап работы с модулем.




Рис. 4.3. Список модулей на странице управления экзаменами

4.1 Нештатные ситуации в ходе загрузки интернет-пакета

В данном разделе описаны нештатные ситуации, возникающие при загрузке интернет-пакета

- Загрузка запрещена. Неправильный формат файла или интернет-пакет поврежден




Рис. 4.4. Окно «Добавление модуля». Неправильный формат файла или интернет-пакет поврежден

Дальнейшие действия:

1. Убедитесь, что файл интернет-пакета на флеш-накопителе может быть прочитан и скопирован стандартными средствами файловой системы. При необходимости повторите его сохранение на другой флеш-накопитель.

- Загрузка запрещена. Регион интернет-пакета не соответствует текущим настройкам АРМ

Добавление модуля

Выберите интернет-пакет или загрузите новый

Интернет-пакет

Выберите интернет-пакет...

Загрузить

Загрузка запрещена. Регион интернет-пакета не соответствует текущим настройкам АРМ

Отменить Создать

Рис. 4.5. Окно «Добавление модуля». Регион интернет-пакета не соответствует текущим настройкам АРМ

Дальнейшие действия:

1. Убедитесь в правильности кода региона в настройках АРМ. При необходимости измените настройки и повторите загрузку интернет-пакета.

Важно! Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки, сообщив:

- Точное название ошибки;
- Имя файла интернет-пакета;
- Сведения о настройках АРМ (регион, код ППЭ);
- Сведения об интернет-пакете (дата и время формирования, регион, дата экзамена, предмет).

4.2 Нештатная ситуация. Замена интернет-пакета

В случае необходимости замены ранее загруженного интернет-пакета на другой полученный интернет-пакет с теми же датой и предметом необходимо:

1. В окне «Управление экзаменами» нажмите «Добавить».
В результате откроется окно «Добавление модуля».
2. В окне «Добавление модуля» загрузите новый интернет-пакет, используя кнопку «Загрузить».
В результате откроется окно «Подтвердите замену».
3. В окне «Подтвердите замену» нажмите «Заменить» для замены интернет-пакета для указанного экзамена.




Рис. 4.6. Окно «Подтвердите замену»

В результате будет произведена замена интернет-пакета для ранее созданных модулей, в которых используется данный интернет-пакет.

4. Если все необходимые для проведения экзамена модули были созданы ранее, то закройте окно «Добавление модуля», используя крестик в его заголовке.

Важно! Модули со статусом «Подготовка завершена», для которых была произведена замена интернет-пакета, сменяют свой статус на «Подготовка», при этом проверки «Протокол готовности» и «Акт готовности» на странице «Подготовка к экзамену» необходимо будет выполнить повторно.

5 Подготовка модуля к экзамену

На данном этапе необходимо выполнить проверки и настройки модуля к экзамену:

- указать номер аудитории, в которой будет использоваться модуль, или признак резерва, если модуль предназначен для резервного использования,
- проверить качество печати,
- проверить работоспособность токена.

Результаты проверок оформляются протоколом технической готовности и сохранением электронного акта технической готовности модуля.

Указанные процедуры выполняются техническим специалистом в рамках технической подготовки аудитории ППЭ, а также в рамках контроля готовности аудитории ППЭ к проведению экзамена.

Для перехода на страницу «Подготовка к экзамену»:

1. На странице **«Управление экзаменами»** нажмите **«Продолжить»** для соответствующего модуля в списке.

В результате откроется страница **«Подготовка к экзамену»**, содержащая набор проверок в соответствии с предметом экзамена.

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ Код МСУ: 001 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Системное время: 13:30:27

Подготовка к экзамену

31.12.2030 29 - Английский язык (устный) Печать в аудитории 0000

Аудитория

Укажите номер аудитории, в которой будет использоваться модуль

Введите номер аудитории ☐ Резерв (для резерва номер аудитории не указывается)

Сохранить

Необходимо указать аудиторию для выполнения следующих проверок

Тестовая печать

Выполните печать тестового комплекта экзаменационных материалов

Выбранный для печати ЭМ принтер: Pantum_P2500W [\(Изменить\)](#)

Напечатать

Выполните предыдущие проверки

Токен

Проверить

Проверка токена не выполнена

Протокол готовности

Сохранить Напечатать

Доступно после успешного выполнения предыдущих пунктов подготовки к экзамену

Акт готовности

Сохранить

Доступно после успешного выполнения всех пунктов подготовки к экзамену

Рис. 5.1. Страница «Подготовка к экзамену»

Важно! По умолчанию в модуле используются настройки принтера, выполненные при первоначальной настройке.

5.1 Аудитория

Для выполнения проверки «Аудитория»:

1. Введите номер аудитории, в которой будет использоваться модуль, или отметьте признак «Резерв» при настройке резервного модуля.
2. Нажмите «Сохранить» для сохранения введенных параметров.

Аудитория

Укажите номер аудитории, в которой будет использоваться модуль

1 ☐ Резерв (для резерва номер аудитории не указывается)

Сохранить

Необходимо указать аудиторию для выполнения следующих проверок

Рис. 5.2. Ввод сведений об аудитории

Важно! В случае изменения сведений об аудитории необходимо повторно выполнить тестовую печать, напечатать протокол и сохранить акт технической готовности.

5.2 Тестовая печать

Важно! По умолчанию используются настройки принтера, выполненные при первоначальной настройке АРМ.

Для выполнения проверки «Тестовая печать»:

1. Проверьте, что выбранный для печати принтер подключен к компьютеру.
2. В случае необходимости настройки или изменения принтера перейдите по ссылке «Изменить».

В результате откроется окно «Настройка печати» (см. 3.4.1 Настройка печати).




Рис. 5.3. Проверка сведений о выбранном принтере

Важно! При каждом изменении принтера тестовая печать ЭМ должен быть выполнена заново.

3. Для выполнения тестовой печати нажмите «Напечатать».

В результате будет сформирован и направлен на печать на принтер, сохраненный в окне «Настройка печати», тестовый комплект ЭМ и откроется окно «Печать тестового комплекта».

Важно! Для устного экзамена тестовый комплект ЭМ включает только бланк регистрации.

В бланк тестового комплекта будут автоматически внесены сведения о дате, коде и наименовании предмета выбранного экзамена, а также дополнительная информация со сведениями об аудитории, компьютере и времени печати комплекта.

4. Проверьте качество напечатанного комплекта, сравнив направленные на печать изображения, и результат печати.

Для увеличения или уменьшения изображения страницы тестового комплекта,

воспользуйтесь кнопками  и  соответственно.




Рис. 5.4. Окно «Печать тестового комплекта»

Важно! Основными критериями качества печати являются:

- равномерность печати (без белых или тёмных полос по листу),
- читаемость текста и рисунков,
- читаемость защитных знаков КИМ, расположенных по всему листу,
- наличие черных квадратов (реперов) на лицевых сторонах бланков и машиночитаемых форм,
- отсутствие «перекосов» изображений,
- разборчивость QR-кода и штрихкода.

Тип печати ЭМ должен быть односторонним.

- Если качество выполнения тестовой печати ЭМ неудовлетворительно, нажмите «**Нет**» в окне «**Печать тестового комплекта**».
5. В случае качественного выполнения тестовой печати ЭМ нажмите «**Да**» в окне «**Печать тестового комплекта**».

В результате будет выполнен возврат на страницу «**Подготовка к экзамену**», а пункт «**Тестовая печать**» будет отмечен как успешно выполненный.




Рис. 5.5. Тестовая печать ЭМ выполнена

5.3 Токен


Важно! Для выполнения данного шага необходимо наличие токена.

Если проверка работоспособности токена еще не выполнялась или если в процессе проверки были обнаружены ошибки, то в пункте «Токен» будет указан статус «Проверка токена не выполнена».

Убедитесь в работоспособности токена:

1. Подключите токен к компьютеру.
2. После того как токен будет опознан операционной системой (светодиод на токене горит, не мигая), в пункте «Токен» нажмите «Проверить».


В результате откроется окно «Проверка токена».



The screenshot shows a window titled "Проверка токена" (Token Check) with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are two main input sections. The first section is labeled "Токен*" (Token*) and contains a dropdown menu with the text "Чтение списка токенов..." (Loading token list...) and a blue circular button with a refresh icon. The second section is labeled "Пароль*" (Password*) and contains a text input field with the placeholder "Введите пароль" (Enter password). At the bottom of the window, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "Проверить" (Check).

Рис. 5.6. Окно «Проверка токена», чтение сведений о токенах

3. Дождитесь завершения чтения сведений о подключенных токенах.
4. В выпадающем списке выберите токен, введите пароль к нему и нажмите «Проверить».



The screenshot shows the same "Проверка токена" window. In this state, the dropdown menu now displays the value "01". To the right of the dropdown is a blue button with a magnifying glass icon. The password field now contains several dots, indicating that a password has been entered. The "Отмена" (Cancel) and "Проверить" (Check) buttons remain at the bottom.

Рис. 5.7. Окно «Проверка токена», ввод пароля к токenu

После ввода корректного пароля будет автоматически выполнена проверка работоспособности токена, произойдет возврат на страницу «Подготовка к экзамену», а проверка «Токен» будет отмечена как выполненная.

Рис. 5.8. Проверка токена выполнена

Важно! При появлении сообщения об ошибке в ходе проверки токена, в том числе в случае сообщения **о неверном пароле**:

- ✓ убедитесь, что операционная система определила токен – на токене должен равномерно гореть светодиод;
- ✓ протестируйте токен средствами КристоПро CSP. Если тестирование с вводимым паролем средствами КристоПро выполнено успешно, незамедлительно обратитесь в службу сопровождения.

5.4 Протокол готовности

Формирование протокола технической готовности доступно при условии успешного выполнения всех предыдущих пунктов подготовки к экзамену.

1. Для печати протокола технической готовности нажмите **«Напечатать»**.

В результате будет сформирована и направлена на печать форма **ППЭ-01-01**.

Рис. 5.9. Протокол готовности успешно сформирован

2. Для сохранения протокола технической готовности нажмите **«Сохранить»** и в стандартном диалоговом окне выберите флеш-накопитель для сохранения.

Протокол будет сохранен в

<выбранная папка>\PPE_Export_EGE\PP_ПППП_ГГГГММДД,

имя файла имеет вид:

PROTOCOL_PRINT_EGE_PP_ПППП_ГГГГММДД_ЭЭ-ПРЕ_AAAA_NNN|Резерв.pdf

где

PP – код региона;

ПППП – код ППЭ;

ГГГГММДД – дата экзамена;

ЭЭ-ПРЕ – код и первые три буквы наименования предмета;

AAAA – номер аудитории;

NNN – номер компьютера, на котором установлен АРМ;

Резерв – признак резервного модуля.

Важно! При повторном сохранении протокола технической готовности сохраненный ранее файл будет перезаписан.

5.5 Акт готовности

Сохранение акта технической готовности доступно при условии успешного выполнения всех предыдущих пунктов подготовки к экзамену.

1. Для сохранения акта технической готовности нажмите «Сохранить» и в стандартном диалоговом окне выберите флеш-накопитель для сохранения.
2. Дождитесь появления уведомления о сохранении файла.
3. Средствами операционной системы выполните безопасное извлечение флеш-накопителя.

Важно! небезопасное извлечение флеш-накопителя может привести к повреждению файла.

Акт технической готовности будет сохранен в

<выбранная папка>\PPE_Export_EGE\PP_ПППП_ГГГГММДД,

имя файла имеет вид:

АКТ_PRINT_EGE_PP_ПППП_ГГГГММДД_ЭЭ-ПРЕ_АААА_NNN|Резерв.dat

где

PP – код региона;

ПППП – код ППЭ;

ГГГГММДД – дата экзамена;

ЭЭ-ПРЕ – код и первые три буквы наименования предмета;

АААА – номер аудитории;

NNN – номер компьютера, на котором установлен АРМ;

Резерв – признак резервного модуля.




Рис. 5.10. Акт готовности успешно сохранен

Важно! При повторном сохранении акта технической готовности сохраненный ранее файл будет перезаписан.

6 Проведение экзамена с использованием модуля

В рамках проведения экзамена в модуле выполняются:

- Загрузка ключа доступа к ЭМ.
- Печать ЭМ.

Важно! За час до экзамена рекомендуется проверить работоспособность принтера.
Для этого выполните печать тестовой страницы из окна «Настройка печати».



Для перехода на страницу «Проведение экзамена»:

1. На странице «Управление экзаменами» в списке для соответствующего модуля нажмите «Продолжить».

В результате откроется страница «Проведение экзамена».

Важно! Переход доступен, если для модуля установлен статус «Подготовка завершена».

6.1 Загрузка и активация ключа доступа к ЭМ, чтение ЭМ

На странице «Проведение экзамена» выполняются следующие действия:

- загрузка ключа доступа к ЭМ;
- активация загруженного ключа доступа к ЭМ с использованием токена;
- чтение ЭМ;
- переход к разделу, обеспечивающему проведение экзамена (печать ЭМ).




Рис. 6.1. Страница «Проведение экзамена»

Для загрузки ключа доступа к ЭМ:

1. На странице «Проведение экзамена» в пункте «Загрузка ключа доступа к ЭМ» нажмите «Загрузить».

В результате откроется окно для выбора файла ключа доступа к ЭМ.

2. В появившемся окне выберите файл ключа доступа к ЭМ, в наименовании которого указаны соответствующие реквизиты: «Регион», «Код ППЭ» и «Дата экзамена», и нажмите «Открыть».

В случае успешной загрузки будет показан значок **зеленого** цвета, сообщение «**Ключ доступа к ЭМ загружен**», а также будет закрыт доступ к разделу «Подготовка».

Важно! После первой успешной загрузки ключа доступа к ЭМ доступ к изменению сведений о ППЭ (пункт меню «Сведения о ППЭ») становится недоступен.




Рис. 6.2. Ключ доступа к ЭМ успешно загружен

Для активации загруженного ключа доступа к ЭМ:

1. Подключите токен к компьютеру.
2. После того как токен будет опознан операционной системой (светодиод на токене горит, не мигая), в пункте «**Активация ключа доступа к ЭМ**» нажмите «**Активировать**». В результате откроется окно «**Проверка токена**».
3. Дождитесь завершения чтения сведений о подключенных токенах.
4. В выпадающем списке выберите токен, введите пароль к нему и нажмите «**Проверить**». После ввода корректного пароля будет выполнена активация ключа доступа к ЭМ и отобразится результат активации.




Рис. 6.3. Ключ доступа к ЭМ успешно активирован

После успешной активации ключа доступа к ЭМ становится доступен пункт «**Чтение ЭМ**».

Важно! При повторном открытии модуля ключ доступа к ЭМ необходимо активировать повторно.

Для чтения интернет-пакета с ЭМ:

1. В пункте «**Чтение ЭМ**» нажмите «**Прочитать**».

В результате будет выполнено чтение ЭМ из интернет-пакета.




Рис. 6.4. ЭМ успешно прочитаны

После успешного чтения ЭМ становится доступна кнопка «Перейти» в блоке «Печать ЭМ».

6.1.1 Нештатные ситуации при загрузке ключа доступа к ЭМ

В настоящем разделе приведены типовые сообщения об ошибках, которые могут возникнуть в процессе загрузки ключа доступа к ЭМ.

6.1.1.1 Код 101. Ошибка загрузки ключа доступа к ЭМ. Неправильный формат ключа

Указанная ошибка возникает в случае, если для загрузки выбран не файл ключа доступа к ЭМ или выбранный файл ключа доступа к ЭМ поврежден.




Рис. 6.5. Сообщение об ошибке загрузки ключа доступа к ЭМ

1. Проверьте, что Вы пытаетесь загрузить правильный ключ доступа к ЭМ.

Важно! Убедитесь, что Вы загружаете именно ключ доступа к ЭМ.

- Файл ключа доступа к ЭМ имеет наименование вида:

KEY_EGE_PP_ПППП_ГТГГММДД_{main|reserve}_ччммсс.dat, где

PP – код региона;

ПППП – код ППЭ;

ГТГГММДД – дата экзамена;

main|reserve – признак формирования ключа

main – основной ключ доступа к ЭМ, в том числе включает все сведения о ранее запрошенных резервных ключах доступа к ЭМ;

reserve – резервный ключ доступа к ЭМ, сформированный непосредственно в ответ на запрос о получении резервного ключа, включает все сведения основного ключа доступа к ЭМ, в том числе обо всех ранее запрошенных ключах доступа к ЭМ, и дополненный сведениями о ключе доступа к компьютеру, для которого был запрошен;

ччммсс – дата и время формирования ключа.

- Используя правильный файл ключа доступа к ЭМ, повторите его загрузку.
- Повторно скачайте ключ доступа к ЭМ, запишите на флеш-накопитель и загрузите его в модуль.
- В случае повторения ошибки обратитесь в службу поддержки, сообщив:
 - код ошибки «101»;
 - имя загружаемого файла ключа доступа к ЭМ;
 - дату и регион, указанные в АРМ.

6.1.1.2 Код 103. Дата ключа доступа к ЭМ не соответствует дате экзамена

Указанная ошибка возникает в случае, когда дата ключа доступа не соответствует дате экзамена в модуле.




Рис. 6.6. Сообщение об ошибке загрузки ключа доступа к ЭМ, предназначенного для другой даты

- Проверьте, что дата ключа доступа к ЭМ, который Вы пытаетесь загрузить, соответствует дате, указанной в модуле.

2. В случае неверной даты экзамена в модуле, перейдите на страницу «**Управление экзаменами**» и в списке с модулями выберите (или создайте) экзамен на правильную дату.
3. В случае неверной даты ключа доступа к ЭМ повторно скачайте ключ доступа к ЭМ, запишите на флеш-накопитель и загрузите его модуль.
4. В случае повторения ошибки обратитесь в службу поддержки, сообщив:
 - код ошибки «**103**»;
 - имя загружаемого файла ключа доступа к ЭМ;
 - дату и регион, указанные в АРМ.

6.1.1.3 Код 105. Ключ доступа к ЭМ предназначен для другого ППЭ

Указанная ошибка возникает в случае несоответствия кода ППЭ в ключе доступа к ЭМ настройкам кода ППЭ в АРМ.




Рис. 6.7. Сообщение об ошибке загрузки ключа доступа к ЭМ, предназначенного для другого ППЭ

1. В случае неверного кода ППЭ в названии ключа доступа к ЭМ повторно скачайте ключ доступа к ЭМ, запишите на флеш-накопитель и загрузите его в модуль.
2. В случае повторения ошибки обратитесь в службу поддержки, сообщив:
 - код ошибки «**105**»;
 - полное имя загружаемого файла ключа доступа к ЭМ;
 - номер компьютера и код региона и код ППЭ, указанные в АРМ.

6.1.1.4 Код 106. Регистрационные сведения отсутствуют

Указанная ошибка возникает в случае, когда не был зарегистрирован акт технической готовности данного модуля или используется резервный модуль, на который не запрашивался ключ доступа к ЭМ.




Рис. 6.8. Сообщение об отсутствии регистрационных сведений

1. Запросите резервный ключ в случае использования резервного модуля.
2. Зарегистрируйте сформированный акт технической готовности модуля и запросите резервный ключ.

6.1.1.5 Код 108. Номер аудитории не соответствует регистрационным сведениям

Указанная ошибка возникает в случае, когда номер аудитории в соответствии с переданным актом технической готовности не соответствует номеру аудитории в текущем модуле.




Рис. 6.9. Сообщение о несоответствии номера аудитории регистрационным сведениям

1. Проверьте, что в модуле, акт технической готовности которого был передан на этапе контроля технической готовности, не изменился номер аудитории. В случае изменения верните правильный номер аудитории или используйте резервный модуль, запросив резервный ключ.
2. Если проблему не удалось решить, обратитесь в службу поддержки, сообщив:
 - код ошибки «108»;
 - полное имя загружаемого файла ключа доступа к ЭМ;
 - дату, регион, код ППЭ и номер аудитории, указанные в АРМ.

6.1.1.6 Код 110. Ошибка загрузки ключа доступа к ЭМ. Некорректный ключ

В случае, если в информационной области появилось сообщение «Код ошибки 110. Ошибка загрузки ключа доступа к ЭМ. Некорректный ключ. Необходимо обратиться на горячую линию.»:




Рис. 6.10. Сообщение об ошибке загрузки некорректного ключа доступа к ЭМ

1. Проверьте размер загружаемого файла ключа доступа к ЭМ. Размер файла должен быть **больше 0 Кб**.
2. В случае неверного размера файла ключа доступа к ЭМ повторно скачайте ключ доступа к ЭМ, запишите на флеш-накопитель и загрузите его в модуль.

Важно! Используйте безопасное извлечение флеш-накопителя для предотвращения повреждения файла.

3. В случае повторения ошибки незамедлительно сообщить о возникшей проблеме в службу поддержки.

6.1.2 Нештатные ситуации в ходе активации ключа доступа к ЭМ

В настоящем разделе приведены типовые сообщения об ошибках, которые могут возникнуть в процессе активации ключа доступа к ЭМ с помощью токена.

6.1.2.1 Код 200. Интернет-пакет не найден или поврежден

Указанная ошибка возникает в случае, когда файл используемого интернет-пакета отсутствует или поврежден.




Рис. 6.11. Ошибка активации ключа доступа к ЭМ. Интернет-пакет поврежден

1. Перейдите на страницу «Управление экзаменами»
2. На странице «Управление экзаменами» нажмите «Добавить».
В результате откроется окно «Добавление модуля».
3. В окне «Добавление модуля» загрузите файл интернет-пакета на соответствующие дату и предмет, используя кнопку «Загрузить».
В результате будет произведена замена интернет-пакета для всех модулей, в которых используется данный интернет-пакет.
4. Закройте окно «Добавление модуля», используя крестик в его заголовке окна.
5. На странице «Управление экзаменами» в списке для соответствующего модуля нажмите «Продолжить» для возвращения на страницу «Проведение экзамена».
6. В случае повторения ошибки обратитесь в службу поддержки, сообщив:
 - код ошибки «200»;
 - имя загружаемого интернет-пакета.



6.1.2.2 Код 201. Токен не подходит к ключу доступа к ЭМ

Указанная ошибка возникает, если в ключе доступа к ЭМ, загруженном в модуль, отсутствуют сведения о сертификате токена, с помощью которого выполняется активация ключа доступа к ЭМ.




Рис. 6.12. Ошибка активации ключа доступа к ЭМ.

Токен не подходит к ключу доступа к ЭМ

1. Повторите действия по активации ключа доступа к ЭМ с помощью другого токена.
При наличии возможности в данной ситуации рекомендуется задействовать токен, с помощью которого был получен ключ доступа к ЭМ.
Если использование другого токена не решило проблему, то получите новый ключ доступа к ЭМ с использованием токена и загрузите его в АРМ.
2. В случае повторения ошибки обратитесь в службу поддержки, сообщив:
 - код ошибки «201»;
 - имя загружаемого файла ключа доступа к ЭМ.

6.1.3 Код 301. Нештатная ситуация в ходе чтения ЭМ

В ходе чтения ЭМ может возникнуть нештатная ситуация, при которой данные ЭМ не могут быть прочитаны из интернет-пакета с используемым ключом доступа к ЭМ. В этом случае появится соответствующее сообщение:




Рис. 6.13. Ошибка в ходе чтения ЭМ

1. При возникновении данной ситуации выполните перезапуск АРМ, перейдите в соответствующий модуль, активируйте ключ доступа к ЭМ с помощью токена и нажмите повторно выполните чтение ЭМ.
2. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки, сообщив ошибку, выведенную в интерфейсе, и о выполненных действиях.

6.2 Печать ЭМ

Переход на страницу «Печать ЭМ» становится доступен после выполнения чтения ЭМ.

The screenshot shows a web interface for an exam. At the top, there is a section titled 'Чтение ЭМ' (Reading EM) with the instruction 'Выполните чтение экзаменационных материалов из интернет-пакета' (Perform reading of exam materials from the internet package). A blue button labeled 'Прочитать' (Read) is on the right. Below this, a green bar displays the message 'ЭМ успешно прочитаны' (EM successfully read). Underneath is the 'Экзамен' (Exam) section with the instruction 'Выберите раздел для работы' (Select a section for work). A blue button labeled 'Печать ЭМ' (Print EM) is visible. Below this button, the text 'Страница печати экзаменационных материалов' (Print page of exam materials) is shown, followed by another blue button labeled 'Перейти' (Go).

Рис. 6.14. Переход к печати доступен после чтения ЭМ

Для перехода на страницу «Печать ЭМ»:

1. На странице «Проведение экзамена» убедитесь, что кнопка «Перейти» в блоке «Печать ЭМ» доступна.

При необходимости выполните активацию ключа доступа к ЭМ с использованием токена и/или чтение ЭМ.

2. В блоке «Печать ЭМ» нажмите «Перейти».

В результате будет выполнен переход на страницу «Печать ЭМ».

– **Дополнительная печать (успешно/брак).**

- **Успешно.** Параметр показывает количество экземпляров ЭМ, для которых печать была выполнена корректно в рамках дополнительной печати.
- **Брак.** Параметр показывает количество экземпляров ЭМ, отмеченных как брак в рамках дополнительной печати.

Для начала процесса печати ЭМ:

1. На странице «Печать ЭМ» в поле «Количество ИК для печати» введите количество участников, для которых необходимо выполнить печать ЭМ.

Важно! Ввод количества участников доступен только до запуска процесса печати, для опоздавших участников или замены испорченных/забракованных комплектов предусмотрена возможность дополнительной печати.

2. Нажмите «Печатать».

В результате на принтер будет отправлен экземпляр ИК и будет открыто диалоговое окно для подтверждения корректности печати направленного комплекта.

Подтверждение печати

Отправлен на принтер

Экземпляр № 1 БР 2634000590001 КИМ № 0030000

Проверка качества печати

Проверьте качество напечатанного экземпляра индивидуального комплекта и укажите результат печати

☐ Успешно напечатан

☐ Забраковать

☐ Напечатан с техническим браком

☐ Не напечатан (неисправность оборудования)

☐ Другие причины брака

☐ Приостановить печать (следующий ИК не будет отправлен на печать)

[Печать не началась?](#)

Продолжить

Рис. 6.16. Окно подтверждения корректности напечатанного ИК

3. Проверьте напечатанный экземпляр ИК и в окне «Подтверждение печати» укажите результат печати:

- «**Успешно напечатан**». Напечатанный комплект будет отмечен как корректный и на принтер сразу будет отправлен следующий.

Если напечатан последний ИК, то после закрытия окна подтверждения корректности печати, основная печать ЭМ будет завершена.

- **«Забраковать»**. Необходимо выбрать одну из предложенных причин брака:
 - Напечатан с техническим браком;
 - Не напечатан (неисправность оборудования);
 - Другие причины брака.

В случае отнесения напечатанного комплекта к браку печать будет приостановлена, следующий ИК не будет направлен на принтер.

- ✓ **«Приостановить печать (следующий ИК не будет отправлен на печать)»** – используйте этот флажок для приостановки печати, например, в случае возникновения нештатной ситуации при печати ИК. Общее количество ИК, которое нужно напечатать, при этом не уменьшится.

В случае отнесения напечатанного ИК к браку флажок будет установлен по умолчанию.

Для возобновления печати после приостановки нажмите **«Печатать»** на странице **«Печать ЭМ»**.

- **Печать не началась?** – В случае, если печать ИК не началась, воспользуйтесь ссылкой **«Печать не началась?»** для просмотра рекомендаций о действиях, которые необходимо выполнить для начала печати. Для того, чтобы скрыть текст рекомендаций следует нажать ссылку **«Печать не началась?»** повторно.

Общий ход и результат выполнения печати отражается в виде списка, где для каждого ИК указывается:

- **Информация по ИК:** порядковый номер экземпляра, номер бланка регистрации, номер КИМ;
- **Статус печати:**
 - **Отправлен на печать** – печать экземпляра ИК выполняется в данный момент;
 - **Успешно напечатан** – печать экземпляра ИК выполнена корректно (корректность печати ЭМ подтверждена в соответствующем диалоговом окне);
 - **Забракован** – печать экземпляра ИК выполнена некорректно (корректность печати ЭМ не подтверждена), с указанием причины некорректности:
 - Технический брак;
 - Испорчен участником;
 - Не напечатан (неисправность оборудование);
 - Другая причина брака.
- **«Забраковать»** – кнопка отнесению к браку экземпляра после завершения печати.
- **«Подтвердить»** – кнопка подтверждения печати. Данная кнопка появляется **только** в случае, если в момент печати ЭМ АРМ был закрыт или компьютер выключился.

Экземпляры ИК добавляются в список в порядке выполнения заданий печати принтером;

Статус печати			
Статус печати: Напечатано 1 из 2 экземпляров			
Экземпляр КИМ	Статус	Причина брака	Действие
Экземпляр 03 БР 2634000590025 КИМ № 0030002	Отправлен на печать		<button>Подтвердить</button>
Экземпляр 02 БР 2634000590018 КИМ № 0030001	Забракован	Технический брак	
Экземпляр 01 БР 2634000590001 КИМ № 0030000	Успешно напечатан		<button>Забраковать</button>

Рис. 6.17. Список направленных на печать экземпляров ИК

Для того, чтобы забраковать напечатанный ИК после завершения печати:

1. В списке направленных на печать ИК нажмите «Забраковать» для ИК, который не был напечатан, был испорчен участником или в котором был выявлен брак печати.

В результате откроется диалоговое окно «Подтверждение брака ИК».

Подтверждение брака ИК

Индивидуальный комплект будет забракован

Экземпляр № 1 БР 2634000590001 КИМ № 0030000

Укажите причину брака (изменить после будет невозможно)

☐ Напечатан с техническим браком

☐ Испорчен участником

☐ Не напечатан (неисправность оборудования)

☐ Другие причины брака

ОтменитьПодтвердить

Рис. 6.18. Диалоговое окно «Подтверждение брака ИК»

2. В диалоговом окне «Подтверждение брака ИК» выберите причину брака:
 - Напечатан с техническим браком;
 - Испорчен участником;
 - Не напечатан (неисправность оборудования);
 - Другие причины брака.
3. Нажмите «Подтвердить» для подтверждения отнесения комплекта к забракованным или «Отмена» для отмены действия.

В случае подтверждения статус печати выбранного ИК будет изменен на «Забракован», общее количество успешно напечатанных ИК уменьшится.

Статус печати			
Экземпляр КИМ	Статус	Причина брака	Действие
Экземпляр 03 БР 2634000590025 КИМ № 0030002	Успешно напечатан		Забраковать
Экземпляр 02 БР 2634000590018 КИМ № 0030001	Забракован	Технический брак	
Экземпляр 01 БР 2634000590001 КИМ № 0030000	Забракован	Технический брак	

6.19. Список направленных на печать экземпляров ИК после отметки брака

Важно! После отнесения ИК к браку его возврат к статусу «Успешно напечатан» не предусмотрен. В случае необходимости напечатайте для участника ИК в рамках дополнительной печати ИК.

6.2.1 Дополнительная печать ИК

После успешного завершения основной печати ИК может потребоваться выполнение дополнительной печати комплектов.

Основными причинами дополнительной печати ИК являются:

- Обнаружение брака комплекта, в том числе участником экзамена;
- Порча ИК участником;
- Опоздание участника;
- Отсутствие участника в «рассадке».

Для выполнения дополнительной печати:

1. Подключите токен к компьютеру.
2. На странице «Печать ЭМ» укажите количество ИК, которые необходимо напечатать дополнительно и нажмите «Печатать».

В результате откроется диалоговое окно «Дополнительная печать ИК».

Дополнительная печать ИК

×

Дополнительная печать ИК допустима в следующих случаях:

- обнаружение брака участником экзамена
- порча ИК (КИМ или бланков) участником
- опоздание участника

В соответствии с рассадкой количество ИК для дополнительной печати не должно превышать 13.

Токен *

Выберите токен...

▼

🔍

Пароль *

Введите пароль

Отменить

Подтвердить

Рис. 6.20. Диалоговое окно «Дополнительная печать ИК». Печать в рамках «рассадки»

- В случае, если количество успешно напечатанных комплектов, соответствует количеству назначенных участников будет выведено дополнительное предупреждение о превышении ожидаемого количества комплектов для печати.

Дополнительная печать ИК

×

Дополнительная печать ИК допустима в следующих случаях:

- обнаружение брака участником экзамена
- порча ИК (КИМ или бланков) участником
- опоздание участника

В соответствии с рассадкой количество ИК для дополнительной печати не должно превышать 0.

!

Внимание! Количество успешно напечатанных комплектов соответствует количеству назначенных участников.

Если необходима печать для назначенных участников, нажмите "Отменить" и забракуйте неиспользуемые комплекты.

Иначе печать дополнительных материалов должна быть согласована.

Токен *

Выберите токен...

▼

🔍

Пароль *

Введите пароль

Отменить

Подтвердить

Рис. 6.21. Диалоговое окно «Дополнительная печать ИК». Печать сверх «рассадки»

3. Дождитесь завершения чтения сведений о подключенных токенах.
4. После того как токен будет опознан операционной системой (светодиод на токене горит, не мигая) в выпадающем списке выберите токен, введите пароль к нему и нажмите «Подтвердить».

В случае корректного ввода пароля будет выполнена активация ранее загруженного ключа доступа к ЭМ и начнется процесс печати следующего ИК.

6.2.2 Нештатная ситуация. ИК, доступные для печати, закончились

В случае если ИК, предназначенные для печати в текущем модуле, закончились, автоматически появится окно с сообщением «Нет номеров КИМ для печати».




Рис. 6.22. Окно «Нет номеров КИМ для печати»

В данной ситуации необходимо произвести загрузку резервного ключа:

1. Вернитесь на страницу «Проведение экзамена».

Следующие действия выполняются при участии технического специалиста, а также с использованием токена

2. В Штабе ППЭ запросите резервный ключ доступа к ЭМ для получения новых ИК для задействованного модуля, указав номер компьютера.
3. Загрузите полученный резервный ключ доступа к ЭМ», предназначенный для данного модуля, на странице «Проведение экзамена» с помощью кнопки «Загрузить», активируйте его токеном и выполните чтение ЭМ с помощью кнопки «Прочитать».

После успешного чтения ЭМ будет возможно продолжить печать с использованием резервных материалов на странице «Печать ЭМ».

7 Завершение экзамена

После завершения печати в аудитории необходимо завершить экзамен в модуле и сформировать протокол печати ЭМ, а также сохранить журнал работы модуля.

Для завершения экзамена:

1. В левом меню открытого модуля выберите этап «Завершение».

В результате откроется страница «Завершение экзамена».

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ Код МСУ: 001 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Системное время: 13:47:17

Завершение экзамена

31.12.2030 29 - Английский язык (устный) Печать в аудитории 0001

Статистика печати комплектов ЭМ

Всего отправлено на печать ?	Успешно напечатано ИК ?	Забраковано ИК ?
4	2	2

Формирование протокола печати

Сохраните протокол ППЭ. После формирования протокола возврат к печати ЭМ будет невозможен

Сохранить Напечатать

Протокол не сформирован

Журнал работы модуля

Сохранение журнала

Сохраните журнал работы модуля. При повторном сохранении журнала дата и время обновятся

Сохранить

Журнал не сохранен

Рис. 7.1. Страница «Завершение экзамена»

2. Для печати протокола печати ЭМ в пункте «Формирование протокола печати» нажмите «Напечатать».

В результате будет сформирована и направлена на печать форма ППЭ-23.

3. Для сохранения протокола печати ЭМ в виде файла в пункте «Формирование протокола печати» нажмите «Сохранить» и в стандартном диалоговом окне выберите флеш-накопитель для сохранения.

Протокол будет сохранен в

<выбранная папка>\PPE_Export_EGE\PP_ПППП_ГТГГММДД,

имя файла имеет вид:

PROTOCOL_PRINT_END_EGE_PP_ПППП_ГГГГММДД_ЭЭ-ПРЕ_АААА_NNN.pdf

где

PP – код региона;

ПППП – код ППЭ;

ГГГГММДД – дата экзамена;

ЭЭ-ПРЕ – код и первые три буквы наименования предмета;

АААА – номер аудитории;

NNN – номер компьютера, на котором установлен АРМ.

Важно! После формирования протокола печати возврат к печати ИК запрещен.

При первом формировании протокола появится запрос на подтверждение завершения экзамена:




Рис. 7.2. Запрос на подтверждение завершения экзамена

Выберите «Сформировать», если печать в данном модуле проводиться не будет. В результате протокол будет сформирован, а затем направлен на печать или сохранен в выбранную папку, информация о времени формирования протокола будет отображена на странице.

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ Код МСУ: 001 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Системное время: 13:47:47

Завершение экзамена

31.12.2030 29 - Английский язык (устный) Печать в аудитории 0001

Статистика печати комплектов ЭМ

Всего отправлено на печать ?	Успешно напечатано ИК ?	Забраковано ИК ?
4	2	2

Формирование протокола печати

Сохраните протокол ППЭ. После формирования протокола **возврат к печати ЭМ будет невозможен**

Протокол сформирован: 30.01.2026 13:47:42

Сохранить **Напечатать**

Журнал работы модуля

Сохранение журнала

Сохраните журнал работы модуля. При повторном сохранении журнала дата и время обновятся

Сохранить

Журнал не сохранен

Рис. 7.3. Страница «Завершение экзамена». Протокол сформирован

Важно! Печать или сохранение протокола при необходимости могут быть выполнены повторно. При повторном сохранении сохраненный ранее файл протокола будет перезаписан.

Для сохранения журнала работы модуля:

1. В пункте «Сохранение журнала» нажмите «Сохранить» и в стандартном диалоговом окне выберите флеш-накопитель для сохранения.
2. Дождитесь появления уведомления о сохранении файла.
3. Средствами операционной системы выполните безопасное извлечение флеш-накопителя.

Важно! небезопасное извлечение флеш-накопителя может привести к повреждению файла.

Журнал работы модуля будет сохранен в

<выбранная папка>\PPE_Export_EGE\PP_ПППП_ГТГГММДД,

имя файла имеет вид:

END_PRINT_EGE_PP_ПППП_ГТГГММДД_ЭЭ-ПРЕ_АААА_NNN.dat

где

PP – код региона;

ПППП – код ППЭ;

ГГГГММДД – дата экзамена;

ЭЭ-ПРЕ – код и первые три буквы наименования предмета;

AAAA – номер аудитории;

NNN – номер компьютера, на котором установлен АРМ.

Важно! При повторном сохранении журнала работы модуля сохраненный ранее файл будет перезаписан.

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ Код МСУ: 001 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Системное время: 13:48:11

Завершение экзамена

31.12.2030 29 - Английский язык (устный) Печать в аудитории 0001

Статистика печати комплектов ЭМ

Всего отправлено на печать ?	Успешно напечатано ИК ?	Забраковано ИК ?
4	2	2

Формирование протокола печати
Сохраните протокол ППЭ. После формирования протокола возврат к печати ЭМ будет невозможен

Сохранить Напечатать

Протокол сформирован: 30.01.2026 13:47:42

Журнал работы модуля

Сохранение журнала
Сохраните журнал работы модуля. При повторном сохранении журнала дата и время обновятся

Сохранить

Журнал сохранен: 30.01.2026 13:48:08

Рис. 7.4. Страница «Завершение экзамена». Журнал сохранен

7.1 Экзамен не проводился, резервный модуль

Для завершения экзамена в случае, если печать ЭМ не выполнялась:

1. В меню открытого модуля выберите пункт «Завершение».

В результате откроется страница «Завершение экзамена».

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ Код МСУ: 001 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Системное время: 14:16:56

Завершение экзамена

31.12.2030 29 - Английский язык (устный) Печать в аудитории (резерв) 0000

Статистика печати комплектов ЭМ

Укажите причину, по которой не выполнялась печать

☐ Резервный модуль

☐ Неявка участников

☐ Техническая неисправность

Формирование протокола печати

Сохраните протокол ППЭ. После формирования протокола возврат к печати ЭМ будет невозможен

Сохранить Напечатать

Протокол не сформирован

Журнал работы модуля

Сохранение журнала

Сохраните журнал работы модуля. При повторном сохранении журнала дата и время обновятся

Сохранить

Журнал не сохранен

Рис. 7.5. Страница «Завершение экзамена», экзамен не проводился

- В подразделе «Статистика печати комплектов ЭМ» выберите причину, по которой печать не выполнялась:
 - Резервный модуль;
 - Неявка участников;
 - Техническая неисправность.
 - Для печати протокола использования модуля для сканирования в пункте «Формирование протокола печати» нажмите «Напечатать».
- В результате будет сформирована и направлена на печать форма **ППЭ-23-01**.
- Для сохранения протокола использования модуля для печати в виде файла в пункте «Формирование протокола печати» нажмите «Сохранить» и в стандартном диалоговом окне выберите флеш-накопитель для сохранения.
- Протокол будет сохранен в
- <выбранная папка>\PPE_Export_EGE\PP_ПППП_ГТГГММДД,**
- имя файла имеет вид:
- PROTOCOL_PRINT_END_EGE_PP_ПППП_ГТГГММДД_ЭЭ-ПРЕ_AAAA_NNN.pdf**
- где

РР – код региона;
ПППП – код ППЭ;
ГГГГММДД – дата экзамена;
ЭЭ-ПРЕ – код и первые три буквы наименования предмета;
AAAA – номер аудитории;
NNN – номер компьютера, на котором установлен АРМ.

Важно! После формирования протокола печати возврат к печати ИК запрещен. При первом формировании протокола появится запрос на подтверждение завершения экзамена




Рис. 7.6. Запрос на подтверждение завершения экзамена

Выберите «Сформировать», если печать в данном модуле проводиться не будет. В результате протокол будет сформирован, а затем направлен на печать или сохранен в выбранную папку, информация о времени формирования протокола будет отображена на странице.

Для сохранения журнала работы модуля:

1. В пункте «Сохранение журнала» нажмите «Сохранить» и в стандартном диалоговом окне выберите флеш-накопитель для сохранения.
2. Дождитесь появления уведомления о сохранении файла.
3. Средствами операционной системы выполните безопасное извлечение флеш-накопителя.

Важно! небезопасное извлечение флеш-накопителя может привести к повреждению файла.

Журнал работы модуля будет сохранен в

<выбранная папка>\PPE_Export_EGE\PP_ПППП_ГГГГММДД,

имя файла имеет вид:

END_PRINT_EGE_PP_ПППП_ГГГГММДД_ЭЭ-ПРЕ_AAAA_NNN.dat

где

РР – код региона;
ПППП – код ППЭ;
ГГГГММДД – дата экзамена;
ЭЭ-ПРЕ – код и первые три буквы наименования предмета;
AAAA – номер аудитории;

Важно! При повторном сохранении журнала работы модуля сохраненный ранее файл будет перезаписан.

Рис. 7.7. Страница «Завершение экзамена». Журнал работы модуля сохранён

8 Завершение работы

Для завершения работы АРМ нажмите крестик в верхней правой части экрана и подтвердите завершение работы приложения введя код технического специалиста.

***Важно!** Код технического специалиста фиксированный и единый для всех пользователей:*

12345678

Лист регистрации изменений

[illegible]