Chapter 1 Introduction

A note on the use of these ppt slides:


We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

If you use these slides (e.g., in a class) in substantially unaltered form, that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)

If you post any slides in substantially unaltered form on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

All material copyright 1996-2004 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Computer Networking: A
Top Down Approach
Featuring the Internet,
3rd edition.

Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004.

Unidad 1 - Introducción

Metas

Familiarizarse con las ideas y terminología

Más profundidad y detalle, más adelante

Enfoque:

Usar Internet como ejemplo

Itinerario

Qué es Internet

Qué es un protocolo

Borde de la red

Núcleo de la red

Redes de aceso y medios físicos, estructura Internet/ISP

Performance, pérdida (loss), retardo (delay)

Capas, modelos de servicio y de red

Unidad 1 - Itinerario

- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

Qué es Internet: vista interna

Millones de dispositivos de cómputo conectados (hosts o sistemas finales)


Corren aplicaciones de red

Vínculos o enlaces de comunicación (links)

Fibra, cobre, radio, satélite


Tasa de transmisión (ancho de banda o bandwidth)

Routers o enrutadores:
hacen reexpedición
(forwarding) de paquetes
(trozos de datos)



Dispositivos conectados

 Hosts, Sistemas finales o Sistemas extremos



■ Routers, Switches, Conmutado (€\$)



■ Internet De Las Cosas (**IOT**)







Qué es Internet: vista interna

Los *protocolos* controlan el envío y recepción de mensajes p.ej. TCP, IP, HTTP, FTP, PPP

Internet: "red de redes"


Débilmente jerárquica Internet pública vs. intranet privada

Estándares de Internet

RFC: Request for comments

IETF: Internet Engineering Task

Force



Qué es Internet: vista interna


Una infraestructura de comunicación habilita aplicaciones distribuidas

Web, email, juegos, ecommerce, compartir archivos

Servicios de comunicaciones provistos a las aplicaciones

Sin conexión, no confiable (connectionless, unreliable)

Orientado a conexión, confiable (connectionoriented, reliable)



Qué es un protocolo

Protocolos humanos

"Qué hora es?"
"Tengo una pregunta"
Presentación de individuos

- ... Envío de mensajes específicos
- ... Accciones específicas ante recepción de mensajes, *u* otros eventos

Protocolos de redes


Máquinas, en vez de humanos

Gobiernan toda la comunicación en Internet

Definen el formato y el orden de los mensajes enviados y recibidos entre las entidades de la red, y las acciones a tomar ante su transmisión o recepción

¿Qué es un protocolo?

Un protocolo humano y un protocolo de redes:



¿Otros protocolos humanos?

Unidad 1 – Itinerario

- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

Estructura de la red, más de cerca

Borde de la red (edge)

Aplicaciones y *hosts*


Núcleo de la red (core)

Routers

Red de redes

Redes de acceso, medios físicos

Vínculos de comunicaciones (*links*)



Borde de la red

Sistemas finales

Corren programas de aplicación (Web, email) en el "borde de la red"


Modelo cliente/servidor

Host cliente requiere y recibe servicio de servidor siempre activo

P.ej. Web browser/server; email client/server

Modelo peer-peer

Uso nulo o mínimo de servidores dedicados (Gnutella, KaZaA)



Borde de la red: orientación a conexión

Meta: transferencia de datos entre sistemas finales

Handshaking: preparación para una transferencia Protocolo humano hola/hola

Preparar "estado" en dos hosts que se comunican

TCP - Transmission Control Protocol

Servicio orientado a conexión de Internet

Servicio TCP [RFC 793]

Transferencia de flujo de bytes en orden, confiable

Pérdidas: reconocimientos y retransmisiones

Control de flujo

El emisor no debe inundar al receptor

Control de congestión

El emisor disminuye la tasa de envío cuando la red se congestiona

Borde de la red: servicio sin conexión

Meta: transferencia de datos entre sistemas finales ...lo mismo que antes...!

UDP - User DatagramProtocol [RFC 768]:Sin conexiónTransferencia de datos no confiableSin control de flujo

Sin control de congestión

Aplicaciones usando TCP

HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (login remoto), SMTP (email)

Aplicaciones usando UDP

Medios continuos (*streaming media*), teleconferencia, DNS, telefonía Internet

Unidad 1 - Itinerario

- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia


Núcleo (core) de la red

Malla de routers interconectados

Cómo se transfieren los datos a través de la red?

Conmutación de circuitos (circuit switching): un circuito dedicado por llamada (teléfono)

Conmutación de paquetes (packet-switching): enviar datos en *trozos* discretos



Núcleo: Conmutación por circuitos


La "llamada" reserva recursos extremo-aextremo (*end-to-end*)

Ancho de banda de los enlaces, capacidad de los switches

Recursos dedicados, no compartidos

Performance similar a circuitos (garantida)

Requiere establecimiento de llamada



Núcleo: Conmutación por circuitos

Los recursos de red (como ancho de banda) se dividen en porciones


Las porciones se asignan a las llamadas

Una porción de recurso está ociosa (*idle*) si la llamada que la tiene asignada no la está usando (no se comparte)

El ancho de banda se divide en porciones:

División en frecuencia División en tiempo

Conmutación de circuitos: FDM y TDM



Ejemplo numérico

¿Cuánto se demora en enviar un archivo de 640000 bits desde el host A al host B sobre una red de circuitos conmutados?

Todos los enlaces son de 1.536 Mbps

Cada link utiliza TDM con 24 slots

Se demora 500 ms para establecer el circuito end-to-end

Hacerlo!

Núcleo: paquetes conmutados

Cada flujo de datos end-end se divide en *paquetes*

Los paquetes de usuarios A y B comparten recursos

Cada paquete usa todo el ancho de banda del enlace

Los recursos se usan según se necesiten

División del ancho de banda en "porciones" Asignación dedicada Reservación de recursos

Competencia por recursos


La demanda agregada de recursos puede exceder la cantidad disponible

Congestión: los paquetes se encolan y aguardan para usar el enlace

Store and forward: los paquetes se mueven de a un salto por vez

Cada nodo recibe el paquete completo antes de reexpedirlo (forwarding)

Paquetes conmutados: multiplexado estadístico



La secuencia de paquetes de A y de B no tiene un patrón fijo: *multiplexado estadístico*.

En TDM, cada host recibe el mismo *slot* en un marco (*frame*) TDM.

Introducción 1-22

Conmutación de paquetes vs. c. de circuitos


La conmutación por paquetes permite a más usuarios utilizar la red

Enlace de 1 Mb/s

Cada usuario:

Utiliza 100 kb/s cuando está activo

Activo 10% del tiempo



Circuit-switching:

10 usuarios

Packet switching:

Con 35 usuarios, la probabilidad de que más de 10 estén simultáneamente activos es < .0004

Conmutación de paquetes vs. c. de circuitos

¿La conmutación por paquetes es siempre mejor?

Buena para datos en ráfagas

Recursos compartidos

Más simple, sin establecimiento de llamada

Congestión excesiva: demora y pérdida de paquetes


Se necesitan protocolos para transferencia confiable y control de congestión

¿Cómo proveer conducta similar a la de los circuitos?

Aplicaciones de audio/video necesitan garantías de ancho de banda

Todavía es un problema abierto

Paquetes conmutados: store-and-forward



Ejemplo

L = 7.5 Mbits

R = 1.5 Mbps

delay = 15 s

Transmitir un paquete de L bits sobre el enlace de R bps toma L/R segundos

Debe llegar al router el paquete completo antes de poder ser transmitido sobre el enlace siguiente: *store and forward*

Delay = 3L/R

Paquetes conmutados: forwarding

Meta: desplazar los paquetes desde el origen al destino a través de routers

Se estudiarán varios algoritmos de selección de caminos (i.e. de ruteo)

Red de datagramas

La dirección destino en el paquete determina el siguiente salto Las rutas pueden cambiar durante la sesión

Analogía: al manejar, preguntar cómo llegar a un lugar


Red de circuitos virtuales

Cada paquete lleva un *tag* o indicador de circuito virtual que determina el siguiente salto

Al tiempo de llamada se determina un camino fijo

Los routers mantienen estado para cada llamada

Taxonomía de redes



Las redes de datagramas *no son* orientadas a conexión o sin conexión

Internet provee servicios orientados a conexión (TCP) y sin conexión (UDP) a las aplicaciones

Introducción 1-27

Unidad 1 – Itinerario

- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

Redes de acceso y medios físicos

¿Cómo conectar sistemas finales al router de frontera?


Redes de acceso domiciliario Redes de acceso institucionales (escuela, empresa)

Redes de acceso móvil

A tener en cuenta

Ancho de banda de la red de acceso

Compartida o dedicada




Acceso domiciliario punto a punto

Dialup via modem

Acceso directo al router hasta 56Kbps (con frecuencia menos)

No tenemos tráfico de datos y teléfono a la vez

No es "siempre activo"



ADSL: asymmetric digital subscriber line

Hasta 1 Mbps de subida (*upstream*), hoy típicamente < 256 kbps

Hasta 8 Mbps de bajada (downstream), hoy típicamente < 1 Mbps

FDM: 50 kHz - 1 MHz para downstream

4 kHz - 50 kHz para upstream

0 kHz - 4 kHz para teléfono común

Acceso domiciliario: cable modems

HFC: híbrido fibra-coaxil

Asimétrico: hasta 30Mbps downstream, 2 Mbps upstream

Red de cable y fibra que vincula hogares al router del ISP

Los hogares comparten acceso al router

Implementación a cargo de compañías de TV cable

Acceso domiciliario: cable modems








Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html










Acceso para organizaciones: redes de área local

La LAN (*local area network*) de la organización, empresa o universidad conecta sistemas finales al router de frontera

Ethernet:

Enlaces dedicados o compartidos Conectan los sistemas finales al router 10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet

LANs: cap. 5



Redes de acceso inalámbrico (wireless)

Red de acceso wireless compartido conecta sistemas finales al router Mediante una estación base o punto de acceso (Access Point o AP)


Wireless LANs

802.11b (WiFi): 11 Mbps

Acceso wireless de área amplia

Provisto por operadores de telecomunicaciones (*telcos*)

3G ~ 384 kbps (*será?*) WAP/GPRS en Europa




Redes domésticas

Componentes típicos

Modem ADSL o cable modem

Router/firewall/NAT

Ethernet



Medios físicos

Bits

Se propagan entre pares transmisor/receptor

Vínculo físico

Existe entre transmisor y receptor

Medios guiados

Las señales se propagan en un medio sólido (cobre, fibra, coaxil)

Medios no guiados

Las señales se propagan libremente (radio)

Par trenzado (Twisted Pair, TP)

Dos cables de cobre aislados

Categoría 3: cables telefónicos traidicionales, 10 Mbps Ethernet

Categoría 5: 100Mbps Ethernet



Medios físicos: coaxil y fibra

Cable coaxil

Dos conductores concéntricos de cobre

Bidireccional

Baseband

Un solo canal por cable

Ethernet legacy

Broadband

Múltiples canales por cable

HFC



Fibra óptica

Fibra de vidrio que lleva pulsos de luz, cada pulso un bit

Alta velocidad (5 Gbps)

Baja tasa de error

Repetidores espaciados

Inmune al ruido electromagnético



Medios físicos: radio

Señal transportada en espectro electromagnético No hay cable físico

Bidireccional

Efectos de propagación ambientales

Reflexión

Obstrucción por objetos

Interferencias

Tipos de enlaces de radio Microondas terrestres Canales de hasta 45 Mbps LAN (Wifi) 2 Mbps, 11 Mbps Área amplia (celular) 3G: cientos de Kbps Satélite Hasta 50Mbps por canal (o múltiples canales más pequeños) 270 ms retardo end-to-end

baja

Geoestacionarios vs., Alturan 1-42

Unidad 1 – Itinerario


- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

Aproximadamente jerárquica


En el centro: ISPs de capa 1 ("tier-1") (p.ej., UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T),

Abarcan área nacional/internacional

Tratan a los demás como iguales




Tier-1 ISP: Sprint



Sprint US backbone network


ISPs "tier-2": ISPs menores (con frecuencia, regionales)

Se conectan a uno o más ISPs de *tier-1*, y posiblemente a otros de *tier-2*




ISPs "tier-3" e ISPs locales

Red de acceso o último salto (la más cercana a los sistemas finales)



Un paquete atraviesa muchas redes



Unidad 1 - Itinerario


- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

Vínculos o Enlaces

- Velocidad de transmisión
 - Cantidad de bits por segundo que una interfaz puede escribir o leer en un enlace
 - Unidades b/s, kb/s, Mb/s, Tb/s
- Velocidad de propagación
 - Velocidad con que viaja una señal por un enlace
 - Típicamente cercana a la velocidad de la luz
 - $-c = 3x10^8 \text{ m/s}$

Tiempo de transferencia


- Tiempo de transmisión de L bits
 - $-T_{transm} = L/V_{transm}$
- Tiempo de propagación por un enlace de D m
 - $T_{prop} = D / V_{prop}$
- Tiempo total de transferencia de L bits por un enlace de D m
 - $-T_{tot} = T_{transm} + T_{prop}$



Tasa de transferencia (throughput)

En bits por unidad de tiempo

- Instantánea: tomada en un punto en el tiempo
- Promedio: tomada sobre un período de tiempo
- Capacidad de los enlaces, compartida por varias conversaciones
- "Cuellos de botella"




Pérdida (loss) y retardo (delay)

Los paquetes se encolan en los buffers de los routers

La tasa de arribo de paquetes al enlace excede la capacidad del enlace

Los paquetes se encolan y esperan turno



Cuatro orígenes del delay


1. Procesamiento en el nodo

Verificación de errores de bits Determinación de enlace de salida

2. Encolamiento

Tiempo de espera en cola del enlace de salida para ser transmitido

Depende del nivel de congestión en el router



Delay en redes de c. por paquetes

3. Retardo de transmisión

R=Ancho de banda del enlace (bps)

L=Tamaño del paquete (bits)

Tiempo para enviar bits por el enlace = L/R


4. Retardo de propagación

d = longitud del vínculo físico

s = velocidad de propagación en el medio ($\sim 2x10^8$ m/s)

Retardo de propagación = d/s

Nota: s y R son cantidades *muy* diferentes!



Analogía de la caravana

Los autos "se propagan" a 100 km/h

El puesto de peaje tarda 12 s en dar servicio a un auto (tiempo de transmisión)


Auto~bit; caravana ~ paquete

Preg: ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la caravana llega ante el segundo puesto de peaje?

Tiempo para hacer pasar la caravana entera a través del peaje a la carretera = 12*10 = 120s

Tiempo para que el último auto se propague desde el primer peaje hasta el segundo: 100km/(100km/h)= 1h

Resp: 62 minutos



Analogía de la caravana II

Ahora los autos "se propagan" a 1000 km/h


Ahora el peaje tarda 1min en dar servicio a un auto

Preg: ¿Llegarán autos al segundo peaje antes de que todos sean despachados en el primero?

Sí. Luego de 7min, el primer auto estará en el segundo peaje y 3 autos todavía en el primero

El primer bit del paquete puede llegar al segundo router antes de que el paquete sea completamente transmitido en el primer router

(Ver applet de Ethernet en AWL Web site)



Retardo nodal

dproc = retardo de procesamiento

Típicamente unos microsegundos o menos

dqueue = retardo de encolamiento

Depende de la congestión

dtrans = retardo de transmisión

= L/R, significativo para enlaces de baja velocidad

dprop = retardo de propagación

Desde algunos microsegundos a cientos de milisegundos

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

Retardo de encolamiento

R = ancho de banda del enlace (bps)

L = longitud del paquete (bits)


a = tasa de arribo promedio de paquetes

Intensidad del tráfico = La/R

La/R ~ 0: retardo promedio de encolamiento pequeño

La/R -> 1: retardos se hacen mayores

La/R > 1: llega más trabajo del que podemos realizar; el retardo promedio es infinito



Retardos y rutas en Internet

Cómo son en realidad los retardos y pérdidas en Internet? Programa traceroute


Provee mediciones de retardo desde un origen a un router sobre un camino en Internet

Para cada i:

Enviar tres paquetes que alcanzarán el router i sobre el camino

El router i devuelve los paquetes al emisor

El emisor computa el tiempo entre transmisión y respuesta



Retardos y rutas en Internet

traceroute desde gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr

Un "*" significa que no hay respuesta Tres mediciones de retardo (paquete perdido, router no contesta) desde gaia.cs.umass.edu hasta cs-gw.cs.umass.edu Enlace trans-oceánico 1 mscs-gw (128.119.240.254) $1 \mathsf{ms}$ border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119 3.145) cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147,132.129) 16 ms 11 ms 13 ms jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)
abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 21 ms 18 ms 18 ms 22 ms 18 ms 22 ms nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 113 ms 121 ms 114 ms de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) renater-gw.frl.fr.geant.net (62.40.103.54) nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 11 11 112 ms 12 13 111 ms nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 125 ms ms r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 14 126 ms 126 ms 15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms <u>1</u>6 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms <u>1</u>7 18 Introducción 1-61 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms

Pérdida de paquetes

La cola (o buffer) que precede al enlace tiene capacidad finita Cuando un paquete llega a una cola llena, es descartado (perdido)

El paquete perdido puede ser retransmitido por el nodo anterior, por el sistema final origen, o no ser retransmitido de ninguna forma

Unidad 1 - Itinerario

- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

"Capas" de protocolos

Las redes son complejas Muchos "pedazos"

Hosts

Routers

Enlaces de medios varios

Aplicaciones

Protocolos

Hardware, software

¿Habrá alguna manera de organizar la estructura de las redes?

¿O al menos nuestra discusión de las redes?

Organización del transporte aéreo

Una serie de pasos

```
pasaje (comprar) pasaje (quejarse)
```

equipaje (check-in) equipaje (reclamar)

puertas (cargar) puertas (descargar)

pista (despegar) pista (aterrizar)

enrutamiento aérenrutamiento aérenrutamiento aéreo

Capas de funcionalidad aérea

Capas

Cada capa implementa un servicio

Mediante sus propias acciones internas de la capa

Descansando en servicios provistos por la capa inferior



pasaje (comprar)		pasaje (quejarse)	pasaje
equipaje (check-in)		equipaje (reclamar)	equipaje
puertas (cargar)		puertas (descargar)	puertas
pista (despegar)	enrutamiento aéreo enrutamiento aér	pista (aterrizar)	pista
enrutamiento aéreo		enrutamiento aéreo	enrutamiento aéreo
Aeropuerto de partida	Centros de control de tráfico aéreo intermedios	Aeropuerto destino	-

¿Por qué capas?

Tratamos con sistemas complejos

La estructura explícita permite identificar y relacionar las piezas de un sistema complejo

Modelo de referencia en capas para discusión

La modularización facilita el mantenimiento y actualización de los sistemas

El cambio de la implementación del servicio de una capa es transparente al resto del sistema

Por ej. El cambio en el procedimiento de puertas no afecta al resto del sistema

¿Estructura en capas considerada perjudicial?

Pila de protocolos de Internet

Aplicación: soporta las aplicaciones de redes

FTP, SMTP, HTTP

Transporte: transferencia de

datos host-host


TCP, UDP


Red: ruteo de datagramas desde el origen hasta el destino IP, protocolos de ruteo

Enlace: transferencia de datos entre elementos vecinos de la red

PPP, Ethernet

Física: bits en el medio





Unidad 1 - Itinerario

- 1.1 Qué es Internet
- 1.2 Borde de la red
- 1.3 Núcleo de la red
- 1.4 Redes de acceso y medios físicos
- 1.5 Estructura de Internet, ISPs
- 1.6 Retardo y pérdida en redes de paquetes conmutados
- 1.7 Capas de protocolos, modelos de servicio
- 1.8 Historia

Historia de Internet

1961-1972: Principios de la conmutación por paquetes

1961: Kleinrock – la teoría de colas muestra la efectividad de la conmutación por paquetes

1964: Baran – Conmutación por paquetes en redes militares

1967: ARPAnet es concebida por ARPA (Advanced Research Projects Agency)

1969: Primer nodo ARPAnet operativo

1972:

Demostración pública de ARPAnet

Primer protocolohost-host, NCP (Network Control Protocol)

Primer programa de e-mail

ARPAnet tiene 15 nodos

Internet History

1972-1980: Internetworking, redes nuevas y propietarias

1970: Red satelital ALOHAnet en Hawaii

1973: Metcalfe propone Ethernet en su tesis de PhD

1974: Cerf & Kahn – Arquitectura para interconexión de redes

Fines de los 70: arquitecturas propietarias (DECnet, SNA, XNA), conmutación de paquetes de tamaño fijo (precursor de ATM)

1979: ARPAnet 200 nodos

Principios de interconexión de redes de Cerf & Kahn

Minimalismo, autonomía - no se requieren cambios internos para interconectar redes

Modelo de servicio best effort

Routers sin estado

Control descentralizado

Son los que definen la arquitectura actual de Internet

Historia de Internet

1990, 2000: red comercial, la Web, nuevas aplicaciones

Principios de los 90: ARPAnet dada de baja

1991: NSF levanta restricciones sobre uso comercial de NSFnet (de baja en 1995)

Principios de los 90: La Web

Hipertexto [Bush 1945, Nelson 1960's]

HTML, HTTP: Berners-Lee

1994: Mosaic, Netscape

Fines de los 90: comercialización

de la Web

Fines de los 90 – 2000:

Más aplicaciones emblemáticas: mensajería instantánea, P2P, compartir archivos

Se destaca la seguridad en redes

Estimados 50 millones de hosts, más de 100 millones de usuarios

Enlaces de backbones corren en el orden de los Gbps

Resumen de la Introducción

Se ha presentado mucho material

Panorama de Internet

¿Qué es un protocolo?

Borde, núcleo, redes de acceso

Packet-switching vs. circuitswitching

Estructura de Internet e ISPs

Performance: pérdidas y retardos

Capas y modelos de servicio

Historia

Ahora tenemos

Contexto, visión de conjunto, percepción del *networking*

A continuación, más profundidad y detalle