

BRP software installatie documentatie

Versie 1.0

Aan Tbv intern gebruik Operatie BRP

Van Operatie BRP

Ministerie van BZK

Operatie BRP Turfmarkt 147 2511 HC Den Haag

www.operatiebrp.nl contact@operatiebrp.nl

Datum 26 juli 2017

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Specificaties testomgevingen I&T	3
3	Technische installatie	1

1 Inleiding

Bij elke sprint oplevering vindt er een installatie plaats van de BRP software door het Integratie –en Testteam (I&T) op hun testomgeving. In de desbetreffende testomgeving voert I&T de regressie –en integratietesten uit.

De installatie betreft de volgende componenten:

- Images (BRP, ISC, IV)
- Images tooling (tools, logging)
- Docker deployer (docker service, release docker)
- JConsole
- Test software (BRP leveren, ISC)

Aan de hand van de beschrijving van de technische installatie in dit document, kan de BRP software met bijbehorende componenten op verschillende testomgevingen geïnstalleerd worden.

2 Specificaties testomgevingen I&T

De I&T testomgevingen bestaan per omgeving uit 2 servers. Op de eerste server staat de I&T testtool geïnstalleerd en de migratie testtooling. Op de tweede server staat de BRP software met enkele I&T testtool scripts om de BRP software aan te roepen.

oneven server	even server
IV	ISC (inclusief VOISC)
Tools	BRP
Logging	Tools
	Logging

3 Technische installatie

Deze handleiding hoort samen met de functionele installatie tot een gezamenlijk installatieproces.

De volgende Unix commando's kunne uitgevoerd worden middels een Unix client, zoals "Putty". Het standaard poortnummer dat gebruikt wordt is "22". Log m.b.v. de client in op de omgeving met de Modernodam account.

I&T Testtooling website niet beschikbaar maken

Stop de Apache server op de oneven server door in te loggen als root en Apache te stoppen:

Type: sudo su - (inloggen als root)

Type: systemctl stop httpd (stop commando)

Type: exit (om als root uit te loggen en terug te keren naar je eigen gebruiker) Open eventueel de I&T Testtooling website, er wordt een foutmelding getoond

"Deze site is niet bereikbaar".

Migratie TestTooling en BRP stoppen

Dit gebeurt door middel van het stoppen van de docker containers van de migratie testtooling (**oneven server**) en BRP (**even server**):

Type: sudo su - appserver

Type: cd yml Type: ./kill Type: ./ps-a

Het laatste commando toont het overzicht van docker containers. Als het goed is

wordt er een leeg overzicht getoond:

Oude docker images verwijderen

Na het stoppen van de containers kunnen de oude docker images verwijderd worden op de oneven en even servers:

Oneven

Indien nog niet ingelogd als appserver: Type: sudo su - appserver

Type: docker images (een lijst met images wordt getoond)

Type inclusief het stuk tussen (): docker rmi -f \$(docker images -q)

Type: docker images (de lijst is leeg)



Even server

Indien nog niet ingelogd als appserver: Type: sudo su - appserver

Type: docker images (een lijst met images wordt getoond)

Eerst de (draaiende) containers stoppen.

Typ: docker stop \$(docker ps -q)

Type inclusief het stuk tussen (): docker rmi -f \$(docker images -q)

Type: docker images (de lijst is leeg)

```
[appserver@sit-dok03 yml]$ docker images

REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
[appserver@sit-dok03 yml]$ [
```

Nieuwe images downloaden en inladen

Aangezien de images anders zijn dient op elke omgeving wel het juiste gezet te worden. Eerst dienen de bestanden gedownload te worden die de scrumteams opgeleverd hebben.

Daarna wordt de even server geïnstalleerd omdat daar de BRP database inzit en die wordt daarna gekopieerd naar de oneven server zodat de IV database een kopie is van de BRP database.

oneven server	even server
IV	ISC (inclusief VOISC)
Tools	BRP
Logging	Tools
	Logging

Op even en oneven servers

Indien nog niet ingelogd als appserver: Type: sudo su - appserver

Indien all ingelogd type: cd... (om een directory terug te gaan vanuit de yml directory en in de \sim terecht te komen)

Type: cd images

Type: rm *tar (dit verwijderd alle tar files en niet de list.txt want die is straks nodig)

Om alle bestanden in 1 keer te downloaden is het handigste om de list.txt te openen en daar het versienummer aan te passen aan de nieuwe release:

Type: vi list.txt

Type: :%s/[oude versie]/[nieuwe versie]/g (om in 1 keer alle versies aan te passen, dus :%s/134/137.1/g inclusief de dubbele punt)

Type: :wq om de wijzigingen op te slaan en het bestand te sluiten. indien niet opgeslagen hoeft te worden type dan :q!

Type: wget --user=<modernodam gebruikersnaam> --ask-password -i list.txt Na het invoeren van het wachtwoord wordt het downloadproces gestart:

Eventueel kan een download ook per bestand gedaan worden met: wget -- user=<modernodam gebruikersnaam> --ask-password <link>

Op even server

Type Is -I in de images map om te valideren dat er 4 .tar bestanden staan met naamgeving gelijk aan die uit de list.txt

Zo niet, zorg er dan voor dat deze uitgangssituatie er wel is voordat met het volgende commando de images geïnstalleerd worden.

Type: for i in *tar; do docker load -i \$i; done (kan even duren)

Type: docker save brp/database:release-<versienummer> > brp-database-

release-<versienummer>.tar

Type: scp brp-database-release-<versienummer>.tar sit-dok<oneven>:\$(pwd) om de BRP database te kopiëren naar de oneven server

Op oneven server

Type Is -I in de images map om te valideren dat er 3 .tar bestanden staan met naamgeving gelijk aan die uit de list.txt en 1 brp-database.tar
Zo niet, zorg er dan voor dat deze uitgangssituatie er wel is voordat met het volgende commando de images geïnstalleerd worden.

Type: for i in *tar; do docker load -i \$i; done (kan even duren)

Op even en oneven servers

Uitgangspunt is dat de gebruiker in de images map zit.

Type: cd ../yml && vi env

Pas de 3 versienummers aan van: export BRP VERSION=<versienr>

export ALG_VERSION=<versienr>

export MIGRATIE VERSION=<versienr>

Met het :%s/<oude versie>/<nieuwe versie>/g commando en daarna :wq om te

wijzigingen op te slaan

Controleren of containers goed draaien

Op oneven server

Indien nog niet ingelogd als appserver: Type: sudo su - appserver

Ga naar de yml directory en type ./up

```
[appserver@sit-dok03 yml]$ ./up
16b8e4555db7e8791edacfbdeca535898dfcb49f16032521172bc8ec8d2db3a2
Creating elasticsearch
Creating logstash
Creating brp-database
Creating iv-hornetq
Creating iv-synchronisatienaarbrp
Creating iv-synchronisatienaarlo3
Creating iv-logging
Creating kibana
[appserver@sit-dok03 yml]$
```

Type: ./copy_brp_db

Op even server

Indien nog niet ingelogd als appserver: Type: sudo su - appserver

Ga naar de yml directory en type ./up

```
[appserver@sit-dok04 yml]$ ./up
psql: FATAL: role "gbav" is not permitted to log in
psql: FATAL: role "gbav" is not permitted to log in
24688eaf20b626951aef7b91d8294bef259b07872b6ff80dba4107af3e5ccdcb
Creating elasticsearch
Creating logstash
Creating brp-activemqdatabase
Creating isc-voiscdatabase
Creating brp-archiveringdatabase
Creating migr-ggodatabase
Creating migr-mailboxdatabase
Creating brp-protocolleringdatabase
Creating isc-routeringdatabase
UPDATE 0
Creating brp-sleutelbos
Creating migr-mailbox
Creating brp-messagebroker
Creating isc-routering
Creating isc-synchronisatie
Creating brp-synchronisatie
brp-sleutelbos is up-to-date
Creating brp-bijhouding
Creating brp-afnemerindicaties
Creating brp-afnemerindicaties-gba
Creating brp-bijhouding-gba
Creating brp-mutatielevering
brp-sleutelbos is up-to-date
Creating brp-admhnd-publicatie
Creating brp-protocollering
Creating brp-vrijbericht
brp-sleutelbos is up-to-date
Creating brp-verzending
Creating isc-isc
Creating isc-voisc
Creating brp-bevraging
Creating brp-bevraging-gba
Creating brp-beheer
Creating kibana
[appserver@sit-dok04 yml]$ 🗌
```

Migratie TestTooling

De Migratie TestTooling draait alleen op de **oneven server**.

Hier dient ingelogd te worden als de apache gebuiker dus log eventueel eerst uit als appserver.

Type: sudo su - apache

Type: rm -r migr-test_old (kan zijn dat deze niet bestaat, negeer dan de

foutmelding)

Type: mv migr-test migr-test_old om van de op dat moment bestaande tooling een backup te maken

Type: wget --user=<modernodam gebruikersnaam> --ask-password <link naar migr-testtooling> (knip en plak uit de oplevermail het linkje naar de

migratietestooling onder het kopje "Testsoftware")

Type: unzip migr-test-isc-<versienr>.zip -d migr-test

Type: cd migr-test

Kopieer het oude test.sh script (daar wordt de uitvoer debug logging weggeschreven naar output.ext) en de atasource.properties (bestaat niet in nieuwe oplevering)

Type: (inclusief de punt): cp ../migr-test_old/test.sh .

Type: (inclusief de punt): cp ../migr-test_old/datasource.properties .
Type: (inclusief de punt): cp -r ../migr-test_old/integratieentest .

Voer intake test uit:

Type: cd ~/migr-test/integratieentest

Type: mkdir <eigennaam> (bijvoorbeeld mkdir MARK)

Type: cd <eigennaam>

Type (inclusief de punt): cp ../M01/testcase.properties .

Type (inclusief de punt): cp -r ../M01/023-O1 . (indien deze map nog niet

bestaat, kopieer dan alle (sub)mappen, vanuit de map die zojuist aangemaakt is,

met het onderstaande commando)

Vanuit de map <eigennaam> type: /var/www/old/migr-

test/integratieentest/M01/023-O1.

Type: cd ../../

Type: ./test.sh integratieentest <eigennaam>

Controleer het resultaat Type: vi output.txt

<u>I&T Testtooling website beschikbaar maken</u>

Start de Apache server op de oneven server door in te loggen als root en Apache te starten:

Type: sudo su -

Type: systemctl start httpd

Type: exit (om als root uit te loggen en terug te keren naar je eigen gebruiker)

Open eventueel de I&T Testtooling website, de testtool wordt getoond.