

## **PROJETO GEOCAB**



# Manual de Implantação

Versão 1.6



# Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Responsável
21/01/2015	1.0	Criação do documento com informações essenciais para configuração do banco de dados com novas tabelas;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
25/01/2015	1.1	Alteração do documento, inserção nova query de chave estrangeira;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
26/01/2015	1.2	Alteração do documento, inserção nova query para nova coluna;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
26/01/2015	1.3	Alteração do documento para inserção de scripts de migração para auditoria;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
31/05/2016	1.4	Alteração do documento para inserção de configuração para upload de arquivos;	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
08/06/2016	1.5	Alteração do documento para inserção de instrução SQL para migração da tabela <i>Revision</i> (Auditoria);	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca
05/04/2016	1.6	Alteração do documento para inserção de tabelas de configuração.	Emanuel Victor de Oliveira Fonseca



## Sumário

1. In	ıtrodução	4
2. In	struções SQL	4
2.1.	Esquema de dados	4
2.2.	Esquema de dados para auditoria	6
2.3.	Alteração do esquema da tabela Revision	7
2.4.	Inserção da tabela de configuração	7
2.4.	1. Esquema de dados	7
2.4.	2. Esquema de auditoria	8
3. C	onfiguração dinâmica dos esquemas	8
4. R	epositório de arquivos	8
4.1.	Configurações em homologação	8
4.2.	Configurações em produção	9



#### 1. Introdução

Este documento tem por objeto orientar a implantação das melhorias do projeto.

#### 2. Instruções SQL

Instruções a serem realizadas no banco de dados para aplicação de melhorias.

#### 2.1. Esquema de dados

 Alteração na tabela 'geocab.user' para inserção de coordenadas padrão para usuários:

ALTER TABLE geocab.user ADD COLUMN coordinates INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL.

 Alteração na tabela 'geocab.user' para inserção de plano de fundo padrão para usuários:

ALTER TABLE geocab.user ADD COLUMN background\_map INTEGER DEFAULT 6 NOT NULL.

 Criação da tabela 'geocab.photo\_album' para armazenamento de álbum de fotos e alteração na tabela 'marker\_attribute' para criação de chave estrangeira de álbum de fotos:

CREATE TABLE geocab.photo\_album ( id bigserial NOT NULL, created timestamp without time zone NOT NULL, updated timestamp without time identifier character varying(50), marker\_attribute\_id CONSTRAINT photo\_album\_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT fk\_photo\_album\_marker\_attribute\_id FOREIGN KEY (marker\_attribute\_id) REFERENCES geocab.marker\_attribute (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE ACTION DELETE NO ACTION, **CONSTRAINT** NO ON uk\_photo\_album\_identifier UNIQUE (identifier), **CONSTRAINT** uk\_photo\_album\_marker\_attribute\_id UNIQUE (marker\_attribute\_id));



ALTER TABLE geocab.photo\_album OWNER TO geocab;

ALTER TABLE geocab.marker\_attribute ADD photo\_album\_id bigint;

ALTER TABLE geocab.marker\_attribute ADD CONSTRAINT fk\_marker\_attribute\_photo\_album\_id FOREIGN KEY (photo\_album\_id) REFERENCES geocab.photo\_album (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION.

 Alteração na tabela 'geocab.attribute' para inserção da coluna 'visible', responsável por tornar o atributo visível ou não no mapa principal da aplicação:

ALTER TABLE geocab.attribute ADD COLUMN visible BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL.

• Criação da tabela 'geocab.photo' para armazenamento de dados sobre as fotos (não armazena a foto em si):

CREATE TABLE geocab.photo ( id bigserial NOT NULL, description VARCHAR (60) NOT NULL, identifier VARCHAR (50), created timestamp without time zone NOT NULL, updated timestamp without time zone, photo\_album\_id bigint, CONSTRAINT photo\_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT fk\_photo\_photo\_album\_id FOREIGN KEY (photo\_album\_id) REFERENCES geocab.photo\_album (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION );

ALTER TABLE geocab.photo OWNER TO geocab.

• Alteração na tabela 'geocab.tool' para inserção da ferramenta de exportação e importação para o formato shapefile:

INSERT INTO geocab.tool (id, created, description, name) VALUES (4, '2014-01-20 00:00:00', 'Ferramenta para SHP', 'Habilitar SHP').



#### 2.2. Esquema de dados para auditoria

 Alteração na tabela 'geocab\_auditoria.user\_audited' para criação da coluna 'coordinates' e auditoria da tabela 'geocab.user':

ALTER TABLE geocab\_auditoria.user\_audited ADD COLUMN coordinates integer.

 Alteração na tabela 'geocab\_auditoria.user\_audited' para criação da coluna 'background\_map' e auditoria da tabela 'geocab.user':

ALTER TABLE geocab\_auditoria.user\_audited ADD COLUMN background\_map integer.

• Criação da tabela 'geocab\_auditoria.photo\_album\_audited' para auditoria da tabela 'geocab.photo\_album':

CREATE TABLE geocab\_auditoria.photo\_album\_audited ( id bigint NOT NULL, revision bigint NOT NULL, revision\_type smallint, identifier character varying(50), marker\_attribute\_id bigint, CONSTRAINT photo\_album\_audited\_pkey PRIMARY KEY (id, revision), CONSTRAINT fk\_photo\_album\_audited\_revision FOREIGN KEY (revision) REFERENCES geocab\_auditoria.revision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION );

ALTER TABLE geocab\_auditoria.photo\_album\_audited OWNER TO geocab\_auditoria;

ALTER TABLE geocab\_auditoria.marker\_attribute\_audited ADD COLUMN photo\_album\_id bigint.

 Alteração na tabela 'geocab\_auditoria.attribute\_audited' para inserção da coluna 'visible' e auditoria da mesma:

ALTER TABLE geocab\_auditoria.attribute\_audited ADD COLUMN visible BOOLEAN.



 Criação da tabela 'geocab\_auditoria.photo\_audited' para auditoria de dados sobre as fotos:

CREATE TABLE geocab\_auditoria.photo\_audited ( id bigint NOT NULL, revision bigint NOT NULL, revision\_type smallint, identifier character varying(50), photo album id bigint, description character varying(60), CONSTRAINT photo\_audited\_pkey **PRIMARY** KEY (id, revision), CONSTRAINT fk\_photo\_audited\_revision **FOREIGN KEY** (revision) REFERENCES geocab\_auditoria.revision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION );

ALTER TABLE geocab\_auditoria.photo\_audited OWNER TO geocab\_auditoria.

#### 2.3. Alteração do esquema da tabela Revision

• Mudança de esquema da tabela Criação da tabela 'geocab\_auditoria.revision':

ALTER TABLE geocab\_auditoria.revision SET SCHEMA geocab;

#### 2.4. Inserção da tabela de configuração

#### 2.4.1. Esquema de dados

CREATE TABLE geocab.configuration (
id bigserial NOT NULL,
created timestamp without time zone NOT NULL,
updated timestamp without time zone,
background\_map integer NOT NULL,
stop\_send\_email boolean NOT NULL,
CONSTRAINT configuration\_pkey PRIMARY KEY (id))
WITH (OIDS=FALSE);
ALTER TABLE geocab.configuration
OWNER TO geocab;



#### 2.4.2. Esquema de auditoria

CREATE TABLE geocab\_auditoria.configuration\_audited
( id bigint NOT NULL,
 revision bigint NOT NULL,
 revision\_type smallint,
 background\_map integer,
 stop\_send\_email boolean,
 CONSTRAINT configuration\_audited\_pkey PRIMARY KEY (id, revision))
WITH (OIDS=FALSE);
ALTER TABLE geocab\_auditoria.configuration\_audited
 OWNER TO geocab\_auditoria;

#### 3. Configuração dinâmica dos esquemas

Os esquemas de banco de dados podem ser configurados através das variáveis de configuração no arquivo 'geocab-persistence.properties':

- hibernate.default\_schema: Esquema que armazena os dados do sistema;
- hibernate.envers.default\_schema: Esquema que armazena os dados de auditoria do Sistema;

Obs:. Os esquemas padrões são respectivamente 'geocab' e 'geocab\_auditoria'. É importante salientar que a mudança dos esquemas influencia nas instruções SQL apresenta anteriormente.

#### 4. Repositório de arquivos

Configurações para funcionamento da funcionalidade de *upload* de arquivos.

#### 4.1. Configurações em homologação

Arquivos: /sistemas/geocab/upload;

• Cache: /tmp/geocab/cache;



• Índices: /tmp/geocab/indexes.

## 4.2. Configurações em produção

• Arquivos: /sistemas/geocab/upload;

• Cache: /tmp/geocab/cache;

• Índices: /tmp/geocab/indexes.