MANUAL DE USUARIO

VERSIÓN 1.0 · ACTUALIZADO 2026-11-14

Para cajeras y dueña de la tienda

SELLPOINT

ABARROTES DOÑA MARI

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

Para quién es este manual
Cómo está organizado
Cómo leer las instrucciones

2 INICIO RÁPIDO: TU PRIMERA VENTA

1. Entra a la app
2. Empieza una venta
3. Agrega un producto
4. Cobra

Qué sigue

3 CONOCE SELLPOINT

Inicio de la cajera
Inicio de la dueña (solo dueña)
El aviso de productos por acabarse
Cosas que funcionan igual en toda la app

4 VENTAS

Empezar una venta
Agregar productos a la venta
Deshacer el último producto
Quitar un producto de la venta
Aplicar un descuento
Cancelar una venta
Cobrar en efectivo
Cobrar un fiado
Cobrar por transferencia
Compartir el recibo

5 FIADOS Y GASTOS

Ver quién debe
Registrar un abono
Registrar un retiro o gasto

6 CORTE DE CAJA

Hacer el corte de caja
Cerrar el turno

7 HERRAMIENTAS

Buscar un precio
Usar la calculadora

8 PRODUCTOS (SOLO DUEÑA)

Ver los productos
Agregar un producto
Cambiar un producto
Eliminar un producto
Registrar una entrada de mercancía

9 REPORTES (SOLO DUEÑA)

Ver cómo va el día
Ver el reporte de un periodo

10 CAJEROS (SOLO DUEÑA)

Agregar un cajero
Cambiar el nombre o el NIP de un cajero
Eliminar un cajero
Cambiar tu NIP de dueña

11 CONCEPTOS

Quién puede hacer qué
El NIP de autorización
Cómo se calcula el corte de caja
Cómo se calculan las ganancias
Etiquetas de los productos
Piezas y kilos

12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Al entrar
En la venta
Al cobrar
Fiados, gastos y corte
Productos y cajeros (solo dueña)

13 GLOSARIO

1 INTRODUCCIÓN

SellPoint es una app para el celular que te ayuda a vender en la tienda. Con ella cobras, llevas los fiados, anotas los gastos y haces el corte de caja al final del turno. La dueña además puede ver cuánto se vendió, cuánto se ganó y qué productos se están acabando.

Todo se guarda en el mismo teléfono. No necesitas internet para usarla.

PARA QUIÉN ES ESTE MANUAL

Este manual es para las dos personas que usan SellPoint:

- **Cajera**: vende, cobra, registra fiados y gastos, y hace el corte de caja.
- **Dueña**: revisa las ventas y ganancias, da de alta los productos, registra la mercancía que llega y administra a las cajeras.

Los capítulos que solo puede usar la dueña dicen **(solo dueña)** en el título.

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO

- **Inicio rápido**: haz tu primera venta en 5 minutos.
- **Conoce SellPoint**: qué hay en cada pantalla de inicio.
- **Ventas**, **Fiados y gastos**, **Corte de caja** y **Herramientas**: el trabajo de todos los días.
- **Productos**, **Reportes** y **Cajeros**: tareas de la dueña.
- **Conceptos**, **Solución de problemas** y **Glosario**: para consultar cuando tengas dudas.

CÓMO LEER LAS INSTRUCCIONES

ASÍ SE VE	QUÉ SIGNIFICA
Cobrar	Un botón, campo o texto tal como aparece en la pantalla.
Fiados > **Registrar abono**	Toca cada cosa en ese orden.
`150`	Lo que tienes que escribir.
Toca	Pon el dedo sobre el botón o el texto.

CONSEJO

Los recuadros como este te dan una forma más rápida de hacer algo.

! CUIDADO

Los recuadros como este aparecen antes de un paso que no se puede deshacer.

2 INICIO RÁPIDO: TU PRIMERA VENTA

En este capítulo entras a SellPoint, vendes un producto y cobras en efectivo. Te toma unos 5 minutos.

ANTES DE EMPEZAR

- Necesitas tu nombre de usuario y tu NIP de 4 números. Si no los tienes, pídeselos a la dueña.
- La app ya debe tener productos dados de alta.

1. ENTRA A LA APP

1. Abre **SellPoint** en el teléfono.
2. Toca tu nombre en la lista. Debajo de cada nombre dice si eres **Cajera** o **Dueña**.
3. En **NIP de 4 dígitos**, escribe tu NIP.

   No tienes que tocar ningún botón: al escribir el cuarto número la app revisa tu NIP sola.




FIG. 1 PANTALLA DE ENTRADA

Resultado: Se abre tu pantalla de inicio. Arriba dice **Hola,** y tu nombre, y a la derecha **Turno abierto**.

2. EMPIEZA UNA VENTA

1. Toca **Nueva venta**.

Resultado: Se abre la venta con su número, por ejemplo **Venta #0012**. La lista dice **Busca un producto para empezar**.

3. AGREGA UN PRODUCTO

1. Toca **Buscar producto...**.
2. Escribe parte del nombre, por ejemplo `arroz`.
3. Toca el producto en la lista.
4. (Opcional) Toca **+** para vender más de uno.

5 Toca **Añadir**.

Resultado: Regresas a la venta. El producto aparece en la lista y abajo se ve el total.

4. COBRA

1 Toca **Cobrar**.

2 Deja seleccionado **Efectivo**.

3 En **Recibí**, escribe cuánto te dio el cliente. También puedes tocar **$50**, **$100**, **$200** o **$500**.

4 Revisa el **Cambio** y entrégalo al cliente.

5 Toca **Finalizar**.

Resultado: Aparece **Venta registrada** con el número de folio, la fecha y el detalle de la venta. Toca **Regresar al inicio** para atender al siguiente cliente.

QUÉ SIGUE

- Cobrar un fiado
- Hacer el corte de caja
- Conoce las pantallas de inicio

3 CONOCE SELLPOINT

Cuando entras con tu NIP, SellPoint te muestra una pantalla de inicio. La pantalla cambia según seas cajera o dueña.

INICIO DE LA CAJERA




FIG. 2 INICIO DE LA CAJERA

BOTÓN	PARA QUÉ SIRVE
Fiados	Ver quién debe y registrar abonos.
Calculadora	Hacer cuentas rápidas.
Corte de caja	Contar el dinero y cerrar el turno.
Buscar precio	Ver el precio de un producto sin hacer una venta.

BOTÓN	PARA QUÉ SIRVE
Retiros y gastos	Anotar el dinero que sale de la caja.
Nueva venta	Empezar a cobrarle a un cliente.
Salir	Cerrar tu sesión. Está arriba a la derecha.

INICIO DE LA DUEÑA (SOLO DUEÑA)




FIG. 3 INICIO DE LA DUEÑA

Arriba dice **Hola, admin** y el nombre de la dueña. Debajo se ven dos números del día:

- **Venta de hoy**: todo lo que se cobró hoy.
- **Ganancias de hoy**: lo que queda después de restar lo que costaron los productos y los gastos. Ve Cómo se calculan las ganancias.

BOTÓN	PARA QUÉ SIRVE
Fiados	Ver quién debe y registrar abonos.

BOTÓN	PARA QUÉ SIRVE
Entrada de mercancía	Sumar al inventario lo que trae el proveedor.
Reportes	Ver ventas, costos y gastos del día, la semana o el mes.
Productos	Dar de alta, cambiar o borrar productos.
Retiros y gastos	Anotar el dinero que sale de la caja.
Administrar cajeros	Dar de alta, cambiar o borrar cajeras, y cambiar tu NIP.
Nueva venta	Cobrarle a un cliente, igual que la cajera.
Salir	Cerrar tu sesión.

EL CORTE DE CAJA LO HACE LA CAJERA

La dueña puede vender, pero el **Corte de caja** solo está en el inicio de la cajera. Las ventas en efectivo de la dueña sí se cuentan en ese corte.

EL AVISO DE PRODUCTOS POR ACABARSE

Si algún producto ya llegó a su cantidad mínima, en el inicio aparece un aviso amarillo, por ejemplo **3 productos por acabarse**. Tócalo para ver la lista de productos. Ve Etiquetas de los productos.

La cajera solo puede ver esta lista. Para agregar o cambiar productos hay que entrar como dueña.

COSAS QUE FUNCIONAN IGUAL EN TODA LA APP

- **Regresar**: usa la flecha de arriba a la izquierda para volver a la pantalla anterior.
- **Buscar**: los campos **Buscar producto…** encuentran productos por una parte del nombre o por el código de barras completo.
- **Cantidades de dinero**: escribe solo números, con punto para los centavos, por ejemplo `25.50`.
- **Botones grises**: un botón gris todavía no se puede usar. Normalmente falta llenar un dato.
- **Esconder el teclado**: toca cualquier parte vacía de la pantalla, fuera del teclado, para esconderlo.

4 VENTAS

En este capítulo aprendes a armar una venta y a cobrarla. Estas tareas las puede hacer la cajera o la dueña.

EMPEZAR UNA VENTA

1. En tu inicio, toca **Nueva venta**.

Resultado: Se abre una venta vacía con su número, por ejemplo **Venta #0012**. Cada venta tiene su propio número; a ese número se le llama folio.

AGREGAR PRODUCTOS A LA VENTA

1. En la venta, toca **Buscar producto...**.
2. Escribe parte del nombre o el código de barras.
3. Toca el producto en la lista. Debajo del nombre ves cuántos quedan, por ejemplo **Quedan 12 piezas**.
4. (Opcional) Toca **+** o **−** para cambiar la cantidad. En los productos por kilo, cada toque sube o baja un cuarto de kilo (0.25 kg).
5. Toca **Añadir**.

   Repite estos pasos para cada producto.




FIG. 4 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

Resultado: El producto aparece en la lista de la venta con su cantidad, su precio y su importe. El total se actualiza abajo.

SI AGREGAS EL MISMO PRODUCTO OTRA VEZ
No se repite en la lista: se suma a la cantidad que ya tenía.

Si no hay suficientes

Si pides más de lo que hay en la tienda, aparece un aviso como **Solo quedan 3 piezas en existencia** y el botón cambia a **Añadir 3**. Al tocarlo se agrega solo lo que hay. Si el producto está en cero, el aviso dice **Sin existencias disponibles** y no puedes agregarlo.

DESHACER EL ÚLTIMO PRODUCTO

Usa esto si agregaste un producto por error.

1. Justo después de agregar el producto, en el aviso **Producto añadido**, toca **Deshacer**.

Resultado: Se quita lo último que agregaste.

TIENES 4 SEGUNDOS

El aviso **Producto añadido** desaparece solo después de 4 segundos. Después, para quitar un producto necesitas el NIP de la dueña. Ve Quitar un producto de la venta.

QUITAR UN PRODUCTO DE LA VENTA

Usa esto si el cliente ya no quiere un producto y ya no sale **Deshacer**.

ANTES DE EMPEZAR

Necesitas que la dueña escriba su NIP.

1. En la lista de la venta, toca el producto que quieres quitar.
2. Pide a la dueña que escriba su NIP en **Autorización requerida**.
3. Toca **Confirmar**.

Resultado: El producto se quita completo de la lista, con toda su cantidad, y el total baja.

APLICAR UN DESCUENTO

ANTES DE EMPEZAR

- La venta debe tener al menos un producto.
- Necesitas que la dueña escriba su NIP.

1. En la venta, toca el botón del billete con signo de pesos, arriba a la derecha (el primero de los dos).
2. Pide a la dueña que escriba su NIP en **Autorización requerida**.
3. Toca **Confirmar**.
4. En **Descuento**, escribe cuántos pesos quieres descontar.
5. Toca **Aplicar**.

Resultado: Arriba del total aparece **Descuento** en verde con la cantidad descontada, y el total baja.

El descuento no puede ser mayor que la suma de los productos. Si después quitas productos, con **Deshacer** o tocándolos en la lista, y el descuento queda mayor que la venta, el descuento se borra y hay que pedirlo otra vez.

CANCELAR UNA VENTA

! SE BORRA TODO

Cancelar quita todos los productos y el descuento de la venta. Necesitas el NIP de la dueña.

1. En la venta, toca el botón del bote de basura, arriba a la derecha.
2. Pide a la dueña que escriba su NIP en **Autorización requerida**.
3. Toca **Confirmar**.

Resultado: La lista queda vacía otra vez. Puedes agregar productos nuevos en la misma venta.

COBRAR EN EFECTIVO

1. En la venta, toca **Cobrar**.
2. Deja seleccionado **Efectivo**.
3. En **Recibí**, escribe cuánto te dio el cliente.

   También puedes tocar **$50**, **$100**, **$200** o **$500**. Cada toque **suma** a lo que ya está escrito: si el cliente te da dos billetes de $100, toca **$100** dos veces.
4. Revisa el **Cambio**.
5. Toca **Finalizar**.




FIG. 5 COBRO EN EFECTIVO

Resultado: Aparece **Venta registrada** con el folio, la fecha y la lista de productos. Los productos vendidos se restan del inventario.

Si lo recibido no alcanza, aparece **Monto insuficiente** con lo que falta, por ejemplo **Faltan $12.00**, y **Finalizar** se queda gris.

COBRAR UN FIADO

Usa esto cuando el cliente se lleva la mercancía y paga después.

1. En la venta, toca **Cobrar**.
2. Toca **Fiado**.
3. En **Nombre del deudor**, escribe el nombre del cliente, por ejemplo `Don Beto (taller)`.
4. Toca **Finalizar**.

Resultado: Aparece **Venta registrada**. El total de la venta se suma a lo que debe esa persona en Fiados.

ESCRIBE EL NOMBRE SIEMPRE IGUAL

SellPoint junta las deudas por nombre. "Don Beto" y "don beto" cuentan como la misma persona, pero "Beto" sería otra. El nombre puede tener hasta 60 letras.

COBRAR POR TRANSFERENCIA

1. En la venta, toca **Cobrar**.
2. Toca **Transfer.**
3. Revisa en tu teléfono o con el cliente que la transferencia sí llegó.
4. Toca **Finalizar**.

Resultado: Aparece **Venta registrada** con **Método: Transferencia**. Este dinero no se cuenta en el corte de caja, porque no entra a la caja.

COMPARTIR EL RECIBO

Puedes mandar el recibo al cliente, por ejemplo por WhatsApp.

1. En la pantalla **Venta registrada**, toca **Compartir**.
2. Elige la app por donde lo quieres mandar.

Resultado: Se manda un mensaje con el folio, cada producto, el total y la forma de pago.

Cuando termines, toca **Regresar al inicio**.

5 FIADOS Y GASTOS

Aquí anotas el dinero que entra por pagos de fiados y el dinero que sale de la caja. La cajera y la dueña pueden hacer estas dos tareas.

VER QUIÉN DEBE

1. En tu inicio, toca **Fiados**.

Resultado: Arriba ves **Total por cobrar**, que es la suma de todo lo que deben. Abajo está cada persona con lo que debe y la fecha de su último pago, o **Sin abonos** si nunca ha pagado. Si nadie debe, dice **No hay fiados pendientes**.

Las personas que ya pagaron todo desaparecen de la lista.

REGISTRAR UN ABONO

Un abono es un pago, completo o parcial, de lo que alguien debe.

1. En tu inicio, toca **Fiados**.
2. Toca el nombre de la persona que está pagando.
3. Elige cómo pagó: **Efectivo** o **Transferencia**.
4. En **Abono de** (con el nombre de la persona), escribe cuánto te dio.
5. Toca **Registrar abono**.




FIG. 6 REGISTRAR UN ABONO

Resultado: Lo que debe esa persona baja, y el **Total por cobrar** también. Si el abono fue en **Efectivo**, se suma al dinero que debe haber en la caja en el corte. Si fue por **Transferencia**, no se suma, porque el dinero está en el banco.

El abono no puede ser mayor que lo que debe la persona. Si escribes más, **Registrar abono** se queda gris.

REGISTRAR UN RETIRO O GASTO

Usa esto cada vez que saques dinero de la caja: pagar la luz, pagarle al de la tortilla, o un retiro de la dueña.

1. En tu inicio, toca **Retiros y gastos**.
2. En **Concepto**, escribe para qué fue, por ejemplo `Pago de luz`. Puede tener hasta 60 letras.
3. En **Monto**, escribe cuánto salió.
4. Toca **Registrar**.

Resultado: El gasto aparece en la lista con la fecha y la hora. Arriba, **Desde el último corte** muestra la suma de todos los gastos del turno. Este dinero se resta en el corte de caja.

! NO SE PUEDEN BORRAR

Un gasto registrado no se puede quitar ni cambiar desde la app. Revisa el monto antes de tocar **Registrar**.

6 CORTE DE CAJA

El corte de caja se hace al final del turno. Sirve para saber si el dinero de la caja cuadra con lo que se vendió. Esta tarea es para la cajera.

HACER EL CORTE DE CAJA

ANTES DE EMPEZAR

Ten a la mano todo el dinero de la caja para contarlo.

1. En tu inicio, toca **Corte de caja**.
2. Revisa el resumen:
   - **Ventas en efectivo**: lo que se cobró en efectivo.
   - **Abonos en efectivo**: lo que pagaron en efectivo los que deben.
   - **Retiros y gastos**: lo que salió de la caja.
   - **Debe haber**: lo que tendría que haber en la caja.
3. Cuenta el dinero de la caja.
4. En **¿Cuánto contaste?**, escribe la cantidad.
5. Revisa la **Diferencia**.




FIG. 7 CORTE DE CAJA

En **Diferencia** puede salir:

MENSAJE	QUÉ QUIERE DECIR
Caja cuadrada	Hay justo lo que debe haber.
Faltan $... (en rojo)	Hay menos dinero del que debería. Vuelve a contar.
Sobran $...	Hay más dinero del que debería. Revisa si falta anotar una venta o un gasto.

Resultado: Ya sabes si la caja cuadra. Todavía no se ha guardado nada.

CERRAR EL TURNO

! ESTO CIERRA TU SESIÓN

Al cerrar el turno se guarda el corte y la app regresa a la pantalla de entrada. Lo que se venda después cuenta para el siguiente corte.

1. Haz el corte de caja.
2. Toca **Cerrar turno**.

Resultado: El corte se guarda y aparece la pantalla de entrada. La lista de **Retiros y gastos** y el resumen del corte empiezan otra vez desde cero.

Para saber qué cuenta el corte y qué no, ve Cómo se calcula el corte de caja.

7 HERRAMIENTAS

Dos ayudas para la cajera mientras atiende.

BUSCAR UN PRECIO

Usa esto cuando un cliente pregunta cuánto cuesta algo y todavía no lo va a comprar.

1. En tu inicio, toca **Buscar precio**.
2. En **Buscar producto...**, escribe parte del nombre o el código de barras.

Resultado: En **Resultados de búsqueda** ves cada producto con su precio y cuántos quedan.

Si no escribes nada, la pantalla muestra **Recientes**: los últimos productos vendidos y hace cuánto se vendieron, por ejemplo **Última venta: hace 5 min**.

USAR LA CALCULADORA

1. En tu inicio, toca **Calculadora**.
2. Haz tu cuenta con las teclas.

TECLA	QUÉ HACE
C	Borra todo.
Flecha con una **x**	Borra el último número.
%	Convierte el número en porcentaje.
÷ × − +	Divide, multiplica, resta y suma.
=	Muestra el resultado.

La calculadora no cambia nada de las ventas.

8 PRODUCTOS (SOLO DUEÑA)

Aquí das de alta los productos que vende la tienda y registras la mercancía que llega.

VER LOS PRODUCTOS

1. En tu inicio, toca **Productos**.

Resultado: Ves cuántos productos hay registrados y la lista. Cada producto muestra su **Existencia**, su fecha de caducidad (**Cad.**) y su precio. Algunos tienen etiquetas de color como **Poco stock** o **Caduca en 3 días**. Ve Etiquetas de los productos.

Para encontrar uno, escribe parte del nombre en **Buscar producto…**. No importan los acentos ni las mayúsculas: `dona` encuentra "Doña".

AGREGAR UN PRODUCTO

1. En tu inicio, toca **Productos**.
2. Toca **+ Agregar producto**.
3. En **Nombre del producto**, escribe el nombre, por ejemplo `Coca-Cola 600 ml`.
4. En **Se vende por**, elige **Pieza** o **Kilo**.
5. En **Existencia**, escribe cuántos tienes ahora.
6. En **Me cuesta**, escribe cuánto te cuesta a ti.
7. En **Lo vendo en**, escribe el precio de venta.
8. En **Caducidad**, escribe la fecha como año, mes y día, por ejemplo `20271231`. Los guiones se ponen solos: **2027-12-31**.
9. Toca **Guardar producto**.



FIG. 8 NUEVO PRODUCTO

Resultado: Regresas a **Productos** y el producto nuevo aparece en la lista. Ya se puede vender.

Campos del producto

CAMPO	¿OBLIGATORIO?	QUÉ PONER
Código de barras	No	Solo números. Sirve para buscar el producto escribiendo el código completo.
Nombre del producto	Sí	Hasta 60 letras. No puede haber dos productos con el mismo nombre.
Se vende por	Sí	**Pieza** o **Kilo**. Empieza en **Pieza**.
Existencia	Sí	Cuántas piezas o kilos tienes. Número igual o mayor que 0.
Me cuesta	Sí	Lo que pagas por cada pieza o kilo. Se usa para calcular las ganancias.
Lo vendo en	Sí	El precio que paga el cliente.

CAMPO	¿OBLIGATORIO?	QUÉ PONER
Avisarme cuando queden	Sí	Cuando la existencia llegue a este número, el producto sale como **Poco stock**. Empieza en `5`.
Caducidad	Sí	Fecha real en formato AAAA-MM-DD.

CAMBIAR UN PRODUCTO

1. En tu inicio, toca **Productos**.
2. Toca el producto.
3. En **Editar producto**, cambia lo que necesites.
4. Toca **Guardar producto**.

Resultado: Regresas a la lista con los datos nuevos. Las ventas que ya se hicieron no cambian de precio.

PARA SUMAR MERCANCÍA, USA ENTRADA DE MERCANCÍA

Si te llegó más producto, es mejor usar Entrada de mercancía. Así queda guardado qué compraste y a cuánto.

ELIMINAR UN PRODUCTO

Solo puedes eliminar un producto que nunca se ha vendido ni ha entrado en una entrada de mercancía. Si ya tiene ventas, mejor ponle existencia `0`.

! NO SE PUEDE DESHACER

El producto se borra para siempre.

1. En tu inicio, toca **Productos**.
2. Toca el producto.
3. Toca **Eliminar producto**.
4. Toca **Sí, eliminar**.

Resultado: Regresas a la lista y el producto ya no aparece.

REGISTRAR UNA ENTRADA DE MERCANCÍA

Usa esto cuando llega el proveedor. La app suma lo que compraste a la existencia y guarda el nuevo costo.

ANTES DE EMPEZAR

Los productos ya deben estar dados de alta. Si es uno nuevo, primero agrégalo.

1. En tu inicio, toca **Entrada de mercancía**.
2. (Opcional) Escribe el **Proveedor** y la **Nota / Factura**.
3. Toca **+ Agregar producto**.
4. Busca el producto y tócalo en la lista.
5. En **Cantidad**, escribe cuántas piezas o kilos llegaron.
6. En **Me cuesta**, revisa el costo por pieza o kilo. Ya viene escrito el costo anterior; cámbialo si subió o bajó.
7. Toca **Añadir**.

   Repite los pasos 3 a 7 para cada producto. Para quitar uno de la lista, toca la **x** a su derecha.
8. Revisa el **Total de la compra**.
9. Toca **Guardar y sumar al inventario**.




FIG. 9 ENTRADA DE MERCANCÍA

Resultado: Regresas a tu inicio. La existencia de cada producto subió y su **Me cuesta** ahora es el costo que escribiste.

9 REPORTES (SOLO DUEÑA)

Los reportes te dicen cuánto vendiste, cuánto te costó y cuánto te quedó.

VER CÓMO VA EL DÍA

1. Entra con tu usuario de dueña.

Resultado: En tu inicio ves **Venta de hoy** y **Ganancias de hoy**. Se actualizan cada vez que regresas a esta pantalla.

VER EL REPORTE DE UN PERIODO

1. En tu inicio, toca **Reportes**.
2. Arriba, elige **Hoy**, **Semana** o **Mes**.



FIG. 10 REPORTES

Resultado: Ves estos datos del periodo:

DATO	QUÉ QUIERE DECIR
Vendí	Todo lo cobrado, en efectivo, fiado y transferencia.
Me costó	Lo que te costaron los productos que se vendieron.
Gastos	Los retiros y gastos registrados.
Me quedaron	Vendí menos Me costó menos Gastos.
Lo que más se vende	Los 3 productos que más se vendieron, con su cantidad.

Semana empieza el lunes y **Mes** empieza el día 1. Ve Cómo se calculan las ganancias.

10 CAJEROS (SOLO DUEÑA)

Aquí das de alta a las personas que van a cobrar en la tienda.

AGREGAR UN CAJERO

1. En tu inicio, toca **Administrar cajeros**.
2. Toca **+ Agregar cajero**.
3. En **Nombre**, escribe el nombre, por ejemplo `Lupita`.
4. En **NIP de 4 dígitos**, escribe 4 números.
5. En **Confirmar NIP**, escribe los mismos 4 números.
6. Toca **Guardar**.

Resultado: Aparece **Registro exitoso** con el nombre de la persona. Toca **Regresar a cajeros**. La persona ya aparece en la pantalla de entrada.

CADA NOMBRE UNA SOLA VEZ

No puede haber dos usuarios con el mismo nombre, aunque cambien las mayúsculas.

CAMBIAR EL NOMBRE O EL NIP DE UN CAJERO

Usa esto si una cajera olvidó su NIP.

1. En tu inicio, toca **Administrar cajeros**.
2. Toca el nombre de la cajera.
3. (Opcional) En **Nombre**, cambia el nombre.
4. (Opcional) En **Nuevo NIP (opcional)**, escribe el NIP nuevo.
5. Si escribiste un NIP nuevo, en **Confirmar nuevo NIP** escríbelo otra vez.

6 Toca **Guardar**.

Resultado: Se guardan los cambios. Si dejaste el NIP vacío, la cajera sigue usando el mismo de antes.

ELIMINAR UN CAJERO

! NO SE PUEDE DESHACER

La persona ya no podrá entrar a SellPoint.

1 En tu inicio, toca **Administrar cajeros**.

2 Toca el nombre de la cajera.

3 Toca **Eliminar cajero**.

4 Lee el mensaje **¿Seguro que quieres eliminar a...?** y toca **Sí, eliminar**.

Resultado: La persona desaparece de la lista de cajeros y de la pantalla de entrada. Las ventas que hizo no se borran.

CAMBIAR TU NIP DE DUEÑA

Cambia tu NIP la primera vez que uses SellPoint, y cada vez que creas que alguien más lo conoce.

1 En tu inicio, toca **Administrar cajeros**.

2 Toca **Cambiar mi NIP**.

3 En **Nuevo NIP (opcional)**, escribe tu NIP nuevo de 4 números.

4 En **Confirmar nuevo NIP**, escríbelo otra vez.

5 Toca **Guardar**.

Resultado: La ventana **Mis datos** se cierra. La próxima vez que entres, y cuando autorices un descuento, usa el NIP nuevo.

TAMBIÉN PUEDES CAMBIAR TU NOMBRE

En la misma ventana, cambia **Nombre** y toca **Guardar**.

11 CONCEPTOS

Ideas que te ayudan a entender por qué SellPoint hace lo que hace.

QUIÉN PUEDE HACER QUÉ

TAREA	CAJERA	DUEÑA
Vender y cobrar	✓	✓
Aplicar descuento, quitar un producto o cancelar una venta	✓ con NIP de la dueña	✓ con su NIP
Fiados y abonos	✓	✓
Retiros y gastos	✓	✓
Corte de caja	✓	
Buscar precio y calculadora	✓	
Ver la lista de productos	✓ desde el aviso	✓
Ver venta y ganancias del día		✓
Agregar y cambiar productos, entrada de mercancía		✓
Reportes		✓
Administrar cajeros y cambiar el NIP de la dueña		✓

EL NIP DE AUTORIZACIÓN

Algunas acciones en la venta piden el NIP de la dueña: **aplicar descuento**, **quitar** un producto y **cancelar esta venta**. Sirve para que nadie baje precios o borre ventas sin permiso. La dueña tiene que estar presente y escribir su NIP en la ventana **Autorización requerida**.

CÓMO SE CALCULA EL CORTE DE CAJA

El corte cuenta todo lo que pasó **desde el último corte**:

CONCEPTO	SE SUMA O SE RESTA
Ventas cobradas en **Efectivo**	Se suma
Abonos de fiados pagados en **Efectivo**	Se suma
Retiros y gastos	Se resta
Ventas por **Fiado**	No cuentan: no entró dinero
Ventas y abonos por transferencia	No cuentan: el dinero está en el banco

El resultado es **Debe haber**. Cuentan las ventas de la cajera y de la dueña.

CÓMO SE CALCULAN LAS GANANCIAS

Ganancias de hoy y **Me quedaron** se calculan así:

> Lo vendido − lo que costaron esos productos − gastos

Lo que costó cada producto se toma del campo **Me cuesta** en el momento de la venta. Si **Me cuesta** está en `0`, la ganancia saldrá más alta de lo real. Mantén el costo al día con Entrada de mercancía.

Las ventas por fiado cuentan como vendidas el día de la venta, aunque todavía no te las paguen.

ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS

En la lista de **Productos**, cada producto puede tener una o dos etiquetas:

ETIQUETA	COLOR	CUÁNDO SALE
Agotado	Rojo	La existencia está en 0.
Poco stock	Amarillo	Quedan igual o menos que **Avisarme cuando queden**.
Caducado	Rojo	Ya pasó la fecha de caducidad.
Caduca hoy	Amarillo	La fecha de caducidad es hoy.
Caduca en N días	Amarillo	Faltan 7 días o menos.

Los productos agotados o con poco stock se cuentan en el aviso **productos por acabarse** del inicio.

PIEZAS Y KILOS

Cada producto se vende por **Pieza** o por **Kilo**. Al agregar un producto a la venta, los botones **+** y **−** cambian de 1 en 1 en las piezas y de 0.25 en 0.25 en los kilos. Así puedes vender 0.25, 0.5 o 1.75 kg. En la venta, los productos por kilo muestran la cantidad con tres decimales, por ejemplo **0.750 kg**.

12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Busca aquí el mensaje que ves en la pantalla.

AL ENTRAR

"NIP incorrecto, intenta de nuevo"

Causa: El NIP no es el de la persona que seleccionaste.

Solución:

1. Revisa que tocaste tu nombre y no el de otra persona.
2. Escribe tu NIP otra vez.
3. Si lo olvidaste, pide a la dueña que te ponga uno nuevo. Ve Cambiar el nombre o el NIP de un cajero.

No puedo escribir el NIP

Causa: Todavía no seleccionas tu nombre.

Solución: Toca tu nombre en la lista y luego escribe el NIP.

El teclado tapa la pantalla y no se quita

Causa: El teclado de números no tiene botón para cerrarlo.

Solución: Toca cualquier parte vacía de la pantalla, fuera del teclado. El teclado se esconde y puedes seguir.

EN LA VENTA

El botón Cobrar está gris

Causa: La venta no tiene productos o todavía se está preparando.

Solución: Agrega al menos un producto. Si acabas de abrir la venta, espera un segundo.

Los botones de descuento y de basura no hacen nada

Causa: La venta está vacía.

Solución: Agrega al menos un producto primero.

"NIP incorrecto" al pedir autorización

Causa: El NIP escrito no es el de la dueña.

Solución: Pide a la dueña que lo escriba otra vez. El NIP de una cajera no sirve aquí.

"Sin existencias disponibles"

Causa: La app dice que no queda nada de ese producto.

Solución: Si sí tienes el producto en la tienda, pide a la dueña que registre la entrada de mercancía o que corrija la existencia.

Agregué un producto por error y ya no sale Deshacer

Causa: El aviso **Producto añadido** solo dura 4 segundos.

Solución: Toca el producto en la lista y pide a la dueña su NIP. Ve Quitar un producto de la venta.

Toqué un producto de la venta y me pide un NIP

Causa: Al tocar un producto de la lista de la venta, la app pregunta si quieres quitarlo.

Solución: Si no lo quieres quitar, toca **Cancelar**.

AL COBRAR

"Monto insuficiente"

Causa: Lo que escribiste en **Recibí** es menos que el total.

Solución: Revisa el dinero del cliente y corrige **Recibí**. Recuerda que los botones **$50**, **$100**, **$200** y **$500** suman a lo que ya estaba escrito.

Finalizar está gris en Fiado

Causa: Falta el **Nombre del deudor**.

Solución: Escribe el nombre del cliente.

"No se pudo registrar la venta"

Causa: Hubo un error al guardar.

Solución: Toca **Finalizar** otra vez. Si se repite, cierra la app, ábrela de nuevo y vuelve a hacer la venta.

FIADOS, GASTOS Y CORTE

Registrar abono está gris

Causa: No seleccionaste a una persona, el abono está vacío o es mayor que lo que debe.

Solución: Toca el nombre de la persona y escribe una cantidad igual o menor que su deuda.

Una persona aparece dos veces en Fiados

Causa: Su nombre se escribió distinto en dos ventas, por ejemplo "Beto" y "Don Beto".

Solución: Registra los abonos en cada nombre por separado. En adelante, escribe el nombre siempre igual.

La caja no cuadra

Causa: Puede faltar anotar un gasto, o un cobro se registró con otra forma de pago.

Solución:

1. Vuelve a contar el dinero.
2. Revisa en **Retiros y gastos** que esté todo lo que salió de la caja.
3. Recuerda que las ventas por **Transfer.** y por **Fiado**, y los abonos por **Transferencia**, no entran en el corte. Ve Cómo se calcula el corte de caja.

"No se pudo cerrar el turno"

Causa: Hubo un error al guardar el corte.

Solución: Toca **Cerrar turno** otra vez.

PRODUCTOS Y CAJEROS (SOLO DUEÑA)

"Ya existe un producto con ese nombre"

Solución: Usa otro nombre, por ejemplo agrega el tamaño: `Coca-Cola 2 L`. O busca el producto que ya existe y cámbialo.

"La caducidad debe ser una fecha válida"

Solución: Escribe la fecha como año, mes y día, con 8 números, por ejemplo `20271231`. El día debe existir en el calendario.

"La existencia debe ser un número" (o el costo, el precio o el aviso)

Solución: Escribe solo números, sin signo de pesos. Usa punto o coma para los decimales. No se aceptan números negativos.

"Este producto ya tiene ventas o entradas registradas y no se puede eliminar"

Causa: El producto ya se usó, y borrarlo dañaría los reportes.

Solución: Déjalo en la lista y pon su **Existencia** en `0`.

"Ya existe un usuario con ese nombre"

Solución: Usa otro nombre, por ejemplo agrega la inicial del apellido: `Lupita R`.

"Los NIP no coinciden"

Solución: Escribe el mismo NIP en los dos campos.

"El NIP debe tener 4 dígitos"

Solución: El NIP debe tener exactamente 4 números.

Otros mensajes que dicen "intenta de nuevo"

Mensajes como **No se pudo guardar, intenta de nuevo** o **No se pudieron cargar los fiados** salen cuando falla algo al leer o guardar. Intenta otra vez. Si se repite, cierra la app y ábrela de nuevo.

13 GLOSARIO

ABONO

Un pago, completo o parcial, de lo que debe una persona. Ve Registrar un abono.

AUTORIZACIÓN

Permiso que da la dueña escribiendo su NIP. Se pide para aplicar un descuento, quitar un producto o cancelar una venta.

CAJERA

Persona que vende y cobra. En la pantalla de entrada aparece como **Cajera**. La app también dice "cajero".

CAMBIO

Dinero que le regresas al cliente cuando paga en efectivo con más de lo que cuesta.

CADUCIDAD

Fecha en que el producto ya no se debe vender.

CÓDIGO DE BARRAS

Los números que vienen debajo de las rayas del empaque. Se pueden escribir para buscar el producto.

CORTE DE CAJA

Contar el dinero de la caja al final del turno y compararlo con lo que debe haber. Ve Corte de caja.

DEBE HABER

Lo que tendría que haber en la caja según las ventas en efectivo, los abonos en efectivo y los gastos.

DESCUENTO

Pesos que se le quitan al total de una venta. Necesita el NIP de la dueña.

DEUDOR

Persona que se llevó mercancía fiada y todavía debe.

DUEÑA

Persona que administra la tienda. Ve los reportes, da de alta productos y cajeras. En el código de la app se llama "admin".

ENTRADA DE MERCANCÍA

Registro de lo que trae el proveedor. Suma a la existencia y actualiza el costo.

EXISTENCIA

Cuántas piezas o kilos de un producto hay en la tienda. También se le dice "stock".

FIADO

Venta que el cliente paga después.

FOLIO

Número de la venta, por ejemplo **Venta #0012**. Aparece en el recibo.

GANANCIA

Lo que te queda: lo vendido menos lo que costaron los productos y menos los gastos. En los reportes se llama **Me quedaron**.

INVENTARIO

Todos los productos de la tienda y la existencia de cada uno.

LO VENDO EN

El precio que paga el cliente.

ME CUESTA

Lo que tú pagas al proveedor por cada pieza o kilo.

NIP

Número secreto de 4 dígitos para entrar a la app. Cada persona tiene el suyo.

POCO STOCK

Etiqueta de un producto que ya llegó a su cantidad mínima.

RETIRO

Dinero que se saca de la caja sin que sea un pago, por ejemplo cuando la dueña se lleva efectivo. Se registra en **Retiros y gastos**.

TRANSFERENCIA

Pago que el cliente hace desde su banco. En la pantalla de cobro dice **Transfer.**

TURNO

El tiempo entre que la cajera empieza a vender y hace el corte de caja.
