# Programmation Système

# Communication par Tubes

Université François Rabelais de Tours Faculté des Sciences et Techniques Antenne Universitaire de Blois

Licence Sciences et Technologies

Mention : Informatique 2<sup>ème</sup> Année

Mohamed TAGHELIT taghelit@univ-tours.fr

## Communication par Tubes

- □ Caractéristiques générales et communes
- □ Les tubes ordinaires
- □ Algorithmes de lecture/écriture dans un tube
- □ Les tubes nommés
- □ Principes d'ouverture d'un tube nommé

# Caractéristiques Générales des Tubes

- ☐ Un tube est un mécanisme de communication entre processus, appartenant au système de fichiers
  - association d'un nœud du système de fichiers (type : s\_ififo)
  - association de descripteurs (application des appels read(), write(), ...)
- ☐ Un tube est un canal unidirectionnel (une entrée, une sortie)
  - association de deux entrées dans la table des descripteurs du processus
  - association de deux entrées dans la table des fichiers ouverts
- □ La lecture depuis un tube est destructrice
- □ La communication via un tube correspond à un flot continu de caractères
- ☐ Les entrées/sorties via un tube sont gérées en mode FIFO
- ☐ Un tube a une capacité finie (notion de tube plein)
- À un tube est associée la notion de "nombres de lecteurs/écrivains" qui influe sur les lectures/écritures (et l'ouverture des tubes nommés)

### Tubes Ordinaires

- ☐ Un tube ordinaire a un compteur de liens nul (aucune référence à ce nœud)
- ☐ Un tube ordinaire est supprimé lorsque aucun processus ne l'utilise
- ☐ Impossibilité d'ouvrir un tube ordinaire, avec open () par exemple
- □ La connaissance de l'existence d'un tube ordinaire se traduit par la possession d'au moins un de ses descripteurs suite :
  - à une création du tube ordinaire, ou
  - à l'héritage d'un ou plus de ses descripteurs
- ☐ Un tube ordinaire permet une communication uniquement entre processus ayant un ancêtre commun
- □ La perte d'accès à un tube ordinaire est irréversible

### Création d'un Tube Ordinaire

☐ Un processus peut créer à tout moment un tube ordinaire

```
#include <unistd.h> tableau qui stocke les deux descripteurs du tube créé
int pipe(int pipefd[2]);
```

- Alloue un nœud, deux entrées dans la table des fichiers ouverts et deux descripteurs dans la table du processus appelant
- □ Valeur de retour :
  - 0 en cas de succès,
  - -1 en cas d'erreur (et errno est modifiée en conséquence).
- Un tube ordinaire peut être manipulé par la majorité des primitives systèmes applicables à un nœud du système de fichiers :
  - read(), write(),
  - fstat(), fcntl(), close(), ...
- Du fait de la gestion **fifo** des lectures/écritures via un tube ordinaire, l'utilisation de la primitive **lseek()** est interdite.

# Héritage des Descripteurs d'un Tube

```
Programme tube heritage.c
                                                                         #include <stdlib.h>
int main(int argc) {
                                                                         #include <stdio.h>
                                                                         #include <unistd.h>
int fd1[2], fd2[2];
                                                                         #include <string.h>
char buf[128];
   !if (pipe(fd1) == -1)
        perror("Erreur pipe 1");
                                      création de deux tubes par le père
    if (pipe(fd2) == -1)
        perror("Erreur pipe 2");
                                                        exécuté par le père
    if (fork() != 0) {
       write(fd1[1], "Bonjour du père !\0", strlen("Bonjour du père !") + 1);
        read(fd2[0], buf, sizeof(buf));
        printf("Message reçu du fils : %s\n", buf);
       exit(0);
    } else {
        read(fd1[0], buf, sizeof(buf));
        printf("\tMessage reçu du père : %s\n", buf);
        write(fd2[1], "Bonjour du fils !\0", strlen("Bonjour du fils !") + 1);
       exit(0);
                                                         exécuté par le fils
```

### ☐ Exécution de tube\_heritage.c

```
[student]$ ./tube heritage


[Message reçu du père : Bonjour du père !]

Message reçu du fils : Bonjour du fils ! ]

affiché par le processus père

[student]$
```

# Héritage et Nombre de Lecteurs/Écrivains




- □ Nombre de lecteurs et d'écrivains (en cours d'exécution des processus père et fils) ?
  - tube **fa1**: descripteur **fa1**[0] ouvert chez le père et chez le fils = 2 lecteurs
    - descripteur **fd1**[1] ouvert chez le père et chez le fils = 2 écrivains
  - tube **fd2**: descripteur **fd2**[0] ouvert chez le père et chez le fils = 2 lecteurs
    - descripteur **fd2**[1] ouvert chez le père et chez le fils = 2 écrivains
- ☐ Il est recommandé de toujours fermer les descripteurs de tube non utilisés (impact sur le nombre de lecteurs/écrivains)

### Exemple d'Utilisation d'un Tube Ordinaire

#### □ Problème

- Données : ecrivain et lecteur sont deux <u>exécutables</u> qui chacun lit depuis l'entrée standard des données qu'il écrit sur la sortie standard
- But : faire communiquer les deux exécutables de telle sorte que lecteur puisse lire les données écrites par ecrivain
- Indices : écrire un programme qui :
  - crée un tube ordinaire
  - crée un processus fils qui redirige sa sortie standard vers l'entrée du tube et lance
     ecrivain (appel à execl ())
  - crée un processus fils qui redirige son entrée standard vers la sortie du tube et lance
     lecteur (appel à execl ())



### Exemple d'Utilisation d'un Tube Ordinaire

```
Programme ecrivain lecteur.c
                                                            #include <unistd.h>
                                                            #include <sys/types.h>
void main() {
                                                            #include <sys/wait.h>
                                                            #include <stdlib.h>
             tableau de descripteurs du tube
int fd[2]; \leftarrow
int retour;
                        création du tube
         if (|pipe(fd)| == -1 )
                  perror("Erreur création tube");
   dup2(fd[1], STDOUT_FILENO); 

redirection de la sortie standard vers l'entrée du tube
       close(fd[0]); close(fd[1]);
       exit(-1);
                                                      exécuté par le 1<sup>er</sup> fils
   close(STDIN FILENO);
                                             exécuté par le 2ème fils
       dup2(fd[0], STDIN_FILENO);
       close(fd[0]); close(fd[1]);
       execl("lecteur", "lecteur", NULL);
       exit(-11);
   close(fd[0]); close(fd[1]);
   wait(&retour);
   wait(&retour);
```

## Exemple d'Utilisation d'un Tube Ordinaire

```
Programme ecrivain.c (identique à lecteur.c)

void main() {

char buf[128];
int nl;

while(1){
    nl = read(STDIN_FILENO, buf, sizeof(buf));
    buf[nl] = '\0';
    write(STDOUT_FILENO, buf, strlen(buf));
}

ecriture vers la sortie standard

écriture vers la sortie standard
}
```

### ☐ Exécution de ecrivain\_lecteur.c

## Algorithme de Lecture dans un Tube

- □ Cas d'un processus qui tente de lire **N** octets à partir de la sortie d'un tube
  - 1. Le tube n'est pas vide et contient **n** octets
    - a. min(n, N) octets sont lus,
    - b. la primitive renvoie le nombre réel d'octets lus.
  - 2. Le tube est vide
    - a. Le nombre d'écrivains est nul (la fin de fichier est atteinte)
      - aucun octet n'est lu,
      - la primitive renvoie 0.
    - b. Le nombre d'écrivains n'est pas nul
      - si la lecture est bloquante, le processus est mis en sommeil jusqu'à ce que le tube ne soit plus vide,
      - si la lecture n'est pas bloquante, la primitive renvoie -1 et errno = EAGAIN.

# Algorithme d'Écriture dans un Tube

- □ Cas d'un processus qui tente d'écrire **N** octets à partir de l'entrée d'un tube
  - 1. Le nombre de lecteurs est nul
    - a. le signal **SIGPIPE** est délivré au processus,
  - 2. Le nombre de lecteurs est non nul
    - a. si l'écriture est bloquante
      - retour de la primitive une fois les **n** octets écrits,
      - le processus peut, éventuellement, être mis en sommeil dans l'attente que le tube se vide .
    - b. si l'écriture est non bloquante
      - si **n** > **PIPE\_BUF**, la primitive retourne un nombre inférieur à **n**,
      - si **n** ≤ **PIPE\_BUF** et s'il y a au moins **n** octets libres dans le tube, une écriture atomique est réalisée,
      - si **n** ≤ **PIPE\_BUF** et s'il y a moins de **n** octets libres dans le tube, aucune écriture n'est réalisée et la primitive retourne -1.

### Les Tubes Nommés

- ☐ Un tube nommé est référencé dans le système de fichiers
- ☐ Un tube nommé est supprimé lorsqu'il ne lui est associé aucun lien physique et aucun lien interne
- Un tube nommé nécessite une étape d'ouverture avant qu'il puisse être accessible (en lecture/écriture). Étape bloquante par défaut.
  - Synchronisation des ouvertures entre processus
- ☐ Un tube nommé permet une communication entre processus même sans lien de parenté (n'ayant pas un ancêtre commun)

### Création d'un Tube Nommé

☐ Un processus peut créer à tout moment un tube ordinaire

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

int mkfifo(const *pathname, mode_t mode);

nom du tube
permissions d'accès demandées (modifiées par umask)

int mkfifo(const *pathname, mode_t mode);
```

- ☐ Crée un fichier spécial FIFO (tube nommé) à l'emplacement pathname.
- □ Valeur de retour :
  - 0 en cas de succès,
  - -1 en cas d'erreur (et errno est modifiée en conséquence).
- ☐ Un tube nommé peut être manipulé par la majorité des primitives systèmes applicables à un nœud du système de fichiers :
  - open(), close(),
  - read(), write(),
  - fstat(), fcntl(), unlink(), ...
- Du fait de la gestion **fifo** des lectures/écritures via un tube nommé, l'utilisation de la primitive **lseek()** est interdite.

### Ouverture d'un Tube Nommé

- □ Cas d'une demande d'ouverture d'un tube nommé par un processus ayant les droits correspondants.
  - 1. Si l'ouverture est bloquante → synchronisation (prise de rendez-vous)
    - a. Une demande d'ouverture en lecture est bloquante s'il n'y a aucun écrivain.
    - b. Une demande d'ouverture en écriture est bloquante s'il n'y a aucun lecteur.
  - 2. Si l'ouverture est non bloquante
    - a. Une demande d'ouverture en lecture réussit toujours.
       Les opérations de lecture ultérieures sont non bloquantes jusqu'à demande explicite du contraire.
    - b. Une demande d'ouverture en écriture échoue s'il n'y a aucun lecteur.
    - c. Une demande d'ouverture en écriture réussit s'il y a au moins un lecteur. Les opérations d'écriture ultérieures sont non bloquantes jusqu'à demande explicite du contraire.

## Exemple d'Utilisation d'un Tube Nommé

```
Programme ecrivain_nomme.c

void main() {
  int fd;

mkfifo("tube_echange.txt", 0666);

fd = open("tube_echange.txt", 0_WRONLY);
  write(fd, "Bonjour !", sizeof("Bonjour !"));
  close(fd);
  printf("Fin Ecrivain.");
}
```

□ Exécution de ecrivain\_nomme.c

[student]\$ ./ecrivain nomme

bloqué sur open tant que lecteur n'a pas fait open à son tour

Fin Ecrivain.

[student]\$

□ Exécution de lecteur nomme.c

```
[student]$
[student]$ ./lecteur_nomme
Caractère lu : B
Caractère lu : o
Caractère lu : j
Caractère lu : j
Caractère lu : u
Caractère lu : u
Caractère lu : r
Caractère lu : r
Caractère lu : !
Caractère lu : !
Caractère lu : !
```

[student]\$